

Linux용 IBM Communications Server



# 빠른 시작

버전 6.4



Linux용 IBM Communications Server



# 빠른 시작

버전 6.4

**주:**

이 정보와 이 정보가 지원하는 제품을 사용하기 전에, 123 페이지의 『주의사항』의 정보를 읽으십시오.

**제 6 판(2009년 5월)**

이 개정판은 새 개정판 또는 기술 관련 소식지에 명시되기 전까지 Linux용 IBM Communications Server 버전 6.4와 모든 후속 릴리스 및 수정판에 적용됩니다.

책을 주문하려면 IBM 담당자 또는 해당 지역의 IBM 지방 사무소로 문의하십시오. 다음 주소에서는 책을 구비하고 있지 않습니다.

IBM은 고객의 의견을 환영합니다. 아래 주소로 의견을 보내주십시오.

135-700

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

다음 방법 중 하나를 통해 의견을 보낼 수 있습니다.

• 팩스:

- 02-3781-5200

• 인터넷 메일:

- [ibmkspoe@kr.ibm.com](mailto:ibmkspoe@kr.ibm.com)

IBM에 정보를 보내는 경우, IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 IBM이 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

# 목차

표 . . . . . vii

그림 . . . . . ix

**Linux용 IBM Communications Server 소개** . . . xi

이 책의 사용 방법 . . . . . xi

    로드 맵 . . . . . xi

    활자체 규약 . . . . . xii

    이 책에서 사용된 약어 . . . . . xiii

새로운 사항 . . . . . xiv

    새로운 기능 . . . . . xiv

    사라진 기능 . . . . . xv

추가 정보 . . . . . xv

**제 1 장 Linux용 IBM Communications Server**

제품 정보 . . . . . 1

Linux용 IBM Communications Server 기능 및 패키  
징 . . . . . 1

    Linux용 IBM Communications Server . . . . . 1

    고급 네트워킹 기능 . . . . . 6

기능 및 이점 . . . . . 12

    유연한 빌딩 블록 . . . . . 13

    클라이언트/서버 운영 . . . . . 13

    쉬운 구성 . . . . . 14

    관리에 대한 추가 사용자 인터페이스 선택사항 . . 14

    강화된 성능 . . . . . 15

    보안 옵션 . . . . . 15

    네트워크 관리 융통성 . . . . . 16

    신뢰성, 사용 가능성 및 서비스 가능성 . . . . . 16

    네트워크 통합, 성장 및 변경 . . . . . 17

**제 2 장 네트워크 및 Linux용 IBM  
Communications Server에 대한 계획** . . . . . 19

네트워크 계획 단계 . . . . . 19

    네트워크에 대한 기능적 요구사항 식별 . . . . . 19

    Linux용 Communications Server 구성 방법 결  
정 . . . . . 20

    설치 및 운영을 위한 자원 요구사항 식별 . . . . . 21

IPv4 및 IPv6 주소지정 . . . . . 26

플랫폼간 구성의 호환성 . . . . . 28

명명 규칙 . . . . . 29

**제 3 장 Linux 서버에 Linux용 Communications  
Server 설치** . . . . . 31

Linux용 Communications Server 라이선스가 있는  
프로그램의 패키지 방법 . . . . . 31

Linux용 Communications Server 설치 준비 . . . . 32

    전원 관리 기능의 사용 불가능화 . . . . . 32

    필수 소프트웨어 설치 . . . . . 32

    제품 설치 세부사항 표시 . . . . . 33

    언어 환경 변수 변경 . . . . . 33

이전 레벨의 Linux용 Communications Server에서  
이주 . . . . . 33

    고려사항 . . . . . 33

    이주 프로세스 . . . . . 34

Linux용 Communications Server 라이선스가 있는  
프로그램 설치 . . . . . 37

    Linux용 Communications Server 설치 . . . . . 38

    Linux용 Communications Server 온라인 문서 . . 39

    Host Access Class 라이브러리(HACL) . . . . . 39

WebSphere Application Server 구성 . . . . . 39

    WebSphere Application Server의 보안 인증 설  
정 . . . . . 39

    WebSphere Application Server 구성 . . . . . 40

    서버 구성 파일 설치 . . . . . 41

설치 후 프로시저 . . . . . 41

    클라이언트/서버 운영 . . . . . 41

    PDF 서적 보기 . . . . . 41

    현재 릴리스 정보 검토 . . . . . 42

    TN 서버 또는 TN 방향 재지정자에서 사용하기  
위해 SSL 구성 . . . . . 42

    Linux용 Communications Server 구성 파일 백  
업 . . . . . 43

    Linux용 Communications Server 구성 파일의  
백업 사본 복원 . . . . . 43

    구성 파일 재초기화 . . . . . 44

Linux용 Communications Server 설치 제거 . . . . 45

**제 4 장 IBM 원격 API 클라이언트를 Linux에 설  
치** . . . . . 47

하드웨어 및 소프트웨어 요구사항 . . . . . 47

    하드웨어 요구사항 . . . . . 47

    Linux 운영 체제 버전 . . . . . 48

    Java . . . . . 48

GSKIT. . . . .	48
제품 설치 세부사항 표시. . . . .	49
언어 환경 변수 설정 . . . . .	49
원격 API 클라이언트를 Linux에 설치 . . . . .	49
GSKIT을 사용하는 HTTPS 보안 인증 설정 . . . . .	51
Linux에서 원격 API 클라이언트 설치 제거. . . . .	52

<b>제 5 장 System z용 Linux에 IBM 원격 API 클라이언트 설치 . . . . .</b>	<b>53</b>
하드웨어 및 소프트웨어 요구사항 . . . . .	53
하드웨어 요구사항 . . . . .	53
Linux 운영 체제 버전. . . . .	53
Java. . . . .	54
GSKIT. . . . .	54
제품 설치 세부사항 표시. . . . .	54
언어 환경 변수 설정 . . . . .	54
System z용 Linux에 원격 API 클라이언트 설치. . . . .	55
GSKIT을 사용하는 HTTPS 보안 인증 설정 . . . . .	56
System z용 Linux에서 원격 API 클라이언트 설치 제거. . . . .	58

<b>제 6 장 IBM 원격 API 클라이언트를 AIX 시스템에 설치. . . . .</b>	<b>59</b>
하드웨어 및 소프트웨어 요구사항 . . . . .	59
하드웨어 요구사항 . . . . .	59
운영 체제 버전 . . . . .	59
Java. . . . .	59
GSKIT. . . . .	60
언어 환경 변수 변경 . . . . .	60
원격 API 클라이언트를 AIX에 설치 . . . . .	60
AIX 워크스테이션에 파일을 복사하여 원격 API 클라이언트 설치. . . . .	60
CD에서 원격 API 클라이언트 설치 . . . . .	61
GSKIT을 사용하는 HTTPS 보안 인증 설정 . . . . .	62
AIX에서 원격 API 클라이언트 설치 제거 . . . . .	63

<b>제 7 장 Windows에서 원격 API 클라이언트 계획 및 설치. . . . .</b>	<b>65</b>
하드웨어 및 소프트웨어 요구사항 . . . . .	65
설치 프로그램에 액세스 . . . . .	66
설치 프로그램을 사용한 Windows의 원격 API 클라이언트 설치 . . . . .	67
원격 API 클라이언트 구성을 위한 고급 옵션 . . . . .	71
명령행에서 원격 API 클라이언트 소프트웨어 설치 . . . . .	71
GSKIT을 사용하는 HTTPS 보안 인증 설정 . . . . .	74
설치 후 원격 API 클라이언트 소프트웨어 사용자 조정 . . . . .	75

원격 API 클라이언트 소프트웨어 재설치. . . . .	75
원격 API 클라이언트 소프트웨어 설치 제거 . . . . .	76
명령행에서 원격 API 클라이언트 소프트웨어 설치 제거. . . . .	76
도움말 . . . . .	77

<b>제 8 장 Linux용 Communications Server 구성 및 사용. . . . .</b>	<b>79</b>
Linux용 Communications Server 구성 계획 . . . . .	80
계획 워크시트 . . . . .	81
타스크 시트 . . . . .	81
Motif 관리 프로그램 사용 . . . . .	81
Linux용 Communications Server 프로그램의 경로 지정. . . . .	81
Linux용 Communications Server 사용 가능화 . . . . .	82
Motif 관리 프로그램으로 Linux용 Communications Server 관리 . . . . .	83
클라이언트/서버 기능 구성 . . . . .	87
노드 구성 . . . . .	88
연결성 구성 . . . . .	90
종속 트래픽에 대한 SDLC 링크 구성 . . . . .	91
종속 및 독립 트래픽을 지원하도록 이더넷 링크 구성. . . . .	92
Enterprise Extender 링크 구성. . . . .	93
유형 0-3 LU 구성. . . . .	94
유형 0-3 LU 정의. . . . .	95
LU 풀 정의 . . . . .	95
APPC 통신 구성 . . . . .	97
단일 APPN 네트워크 구성 . . . . .	98
종속 APPC 구성 . . . . .	103
CPI 통신에 대한 구성 . . . . .	103
LUA 구성 . . . . .	104
LU 풀 정의. . . . .	105
SNA 게이트웨이 구성 . . . . .	106
암시적 다운스트림 LU 지원 . . . . .	107
다운스트림 LU 정의. . . . .	108
DLUR 구성. . . . .	108
로컬 노드 상의 DLUR 지원 구성 . . . . .	110
다운스트림 노드에 대한 패스-스루 DLUR 지원 구성 . . . . .	111
TN 서버 구성 . . . . .	111
3270 LU 정의. . . . .	114
LU 풀 정의. . . . .	114
TN3270 서버 구성 . . . . .	115
TN 방향 재지정자 구성. . . . .	117
TN 방향 재지정자 구성. . . . .	117
Linux용 Communications Server 사용 불가능화 . . . . .	118

Linux용 Communications Server 자동 시작. . . . .	119	상표 . . . . .	125
Linux용 Communications Server 사용 기능화	119	참고 서적 . . . . .	127
SNA 노드 초기화. . . . .	119	Linux용 Communications Server 버전 6.4 서적	127
포트 및 링크 스테이션 활성화. . . . .	119	시스템 네트워크 아키텍처(SNA) 서적 . . . . .	129
다시 시동 시 Linux용 Communications Server		호스트 구성 서적 . . . . .	129
시작 . . . . .	120	z/OS Communications Server 서적 . . . . .	130
<b>제 9 장 Linux용 Communications Server 및</b>		TCP/IP 서적 . . . . .	130
<b>SNA에 대한 정보 자원 . . . . .</b>	<b>121</b>	X.25 서적 . . . . .	130
SNA 라이브러리 . . . . .	121	APPC 서적. . . . .	130
네트워크에서 이용할 수 있는 정보 . . . . .	121	프로그래밍 서적 . . . . .	130
추천 문서 . . . . .	122	기타 IBM 네트워킹 서적 . . . . .	131
부록. 주의사항 . . . . .	123	색인 . . . . .	133



---

## 표

1. 시작하기 로드 맵 . . . . . xii      2. 활자체 규약 . . . . . xii



---

## 그림

1. 여러 다운스트림 Linux 컴퓨터를 호스트 컴퓨터에 링크하는 SNA 게이트웨이 . . . . . 7
2. Branch Extender . . . . . 9
3. TN 서버 . . . . . 11
4. 노드 창 . . . . . 84
5. Linux용 Communications Server 도구 모음 87
6. 호스트와 직접 통신하는 Linux용 Communications Server 노드 . . . . . 89
7. APPN 네트워크에 있는 Linux용 Communications Server 노드 . . . . . 89
8. SNA 게이트웨이 . . . . . 106
9. DLUR을 제공하는 Linux용 Communications Server 노드 . . . . . 109
10. TN 서버에 대해 구성된 Linux용 Communications Server 노드 . . . . . 112
11. TN 서버 . . . . . 113



---

## Linux용 IBM Communications Server 소개

이 책에서는 Linux를 실행 중인 컴퓨터가 시스템 네트워크 아키텍처(SNA) 네트워크에 있는 다른 노드와 정보를 교환할 수 있게 하는 IBM® 소프트웨어 제품인 Linux용 IBM Communications Server를 소개합니다.

작동하는 하드웨어에 따라 다음과 같은 두 가지 Linux용 IBM Communications Server 설치가 있습니다.

### Linux용 Communications Server

Linux용 Communications Server(프로그램 제품 번호 5724-i33)는 다음과 같은 시스템에서 작동합니다.

- Linux를 실행하는 32비트 Intel 워크스테이션(i686)
- Linux를 실행하는 64비트 AMD64/Intel EM64T 워크스테이션(x86\_64)
- Linux를 실행하는 IBM pSeries 컴퓨터(ppc64)

### System z의 Linux용 Communications Server

System z의 Linux용 Communications Server(프로그램 제품 번호 5724-i34)는 System z용 Linux를 실행하는 System z 메인프레임(s390 또는 s390x)에서 작동합니다.

작동하는 하드웨어에 따라 각각 다른 설치 방법을 제공하는 두 종류의 *Linux용 IBM Communications Server* 빠른 시작 안내서가 있습니다. Linux용 Communications Server를 올바르게 설치하기 위해서는 해당되는 안내서를 구비하고 있어야 합니다. 이 책은 i686, x86\_64 및 ppc64 플랫폼의 Linux용 Communications Server에 적용됩니다.

Linux용 Communications Server는 매우 다양한 네트워킹 요구 및 솔루션을 위한 빌딩 블록을 제공합니다. 이는 SNA 네트워크에 있는 노드와 정보를 교환하거나 TCP/IP를 통해 텔넷 프로그램에 대한 호스트 액세스를 제공하는 데 사용될 수 있습니다.

---

## 이 책의 사용 방법

이 절에서는 이 책에 들어 있는 정보의 구성 및 표시 방법에 대해 설명합니다.

### 로드 맵

이 책은 네트워크 계획과 관련된 관리 및 기술 담당자 그리고 Linux용 Communications Server 운영 체제에 관심있는 사용자들을 위한 것입니다.

Linux용 Communications Server를 시작하는 데 필요한 정보를 찾으려면 xii 페이지의 표 1을 사용하십시오.

표 1. 시작하기 로드 맵

용도	참조할 페이지
Linux용 Communications Server 제품 정보 읽기	1 페이지의 제 1 장 『Linux용 IBM Communications Server 제품 정보』
사용자 네트워크에서 Linux용 Communications Server의 사용 방법 계획	19 페이지의 제 2 장 『네트워크 및 Linux용 IBM Communications Server에 대한 계획』
Linux 서버에 Linux용 Communications Server 설치	31 페이지의 제 3 장 『Linux 서버에 Linux용 Communications Server 설치』
Linux에 원격 API 클라이언트 설치(32비트 Intel, 64비트 Intel/AMD 또는 pSeries) System z용 Linux에 원격 API 클라이언트 설치	47 페이지의 제 4 장 『IBM 원격 API 클라이언트를 Linux에 설치』 53 페이지의 제 5 장 『System z용 Linux에 IBM 원격 API 클라이언트 설치』
원격 API 클라이언트를 AIX에 설치	59 페이지의 제 6 장 『IBM 원격 API 클라이언트를 AIX 시스템에 설치』
원격 API 클라이언트를 Windows에 설치	65 페이지의 제 7 장 『Windows에서 원격 API 클라이언트 계획 및 설치』
Linux용 Communications Server 구성	79 페이지의 제 8 장 『Linux용 Communications Server 구성 및 사용』
온라인 정보를 포함하여 Linux용 Communications Server 문서 및 기타 서적에 관한 정보 찾기	121 페이지의 제 9 장 『Linux용 Communications Server 및 SNA에 대한 정보 자원』
주의사항 및 상표 정보 읽기	123 페이지의 『주의사항』

## 활자체 규약

표 2에는 이 문서에서 사용된 인쇄 스타일이 나와 있습니다.

표 2. 활자체 규약

특수 요소	활자체 샘플
강조어 문서 제목	삭제 전 파일 백업 <i>Linux용 IBM Communications Server 관리 안내서</i>
파일 또는 경로 이름 프로그램 또는 응용프로그램 사용자 입력 컴퓨터 출력	<b>/usr/spool/uucp/myfile.bkp</b> <b>snaadmin</b> <b>0p1</b> 닫기

## 이 책에서 사용된 약어

이 책은 다음과 같은 약어를 사용합니다.

AIX	Advanced Interactive Executive
API	Application Programming Interface(응용프로그램 프로그래밍 인터페이스)
APPC	Advanced Program-to-Program Communication(고급 프로그램간 통신)
APPN	Advanced Peer-to-Peer Networking(고급 피어간 통신)
BrNN	Branch Network Node(브랜치 네트워크 노드)
COS	Class of Service(서비스 클래스)
CPI-C	Common Programming Interface for Communications(통신용 공통 프로그래밍 인터페이스)
CSV	Common Service Verb(공통 서비스 Verb)
DDDLU	Dynamic Definition of Dependent LUs(종속 LU의 동적 정의)
DES	Data Encryption Standard(데이터 암호화 표준)
DLC	Data Link Control(데이터 링크 제어)
DLUR	Dependent LU Requester(종속 LU 리퀘스터)
DLUS	Dependent LU Server(종속 LU 서버)
FTP	File Transfer Protocol(파일 전송 프로토콜)
HPR	High-Performance Routing(고성능 경로지정)
IETF	Internet Engineering Task Force(인터넷 엔지니어링 TASK 위원회)
ISO	International Organization for Standards(국제 표준화 기구)
ISR	Intermediate Session Routing(중계 세션 경로지정)
LAN	Local Area Network(근거리 통신망)
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol(경량 디렉토리 액세스 프로토콜)
LEN	Low-Entry Networking(하층부 네트워킹)
LLC2	Logical Link Control 2(논리적 링크 제어 2)
LU	Logical Unit(논리 장치)
LUA	Conventional LU Application Programming Interface(규정화 LU 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스)
MDS-NMVT	Multiple Domain Support—Network Management Vector Transport(복수 도메인 지원—네트워크 관리 벡터 전송)
MPC	MultiPath Channel(다중 경로 채널)
MS	Management Services(관리 서비스)
NMVT	Network Management Vector Transport(네트워크 관리 벡터 전송)
NOF	Node Operator Facility(노드 연산자 기능)
OSI	Open Systems Interconnection(개방 시스템 상호 접속)
PU	Physical Unit(물리 장치)
RFC	Request For Comments(의견 요청)
RLE	Run-Length Encoding(실행 길이 인코딩)
SAA	Systems Application Architecture
SAP	Service Access Point(서비스 액세스점)
SNA	Systems Network Architecture(시스템 네트워크 아키텍처)
SSL	Secure Sockets Layer(보안 소켓 계층)
TCP/IP	Transmission Control Protocol/Internet Protocol(전송 제어 프로토콜/인터넷 프로토콜)
TN	Telnet(텔넷)
TP	Transaction Program(트랜잭션 프로그램)
VT	Virtual Terminal(가상 터미널)
WAN	Wide Area Network(광역 네트워크)

## 새로운 사항

Linux용 Communications Server 버전 6.4는 Linux용 Communications Server 버전 6.2.3, Linux용 Communications Server 버전 6.2.2, Linux용 Communications Server 버전 6.2.1 및 Linux용 Communications Server 버전 6.2를 대체합니다.

계속 지원되는 이 제품의 릴리스는 다음과 같습니다.

- Linux용 Communications Server 버전 6.2.3
- Linux용 Communications Server 버전 6.2.2
- Linux용 Communications Server 버전 6.2.1

이 제품의 다음 릴리스는 더 이상 지원되지 않습니다.

- Linux용 Communications Server 버전 6.2
- PRPQ 5799-RQA 또는 5799-RXL로 사용 가능했던 Linux용 Communications Server 버전 6.0.1(V6.0.1)

Linux용 Communications Server 버전 6.4는 IBM 원격 API 클라이언트 버전 6.4.0, 6.3.1 또는 6.3.0과 작동됩니다.

## 새로운 기능

이번 릴리스에서는 다음 기능이 Linux용 Communications Server에 추가되었습니다.

- TN3270 장치 유형과 이 장치가 DDDLU를 사용하여 Linux용 Communications Server TN 서버를 통해 연결하는 경우, Linux용 Communications Server가 호스트에서 요청해야 하는 LU 모델 사이의 맵핑을 지정할 수 있습니다. 그러면 각 유형의 장치에 대해 가장 알맞은 LU 모델을 사용할 수 있습니다.
- 이제 HPR(High Performance Routing)에는 다음과 같은 추가 구성 옵션이 포함되었습니다.
  - 가상 및 원격 시스템에서 응답 시간 변화를 처리하는 경우, HPR 흐름 제어를 개선하는 ARB 진행형 모드 조작(ARB-P라고도 함)
  - 네트워크 트래픽에서 일시적인 지연으로 인해 불필요한 경로 전환이 발생하지 않도록 도와주는 구성 가능한 경로 전환 지연 타이머
- APPC 인터페이스에는 다른 Verb가 여전히 미해결인 경우에도 대화를 할당해제할 수 있는 새 Verb CANCEL\_CONVERSATION이 있습니다. 이 Verb는 CPI-C Cancel\_Conversation(cmcanc) 호출과 유사한 방식으로 작동하며 AIX, Linux 및 Windows에서 사용 가능합니다.
- Windows용 IBM Remote API Client에서 클라이언트를 설치할 때 사용 언어를 지정하지 않아도 지원되는 모든 언어로 유틸리티 프로그램(클라이언트 구성 유틸리티 **sxclconf**, 클라이언트 모니터 **sxclappl** 및 호출 가능한 TP 구성을 위한 명령행 유틸리티 **tpinst32**)을 실행할 수 있습니다.

- Windows용 IBM Remote API Client에서 클라이언트 구성 유틸리티 **sxclconf**를 사용하여 예외 로깅, 감사 로깅 및 추적(모든 API에서 API 추적 및 클라이언트와 서버 사이의 메시지에 대한 클라이언트/서버 추적)을 사용 가능 또는 사용 불가능으로 지정할 수 있습니다.
- Java CPI-C 응용프로그램이 AIX 및 Linux는 물론 Windows용 IBM Remote API Client에서도 지원됩니다.

## 사라진 기능

이 릴리스에서 사라진 기능은 없습니다.

---

## 추가 정보

기타 추가 정보는 SNA 및 기타 연관된 제품에 대한 추가 정보가 들어 있는 서적뿐 아니라 Linux용 Communications Server 라이브러리에 있는 다른 서적을 참조하십시오.

## 추가 정보

---

## 제 1 장 Linux용 IBM Communications Server 제품 정보

이 장에서는 Linux용 Communications Server가 패키징된 방법을 설명하고 해당 기능, 특징 및 이점에 대해 설명합니다.

---

### Linux용 IBM Communications Server 기능 및 패키징

Linux용 Communications Server는 Linux 운영 체제에서 실행되는 통신 소프트웨어입니다. Linux용 Communications Server의 특징에 대한 자세한 정보는 『Linux용 IBM Communications Server』 및 6 페이지의 『고급 네트워킹 기능』을 참조하십시오.

#### Linux용 IBM Communications Server

Linux용 IBM Communications Server는 SNA 및 TCP/IP 네트워크에서 응용프로그램을 연결합니다. 여기에 SNA 자원 및 프로토콜을 구비시키면 Linux 컴퓨터가 SNA 노드로 변환됩니다. 이렇게 되면 Linux 컴퓨터가 호스트 컴퓨터를 비롯하여 SNA 네트워크에 있는 다른 컴퓨터와 통신할 수 있습니다. 또한 Linux용 IBM Communications Server를 해당 TCP/IP 네트워크 내 또는 TCP/IP와 SNA 네트워크 간의 경계에서 사용할 수 있도록 TCP/IP 기능을 제공합니다.

Linux용 Communications Server는 다음과 같은 서비스를 제공합니다.

##### 네트워크 지원

Linux용 Communications Server는 부속 영역 및 피어간 네트워크를 지원합니다.

##### SNA 부속 영역 네트워크

이 네트워크(호스트 중재 네트워크라고도 함)는 컴퓨터간 통신을 제어하고 네트워크를 관리하며 처리 서비스 및 고용량 데이터 기억영역을 제공하는 하나 이상의 호스트 컴퓨터와 함께 계층적으로 구성됩니다. 네트워크 내의 다른 모든 노드는 호스트의 제어를 받습니다.

Linux 컴퓨터는 호스트 종속 노드로 구성되어 부속 영역 네트워크에 참여할 수 있습니다.

##### 피어간 네트워크

분산 처리 환경의 경우 Linux용 Communications Server는 APPN 네트워크를 지원합니다. 이러한 피어간 네트워크에서 Linux 컴퓨터는 처리 기능을 보존하고 서로 대등한 자격으로 직접 통신합니다. 피어간 네트워크는 고가의 호스트 컴퓨터 기능에 필적하는 Linux 컴퓨터 기능을 충분히 사용합니다.

APPN 네트워크는 다음 유형의 피어 노드로 이루어집니다.

- APPN 네트워크 노드(트래픽 제어, 동적 경로 계산 및 선택 서비스, 네트워크 관리 서비스 제공)
- APPN 끝 노드(APPN 네트워크 노드 서비스를 사용하여 피어 노드와 통신)
- LEN 노드(인접 노드 또는 인접해 나타나도록 구성된 노드와 통신)

주: 호스트 컴퓨터는 독립적인 LU 6.2를 사용하여 APPN 네트워크에 있는 피어 노드로 기능하여 네트워크 내의 Linux 컴퓨터 및 다른 호스트와 통신할 수 있습니다.

### APPN 네트워크에서 부속 영역 기능 제공

종속 LU 리퀘스터(DLUR) 기능은 호스트와 호스트 종속 노드 사이의 트래픽이 APPN 네트워크에서 전달될 수 있도록 합니다.

### 데이터 링크 제어 옵션

링크 레벨에서 Linux용 Communications Server는 해당 네트워크의 크기, 속도, 보안 및 비용 고려사항을 충족시킬 수 있는 다양한 연결 옵션을 제공합니다. (지원되는 링크 유형의 자세한 리스트는 22 페이지의 『설치 요구사항』을 참조하십시오.) 다음과 같은 여러가지 네트워크 유형에 대한 데이터 링크를 지원 합니다.

### 근거리 통신망(LAN)

LAN 연결성의 경우, 토큰링, 표준 이더넷 및 802.3 이더넷 프로토콜을 사용하여 통신하는 데 적합한 링크를 설치할 수 있습니다.

### 광역 네트워크(WAN)

Linux용 Communications Server는 SDLC 및 X.25(QLLC) 연결을 지원합니다. 이는 각 플랫폼의 OEM 어댑터 지원에 따라 달라집니다.

### 로컬 접속

Linux용 Communications Server는 로컬 접속을 위해 CTCMPC(Channel-to-Channel Multipath Channel) 연결을 지원합니다(System z의 Linux용 Communications Server에만 해당).

### IP 통합

회사의 백본(backbone) 네트워크가 IP를 기반으로 하고 있는 경우 Linux용 Communications Server의 Enterprise Extender(HPR/IP) 기능을 사용하여 이를 SNA와 통합할 수 있으므로 SNA 응용프로그램이 IP 네트워크를 통해 통신할 수 있습니다.

### LU 지원

논리 장치(LU)는 SNA 네트워크 내의 각 노드에 상주하는 응용프로그램 고유의 네트워크 자원입니다. 각 LU는 응용프로그램이 다른 노드의 상대 응용프로그램과 네트워크를 통해 통신하기 위해 링크에 액세스할 때 사용하는 인터페이스 역할을 합니다.

Linux용 Communications Server는 다양한 클래스의 응용프로그램에 대해 다양한 유형의 LU를 지원합니다.

- 부속 영역 네트워크에서 Linux용 Communications Server는 종속 LU를 지원하며 다음 유형 중 하나가 될 수 있습니다.
  - LU 0
  - LU 1
  - LU 2
  - LU 3
  - LU 6.2

LU 0은 원시 프로그램간 통신을 지원하며, 일반적으로 소매상이나 은행 업무에서 POS 트랜잭션에 사용됩니다. LU 2는 Linux 컴퓨터가 IBM 3270 제품군 터미널을 에뮬레이트할 수 있도록 터미널 에뮬레이션 응용프로그램을 지원합니다. 기타 LU 유형은 응용프로그램이 분산 처리에 참여할 수 있게 하거나 여러가지 프린터나 대화식 표시 터미널과 통신할 수 있도록 합니다.

Linux용 Communications Server는 종속 LU의 동적 정의(DDDLU)를 사용하는 호스트 시스템을 지원합니다. DDDLU란 SNA 시스템에서 호스트로 통신 링크가 설정될 때 SNA 시스템의 종속 LU가 호스트 구성에 추가될 수 있도록 하는 호스트 기능입니다. DDDLU를 사용할 경우, LU는 호스트에 정적으로 구성될 필요가 없습니다. (사용자는 Linux용 Communications Server 노드에 종속 LU를 정의해야 합니다.) 이는 호스트에서 요구되는 초기 구성을 줄여주고, 나중에 쉽게 확장할 수 있게 합니다.

Linux용 Communications Server는 요구되는 구성의 차이 없이 DDDLU 가능 및 DDDLU 불가능 호스트 모두와 통신할 수 있습니다. Linux용 Communications Server 노드에서 호스트로 통신 링크가 설정되면 DDDLU 가능 호스트는 노드에게 DDDLU를 지원한다고 알려줍니다. 그러면 노드는 이 링크를 사용하는 종속 LU를 정의하는 데 필요한 정보를 전송합니다. 호스트가 DDDLU 가능 호스트가 아닐 경우 Linux용 Communications Server는 이 정보를 보내지 않습니다. LU가 이미 호스트에 정적으로 정의되어 있다고 가정합니다.

- 독립 LU 6.2는 APPN 네트워크에서 독립적인 트래픽을 지원합니다. 독립 LU 6.2는 분산 처리뿐 아니라 자율적인 통신 및 네트워크 관리를 지원합니다.

또한 Linux용 Communications Server의 DLUR 기능을 사용하여 종속 LU의 트래픽을 APPN 네트워크를 통해 전달합니다.

- 1차 RUI 지원을 통해 Linux용 Communications Server 응용프로그램은 마치 메인프레임처럼 다운스트림 LAN/WAN에 접속된 종속 LU 장치를 관리

할 수 있습니다. 이 기능은 연결성에 대한 일부 제한사항이 있지만 모든 메인프레임 응용프로그램이 필요없이 응용프로그램에서 종속 LU 장치 간에 데이터를 전달할 수 있도록 합니다.

### 세션 지원

세션은 상대방 LU 간의 임시적인 논리적 채널입니다. 통상적으로 각 LU와 연관된 상대방 응용프로그램은 이 세션을 통해 통신합니다. Linux용 Communications Server는 수천 개의 세션을 지원할 수 있습니다. Linux용 Communications Server는 U 모양의 세션(1차 및 2차 LU가 같은 Linux 컴퓨터에 상주하는 『로컬/원격 투명성』)도 지원할 수 있습니다. 이 세션은 링크 연결을 필요로 하지 않고 한 컴퓨터에 있는 한 쌍의 소스 및 목표 트랜잭션 프로그램을 개발하고 검사할 수 있도록 합니다.

두 상대방 LU간의 한 세션에서 전달되는 데이터를 압축하여 필요한 대역폭 (bandwidth)을 줄일 수 있습니다.

- LU 유형 6.2의 경우, Linux용 Communications Server를 사용하면 세션에 사용되는 모드 구성에 압축 사용을 지정할 수 있습니다. 다른 여러 압축 알고리즘 사용을 지정할 수 있으며 이 알고리즘 각각은 서로 다른 레벨의 압축을 제공합니다(RLE, LZ9 또는 LZ10). 또한 세션에서 다른 방향으로 전달되는 데이터에 대해 서로 다른 압축 레벨을 지정하거나 한 방향으로만 압축을 지정할 수도 있습니다.
- LU 유형 0-3의 경우, Linux용 Communications Server를 사용하면 세션에 사용되는 PU 또는 링크 스테이션 구성에 압축 사용을 지정할 수 있습니다. RLE 압축은 인바운드 방향에 사용하며 LZ9는 아웃바운드 방향에 사용됩니다.

### API 지원

Linux용 Communications Server에는 특정 유형의 LU, 분산 처리, 네트워크 관리, Linux용 Communications Server 자체 관리를 위한 응용프로그램 개발에 필요한 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스(API)가 포함되어 있습니다. Linux용 Communications Server는 다른 운영 체제에서 실행되는 Communications Server 제품군의 구성원이 제공하는 API와 호환되는 다양한 API를 제공합니다.

API는 트랜잭션 프로그램(TP)이 자신의 지원 LU와 통신할 수 있도록 하는 인터페이스입니다. TP는 SEND\_DATA와 같은 조치를 요청하기 위해 해당 LU를 전달하는 데 필요한 명령(Verb)을 선택하는 명령(기능, 호출 및 서브루틴이라고도 함)의 라이브러리로 이루어집니다. 그 다음에 LU는 이 명령을 처리하여 적합한 프로토콜에 따라 데이터 스트림을 빌드하고, 목적지 주소를 나타내는 헤더를 첨부하여, 링크를 통해 데이터를 특정 LU로 보냅니다.

통신용 공통 프로그래밍 인터페이스(CPI-C)는 그 이식성 때문에 가장 강력한 API 중 하나입니다. 종속 및 독립 LU 6.2를 지원하기 위해 소개된 CPI-C는

다른 플랫폼 및 운영 체제를 통합할 수 있도록 시스템 응용프로그램 아키텍처 (SAA) 규칙을 준수합니다. CPI-C는 모든 시스템에 공통적인 구문 규칙을 사용하며 표준 API입니다.

Linux용 Communications Server에는 표준 C 언어 CPI-C API뿐만 아니라 Java 응용프로그램에서 사용하는 CPI-C API도 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 *IBM Communications Server for AIX or Linux CPI-C Programmer's Guide*를 참조하십시오. Linux용 Communications Server 책에서 CPI-C에 관한 모든 참조서는 특별히 명시하지 않는 한 Java CPI-C를 포함합니다.

다른 Linux용 Communications Server API에는 다음이 포함됩니다.

- LU 6.2를 사용하는 응용프로그램 사이의 피어간 통신을 위한 APPC API. API는 블로킹이 해제되는 옵션을 가집니다. TP가 블로킹 해제 명령을 사용하면, API는 요청된 조치가 완료되기 전에 제어를 TP로 리턴할 수 있습니다. 나중에 이 TP는 조치가 언제 완료되었는지 통보를 받습니다.
- 호스트 응용프로그램과 통신을 위한 LUA API
- 문자 변환 및 응용프로그램 추적 제어와 같은 유틸리티 기능을 위한 공통 서비스 Verb(CSV) API

또한 Linux용 Communications Server는 다음과 같은 관리 프로그래밍 인터페이스를 포함합니다.

- 네트워크 메시지 기능을 위한 관리 서비스(MS) API
- Linux용 Communications Server 자원을 구성 및 관리하는 응용프로그램을 위한 노드 연산자 기능(NOF) API

API에 대한 자세한 정보는 API에 대한 프로그래밍 안내서를 참조하십시오(참고 서적 참조).

### 클라이언트/서버 지원

Linux용 Communications Server를 실행하는 컴퓨터는 클라이언트/서버 프로토콜을 사용하여 통신하도록 구성할 수 있습니다. 클라이언트/서버 프로토콜을 한 네트워크에서 사용하는 경우 네트워크 통신을 위해 클라이언트/서버 프로토콜을 사용하는 모든 컴퓨터가 『도메인』이 됩니다.

클라이언트/서버 구성에서 Linux용 Communications Server를 실행하는 컴퓨터는 다음과 같은 역할을 수행할 수 있습니다.

- 서버에 SNA 노드 및 연관된 연결 구성요소가 포함됩니다. 서버는 Linux용 Communications Server 도메인에 있는 로컬 시스템 또는 다른 컴퓨터의 응용프로그램에 SNA 연결을 제공합니다. 서버는 Linux 시스템이어야 합니다.
- 원격 API 클라이언트에는 SNA 노드 구성요소가 포함되지는 않지만 서버를 통하면 이 구성요소에 액세스할 수 있습니다. 클라이언트가 하나 이상의 서버에 동시에 액세스할 수 있으며 필요에 따라 응용프로그램을 동시에 실행할 수도 있습니다. 클라이언트는 AIX, Linux 또는 Windows에서 실행될 수

있습니다. Linux 컴퓨터는 서버 또는 클라이언트일 수 있지만 두 역할을 모두 수행할 수는 없습니다. 즉, 한 컴퓨터에 서버와 클라이언트를 함께 설치할 수 없습니다.

서버 및 클라이언트는 Linux용 Communications Server 도메인에서 TCP/IP를 사용하여 통신합니다. 또는 클라이언트 연결을 인증하는 데 보안 인증을 사용하는 WebSphere 서버를 통해 HTTPS를 사용하여 통신할 수 있습니다. 클라이언트가 공용 네트워크를 통해 연결하는 경우 일반적으로 HTTPS를 사용합니다.

한 도메인에 여러 개의 Linux용 Communications Server가 있는 경우 한 서버가 Linux용 Communications Server 도메인 구성 파일의 마스터 사본을 보관합니다. 이 서버를 마스터 서버라고 합니다. 도메인의 다른 서버를 백업 서버로 정의하거나 피어 서버로 둘 수 있습니다. 도메인 구성 파일이 백업 서버가 시작될 때 또는 마스터 사본의 변경 시에 백업 서버로 복사되어 모든 백업 서버가 최신 정보 사본을 보유하게 됩니다. 피어 서버가 필요에 따라 마스터 서버의 도메인 구성 정보를 확보하지만 백업 서버의 역할은 수행할 수 없습니다.

마스터 서버에 장애가 발생하면 도메인에 정의된 서버 리스트의 첫 번째 백업 서버가 마스터 역할을 수행합니다. 이 서버의 도메인 구성 파일이 마스터 사본으로 사용되며 필요에 따라 다른 서버로 복사됩니다. 마스터 서버가 다시 시작될 경우 이 서버가 현재 마스터 역할을 수행하는 백업 서버로부터 도메인 구성 사본을 받아 마스터 역할을 수행합니다.

### 분산 응용프로그램에 대한 지원

클라이언트/서버 Linux용 Communications Server 시스템의 경우, 원격 API 클라이언트에서 실행 중인 응용프로그램은 서버의 연결 자원과 협력하여 단일 작업을 실행합니다. 다른(Linux용 Communications Server 이외의) 컴퓨터에서 실행 중인 응용프로그램도 Linux용 Communications Server 컴퓨터의 응용프로그램과 협력하여 분산 처리를 수행할 수 있습니다.

Linux용 Communications Server는 APPC(LU 6.2라고도 함)를 사용하여 분산 응용프로그램을 지원합니다.

## 고급 네트워킹 기능

Linux용 Communications Server 기반 제품에는 고급 네트워킹 기능을 추가하는 기능 세트가 포함되어 있습니다. 이들 기능은 다음과 같습니다.

- SNA 게이트웨이는 LAN을 부속 영역 SNA 네트워크에 연결합니다.
- 1차 LU 지원은 호스트 메인프레임 응용프로그램과 동일한 방식으로 다운스트림 종속 LU 장치 제어에 필요한 지원을 제공합니다.
- Branch Extender는 자원을 여러 위치로(예: 큰 조직의 각 브랜치로) 분리시켜 거대한 APPN 네트워크를 단순화시킵니다. 이 방법은 효율적인 자원 위치를 계속 허용하면서, 저장되어야 하는 토폴로지 정보의 양을 감소시킵니다.

- APPC Application Suite는 APPN 네트워크에서 사용하기 위해 선택된 응용프로그램을 제공합니다.
- Enterprise Extender(EE, 또는 HPR/IP로 알려짐)는 SNA 트래픽이 본래부터 IP 네트워크를 통해 전송될 수 있도록 합니다.
- TN 서버는 TN3270 및 TN3270E 클라이언트와 함께 TN3270 클라이언트라고 불리우며, 이들 클라이언트에게 SNA를 통한 호스트 액세스를 제공합니다.
- TN 방향 재지정자는 TN3270, TN3270E, TN5250 및 VT 클라이언트와 함께 텔넷 클라이언트로 불리우며, 이들 클라이언트에게 패스-스루 TCP/IP 호스트 액세스를 제공합니다.

### SNA 게이트웨이

게이트웨이는 유사한 네트워크나 컴퓨터 시스템을 연결하는 사용자-투명 장치이며, 연결하는 두 환경을 모두 지원합니다. 일반 사용자는 같은 네트워크에 상주함으로써 서로를 인식합니다.

SNA 게이트웨이를 통해 Linux용 Communications Server 컴퓨터는 그림 1에 설명된 것처럼, SNA 네트워크에 있는 여러 다운스트림 컴퓨터를 하나 이상의 호스트 물리 장치(PU)에 링크하는 게이트웨이 역할을 수행할 수 있습니다. 호스트 연결을 단순화시키고 과도한 링크를 제거하기 위해 SNA 게이트웨이는 PU 집중기 역할을 수행합니다. 즉, 복수의 컴퓨터를 단일 PU(SNA 게이트웨이 노드에 상주하는 것으로 나타남)로 취급하고 하나의 실제 접속으로 호스트와 통신합니다.




그림 1. 여러 다운스트림 Linux 컴퓨터를 호스트 컴퓨터에 링크하는 SNA 게이트웨이

### 1차 LU 지원

1차 LU 지원을 통해 Linux 응용프로그램은 메인프레임 호스트 응용프로그램처럼 다운스트림 종속 LU 장치를 제어할 수 있습니다.

LUA 응용프로그램은 일반적으로 2차 LU로 호스트 메인프레임에 연결되므로, 호스트 응용프로그램은 세션 정의를 제어하며 세션 시작을 위해 BIND를 보내야 하는 책임이 있습니다. 또한 Linux용 Communications Server는 1차 RUI 인터페이스를 사용하여 LAN을 통해, 다운스트림 종속 SNA 장치에 대해 1차 LU 역할을 수행할 수도 있습니다. 이 인터페이스를 사용하여 응용프로그램은 호스트 메인프레임이 없어도 다운스트림 종속 LU 세션에 연결할 수 있습니다.

1차 LU 응용프로그램을 사용하려면 노드는 #PRIRUI#라는 호스트 LU 이름을 사용하여 다운스트림 LU(또는 다운스트림 PU 템플릿)와 함께 구성되어야 합니다. 이를 통해 1차 RUI를 사용하는 응용프로그램이 이 PU 및 할당된 LU 자원을 제어한다는 것을 서버에게 알려 줍니다. PU는 LAN 및 WAN 포트에 사용될 수 있습니다. 1차 RUI를 사용하도록 응용프로그램을 프로그래밍하는 데 대한 자세한 내용은 *IBM Communications Server for AIX or Linux LUA Programmer's Guide*를 참조하십시오.

### Branch Extender

APPN 네트워크의 네트워크 노드는 토폴로지 정보(네트워크 내의 다른 노드들의 위치 및 이들 간의 통신 링크에 관한 정보)를 유지하고, 토폴로지가 변경될 때 이 정보를 네트워크에 전송할 필요가 있습니다. 네트워크 규모가 커짐에 따라, 저장된 정보량과 토폴로지 관련 네트워크 트래픽이 더욱 커져서 관리하기가 어려워질 수 있습니다.

네트워크를 서브네트워크로 분할하여 이러한 문제를 피할 수 있으며, 따라서 각 노드는 자체 서브네트워크의 노드에 관한 토폴로지 정보만 유지하면 됩니다. 그러나 이렇게 하면 다른 서브네트워크에서 자원을 찾으려고 할 때 네트워크 트래픽을 증가시킵니다.

9 페이지의 그림 2에 설명된 APPN의 Branch Extender 기능은 이 문제에 대한 해결책을 제공합니다.




그림 2. Branch Extender

Branch Extender는 그 이름이 나타내듯이 큰 조직의 개별 지점과 같이 별개의 영역으로 나눌 수 있는 네트워크용으로 설계되었습니다. 기본 백본(backbone) APPN 네트워크(예: 조직의 본사에 있는 네트워크)에서 브랜치들을 분리시켜 작동합니다.

각 브랜치에는 브랜치 네트워크 노드(BrNN)라고 하는 새로운 유형의 노드가 있는데, 이 노드는 기본 APPN 백본(backbone) 네트워크에 있는 네트워크 노드에 연결됩니다. BrNN은 APPN 네트워크 노드와 APPN 끝 노드의 기능을 결합합니다.

- 백본(backbone) 네트워크에 대해 BrNN은 끝 노드로 나타나며, 백본(backbone) 네트워크에 있는 해당 네트워크 노드 서버(NNS)에 연결됩니다.
  - 백본(backbone) 네트워크에 있는 노드는 브랜치 내에 있는 노드를 인식하지 못하므로 저장해야 하는 토폴로지 정보의 양이 감소됩니다.
  - BrNN은 끝 노드로 나타나기 때문에 백본(backbone) 네트워크에서 토폴로지 정보를 수신하지 않습니다. (토폴로지 정보는 네트워크 노드 사이에서만 전송됩니다.)
  - BrNN은 브랜치에 있는 자원이 BrNN 자체에 있는 것처럼, 모든 자원을 해당 NNS에 등록합니다. 이는 백본(backbone) 네트워크에 있는 노드가 브랜치에 있는 각 노드를 인식할 필요없이 브랜치에서 자원을 찾을 수 있음을 의미합니다.
- 브랜치 네트워크에 대해 BrNN은 네트워크 노드로 나타나며 브랜치의 끝 노드에 대한 NNS로 작동합니다. 브랜치에 있는 각 노드는 나머지 네트워크가 표준 NNS의 경우와 같은 방식으로 해당 NNS를 통해 연결되는 것으로 인식합니다.

## APPC Application Suite

APPC Application Suite는 APPN 네트워크의 분산 처리 기능을 구현하는 응용프로그램 세트로, 구성 검증 및 문제점 진단에 도움이 될 수 있습니다. APPC Application Suite는 네트워크에서 자주 수행되는 파일 전송과 같은 조작에 대한 지원을 제공하는 데 사용될 수 있습니다.

APPC Application Suite에는 다음과 같은 응용프로그램들이 포함되어 있습니다.

- **ACOPY**(APPC COPY)
- **AFTP**(APPC File Transfer Protocol)
- **ANAME**(APPC Name Server)
- **APING**(APPC Ping)
- **AREXEC**(APPC Remote EXECution)
- **ATELL**(APPC TELL)

이 응용프로그램에는 Linux 또는 Windows 클라이언트나 서버에서 액세스할 수 있습니다.

## Enterprise Extender

Enterprise Extender(HPR/IP로 알려짐)는 SNA 응용프로그램을 IP 네트워크와 통합시키기 위한 메커니즘을 제공합니다.

SNA 응용프로그램은 SNA 프로토콜을 사용하여 SNA 네트워크를 통해 다른 SNA 응용프로그램과 통신하도록 설계되었습니다. Enterprise Extender를 사용하여 TCP/IP 네트워크에서 설치될 때 SNA 응용프로그램은 계속 통신할 수 있으며, Enterprise Extender 기능은 IP 네트워크를 통해 SNA 프로토콜을 전송하기 위한 메커니즘을 제공합니다. 특히, APPN 고성능 경로지정(HPR) 기능을 제공하며, 응용프로그램에 APPN과 IP 연결성의 이점을 제공합니다.

Linux용 Communications Server의 Enterprise Extender는 통신 링크로 간단히 구현됩니다. IP를 통해 두 개의 SNA 응용프로그램을 연결하려면 다른 링크 유형(예: SDLC 또는 이더넷)에서와 같은 방법으로 Enterprise Extender 링크를 정의합니다.

## TN 서버

TCP/IP를 통해(SNA 네트워크를 통하지 않고) 통신하는 3270 에뮬레이션 프로그램은 『TN3270 프로그램』(텔넷 3270 에뮬레이션 프로그램)으로 일컬어집니다.

TN3270 프로그램은 TN3270E(텔넷 3270 표준 확장)를 위한 지원도 포함할 수 있습니다. TN3270E는 (터미널 및 프린터를 포함하여) 텔넷을 사용하는 3270 장치 에뮬레이션을 지원합니다. 텔넷 클라이언트가 (LU 이름 또는 LU 풀 이름을 지정하여) 특정 장치를 선택할 수 있게 하며, ATTN과 SYSREQ 키 및 SNA 응답 처리를 포함하는 여러 가지 기능에 대한 확장 지원을 제공합니다.

주: 이 안내서에서는 TN3270, TN3287 및 TN3270E 프로토콜에 동등하게 적용되는 정보에 대해 TN3270이라는 용어를 사용합니다.

Linux용 Communications Server TN 서버를 사용하면 다른 컴퓨터의 TN3270 사용자가 3270 호스트 컴퓨터에 액세스할 수 있습니다. TN 서버를 사용하면 TN3270 사용자가 직접 링크 없이도 Linux용 Communications Server 또는 다른 TN3270 사용자와 호스트 연결을 공유할 수 있습니다. 또한 TN 서버는 TN3270 사용자들이 TCP/IP를 실행하고 있지 않는 호스트에 액세스할 수 있게 해 줍니다.

Linux용 Communications Server TN 서버 기능이 그림 3에 설명되어 있습니다.




그림 3. TN 서버

Linux용 Communications Server TN 서버 기능은 TN3270 사용자와 Linux용 Communications Server 3270 LU 사이의 연결을 제공합니다. TN3270 사용자로부터의 모든 데이터의 경로가 LU로 지정됩니다. 이는 호스트와 TN3270 사용자 둘 다를 위한 구성이 직접 연결된 것과 같다는 것을 의미합니다. 따라서 데이터의 경로가 TN 서버를 통해 지정되고 있음을 알 필요가 없습니다.

Linux용 Communications Server TN 서버는 IETF RFCs 1123, 1576, 1646, 1647 및 2355에 정의된 프로토콜을 정확하게 구현하는 모든 TN3270 클라이언트 애플리케이션 프로그램을 지원합니다.

**보안 기능:** Linux용 Communications Server TN 서버는 보안 소켓 계층(SSL) 소프트웨어를 사용하여 데이터 암호화, 서버 인증, 클라이언트 인증 및 익스프레스 로그 온을 지원합니다.

- 데이터 암호화는 TN 서버와 TN3270 에뮬레이터 간에 흐르는 데이터가 암호화된 형식으로 되는 것을 의미합니다.
- 서버 인증은 TN3270 클라이언트가 자신이 연결한 TN 서버가 예상하는 서버인지 확인할 수 있도록 합니다.
- 클라이언트 인증은 TN 서버가 연결 중인 TN3270 클라이언트가 예상하는 클라이언트인지 확인할 수 있도록 합니다. 또한 TN 서버는 클라이언트의 인증이 취소되지 않았는지 확인하기 위해 외부 디렉토리에 있는 취소 리스트를 확인할 수 있습니다.
- 익스프레스 로그온은 클라이언트 인증과 함께 작동하므로 호스트 연결 시 TN3270 클라이언트가 요구하는 사용자 ID 및 암호를 제공하지 않아도 됩니다. 대신 클라이언트의 보안 인증서는 필요한 사용자 ID 및 암호 정보를 검색하는 데 사용됩니다.

### TN 방향 재지정자

Linux용 Communications Server TN 방향 재지정자 기능은 TCP/IP를 통해 3270, 5250 또는 VT 세션에 대해 패스-스루 서비스를 제공합니다. 텔넷 사용자는 TCP/IP 연결을 통해 Linux용 Communications Server와 통신하며, Linux용 Communications Server는 다른 TCP/IP 연결을 통해 호스트와 통신합니다.

Linux용 Communications Server TN 방향 재지정자는 3270용 TN 서버에서와 같은 방법으로 보안 소켓 계층(SSL) 소프트웨어를 사용하여 데이터 암호화, 서버 인증 및 클라이언트 인증을 지원합니다. 이 방법은 필요할 때 보안 소켓 계층(SSL) 보안 검사를 사용할 수 있도록 하며 완전한 사용자-호스트 연결에서는 사용하지 않습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 클라이언트가 확인이 필요하지 않은 TCP/IP LAN을 통해 Linux용 Communications Server에 연결되어 있지만 SSL을 요구하는 원격 호스트에도 연결되어 있을 경우, Linux용 Communications Server와 호스트 사이의 TCP/IP 연결을 통해 SSL을 사용할 수 있습니다. 이는 모든 클라이언트에 대해 보안이 한 번 검사되고, 각 클라이언트는 보안 정보를 제공할 필요가 없음을 의미합니다.
- Linux용 Communications Server가 호스트와 같은 사이트에 설치되어 있지만 클라이언트가 외부 사이트에서 연결되는 경우, SSL 소프트웨어를 호스트에 설치하지 않아도 Linux용 Communications Server와 클라이언트 간 연결을 통해 SSL을 사용할 수 있습니다.

---

## 기능 및 이점

Linux용 Communications Server에는 구성 단순화부터 문제점 진단 개선에 이르기까지 네트워크 성능을 향상시킬 수 있는 다양한 기능 및 이점이 있습니다.

## 유연한 빌딩 블록

Linux용 Communications Server는 대부분의 환경 및 노드 기능을 지원합니다. 모든 유형의 네트워크, 부속 영역 또는 APPN에서 Linux 컴퓨터가 다음 중 하나 또는 여러 기능을 수행할 수 있도록 합니다.

- 호스트 종속 노드
- 피어 노드(APPN 피어 노드의 설명에 대해서는 1 페이지의 『Linux용 IBM Communications Server』에 있는 대등 네트워크의 설명을 참조하십시오.)
- 분산 응용프로그램의 상대방(소스 또는 목적지)
- SNA 네트워크를 상호연결하는 게이트웨이 노드

네트워크 관리 API를 통해 Linux 컴퓨터는 분산 네트워크 관리를 지원하는 관리 서비스(MS) 시작점 기능을 수행하도록 구성할 수도 있습니다. 링크 레벨에서 Linux 컴퓨터는 지원 링크 유형(1 페이지의 『Linux용 IBM Communications Server』 및 22 페이지의 『설치 요구사항』에서 설명)을 사용하여 다양한 LAN 및 WAN에 연결될 수 있습니다.

## 클라이언트/서버 운영

클라이언트/서버 구성은 다음과 같은 이점을 제공합니다.

- 서버의 SNA 자원을 집중시키면 클라이언트의 로드를 줄이고 클라이언트 성능을 향상시키며 SNA 서비스를 클라이언트로 제공하는 데 필요한 기억영역을 최소화시킬 수 있습니다.
- 다른 시스템에서 여러 사용자가 단일 데이터 링크를 공유할 수 있으면 각 시스템이 실제 SNA 네트워크 연결을 수행할 필요가 없습니다.
- 복수의 서버가 중복 연결을 제공할 수 있습니다(예: 복수의 서버가 동일한 호스트로 액세스 제공). SNA 자원으로 연결되는 경로가 여러 개 있으면 서로 다른 여러 서버의 로드가 균형을 유지하게 되고 특정 서버 또는 링크 실패 시에 바로 백업이 제공됩니다.
- 복수의 서버에 LU 풀을 사용하면 관리자가 서버 및 사용자를 쉽게 구성 및 추가할 수 있습니다.
- 호스트 연결을 위한 링크 및 PU 수를 감소시키면 호스트 VTAM 정의의 크기가 줄어듭니다.
- 관리 유틸리티를 사용하여 노드 자원(도메인에 있는 컴퓨터의 경우)과 공유 자원 모두를 구성 및 관리할 수 있습니다. Linux용 Communications Server 관리 도구에서 제공하는 클라이언트/서버 지원 기능을 사용하면 도메인에 있는 전체 컴퓨터의 모든 도메인 자원을 명확하게 관리할 수 있습니다.
- SNA 응용프로그램은 방화벽 통과 및 인증과 보안을 위한 HTTPS 및 TCP/IP를 사용하여 인터넷 프로토콜을 통해 연결할 수 있습니다.

## 쉬운 구성

Linux용 Communications Server는 구성 시간과 네트워크 복잡성을 줄이는 구성 옵션과 기능을 사용하여 설계됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

### Motif 관리 프로그램

Linux용 Communications Server 구성을 정의 및 수정하는 가장 쉬운 방법은 Motif 관리 프로그램(**xsnaadmin**)을 사용하는 것입니다. 이 프로그램은 사용자가 Linux용 Communications Server 자원을 보거나 관리할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다. 이 프로그램은 또한 일반적으로 설치에 따라 값이 변하는 필드만 표시하고, 다른 필드에 대해서는 디폴트 값을 사용하여 구성을 단순화시킵니다.

Motif 관리 프로그램에는 SNA 및 Linux용 Communications Server에 대한 개요 정보, Linux용 Communications Server 대화상자에 대한 참조 정보, 그리고 특정 타스크 수행을 위한 지침을 제공하는 도움말 화면이 포함되어 있습니다.

### APPN 네트워크에서 동적 구성

노드나 네트워크의 구성은 APPN 네트워크의 동적 구성을 통해 보다 쉽게 수행됩니다. 예를 들어, APPN 끝 노드와 응용프로그램은 LU 6.2 세션을 지원하기 위해 구성 데이터를 동적으로 등록하여 세션 구성을 선택적으로 만듭니다. 그리고 노드 제어점을 디폴트 로컬 LU로 작동하게 하여, LU 6.2 구성을 모두 피할 수 있습니다.

APPN은 또한 구성된 링크 스테이션이 없는 상태로 동적 링크 스테이션 구성을 지원합니다.

## 관리에 대한 추가 사용자 인터페이스 선택사항

Motif 관리 프로그램은 Linux용 Communications Server 구성 및 관리를 위해 권장되는 인터페이스입니다. 그러나 Linux용 Communications Server에 대한 인터페이스는 선택이 가능하므로, 사용자의 장치, 요구 및 환경설정에 맞는 인터페이스를 사용하여 작업할 수 있습니다.

### 명령행 관리 프로그램

명령행 관리 프로그램(**snaadmin**)은 개별 Linux용 Communications Server 자원을 관리하기 위한 명령을 실행하는 데 사용할 수 있습니다. Linux 명령 프롬프트나 셸 스크립트에서 직접 **snaadmin**을 사용할 수 있습니다.

### NOF API

Linux용 Communications Server NOF API는 명령행 관리 프로그램과 동일한 관리 기능을 제공하며, 명령 스크립트가 아니라 프로그램 내에서 사용하기에 적합한 인터페이스를 제공합니다. NOF API를 사용하여 Linux용 Communications Server를 관리하기 위한 사용자 전용 응용프로그램을 작성할 수 있습니다.

## 강화된 성능

Linux용 Communications Server는 SNA 네트워크의 우수한 성능을 더욱 강화하였으며 서비스 운영 클래스를 사용합니다. Linux용 Communications Server는 또한 다음과 같이 네트워크 크기에 따라 트래픽 흐름을 조정하는 여러 가지 트래픽 관리 방법과 LU 0-3 세션 데이터에 대한 SNA 데이터 압축을 통해 네트워크 속도를 최적화합니다.

- APPN 네트워크에서 Linux용 Communications Server는 고성능 경로지정(HPR) 및 중계 세션 경로지정(ISR)을 지원하고 연결 네트워크 옵션을 제공합니다. ISR이 소형 네트워크에 대해서는 효율적으로 작동하는 반면, 보다 큰 네트워크의 성능은 떨어뜨립니다.
- LAN 연결성 옵션(토큰링 또는 이더넷)을 사용하거나 Enterprise Entender를 사용하는 대형 네트워크의 경우 연결 네트워크 옵션을 사용하여 통신 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 연결 네트워크 옵션은 노드 간의 통신 경로를 직접적으로 작성합니다. 이는 중간 네트워크 노드를 우회하는 방법으로 전송될 수 있게 합니다.
- 다른 트래픽 제어 메커니즘, 적응 세션 레벨 속도는 LU가 상대 LU에게 메시지 단위를 보내는 전송률을 규제하여 자동으로 정체를 조정합니다.

## 보안 옵션

네트워크가 더욱 복잡해지고 개방형 구조로 이동해감에 따라, 보안이 중요한 문제로 나타나고 있습니다. Linux용 Communications Server가 실행 중인 SNA 네트워크에서 특정 유형의 링크를 구현하고 구성을 통해 다양한 보안 레벨을 정의하여 자원을 보호할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 클라이언트/서버 시스템에서, 원격 API 클라이언트로부터 서버에 대한 HTTPS 액세스를 제공하도록 WebSphere 서버를 설정할 수 있습니다. 이는 보안 인증을 사용하여 클라이언트 연결이 인증됨을 의미합니다. (이 기능에는 표준 Linux용 Communications Server 제품과 일부 추가 소프트웨어가 필요합니다. 자세한 내용은 22 페이지의 『설치 요구사항』을 참조하십시오.)
- LU 6.2 사용자는 세션, 자원 및 변환의 세 개 레벨의 보안을 정의할 수 있습니다. 각기 올바른 LU가 세션에 예약되어 있는지 확인하고 특정 LU에 연관된 모든 응용 프로그램에 대한 액세스를 제한하며 특정 응용프로그램에 대한 액세스를 제한합니다. 데이터 암호화 루틴을 통해 추가 보안이 가능합니다.
- Linux용 Communications Server TN 서버 및 TN 방향 재지정자는 보안 소켓 계층(SSL) 소프트웨어를 사용하여 Linux용 Communications Server와 TN3270 또는 텔넷 클라이언트 간에 데이터 암호화, 서버 인증 및 클라이언트 인증을 제공할 수 있습니다. (이 기능에는 표준 Linux용 Communications Server 제품과 일부 추가 소프트웨어가 필요합니다. 자세한 내용은 22 페이지의 『설치 요구사항』을 참조하십시오.)

## 네트워크 관리 융통성

Linux용 Communications Server는 복수 도메인 지원-네트워크 관리 벡터 전송 (MDS-NMVT)의 네트워크 관리 구조를 지원하는데, 이 관리 구조는 집중, 분산 또는 계층적 관리 구조로 작동될 수 있습니다. 이는 높은 융통성을 제공하는 포컬 포인트/엔트리 포인트 아키텍처를 기반으로 하고 있습니다.

포컬(focal) 포인트는 엔트리 포인트(네트워크 내의 다른 모든 노드에 상주하는 관리 응용프로그램)에서 수집한 데이터에 따라 네트워크를 관리하는 제어 노드입니다.

- 중앙 관리의 경우, 단일 포컬 포인트는 전체 네트워크에 대한 제어 포인트로 작동합니다.
- 분산 관리의 경우, 여러 포컬 포인트가 네트워크 관리를 공유합니다.
- 계층적 관리의 경우, 포컬 포인트는 기능에 따라 중첩되어 있습니다.

따라서 MDS-NMVT는 부속 영역, 표준 APPN 및 매우 큰 APPN 네트워크를 관리하는 데 적합합니다.

## 신뢰성, 사용 가능성 및 서비스 가능성

Linux용 Communications Server는 안정적인 시스템 운영에 도움이 되는 다양한 표시 기능 및 문제점 진단 도구를 제공합니다.

- Motif 관리 프로그램은 다음을 포함하는 확장 구성 및 관리 도구를 제공합니다.
  - 구성 정보의 즉시 갱신
  - 링크, 세션 및 노드 자원에 대한 상태 정보
- 조회 및 상태 명령은 다음에 대한 정보를 제공합니다.
  - LU-LU 세션
  - APPN 중계 세션
  - 활성 링크
  - 링크 정보를 저장하는 APPN 토폴로지
- 문제점 진단 도구는 다른 구성 및 작동 단계에서 사용자에게 도움을 줄 수 있습니다. 다음과 같은 기능을 포함합니다.
  - 서비스 정보를 쉽게 수집할 수 있게 하는 진단 정보 수집 도구(snagetpd)
  - 구성 루틴 및 시스템 운영에 대한 문제점을 해결하는 데 도움을 주는 상태 및 오류 메시지
  - 네트워크 오류, 장애 및 감사 정보를 수집하기 위한 로그
  - 자세한 문제점 정보를 수집하고 형식화하기 위한 추적 설비

다른 유틸리티들은 응용프로그램 간의 링크 연결성 및 통신을 검사하는 데 도움을 줍니다.

Linux용 Communications Server에는 네트워크 경고 및 문제점 데이터를 송수신하는 도구 개발에 사용되는 관리 서비스 API도 포함되어 있습니다.

이러한 관리 및 문제점 진단 도구 모두가 Linux용 Communications Server 클라이언트/서버 모델에 완전히 통합되어 있으므로, Linux용 Communications Server 도메인 전체를 관리하거나 네트워크의 단일 지점으로부터 진단 정보를 수집할 수 있습니다.

## 네트워크 통합, 성장 및 변경

네트워크 통합, 추가 및 변경을 지원할 수 있도록 Linux용 Communications Server API를 사용하여 해당 비즈니스 요구에 따라 특정 LU, 플랫폼 또는 운영 체제에 적합한 응용프로그램을 개발할 수 있습니다. CPI-C는 다른 플랫폼 및 운영체제에서 일관성을 지키므로 특히 중요한 API입니다. 모든 시스템에서 실행될 수 있는 응용프로그램을 개발할 때 사용됩니다.

Enterprise Extender 또한 SNA와 TCP/IP 네트워크를 통합하기 위한 메커니즘을 제공합니다.



---

## 제 2 장 네트워크 및 Linux용 IBM Communications Server에 대한 계획

이 장에서는 Linux용 Communications Server를 실행하는 네트워크에 대한 계획 단계를 개괄적으로 설명합니다. Linux 컴퓨터에 대해 구성할 수 있는 기능을 요약하고 이 기능을 지원하는 데 필요한 자원을 예측하기 위한 지침을 제시합니다.

---

### 네트워크 계획 단계

이 절에서는 여러 Linux용 Communications Server 및 Linux 유틸리티를 사용하여 네트워크를 계획, 구성 및 관리하기 위한 일반적인 몇몇 지침을 제시합니다.

네트워크 계획에는 균형화 기능, 성능, 자원 및 비용이 포함됩니다. 네트워크에 대해 단 하나의 최상의 계획은 없어도 몇가지 일반적인 지침과 기술을 사용하여 사용자 요구에 맞도록 계획을 수립할 수 있습니다. 네트워크 계획을 세우려면 다음 작업을 수행하십시오.

- (파일 전송 또는 3270 에뮬레이션과 같은) 네트워크가 제공해야 하는 기능과 성능 요구사항을 결정하십시오.
- 사용자에게 필요한 기능을 제공할 수 있도록 Linux용 Communications Server를 구성하는 방법을 결정하십시오.
- 성능 및 용량 요구사항과 Linux용 Communications Server 기능을 지원하도록 Linux용 Communications Server를 설치하는 데 필요한 자원을 예측하고 관련 비용을 파악하십시오.

### 네트워크에 대한 기능적 요구사항 식별

네트워크가 제공해야 하는 기능을 결정하려면 다음과 같은 사항을 고려해야 합니다.

- 네트워크는 APPN이 되어야 합니까?
- Linux용 Communications Server가 클라이언트/서버 시스템으로 실행됩니까? 그렇다면 모든 컴퓨터가 단일 Linux용 Communications Server 도메인에서 운영됩니까? 아니면 두 개 이상의 각기 다른 도메인을 정의해야 합니까?
- 연결 자원의 로드 균형을 유지하기 위해 Linux용 Communications Server 도메인에서 두 개 이상의 서버가 필요합니까? 그렇다면 어떤 서버가 마스터 구성 서버가 되어야 합니까? 하나 이상의 백업 구성 서버를 제공해야 합니까?
- HTTPS를 사용하여 Linux용 Communications Server에 연결된 원격 API 클라이언트를 지원해야 합니까?
- 사용자 응용프로그램이 서버 또는 Linux 클라이언트 컴퓨터에서 실행됩니까?

- 서버가 Windows 클라이언트에서 실행 중인 Windows 응용프로그램(예: API 트랜잭션 프로그램)에 대해 연결 자원을 제공합니까?
- 서버가 세션에 대해 끝점이 되어야 합니까? 아니면 다음 게이트 유형 중 하나가 되어야 합니까?
  - APPN
  - LU 0
  - LU 2
  - TN 서버 또는 TN 방향 재지정자
- 네트워크가 어떤 유형의 물리적 링크를 사용합니까?
- Linux용 Communications Server가 IPv4, IPv6 또는 두 연결 유형 모두를 지원해야 합니까?

이러한 질문에 대한 답변은 네트워크가 요구하는 Linux용 Communications Server 기능을 결정하는 데 도움을 줍니다.

## Linux용 Communications Server 구성 방법 결정

Linux용 Communications Server의 기능 수행 방법을 결정하려면 먼저 네트워크를 통한 작업 흐름 방법을 결정해야 합니다. 다음 사항을 고려해야 합니다.

- 네트워크를 통해 어떤 자원(예: 응용프로그램)이 사용 가능해야 합니까?
- 몇 명의 사용자가 원격 자원에 액세스해야 합니까?
- 각 자원은 얼마나 자주 액세스됩니까?
- 사용자는 어떻게 네트워크에 액세스할 수 있습니까?
- 사용자의 요청은 어떻게 네트워크를 통해 경로지정됩니까?

예를 들어, 다음과 같은 다수의 기능을 지원하도록 Linux용 Communications Server를 구성할 수 있습니다.

- 중계 세션 경로지정(ISR)을 위한 APPN 네트워크 노드
- APPN 끝 노드(인접 노드와 자율적으로 통신하지만 인접하지 않는 피어 노드와 통신하기 위해 APPN 네트워크 노드 서비스를 사용함)
- LEN(Low-Entry Network) 노드(인접 노드 또는 인접해 나타나도록 구성된 노드와 직접 통신함)
- LU 0, LU 1, LU 2, LU 3 및 LU 6.2(중속 및 독립)의 사용
- 호스트와 SNA 게이트웨이 연결

사용자 요구에 따라 지정 노드에 대해 하나 이상의 기능을 구성할 수 있습니다. 예를 들어, Linux용 Communications Server를 경로지정 서비스와 ISR을 제공하기 위한 APPN 네트워크 노드로 구성하고, SNA 게이트웨이에 대해 같은 노드를 사용하여 LU 0 및 LU 2와 같은 중속 LU 세션을 경로지정할 수 있습니다. 이와 마찬가지로 호스트

의 MQSeries와 연결되는 독립 LU 6.2 연결뿐 아니라, 공유 데이터베이스를 지원하고 TN 서버를 실행하도록 Linux용 Communications Server를 구성할 수 있습니다.

## 설치 및 운영을 위한 자원 요구사항 식별

Linux용 Communications Server의 기능에 대한 지원을 예측하려면 다음 사항을 고려해야 합니다.

- 담당자의 어떤 기술이 필요합니까?
- 어떤 전송 매체를 사용해야 합니까?
- 어떤 설치 요구사항을 구성에 선택해야 합니까?
- 운영에 필요한 메모리와 페이지 공간은 얼마나 됩니까?

이 질문에 대한 답변은 Linux용 Communications Server가 19 페이지의 『네트워크에 대한 기능적 요구사항 식별』에 설명된 여러 기능 중 일부를 지원하도록 구성되었을 때 사용하는 자원 유형을 식별하는 데 도움을 줍니다. 이 질문에 답변은 Linux용 Communications Server 기능, Linux 자원 및 네트워크 자원 간의 관계를 이해하는 데에도 도움이 됩니다.

노드에 자원을 할당하는 방법은 네트워크의 수행 방법을 결정합니다.

## 운영 요원 요구사항

Linux용 Communications Server를 설치, 운영 및 조정할 경우 다음과 같은 인원이 필요합니다.

- 네트워크 관리자. 네트워크를 계획하고 새로운 장치를 추가하며, 전체적인 네트워크 성능을 유지보수하고 확장합니다.
- 시스템 관리자. Linux용 Communications Server와 이 서버가 운영되는 하드웨어를 설치 및 유지보수하고, 네트워크 연결을 위해 시스템을 구성합니다.
- 프로그래머. 트랜잭션 프로그램 또는 네트워크 관리 루틴과 같은 사용자 조정된 응용프로그램을 개발합니다.

네트워크 및 시스템 관리자는 Linux용 Communications Server가 운영되는 하드웨어와 Linux 운영 체제에 대해 잘 알고 있어야 합니다. 또한 다양한 시스템이 연결되는 네트워크에 대해서도 잘 알아야 하며 일반적인 SNA 개념도 이해하고 있어야 합니다. 다음에 대해서도 잘 알고 있어야 합니다.

- Motif 인터페이스
- rpm, Linux용 설치 도구
- TCP/IP(클라이언트/서버 기능, TN 서버 또는 Enterprise Extender를 사용하려고 계획한 경우)

- Windows 2000, Windows XP, Windows 2003 Server, Windows Vista 또는 Windows Server 2008 운영 체제(Linux용 Communications Server 시스템에 Windows의 원격 API 클라이언트가 있는 경우)
- WebSphere Application Server(Linux용 Communications Server 시스템에 HTTPS 를 사용하여 서버에 연결하는 원격 API 클라이언트가 포함된 경우)

SNA용으로 사용자 정의된 응용프로그램을 개발하는 프로그래머는 C 언어 사용 경험이 있고(또는 Java CPI-C를 사용하는 경우, Java 사용 경험 필요) Linux용 Communications Server에서 제공하는 API에 익숙해야 합니다.

### 전송 매체

Linux용 Communications Server는 다른 통신 프로토콜과 기본 전송 매체(예: SDLC, 토큰링)를 공유해야 하는 경우가 있습니다. 따라서, 물리적 계층 대역폭(bandwidth) 요구사항은 이 전송 매체를 공유하는 모든 프로토콜 및 응용프로그램에 적합해야 합니다.

주: Linux용 Communications Server는 토큰링 및 이더넷 어댑터를 다른 프로토콜(예 : TCP/IP)과 공유할 수 있습니다. 사용할 각 프로토콜에 대해 고유한 서비스 액세스 스점(SAP) 주소를 지정해야 합니다.

### 설치 요구사항

Linux용 Communications Server에 지정하는 기능(19 페이지의 『네트워크에 대한 기능적 요구사항 식별』에서 설명)에 따라 설치 요구사항이 결정됩니다. 이 절에서는 Linux용 Communications Server 설치에 필요한 컴퓨터 자원을 개괄적으로 설명합니다. 자세한 내용은 각 제품과 함께 제공되는 문서를 참조하십시오(책 목록은 참고 서적 참조).

#### 하드웨어

Linux용 Communications Server는 아래 Linux 분배 방법 중 하나에 의해 지원되는 컴퓨터를 요구합니다.

**uname -m** 명령을 사용하여 목표 컴퓨터의 CPU 클래스를 확인하십시오. 다음 테이블은 각 서버 유형에 적합한 하드웨어 및 **uname -m**에 대한 해당 하드웨어의 응답을 표시합니다.

서버 유형	하드웨어	uname 응답
32비트 Intel	Pentium II 이상의 32비트 Intel 시스템	i686
64비트 x86_64	AMD64 또는 Intel EM64T 시스템	x86_64
pSeries	pSeries POWER5 또는 OpenPower 시스템	ppc64

### Linux 운영 체제

Linux 워크스테이션에 Linux용 Communications Server를 설치하여 사용하기 전에 워크스테이션에 적합한 Linux 운영 체제 버전이 설치되어 있어야 합니다.

Linux용 Communications Server는 다음과 같은 Linux 계열을 지원합니다. 특정 버전 번호와 각 계열에서 지원하는 커널 빌드에 대한 최신 정보 및 특정 버전에 대한 추가 요구사항에 대해서는 Linux용 Communications Server CD 이미지에 있는 **README** 파일을 참조하십시오.

- RedHat Enterprise Linux 4(RHEL4)
- RedHat Enterprise Linux Server 5(RHEL5)
- SUSE Linux Enterprise Server 9(SLES9)
- SUSE Linux Enterprise Server 10(SLES10)
- SUSE Linux Enterprise Server 11(SLES11)

Linux 분배에서 SE Linux(Security Enhanced Linux) 기능을 사용하여 특정 코드 라이브러리 및 함수에 대한 액세스를 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 설치된 Linux 분배의 레벨에 따라 Linux 및 Linux Streams용 Communications Server를 사용하려면 몇 가지 구성을 편집해야 합니다. 해당 단계는 Linux용 Communications Server 지원 웹 페이지(<http://www.ibm.com/software/network/commserver/support>)에서 SE Linux에 대한 시스템 구성 방법 정보를 참조하십시오.

#### 하드웨어 링크

링크 하드웨어는 클라이언트가 아닌 서버에만 필요합니다.

하나 이상의 네트워크에 PC를 설치하려면 선택된 네트워크의 통신 프로토콜을 준수하는 링크가 필요합니다. 링크 하드웨어는 컴퓨터에 설치되는 통신 어댑터와 네트워크에 접속할 수 있는 대응 케이블로 구성됩니다. (장치 드라이버 소프트웨어 역시 필요합니다.)

#### 주:

1. 통신 어댑터는 대응 케이블과 함께 설치될 수 있습니다. 예를 들어, 이더넷 어댑터는 링크가 가능하기 위해 이더넷 케이블을 필요로 합니다.
2. 링크 유형으로만 Enterprise Extender를 사용할 경우 이 절에 나열된 어댑터는 필요하지 않지만 TCP/IP가 필요로 하는 어댑터 중 하나가 있어야 합니다.
3. LAN 이더넷 또는 LAN 토큰링 LLC2 연결에 대해 Linux 인터페이스 어댑터를 사용해야 하는 경우 인터페이스에 지정된 IP 주소가 없으면 Linux용 Communications Server CD 이미지의 **README** 파일에서 Linux 구성이 이 기능을 지원하도록 하는 자세한 방법을 참조하십시오.

Linux용 Communications Server는 다음 링크 프로토콜을 위한 통신 어댑터를 지원합니다.

- 토큰링

- 이더넷(표준 또는 IEEE 802.3)
- SDLC
- X.25 QLLC

다음 링크 프로토콜에는 Linux용 Communications Server에 포함되지 않은 제품이나 기능이 추가로 필요합니다.

- SDLC 또는 X.25(어댑터 및 드라이버 필요)

Linux용 Communications Server에서 검사된 어댑터에 대한 정보는 웹 사이트 <http://www.ibm.com/software/network/commsserver/linux>를 참조하십시오. 사용자 요구에 적합한 어댑터나 하드웨어에 관한 의문사항은 IBM 영업 담당자에게 문의하십시오.

#### 추가 소프트웨어: Linux

Linux용 Communications Server에는 다음과 같은 추가 소프트웨어가 필요합니다. 특정 버전 요구사항의 자세한 내용(Linux 계열에 따라 다름)과 이 소프트웨어 패키지의 설치 지시사항에 대해서는 Linux용 Communications Server CD 이미지의 **README** 파일을 참조하십시오.

- LiS 스트림. 필요한 LiS 스트림 버전의 세부사항과 설치 지시사항에 대해서는 **README** 파일을 참조하십시오.
- OpenMotif(클라이언트가 아닌 서버에만 필요). Linux용 Communications Server를 구성 및 관리하기 위해 권장되는 방법인, Motif 관리 프로그램을 사용하려면 이 소프트웨어가 필요합니다.
- Java(Java CPI-C를 사용할 경우 필요). JRE(Java Runtime Environment)가 필요합니다. Java CPI-C 응용프로그램에 사용하도록 새 Java 클래스를 컴파일해야 하는 경우 Java SDK도 필요합니다.

#### WebSphere Application Server(HTTPS 액세스용)

원격 API 클라이언트가 HTTPS를 사용하여 Linux용 Communications Server에 연결된 클라이언트/서버 시스템을 실행하는 경우 이들 클라이언트에서 서버에 HTTPS를 사용하여 액세스할 수 있도록 WebSphere Application Server를 실행해야 합니다.

Linux용 Communications Server는 WebSphere가 지원하는 모든 운영 체제를 실행하는 컴퓨터에 설치될 수 있는 WebSphere Application Server 버전 5와 함께 운영됩니다. 필요한 경우 동일한 Linux 컴퓨터에 Linux용 Communications Server로 설치할 수 있습니다. 설치에 대한 자세한 내용은 WebSphere Application Server 문서를 참조하십시오. 39 페이지의 『WebSphere Application Server 구성』에서 설명한 것처럼, Linux용 Communications Server와 함께 WebSphere를 사용하려면 이 컴퓨터에 Linux용 Communications Server 플러그인도 추가로 설치해야 합니다.

## 메모리 및 기억영역

전체 범위의 구성 및 서비스를 지원하려면 Linux용 Communications Server를 실행하는 워크스테이션에 Linux 분배에 필요한 최소 메모리 + 64MB 메모리와 200MB의 디스크 공간이 필요합니다. 또한 설치 중에 250MB의 임시 기억영역이 필요합니다.

소프트카피(PDF) 양식으로 Linux용 Communications Server 관련 문서를 설치할 경우에는 추가 하드 디스크 기억영역이 필요합니다. 소프트카피 책을 모두 설치하려면 80MB의 디스크 공간이 필요합니다.

주: 기타 라이선스가 있는 프로그램, 사용자 응용프로그램 및 데이터를 위한 메모리 및 하드 디스크 요구사항은 본 요구사항에 포함되지 않습니다. 모든 시스템, 메모리 및 하드 디스크 요구사항에 대해서는 해당 IBM 담당자나 허가된 판매업자와 함께 상세히 검토하십시오.

## 고급 구성

기본 구성 이상의 구성을 요구하는 응용프로그램을 실행하고자 할 경우, 추가 컴퓨터 자원에 대한 계획을 세울 필요가 있습니다.

일반적으로 Linux용 Communications Server를 실행하기 위한 메모리 및 기억영역 요구사항은 Linux 워크스테이션 기능과 해당 환경으로 인해 발생하는 다양한 요인에 따라 달라집니다. 그럼에도 불구하고, 이 LU, 활성 링크 및 진행 중인 세션이 컴퓨터 자원의 주된 수요자라는 경험을 사용하여, 가장 수요가 많은 응용프로그램을 지원하는 데 필요한 추가 메모리 및 디스크 공간의 양을 예측할 수 있습니다.

## 작동을 위한 메모리 및 기억영역 요구사항

이 절에서는 Linux용 Communications Server를 실행하는 워크스테이션의 메모리 및 기억영역 요구사항에 대해 설명합니다.

### 커널 메모리

Linux는 커널 메모리를 사용하여 통신 서브시스템과 DLC 간의 통신을 가능하게 합니다. 커널 메모리는 시스템 레벨에서 관리되어야 하는 공유 자원입니다. Linux용 Communications Server는 커널 메모리를 사용하여 네트워크를 통해 데이터를 보내고 받지만 커널 메모리를 사용하는 서브시스템 중 하나일 뿐입니다. Linux용 Communications Server의 커널 메모리 자원 활용이 TCP/IP 또는 NFS와 같은 기타 서브시스템의 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 커널 메모리 요구사항 결정에 대해서는 네트워크 관리자에게 문의하십시오.

### 메모리, 디스크 및 페이징 기억영역

Linux용 Communications Server는 기본 메모리 및 RAM(Random Access Memory)라고 하는 1차 기억영역, 영구 디스크 기억영역 및 페이징 디스크 기억영역(페이징 공간)을 사용합니다.

- LU, 링크 및 세션과 같은 SNA 자원용 제어 블록은 1차 기억영역을 사용합니다.
- 커널 메모리는 1차 기억영역만 사용합니다.
- Linux용 Communications Server 실행 파일, 구성 파일 및 소프트웨어 서적은 영구 디스크 기억영역을 사용합니다.
- 응용프로그램, 세션 및 관련 프로세스는 영구 디스크 기억영역을 사용하는 페이지 공간 요구사항을 가집니다.

메모리 및 디스크 기억영역 요구사항은 환경에 따라 차이가 많은 여러 요인에 따라 달라집니다. 주로 트랜잭션 프로그램(TP)과 SNA 세션이 메모리 및 디스크 기억영역을 소비합니다.

TP는 SNA 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스(API)를 사용하여 네트워크에 액세스하는 프로그램입니다. 세션은 상대방 노드에 있는 두 LU 간의 임시적인 논리적 채널입니다. TP는 이 채널을 사용하여 서로 통신합니다.

메모리 및 디스크 기억영역의 사용은 전체적인 세션 수, 할당된 세션(대화) 수, 대화의 트래픽 정도 및 활성 사용자 TP의 수에 따라 크게 영향을 받습니다. 메모리 요구사항은 데이터 트래픽 정도와 결과로 나타난 커널 메모리 사용률에 가장 많은 영향을 받습니다. 디스크 기억영역 요구사항은 TP, 세션 및 관련 프로세스의 페이지 공간 요구사항에서 만들어집니다.

모든 LU 유형의 경우, 유휴 세션과 할당된 세션 사이가 구별됩니다. 유휴 세션은 TP에 의해 사용되지 않는 활성 세션입니다. 할당된 세션은 진행 중인 대화를 지원하는 세션입니다. 전체 메모리 요구사항은, 어떤 한 시점에서 평균적으로 할당될 전체 세션 수의 일부와 트래픽 정도를 계산하면 됩니다. 최고 수요량을 처리할 수 있도록 시스템을 구성할 수 있습니다. 이러한 예측은 환경에 따라 다양합니다.

시스템 메모리 용량을 초과하도록 세션 로드를 증가시키면 페이지 비용이 부과됩니다.

### 프로세스

Linux용 Communications Server에는 최소한 20개의 Linux 프로세스가 필요합니다.

---

## IPv4 및 IPv6 주소지정

Linux용 Communications Server 버전 6.4를 실행하는 컴퓨터에서 다음 제한조건과 함께 IPv4 또는 IPv6 주소를 사용할 수 있습니다.

- 클라이언트/서버 도메인의 모든 서버는 동일한 주소지정 형식(IPv4 또는 IPv6)을 사용해야 합니다.
  - 서버가 IPv4를 사용하는 경우, 클라이언트도 IPv4를 사용해야 합니다.

- 서버가 IPv6를 사용하는 경우, 클라이언트가 IPv6 또는 IPv4를 사용할 수 있습니다.
- TN 서버의 경우, Linux용 Communications Server가 IPv4를 사용하면 TN 서버와 연결하는 TN 클라이언트도 IPv4를 사용해야 합니다. Linux용 Communications Server가 IPv6를 사용하면 TN 클라이언트가 IPv6 또는 IPv4를 사용할 수 있습니다. 기본적으로 TN 서버는 두 가지 클라이언트 유형의 연결을 모두 승인하지만 한 가지 유형의 클라이언트 연결로 제한하기 위해 특정 IP 주소를 청구하도록 구성할 수 있습니다(명령행 관리 프로그램 또는 NOF 응용프로그램에서 *listen\_local\_address* 매개변수 사용).
- TN 방향 재지정자의 경우, Linux용 Communications Server가 IPv4를 사용하면 두 TCP/IP 연결(클라이언트에서 Linux용 Communications Server로 연결, Linux용 Communications Server에서 호스트로 연결)도 IPv4를 사용해야 합니다.

Linux용 Communications Server가 IPv6를 사용하면 클라이언트에서 Linux용 Communications Server로 연결되는 TCP/IP 연결은 TN 서버와 동일한 규칙을 따라야 합니다. Linux용 Communications Server에서 호스트로 연결에서는 IPv6 또는 IPv4를 사용할 수 있습니다. 동일한 주소지정 형식을 사용하는 두 연결에 특정 요구사항은 없습니다.

- Enterprise Extender(HPR/IP)의 경우, 링크 양쪽 끝에 있는 포트는 동일한 주소지정 형식(IPv4 또는 IPv6)을 사용해야 합니다.
  - Linux용 Communications Server가 IPv4를 사용하면 IPv4를 지원하도록 구성된 원격 시스템에만 연결할 수 있습니다.
  - Linux용 Communications Server가 IPv6를 사용하면 Enterprise Extender 링크에 IPv4 또는 IPv6을 사용하도록 구성할 수 있습니다. 선택하는 옵션은 원격 시스템에서 해당 구성과 일치해야 합니다.

또한 동일한 Enterprise Extender 포트의 모든 링크가 동일한 주소지정 형식(IPv4 또는 IPv6)을 사용해야 합니다. 다른 주소지정 형식이 있는 링크를 지원해야 하는 경우 별도의 포트를 사용해야 합니다. 마찬가지로, 동일한 연결 네트워크에 있는 모든 Enterprise Extender 포트가 동일한 주소지정 형식을 사용해야 합니다.

Linux용 Communications Server에서 IPv4 또는 IPv6를 실행하고 있는지 확인하려면 **ifconfig -a** 명령을 사용하여 출력에 있는 IP 주소를 찾아보십시오. 이러한 주소는 IPv4 점분리 십진수 주소, IPv6 16진 주소 또는 둘 다가 될 수 있습니다. Windows의 원격 API 클라이언트일 경우 사용하는 명령은 **ipconfig**(명령행 옵션이 없음)입니다. 컴퓨터의 IP 주소지정 형식을 변경해야 하는 경우 운영 체제 문서를 참조하십시오.

33 페이지의 『이전 레벨의 Linux용 Communications Server에서 이주』에 설명된 대로 기존 Linux용 Communications Server 시스템을 버전 6.4로 업그레이드하고 IPv6

주소지정으로 변경하려는 경우, 두 가지 프로세스를 임의의 순서대로 수행할 수 있습니다. 하지만 두 프로세스가 완료되어야 버전 6.4에서 새 IPv6 주소지정 기능을 사용할 수 있습니다.

- 클라이언트/서버 시스템의 경우 도메인의 모든 서버를 동시에 IPv4에서 IPv6로 변경해야 합니다. IPv4 및 IPv6 서버가 혼합된 도메인을 실행하지는 마십시오.
- Linux용 Communications Server 버전 6.4로 업그레이드하려면 동시에 모든 서버도 업그레이드해야 하므로 각 서버를 업그레이드할 때 IPv6 주소지정으로 변경하도록 선택할 수 있습니다. 또는 편의에 따라 버전 6.4로 업그레이드하기 전이나 이후에 모든 서버를 IPv6로 변경할 수 있습니다.
- IPv6 주소지정을 사용하도록 모든 서버를 변경한 후에 필요에 따라 원격 API 클라이언트가 IPv6 주소지정을 사용하도록 변경할 수 있습니다. IPv4 클라이언트가 IPv6 서버와 계속 작동되므로 모든 클라이언트를 동시에 변경할 필요가 없습니다.

Linux용 Communications Server 시스템을 새로 설치하는 경우 모든 서버 및 클라이언트에 IPv6 주소지정만을 사용하도록 설치하거나 처음에는 IPv4 주소지정을 사용한 다음 나중에 IPv6로 이동하도록 할 수 있습니다(위의 클라이언트/서버 도메인의 제한사항과 관련).

---

## 플랫폼간 구성의 호환성

다른 플랫폼(예: 호스트의 IBM Personal Communications 또는 Windows용 Communications Server, VTAM NCP)에서 실행 중인 SNA 제품은 특정 요구사항이 충족될 경우 Linux용 Communications Server에서 기능을 수행할 수 있습니다.

일반적으로 SNA 네트워킹 제품의 최신 릴리스는 PU 2.1 노드와 Linux용 Communications Server가 지원하는 링크 유형 중 최소한 하나를 지원하는 한, Linux용 Communications Server에서 기능을 수행할 수 있습니다. 그러나 일부 아주 오래된 이전 릴리스(예: VTAM V2)는 올바르게 기능을 수행하지 않을 수도 있습니다. 각 네트워킹 제품의 기능은 해당 사용자 안내서에 기술되어 있습니다.

다른 요인들은 다음과 같습니다.

- 독립 LU 6.2를 사용 중이며, 사용자 네트워크가 APPN이 아닐 경우, 상대방 LU가 로컬 시스템에 정의되어 있는지 확인해 둘 필요가 있습니다.
- DLC 창 크기 및 타이머에 대한 디폴트 값이 장치에 따라 변하므로, 원격 장치가 올바른 값을 사용하는지 확인해야 합니다. 예를 들어, Windows용 Communications Server 노드에서 효과적인 성능을 발휘하는 DLC 창 크기가 3172 노드에서는 성능을 잘 발휘하지 않을 수도 있습니다.
- 복수 LAN 세그먼트를 사용하는 이기종 환경(같은 LAN 상의 TCP/IP 및 SNA 프로토콜)에서 작업할 경우, 사용자의 LAN 상호 연결 장치가 TCP/IP를 『경로지정』하고 동시에 SNA 프레임을 『브릿지』할 수 있는지 확인하십시오.

## 명명 규칙

네트워크 ID를 사용하여 물리적 네트워크를 논리적으로 단편화할 수 있습니다. 또한 다른 네트워크에 연결하려 할 때, 네트워크 이름이 충돌하지 않도록 반드시 네트워크 ID를 등록하는 것이 좋습니다.

네트워크 및 LU 이름을 다음과 같이 정의할 수 있습니다.

### 네트워크 이름

APPN 네트워크의 단편화를 제공하기 위해 다른 네트워크 이름(네트워크 ID)을 정의할 수 있습니다. 단편화는 네트워크 토폴로지 데이터베이스의 크기 및 각 네트워크를 통한 브로드캐스트 LOCATE 요청의 주기를 제한합니다.

네트워크 ID의 고유성을 보장하기 위해 네트워크 관리자는 네트워크 ID를 세계적인 IBM 레지스트리에 등록할 수 있습니다. IBM 레지스트리는 각 네트워크 ID가 등록된 ID 중에서 고유하다는 것을 보장합니다. 레지스트리 표준은 국제 표준 협회(ISO)에서 확립된 OSI(Open Systems Interconnection) 표준과 일치하며 OSI 국가 코드를 포함합니다. 등록에 관한 자세한 정보는 *User's Guide for SNA Network Registry*를 참조하십시오.

### LU 이름

시스템 정의 및 네트워크 검색을 최소화시키기 위해 LU 이름에 대한 와일드카드를 사용할 수 있습니다.



---

## 제 3 장 Linux 서버에 Linux용 Communications Server 설치

이 장은 Linux용 Communications Server를 Linux 서버에 설치하는 데 필요한 단계에 대한 일반 정보를 제공합니다. 설치 프로세스의 자세한 단계별 지시사항은 해당 Linux 계열과 관련된 상세한 최신 정보를 제공하는 Linux용 Communications Server CD 이미지의 **README** 파일을 참조하십시오. **README** 파일에는 다음 사항이 포함되어 있습니다.

- 필요한 추가 소프트웨어 패키지의 정확한 패키지 이름 및/또는 버전 번호
- 설치 및 설정 명령의 세부사항

---

### Linux용 Communications Server 라이선스가 있는 프로그램의 패키지 방법

Linux용 Communications Server 라이선스가 있는 프로그램은 다음 항목이 포함된 세 개의 CD 이미지로 제공됩니다.

#### CD #1: 빠른 시작

이 CD에는 Linux용 Communications Server PDF 문서의 전체 세트가 포함되어 있습니다(/DOCS 디렉토리).

#### CD #2: 서버

이 CD에는 서버 설치에 필요한 다음과 같은 파일들이 들어 있습니다.

- Linux용 Communications Server 문서 발행 이후의 제품 변경에 대한 정보가 포함된 **README** 파일
- 설치 스크립트
- 서버 및 PDF 매뉴얼에 대한 설치 이미지

#### CD #3: 클라이언트

이 CD에는 다음과 같은 유형의 클라이언트 각각을 설치하는 데 필요한 **README** 파일, 설치 스크립트 및 설치 이미지가 들어 있습니다.

- 32비트 Intel(i686)용 Linux 클라이언트
- 64비트 AMD64/Intel EM64T(x86\_64)용 Linux 클라이언트
- pSeries(ppc64)용 Linux 클라이언트
- System z9 또는 System z(s390 / s390x)용 Linux 클라이언트
- AIX 클라이언트
- 32비트 Windows 클라이언트
- x64 Windows 클라이언트

CD 이미지에 포함된 파일의 모든 세부사항에 대해서는 **README** 파일을 참조하십시오.

주: 기억영역 요구사항에 대한 정보는 22 페이지의 『설치 요구사항』을 참조하십시오.

---

## Linux용 Communications Server 설치 준비

Linux용 Communications Server를 설치하기에 앞서 다음 작업을 수행하십시오.

- 전원 관리 기능이 사용 가능한 상태에서 Linux PC가 실행되지 않도록 하십시오.
- 22 페이지의 『설치 요구사항』에 나열된 필수 소프트웨어 모두를 설치했는지 확인하십시오.

다음 절은 이 작업에 대한 정보를 제공합니다.

### 전원 관리 기능의 사용 불가능화

Linux용 Communications Server를 설치하기 전에 Linux PC에 고급 전원 관리 기능이 포함되어 있는지 확인해야 합니다. 해당 기능이 있으면 이 기능을 사용 불가능하게 해야 합니다. 다수의 PC에 이 기능이 포함되어 있으며 이 기능은 키보드 또는 마우스를 사용하지 않을 경우 전기를 절약하도록 설계되어 있습니다(디스크 드라이브와 같은 장치를 일시중단하고 CPU 클럭 속도를 줄임). 고급 전원 관리 기능은 워크스테이션 PC에서 사용할 수 있도록 설계되었으며, 키보드 또는 마우스 조작 없이도 서버가 정상 작동할 수 있기 때문에 서버로 작동하는 PC에는 적합하지 않습니다.

이 기능을 사용 불가능하게 하려면 PC 시작 중에 BIOS 구성에 액세스한 다음(보통 하드웨어 초기화 중에 **F1**을 누름) 고급 전원 관리 및 하드웨어 전원 관리 기능을 모두 사용 불가능으로 하십시오.

PC에서 고급 전원 관리 기능을 사용 불가능하게 하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
rpm -e apmd
```

### 필수 소프트웨어 설치

Linux용 Communications Server를 설치하기 전에 22 페이지의 『설치 요구사항』에 나열된 필수 소프트웨어를 설치해야 합니다.

- LiS 스트림
- OpenMotif
- Java
- SSL

필수 소프트웨어 패키지의 세부사항과 단계별 설치 지시사항은 Linux용 Communications Server CD 이미지의 **README** 파일을 참조하십시오.

## 제품 설치 세부사항 표시

Linux용 Communications Server 및 이미 설치된 관련 소프트웨어 패키지에 대한 정보를 표시할 수 있습니다. 설치된 모든 패키지를 나열하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
rpm -q -a
```

특정 패키지의 세부사항을 보려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
rpm -q -i packagename
```

여기서 *packagename*은 설치한 패키지의 기본 이름입니다(예: **ibm-commserver**).

## 언어 환경 변수 변경

Linux용 Communications Server를 사용할 경우 사용할 언어를 표시하도록 LANG 변수를 올바르게 설정하십시오.

다음 명령을 사용하여 LANG 변수를 변경하십시오.

```
export LANG=language
```

여기서 *language*를 사용할 언어의 식별자로 대체하십시오. 다음 중 하나가 될 수 있습니다.

식별자	언어
<b>en_US</b>	영어(미국)
<b>ja_JP</b>	일본어(PC)
<b>de_DE</b>	독일어
<b>es_ES</b>	스페인어
<b>fr_FR</b>	프랑스어
<b>ko_KR</b>	한국어
<b>pt_BR</b>	포르투갈어
<b>zh_CN</b>	중국어
<b>zh_TW</b>	대만어

## 이전 레벨의 Linux용 Communications Server에서 이주

### 고려사항

이전 버전의 Linux용 Communications Server에서 Linux용 Communications Server 버전 6.4로 업그레이드하는 경우 다음 사항을 고려해야 합니다.

1. 둘 이상의 서버가 있는 클라이언트/서버 구성에 Linux용 Communications Server를 실행하는 경우 원격 API 클라이언트를 업그레이드하기 전에 모든 서버를 버전 6.4로 동시에 업그레이드하라는 메시지가 표시됩니다.

## 이전 레벨의 Linux용 Communications Server에서 이주

- 서버를 이주하고 있는 프로세스에서는 이전 레벨 서버의 Motif 관리 프로그램 또는 명령행 관리 프로그램을 사용하여 버전 6.4를 실행하고 있는 서버에서 자원을 보거나 관리할 수 없습니다.
  - 버전 6.3.1.0 이후 버전의 원격 API 클라이언트는 기존 서버와 작동되지만, 클라이언트의 운영 체제가 IPv6를 사용하도록 구성되지 않은 경우에만 해당됩니다.
  - 이전 버전의 원격 API 클라이언트는 Linux용 Communications Server 버전 6.4와 작동됩니다.
2. IPv6 주소에 필요한 긴 주소 형식을 허용하도록 버전 6.2.3.0에서 NOF API의 몇 가지 데이터 구조가 수정되었습니다. 즉, 버전 6.2.3.0 이전에 작성된 기존 NOF 응용프로그램에서 다음 Verb 및/또는 표시 중 하나를 사용하는 경우(새 IPv6 주소 지정 기능을 사용하지 않는 경우도 포함) Linux용 Communications Server 버전 6.4에 이를 사용하도록 응용프로그램을 다시 컴파일해야 합니다.
- DEFINE\_LS, DEFINE\_PORT, QUERY\_LS, QUERY\_PORT(Enterprise Extender(HPR/IP) LS 또는 포트에 사용된 경우)
  - DEFINE\_TN3270\_ACCESS, DELETE\_TN3270\_ACCESS, QUERY\_TN3270\_ACCESS
  - DEFINE\_TN3270\_EXPRESS\_LOGON, QUERY\_TN3270\_EXPRESS\_LOGON
  - DEFINE\_TN3270\_SSL\_LDAP, QUERY\_TN3270\_SSL\_LDAP
  - DEFINE\_TN\_REDIRECT, QUERY\_TN\_REDIRECT\_DEF
  - QUERY\_LU\_0\_TO\_3(임의의 LU 유형)
  - TN\_REDIRECTION\_INDICATION
3. 버전 6.4의 새 IPv6 주소지정 기능을 사용하려는 경우, IPv6 주소지정을 사용하도록 Linux용 Communications Server를 구성해야 합니다. 자세한 정보는 26 페이지의 『IPv4 및 IPv6 주소지정』을 참조하십시오.
4. OEM 어댑터가 있는 SDLC 또는 X.25(QLLC)를 사용하는 경우 OEM에 접속하여 갱신된 드라이버를 확보해야 합니다. 6.2.2 드라이버는 Linux용 Communications Server 6.2.3 및 버전 6.4와 작동되지 않습니다.

## 이주 프로세스

이전 버전의 Linux용 Communications Server가 설치된 상태에서 버전 6.4로 이주하는 경우 다음 단계를 수행하십시오.

### 사용자 정의된 구성 파일의 저장

아래에 나열된 파일이 존재하는 경우 이 파일을 임시 디렉토리에 저장하십시오. 이 파일 모두가 모든 설치 과정마다 존재하는 것은 아닙니다.

**/etc/opt/sna/sna\_node.cfg**

**/etc/opt/sna/sna\_domn.cfg**

**/etc/opt/sna/sna.net**

```

/etc/opt/sna/sna_tps
/etc/opt/sna/ibmcs.kdb
/etc/opt/sna/ibmcs.sth
/etc/opt/sna/ibmcs.rdb
/etc/opt/sna/ibmcs.crl
/etc/opt/ibm/sna/sna_node.cfg
/etc/opt/ibm/sna/sna_domn.cfg
/etc/opt/sna/sna.net
/etc/opt/ibm/sna/sna_tps
/etc/opt/ibm/sna/ibmcs.kdb
/etc/opt/ibm/sna/ibmcs.sth
/etc/opt/ibm/sna/ibmcs.rdb
/etc/opt/ibm/sna/ibmcs.crl

```

또한 시스템 시작 시에 Linux용 Communications Server가 자동으로 시작되지 않도록 82 페이지의 『Linux용 Communications Server 사용 가능화』에 설명된 것처럼 `/etc/rc.d/init.d/snastart` 시작 파일을 사용자 정의하여 `sna start` 명령을 제거한 경우 해당 파일에 대한 변경사항을 적어 두십시오.

#### 이전 릴리스 설치 제거

다음 명령을 사용하여 Linux용 Communications Server를 중지하고 설치 제거하십시오. 설치된 이전 버전 및 설치 방법에 따라, 나열된 RPM 패키지 중 일부는 해당 시스템에 존재하지 않을 수도 있습니다.

```

sna stop
rpm -e CS-LINUX-ptf
rpm -e CS-LINUX-Docs
rpm -e CS-LINUX-ecl
rpm -e CS-LINUX
rpm -e ibm-conmserver-ptf
rpm -e ibm-commserver-docs
rpm -e ibm-commserver-ecl
rpm -e ibm-commserver
rpm -e gsk5bas
rpm -e gsk6bas

```

#### LiS 설치 제거

다음 명령을 사용하여 현재 레벨의 LiS 오픈 소스 패키지를 설치 제거하십시오.

```

PATH=$PATH:/sbin
unset LD_PRELOAD
rmmod streams

```

이전 레벨의 Linux용 Communications Server에서 이주

```
cd /usr/src/LiS
make uninstall
make very-clean
cd /usr/src
rm -rf LiS*
```

#### PATH 및 기타 환경 변수 변경

이전 버전의 Linux용 Communications Server에 대한 다음 환경 변수를 수정한 경우, Linux용 Communications Server 버전 6.4 프로그램 제품의 경우 경로가 달라질 수 있으므로 변경사항을 제거해야 합니다.

```
PATH
LD_LIBRARY_PATH
LD_RUN_PATH
LD_PRELOAD
CLASSPATH
```

`env` 명령을 사용하여 `sna`에 참조되는 모든 환경 변수를 확인할 수 있습니다.

```
env | grep sna
```

#### 기타 패키지

Java 설치를 확인하고 필요에 따라 최신 레벨로 갱신하는 것이 좋습니다.

#### 최종 정리

다음 명령을 사용하면 이전 레벨의 제품에 남아 있는 항목이 제거됩니다. 설치된 이전 버전에 따라, 나열된 RPM 패키지 중 일부는 해당 시스템에 존재하지 않을 수도 있습니다.

```
rm -rf /etc/opt/sna /var/opt/sna /opt/sna
```

```
rm -rf /etc/opt/ibm/sna /var/opt/ibm/sna /opt/ibm/sna
```

#### 새 레벨의 Linux용 Communications Server 버전 6.4 프로그램 제품 설치

본 매뉴얼 및 **README** 파일의 지시사항을 준수하여 제품을 설치하십시오.

#### 저장된 구성의 복원

본 프로세스의 첫 단계에서 구성 파일을 저장한 경우 지금이 파일을 복원하는 시점입니다. 먼저 다음 명령을 사용하여 Linux용 Communications Server 소프트웨어를 중지하십시오.

```
/opt/ibm/sna/bin/sna stop
```

본 프로세스의 첫 단계에서 `ibmcs.*` 파일 중 하나라도 저장한 경우 지금 `/etc/opt/ibm/sna` 디렉토리에서 모든 `ibmcs.*` 파일을 제거하십시오. 예를 들어, `ibmcs.kdb` 및 `ibmcs.sth`를 저장한 경우, `ibmcs.crl` 및 `ibmcs.rdb`를 대체할

파일을 저장하지 않았다고 해도 이들 파일을 제거해야 합니다. 저장된 파일과 새 파일을 같이 실행하지 않아야 합니다.

저장한 파일을 `/etc/opt/ibm/sna` 디렉토리로 복원하십시오.

또한 `/etc/rc.d/init.d/snastart` 시작 파일의 변경사항을 저장한 경우, 시스템 시작 시에 Linux용 Communications Server가 자동으로 시작되지 않도록 82 페이지의 『Linux용 Communications Server 사용 가능화』에 설명된 것처럼 파일의 새 사본을 변경하십시오.

이제 다음 명령을 사용하여 Linux용 Communications Server 소프트웨어를 다시 시작하십시오.

```
/opt/ibm/sna/bin/sna start
```

---

## Linux용 Communications Server 라이선스가 있는 프로그램 설치

32 페이지의 『필수 소프트웨어 설치』에 설명된 것처럼 필수 소프트웨어의 설치를 마쳤으면 Linux용 Communications Server를 설치할 준비가 된 것입니다. 다음 프로시저를 사용하십시오.

1. 루트 권한으로 로그인하십시오.
2. 38 페이지의 『Linux용 Communications Server 설치』에 설명된 것처럼 Linux용 Communications Server를 설치하십시오.
3. SSL 기능이 있는 TN 서버 또는 TN 방향 재지정자를 사용하기 위해 GSKIT 소프트웨어를 설치한 경우, Linux용 Communications Server를 설치한 후 SSL 소프트웨어를 구성해야 합니다. 자세한 내용은 42 페이지의 『TN 서버 또는 TN 방향 재지정자에서 사용하기 위해 SSL 구성』을 참조하십시오.
4. 필요에 따라 Linux용 Communications Server 구성 정보를 사용자 정의하십시오(79 페이지의 제 8 장 『Linux용 Communications Server 구성 및 사용』 또는 *Linux용 IBM Communications Server 관리 안내서* 참조).
5. Linux용 Communications Server를 시작하십시오. 설치 후에 시스템이 다시 시동될 때는 자동으로 시작된다는 것을 알아두십시오.

```
cd /
```

```
sna start
```

주:

1. Linux용 Communications Server를 설치하면 로컬 노드에서 SNA 장치 드라이버가 자동으로 재구성됩니다. 메모리가 제한된 컴퓨터에 설치하는 경우(예: 64MB) Linux용 Communications Server를 설치한 후 다시 시동해야 SNA 노드를 시작할 수 있습니다.

2. Linux용 Communications Server가 설치된 후에 어댑터를 설치할 수 있습니다. 어댑터를 추가한 후에는 Linux용 Communications Server를 재설치할 필요가 없습니다.

### Linux용 Communications Server 설치

1. 설치 CD를 Linux 워크스테이션의 해당 드라이브에 넣으십시오.
2. 루트 권한으로 로그인하십시오.
3. CD에서 **installibmcs** 프로그램을 실행하십시오. 이를 수행하는 데 필요한 명령의 세부사항은 Linux용 Communications Server CD 이미지에 있는 **README** 파일을 참조하십시오.

일반적으로 다음을 수행할 수 있도록 프로그램에서 프롬프트를 표시합니다.

- Linux용 Communications Server 라이선스 조항을 읽고 승인했는지 확인
- Linux용 Communications Server 도메인에서 마스터 서버가 될 서버의 이름. 독립형 노드로 Linux용 Communications Server를 실행할 경우 이 매개변수를 지정하지 마십시오. 이 경우 노드는 클라이언트/서버 기능을 지원하지 않습니다.

아래에 설명된 대로 **installibmcs** 명령에 추가 매개변수를 지정하면 이 프롬프트를 대체할 수 있습니다.

4. Linux용 Communications Server PDF 문서를 설치할 경우 CD에서 **installibmcsdocs** 프로그램을 실행하십시오.
5. Linux용 Communications Server 구성 정보를 사용자 정의하십시오(79 페이지의 제 8 장 『Linux용 Communications Server 구성 및 사용』 또는 *Linux용 IBM Communications Server 관리 안내서* 참조).

자동 설치가 필요한 경우 **installibmcs** 명령에 매개변수를 추가하여 Linux용 Communications Server 라이선스 조항 승인을 확인하고 마스터 서버 이름을 지정할 수 있습니다. 이 경우 셸 스크립트가 추가 정보에 대한 프롬프트를 표시하지 않고 실행됩니다. 다음 명령을 사용하십시오.

```
./installibmcs license_accepted [ master_name ]
```

여기서 *master\_name*은 마스터 서버의 이름입니다. 독립형 노드로 Linux용 Communications Server를 실행할 경우 이 매개변수를 지정하지 마십시오. 이 경우 노드는 클라이언트/서버 기능을 지원하지 않습니다.

주: Linux용 Communications Server를 설치하면 로컬 노드에서 SNA 장치 드라이버가 자동으로 재구성됩니다.

## Linux용 Communications Server 온라인 문서

38 페이지의 『Linux용 Communications Server 설치』에 있는 단계를 따라서 Linux용 Communications Server 설치 CD를 로드하고 루트 권한으로 로그인한 다음 `installibmcsdocs` 셸 스크립트를 실행하십시오.

```
./installibmcsdocs
```

## Host Access Class 라이브러리(HACL)

HACL 파일은 Linux용 Communications Server를 설치하면 자동으로 설치됩니다. 라이브러리 코드는 rpm의 `ibm-commserver-ecl` 패키지에 있습니다. README를 비롯하여 이들 파일은 `/opt/ibm/sna/ecl`에 있거나, 다음 명령을 실행하여 찾을 수 있습니다.

```
rpm -ql ibm-commserver-ecl
```

---

## WebSphere Application Server 구성

원격 API 클라이언트가 HTTPS를 사용하여 Linux용 Communications Server에 연결된 클라이언트/서버 시스템을 실행하는 경우 22 페이지의 『설치 요구사항』에 설명된 것처럼 이들 클라이언트에서 서버에 HTTPS를 사용하여 액세스할 수 있도록 WebSphere Application Server를 실행하는 컴퓨터가 필요합니다.

이 절에서는 Linux용 Communications Server와 함께 사용하도록 WebSphere를 설정하는 방법을 설명합니다.

- 클라이언트에게 표시할 WebSphere 서버의 보안 인증 설정
- Linux용 Communications Server와 함께 작동하도록 WebSphere Application Server 구성
- WebSphere 서버에 서버 구성 파일 설치

또한 WebSphere Application Server에 액세스하는 각각의 원격 API 클라이언트에 대한 클라이언트 보안 인증 및 클라이언트 네트워크 데이터 파일을 설정해야 합니다. 자세한 내용은 해당 클라이언트 유형 설치에 관한 장을 참조하십시오.

## WebSphere Application Server의 보안 인증 설정

서버의 보안 인증 설정에 대한 지시사항은 WebSphere Application Server 문서를 참조하십시오. 이는 원격 API 클라이언트가 HTTPS를 사용하여 연결하려고 할 때 인증 프로세스 중에 표시되는 서버의 인증입니다.

클라이언트가 인증하도록 WebSphere를 구성하는 것이 좋으며, 자세한 내용은 WebSphere Application Server 문서를 참조하십시오. 클라이언트 인증이란 WebSphere

가 인증 프로세스 중에 원격 API 클라이언트의 보안 인증을 요청하며, 클라이언트 인증의 신뢰성을 검증할 수 있는 경우에만 원격 API 클라이언트의 입력 연결을 승인함을 나타냅니다.

### WebSphere Application Server 구성

Linux용 Communications Server와 함께 작동하도록 WebSphere Application Server를 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오. 자세한 내용은 WebSphere Application Server 문서를 참조하십시오.

1. 원격 API 클라이언트 설치 CD의 **ibm-commserver-https** 디렉토리에 있는 두 개의 파일 **snahttpsrv.ear** 및 **snahttpsrv.cfg**를 WebSphere 관리 콘솔이 실행되는 컴퓨터의 디렉토리 또는 이 컴퓨터에서 액세스할 수 있는 네트워크 디렉토리로 복사하거나 FTP로 전송합니다.

관리 콘솔이 Windows에서 실행 중이면, CD의 파일에 직접 액세스할 수 있기 때문에 파일을 복사할 필요가 없습니다. 원격 API 클라이언트 설치 CD를 Windows 컴퓨터의 CD 드라이브에 삽입하면 됩니다.

2. WebSphere 관리 콘솔을 시작하십시오.
3. WebSphere 문서에 따라 SSL 보안 연결을 통해서만 액세스할 수 있는 가상 호스트를 작성하십시오. 이 가상 호스트는 SNA HTTPS 연결을 관리하는 Java 플러그인에 사용됩니다.
4. 메뉴 표시줄에서 Applications(응용프로그램), Install New Application(새 응용프로그램 설치)을 선택하십시오.
5. **snahttpsrv.ear** 파일의 위치를 지정하십시오. 다음 버튼을 선택하십시오.
6. 처음 두 화면에서 가상 호스트 이름을 지정하려는지 물으면 HTTPS를 설정할 가상 호스트의 이름을 입력하십시오. 기타 모든 매개변수의 경우 특정 WebSphere 구성을 사용할 필요가 없는 한 디폴트 옵션을 승인할 수 있으며, 다음 대화상자에 있는 다음 버튼을 선택하고 완료 버튼으로 교체되면 완료 버튼을 선택하십시오. 완료하면 **Application(응용프로그램) installed successfully(성공적으로 설치됨)** 화면이 표시됩니다.
7. 마스터 구성에 저장을 누르고, 저장 버튼을 누르십시오.
8. 메뉴 표시줄에서 응용프로그램, 엔터프라이즈 응용프로그램을 선택하십시오.
9. 응용프로그램의 목록에서 **SnaHttpTransport**를 찾고, 그 옆에 있는 선택란을 누른 후 시작 버튼을 눌러 응용프로그램을 시작하십시오. (이렇게 하면 WebSphere Application Server를 시작할 때 응용프로그램이 자동으로 자동으로 시작됩니다.)
10. 메뉴 표시줄에서 환경, 웹 서버 플러그인 갱신을 선택하고, 확인 버튼을 누르십시오. 이렇게 하면 WebSphere 구성이 갱신됩니다.

## 서버 구성 파일 설치

WebSphere Application Server가 Linux용 Communications Server와 함께 작동하려면 HTTPS를 사용하여 액세스할 수 있는 Linux용 Communications Server 목록이 필요합니다. 다음 단계를 사용하여 이러한 목록을 작성하고 설치하십시오.

1. WebSphere 관리 콘솔 메뉴 표시줄에서 환경, WebSphere 변수 관리를 선택하십시오.
2. 이 리스트에서 **USER\_INSTALL\_ROOT** 변수를 찾아 해당 값을 기록해 두십시오. 이 값은 WebSphere 서버의 디렉토리 경로입니다. 환경 변수 목록은 두 페이지가 넘을 수 있으므로 다음 버튼을 사용하여 목록을 스크롤해야 할 수도 있습니다.
3. **snahttpsrv.cfg** 파일을 40 페이지의 『WebSphere Application Server 구성』에 저장한 위치(또는 설치 CD)에서 **USER\_INSTALL\_ROOT** 변수가 지정하는 디렉토리로 복사한 다음 HTTPS를 사용하여 원격 API 클라이언트가 액세스할 수 있는 Linux용 Communications Server 목록을 포함하도록 텍스트 편집기를 사용하여 이 파일을 편집하십시오. 각 서버는 파일의 별도 행에 다음 형식으로 지정되어야 합니다.

```
server=servername.domainname.com
```

---

## 설치 후 프로시저

이 절에서는 Linux용 Communications Server 설치 후에 요구되는 유지보수 TASK 수행 방법에 대해 설명합니다.

### 클라이언트/서버 운영

Linux용 Communications Server는 설치된 후 처음에는 독립형 서버(모든 구성요소가 한 Linux 시스템에 존재)로 작동됩니다. 클라이언트/서버 도메인에서 서버로 실행하려는 경우 지시사항은 *Linux용 IBM Communications Server 관리 안내서*에서 Linux용 Communications Server 클라이언트/서버 시스템 관리 장을 참조하십시오.

### PDF 서적 보기

이 제품의 설치 매체에 포함된 매뉴얼은 PDF(Portable Document Format)로 되어 있습니다. 소프트웨어 형식이 있으면 관련 정보로의 하이퍼텍스트 링크를 사용하여 정보를 보다 쉽게 검색하고 찾아보거나 인쇄할 수 있습니다. 또한 다양한 다수의 플랫폼에서 PDF 표시기를 사용할 수 있기 때문에 해당 사이트의 라이브러리를 더욱 쉽게 공유할 수 있습니다.

제품을 설치할 때 PDF 매뉴얼을 설치하도록 선택하면 **/opt/ibm/sna/docs** 디렉토리에 설치됩니다. 또한 매뉴얼이 Linux용 Communications Server 설치 매체의 **/DOCS** 디렉토리에 포함되어 있습니다.

PDF 표시기를 사용하여 PDF 매뉴얼을 읽을 수 있습니다(예: Windows의 Adobe Acrobat 또는 Intel Linux의 **xpdf**).

## 현재 릴리스 정보 검토

`/opt/ibm/sna` 디렉토리에 포함된, 제품에 대한 **README** 파일의 최신 갱신 버전에는 Linux용 Communications Server 라이브러리 발행 이후의 모든 제품 변경에 대한 정보가 포함됩니다. 또한 이 파일이 Linux용 Communications Server 설치 매체의 루트 디렉토리에 포함되어 있습니다. 제품 갱신 버전을 받을 때마다 **README** 파일을 검토하십시오.

## TN 서버 또는 TN 방향 재지정자에서 사용하기 위해 SSL 구성

SSL 기능이 있는 TN 서버 또는 TN 방향 재지정자를 사용하기 위해 GSKIT 소프트웨어를 설치한 경우, Linux용 Communications Server를 설치한 후 SSL 소프트웨어를 구성해야 합니다.

SSL 소프트웨어에는 다음과 같은 두 가지 구성요소가 필요합니다.

- 데이터 암호화 및 암호 해제를 위한 키 쌍
- 서버 인증을 위한 인증서

인증서와 키 쌍은 키링(keyring) 데이터베이스에서 단일 레코드를 구성하며, 이는 TN 서버 또는 TN 방향 재지정자가 실행되는 Linux용 Communications Server에 저장됩니다. Linux용 Communications Server는 데이터베이스를 사용하여 SSL을 구현합니다.

키링 데이터베이스를 관리하려면 Linux 명령 프롬프트에 다음 명령을 입력하십시오.

### **snakeyman**

**snakeyman** 명령은 Java 프로그램을 실행합니다. 자세한 내용은 이 프로그램과 함께 제공된 도움말을 참조하십시오.

데이터베이스 내의 각 레코드는 레이블이라고 하는 고유 이름에 의해 식별됩니다. 다른 TN 서버 또는 TN 방향 재지정자에서 두 개 이상의 레코드를 사용하고 있는 경우 데이터베이스를 설정할 때 레이블의 설명을 작성해야 합니다. 이들 레이블은 각 세션에서 사용될 레코드를 식별할 때 사용됩니다. 다른 레코드의 레이블을 명시적으로 지정하지 않고 세션이 이 레코드를 사용하도록, 레코드 중 하나를 디폴트로 나타낼 수 있습니다.

**snakeyman**을 사용하여 서버 인증서를 갱신한 다음 **snakeyman** 프로그램을 종료하고 Linux용 Communications Server 노드를 중지했다가 다시 시작해야 갱신된 인증서를 사용할 수 있습니다. 다음 명령을 사용하여 노드를 중지하고 다시 시작하십시오.

**snaadmin term\_node**

**snaadmin init\_node**

## Linux용 Communications Server 구성 파일 백업

Linux용 Communications Server는 노드, 도메인, TN3270 장치 데이터(**tn3270dev.dat**) 및 TP 구성 파일에 영향을 미치는 변경을 수행할 때마다 자동으로 이들 파일을 백업합니다(Linux용 Communications Server 관리 도구 사용). 예를 들어, 노드 구성 파일(**sna\_node.cfg**)에 영향을 주는 변경을 수행하면 Linux용 Communications Server는 **sna\_node.bk $n$** 이라는 백업 파일을 작성하는데, 여기서  $n$ 은 1 또는 2입니다.

- 파일을 처음으로 변경하면 기존 구성은 **sna\_node.bk1**에 저장됩니다.
- 파일을 두 번째 변경할 경우 기존 구성은 **sna\_node.bk2**에 저장되고, **sna\_node.bk1**은 변경되지 않습니다.
- 파일을 세 번째 변경하고 또 계속 변경하면, **sna\_node.bk1**은 제거되고 **sna\_node.bk2**가 **sna\_node.bk1**로 이름이 바뀌며, 기존 구성은 **sna\_node.bk2**에 저장됩니다.

이 프로세스는 노드 구성 파일에 대해 언제든지 최대 두 개의 백업 파일이 존재하는 것을 의미합니다. 다른 백업 파일에 대한 파일 이름 확장자를 생성할 때도 같은 프로세스가 사용됩니다.

자동 백업외에, 다음 상황에서의 데이터 유실에 대비하여 구성 파일을 백업해야 합니다.

- Linux 운영 체제의 새 레벨을 설치하기 전
- Linux용 Communications Server의 새 릴리스를 설치하기 전
- 새 구성을 작성한 후

구성 파일을 백업하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
cd /etc/opt/ibm/sna
tar cvf Devicename sna_node.cfg sna.net sna_tps sna_domn.cfg
ibmcs.*
```

## Linux용 Communications Server 구성 파일의 백업 사본 복원

『Linux용 Communications Server 구성 파일 백업』에 설명된 대로 백업된 Linux용 Communications Server 구성 파일을 복원하려면 다음을 수행하십시오.

1. Linux용 Communications Server가 활동 중이 아닌지 확인하십시오. 이를 판별하려면 다음 명령을 입력하십시오.

```
snaadmin status_node
```

Linux용 Communications Server가 활동 중인 경우 명령을 실행하면 로컬 노드의 상태에 관한 정보가 표시됩니다. 그렇지 않은 경우에는 Linux용 Communications Server가 활동 중이 아님을 나타내는 메시지가 표시됩니다.

Linux용 Communications Server가 활동 중이면 다음 명령을 입력하여 비활성화 시키십시오.

**sna stop**

2. 다음 명령을 입력하십시오.

**cd /etc/opt/ibm/sna**

**tar xvf Devicename**

이 명령에서 *Devicename*은 파일 백업 시에 사용하는 장치의 경로 및 파일 이름입니다.

이 명령은 모든 기존 구성 파일을 **/etc/opt/ibm/sna** 디렉토리에 있는 것과 같은 이름으로 겹쳐씁니다.

## 구성 파일 재초기화

Linux용 Communications Server 구성 파일이 실수로 수정되어 이 파일의 정보를 더 이상 사용할 수 없는 경우 새로 설치된 것처럼 Linux용 Communications Server를 재구성할 수 있도록 파일을 재초기화해야 합니다. 구성 정보를 복구시킬 수 없다고 확신하는 때에만 이를 수행하여야 합니다.

주: 유효한 백업 구성 파일이 있으면 해당 파일을 **/etc/opt/ibm/sna** 디렉토리에 복사하고 **sna start** 명령을 사용하여 노드를 초기화할 때 이 파일을 사용할 수 있습니다.

다음 구성 파일들을 재초기화할 수 있습니다.

- 노드 구성 파일 **sna\_node.cfg**
- 도메인 구성 파일 **sna\_domn.cfg**
- TP 구성 파일 **sna\_tps**
- SSL 키링 데이터베이스 파일 및 암호 스테시(stash) 파일

다음 단계를 수행하여 구성 파일들을 재초기화하십시오.

1. 활동 중이면 관리 프로그램을 종료하고 다음 명령을 실행하여 Linux용 Communications Server를 사용 불가능 상태로 만드십시오.

**sna stop**

2. 재초기화하고 있는 파일들을 서로 다른 위치에 복사하여 기존 구성 파일들을 백업하십시오.
3. 재초기화하고 있는 파일들을 삭제하십시오.

4. 도메인 구성 파일을 삭제했으면 Linux용 Communications Server에서 제공한 빈 도메인 구성 파일로부터 복사를 수행하는 다음 명령을 실행하여 파일을 다시 작성하십시오.

```
cp -p /opt/ibm/sna/samples/empty.cfg /etc/opt/ibm/sna/sna_domn.cfg
```

이 명령에 의해 Linux용 Communications Server를 시작하는 데 필요한 새 도메인 구성 파일이 작성됩니다.

5. SSL 키링 데이터베이스 파일을 삭제했으면 Linux용 Communications Server에서 제공한 샘플 파일로부터 복사를 수행하는 다음 명령을 실행하여 파일을 다시 작성하십시오.

```
cp -p /opt/ibm/sna/samples/ibmcs.* /etc/opt/ibm/sna
```

6. 다음 명령을 실행하여 Linux용 Communications Server를 다시 시작하십시오.

```
sna start
```

7. Motif 관리 프로그램을 시작하십시오.

```
xsnaadmin &
```

**sna\_node.cfg** 파일이 존재하지 않으면 관리 프로그램은 노드를 구성할지 묻는 메시지를 표시합니다. 79 페이지의 제 8 장 『Linux용 Communications Server 구성 및 사용』 또는 *Linux용 IBM Communications Server 관리 안내서*에 설명된 것처럼 노드 및 기타 자원을 구성하여 계속 수행할 수 있습니다.

유효한 **sna\_node.cfg** 파일을 사용한다면 노드를 초기화하는데 새 구성 파일이 사용됩니다.

---

## Linux용 Communications Server 설치 제거

Linux용 Communications Server 제품은 언제든지 설치 제거할 수 있습니다. 다음 프로시저를 사용하십시오.

1. 루트 권한으로 로그인하십시오.
2. Linux용 Communications Server가 활동 중이 아닌지 확인하십시오. 이를 판별하려면 다음 명령을 입력하십시오.

```
snaadmin status_node
```

Linux용 Communications Server가 활동 중인 경우 명령을 실행하면 로컬 노드의 상태에 관한 정보가 표시됩니다. 그렇지 않은 경우에는 Linux용 Communications Server가 활동 중이 아님을 나타내는 메시지가 표시됩니다.

## Linux용 Communications Server 설치 제거

Linux용 Communications Server가 활동 중이면 다음 명령을 입력하여 비활성화 시키십시오.

```
sna stop
```

3. 다음 명령을 사용하여 Linux용 Communications Server 패키지 및 연관된 소프트웨어 패키지를 제거하십시오.

```
rpm -e ibm-commserver-docs
```

```
rpm —e ibm-commserver-ecl
```

```
rpm —e ibm-commserver
```

```
/sbin/shutdown —r now
```

---

## 제 4 장 IBM 원격 API 클라이언트를 Linux에 설치

이 장에서는 IBM 원격 API 클라이언트를 Linux에 설치하는 방법을 설명합니다. 이렇게 하면 SNA 스택 전체를 설치하지 않고서도 Linux 워크스테이션이 SNA 응용프로그램을 실행할 수 있습니다. Linux에 설치된 원격 API 클라이언트는 TCP/IP 네트워크를 사용하여 하나 이상의 Linux용 Communications Server(또는 CS/AIX 서버)에 연결할 수 있습니다. 단, 동시에 두 서버에 연결할 수는 없습니다. (CS Linux 서버는 CS/AIX 서버와 같은 도메인에서 작동될 수 없습니다.)

이 장은 32비트 Intel(i686), 64비트 AMD64/Intel EM64T(x86\_64) 및 pSeries(ppc64) 컴퓨터에서 실행되는 IBM 원격 API 클라이언트에 적용됩니다. IBM 원격 API 클라이언트를 System z 컴퓨터(s390 / s390x)에 설치하는 경우에는 53 페이지의 제 5 장 『System z용 Linux에 IBM 원격 API 클라이언트 설치』를 참조하십시오.

IBM 원격 API 클라이언트 README 파일을 비롯한 설치 프로그램 및 연관된 파일은 설치 CD에 있는데, 다음과 같이 클라이언트 유형에 따라 디렉토리는 약간 다릅니다.

클라이언트 유형	CD의 디렉토리
32비트 Intel(i686)	<code>/ibm-commserver-clients/linux</code>
64비트 AMD64/Intel EM64T(x86_64)	<code>/ibm-commserver-clients/linux-x86_64</code>
pSeries(ppc64)	<code>/ibm-commserver-clients/linux—ppc64</code>

소프트웨어를 설치하기에 앞서 IBM 원격 API 클라이언트 README 파일을 읽는 것이 좋습니다.

이전 버전의 Linux용 Communications Server 및 원격 API 클라이언트에서 업그레이드하는 경우, 원격 API 클라이언트를 업그레이드하기 전에 모든 서버를 업그레이드해야 합니다. 자세한 정보는 33 페이지의 『이전 레벨의 Linux용 Communications Server에서 이주』를 참조하십시오.

---

## 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항

### 하드웨어 요구사항

IBM 원격 API 클라이언트는 아래 Linux 분배 방법 중 하나에 의해 지원되는 컴퓨터를 요구합니다.

**uname -m** 명령을 사용하여 목표 컴퓨터의 CPU 클래스를 확인하십시오. 다음 테이블은 각 클라이언트 유형에 적합한 하드웨어 및 **uname -m**에 대한 해당 하드웨어의 응답을 표시합니다.

클라이언트 유형	하드웨어	uname 응답
32비트 Intel	Pentium II 이상의 32비트 Intel 시스템 또는 Opteron 기반 시스템	i686
64비트 AMD64/Intel EM64T	x86_64(AMD64 또는 Intel EM64T) 시스템	x86_64
pSeries	pSeries POWER5 또는 OpenPower 시스템	ppc64

## Linux 운영 체제 버전

현재 버전의 IBM 원격 API 클라이언트는 다음 Linux 운영 체제 버전에서 검사되었습니다. 다른 Linux 분배에서 만족스럽게 실행될 수도 있습니다.

- RedHat Enterprise Linux 4(RHEL4)
- RedHat Enterprise Linux 5(RHEL5)
- SUSE Linux Enterprise Server 9(SLES9)
- SUSE Linux Enterprise Server 10(SLES10)
- SUSE Linux Enterprise Server 11(SLES11)

필요할 수 있는 선택적 패키지의 세부사항은 설치 CD의 **README** 파일을 참조하십시오.

## Java

Java CPI-C API를 사용하는 경우, Java 소프트웨어가 필요합니다. 세부사항은 설치 CD의 **README** 파일을 참조하십시오.

## GSKIT

클라이언트가 HTTPS를 사용하여 Linux용 Communications Server에 연결하는 경우 WebSphere 서버를 통해 서버에 HTTPS로 액세스하려면 GSKIT 소프트웨어가 필요합니다. GSKIT 소프트웨어는 설치 CD에 포함되어 있지만 이를 설치하려면 선택적인 일부 Linux 운영 체제 패키지가 필요합니다. 필요한 선택적 패키지에 대한 세부사항은 설치 CD의 **README** 파일을 참조하십시오.

이 장에서 나중에 설명되는 클라이언트 설치 프로세스를 실행할 때 모든 필수 패키지를 설치하면, GSKIT 소프트웨어는 이 프로세스의 일부에서 자동으로 설치됩니다. 그렇지 않으면 나중에 설치할 수 있습니다.

## 제품 설치 세부사항 표시

원격 API 클라이언트와 이미 설치된 관련 소프트웨어 패키지에 대한 정보를 표시할 수 있습니다. 설치된 모든 패키지를 나열하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
rpm -q -a
```

특정 패키지의 세부사항을 보려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
rpm -q -i packagename
```

여기서 *packagename*은 설치한 패키지의 기본 이름입니다(예: **ibm-commserver-client**).

## 언어 환경 변수 설정

다음 명령을 수행하여 사용할 언어를 표시하는 LANG 변수를 변경하십시오.

```
export LANG=language
```

여기서 *language*를 사용할 언어의 식별자로 대체하십시오. 다음 중 하나가 될 수 있습니다.

식별자	언어
en_US	영어(미국)
ja_JP	일본어(PC)
de_DE	독일어
es_ES	스페인어
fr_FR	프랑스어
ko_KR	한국어
pt_BR	포르투갈어
zh_CN	중국어
zh_TW	대만어

## 원격 API 클라이언트를 Linux에 설치

필수 소프트웨어의 설치를 마쳤으면 IBM 원격 API 클라이언트를 설치할 준비가 된 것입니다.

이전 레벨의 IBM 원격 API 클라이언트가 이미 설치되어 있는 경우, 새로운 레벨을 설치하기에 앞서 52 페이지의 『Linux에서 원격 API 클라이언트 설치 제거』 절의 단계에 따라 제거하십시오. 새로운 설치에서 사용할 구성 정보가 대신 보관됩니다.

1. 루트 권한으로 로그인하십시오.
2. CD를 마운트하여 현재 디렉토리로 만드십시오.

```
mount /dev/cdrom
cd /media/cdrom
```

DVD 드라이브를 사용하는 경우 디렉토리 이름 `/media/cdrom`이 다를 수 있습니다. `df` 명령을 사용하여 Linux가 CD를 마운트한 위치를 표시하십시오.

3. CD의 해당 서브디렉토리로 변경한 다음 셸 스크립트를 실행하여 클라이언트를 설치하십시오. 아래 예제는 32비트 Intel(i686) 클라이언트의 `/linux` 서브디렉토리를 보여줍니다. 필요한 경우 이를 `/linux-x86_64` 또는 `/linux-ppc64`로 대체하십시오.

```
cd ibm-commserver-clients/linux  
./installibmccli
```

셸 스크립트는 특정 전제조건을 검사하며 조건에 충족되지 못할 경우에는 경고 메시지를 발행합니다. 라이선스 계약을 읽고 승인하는지 묻고나서 스크립트가 RPM을 설치합니다. 해당 전제조건이 이미 설치되어 있는 경우, 스크립트는 GSKIT 소프트웨어도 설치합니다.

4. IBM 원격 API 클라이언트 2진 디렉토리를 PATH에 추가하십시오. 이를 자동 수행하도록 프로파일을 변경할 수도 있습니다.

```
export PATH="$PATH:/opt/ibm/sna/bin"
```

```
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib:/opt/ibm/sna/lib
```

```
export LD_RUN_PATH=/usr/lib:/opt/ibm/sna/lib
```

Java CPI-C 응용프로그램의 경우 다음 환경 변수도 설정해야 합니다.

```
export CLASSPATH=$CLASSPATH:/opt/ibm/sna/java/cpic.jar
```

일부 응용프로그램의 경우 LD\_PRELOAD 환경 변수를 설정할 수도 있지만 해당 프로파일에서 이 변수를 전체 바꾸기로 수행하지 않아야 합니다.

```
export LD_PRELOAD=/usr/lib/libpLiS.so
```

5. IBM 원격 API 클라이언트를 시작하십시오. 설치 후 시스템을 다시 시동할 때 자동으로 시작됩니다. 이 작업을 수행할 때 CD의 디렉토리에서 시작하지 않는지 확인하십시오.

```
cd /  
sna start
```

주: IBM 원격 API 클라이언트가 HTTPS를 사용하여 서버에 연결하기에 앞서, GSKIT 키 관리자 프로그램을 사용하여 클라이언트에 대한 보안 인증 구성을 설정해야 합니다. 자세한 내용은 51 페이지의 『GSKIT을 사용하는 HTTPS 보안 인증 설정』을 참조하십시오.

또한 클라이언트 네트워크 데이터 파일을 갱신하여 클라이언트가 연결할 수 있도록 Linux용 Communications Server를 지정하고 HTTPS 지원을 제공하는 WebSphere

서버 이름을 지정해야 합니다. 세부사항은 *Linux용 IBM Communications Server 관리 안내서*에서 원격 API 클라이언트 관리에 관한 절을 참조하십시오.

## GSKIT을 사용하는 HTTPS 보안 인증 설정

클라이언트가 HTTPS를 사용하여 Linux용 Communications Server에 연결하는 경우 GSKIT 키 관리자 소프트웨어가 설치되어 있어야 합니다. 설치 CD의 **README** 파일에 설명된 대로 필요한 Linux 운영 체제 전제조건이 설치된 경우, GSKIT 키 관리자 소프트웨어 설치에 일반적으로 클라이언트 설치의 일부로 발생합니다. 현재 전제조건이 설치되어 있지만 GSKIT이 클라이언트 설치의 일부로 설치되지 않았다면 다음 단계를 사용하여 GSKIT 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

1. 루트 권한으로 로그인하십시오.
2. CD를 마운트하여 현재 디렉토리로 만드십시오.

```
mount /dev/cdrom
cd /media/cdrom
```

DVD 드라이브를 사용하는 경우 디렉토리 이름 **/media/cdrom**이 다를 수 있습니다. **df** 명령을 사용하여 Linux가 CD를 마운트한 위치를 표시하십시오.

3. CD의 해당 서브디렉토리로 변경한 다음 셸 스크립트를 실행하여 GSKIT 소프트웨어를 설치하십시오. 아래 예제는 32비트 Intel(i686) 클라이언트의 **/linux** 서브디렉토리를 보여줍니다. 필요한 경우 이를 **/linux-x86\_64** 또는 **/linux-ppc64**로 대체하십시오.

```
cd ibm-commsrver-clients/linux
./installgskit
```

IBM 원격 API 클라이언트가 HTTPS를 사용하여 서버에 연결하기에 앞서, GSKIT 키 관리자 프로그램을 사용하여 클라이언트에 대한 보안 인증 구성을 설정해야 합니다. 다음 단계를 수행하십시오.

1. 다음 명령을 사용하여 GSKIT 키 관리자를 실행하십시오.

```
/opt/ibm/sna/bin/snakeyman
```

키 관리자 사용자 인터페이스 내에서, CMS 형식으로 된 키 데이터베이스 파일인 **/etc/opt/ibm/sna/ibmcs.kdb**를 여십시오.

2. 키 데이터베이스의 초기 암호는 **ibmcs**입니다. 보안 인증을 설정하기에 앞서, 구성 보안을 유지하기 위해 반드시 이 암호를 변경해야 합니다. 암호 변경 대화상자에서 '암호를 파일로 보관' 선택란에 표시하여 클라이언트가 키 데이터베이스를 열 수 있도록 새 암호를 저장해야 합니다.

## GSKIT을 사용하는 HTTPS 보안 인증 설정

3. 웹 서버의 보안 인증을 서명하는 데 사용했던 CA(Certificate Authority) 인증서의 복사본을 얻어서 키 데이터베이스에 설치하십시오. 이를 수행하려면 키 관리자 사용자 인터페이스에서 서명자 인증서를 선택하고 추가를 누르십시오.
4. WebSphere 서버가 클라이언트 보안 인증을 요구하도록 구성된 경우, 클라이언트는 웹 서버의 보안 인증서 데이터베이스에 있는 인증서를 소유하는 CA에서 발행한 인증서가 있어야 합니다. 새 인증서를 요청하려면 다음을 수행하십시오.
  - a. 키 관리자 사용자 인터페이스에서 작성, 새 인증서 요청을 선택하고, 요청되는 세부사항을 입력하십시오.
  - b. 인증서를 저장하고, 파일로 발췌한 후 CA로 보내십시오.
  - c. 인증서가 발행되면, 웹 서버의 데이터베이스에 저장하십시오. 이를 수행하려면 키 관리자 사용자 인터페이스에서 개인 인증서를 선택하고 수신을 누르십시오.

내부 검사를 위한 임시 방법으로, CA에서 인증서를 얻는 대신 자체 서명 클라이언트 인증서를 작성할 수 있습니다. 그러나 이 방법은 필요한 레벨의 보안을 제공하지 않으며 운용 중인 시스템에서 사용하면 안됩니다. 자체 서명 인증서를 작성하려면 다음을 수행하십시오.

- a. 키 관리자 사용자 인터페이스에서 작성, 새 자체 서명 인증서를 선택하고, 요청되는 세부사항을 입력하십시오.
  - b. 인증서를 저장하고 파일로 발췌하십시오.
  - c. 웹 서버의 데이터베이스에 인증 파일을 저장하십시오. 이를 수행하려면 키 관리자 사용자 인터페이스에서 개인 인증서를 선택하고 수신을 누르십시오.
5. 인증서 구성을 완료했으면 GSKIT 키 관리자를 종료하십시오.

---

## Linux에서 원격 API 클라이언트 설치 제거

다음 명령을 사용하여 Linux에서 원격 API 클라이언트를 설치 제거할 수 있습니다.

```
/opt/ibm/sna/bin/sna stop
rpm -e ibm-commserver-ptf
rpm -e ibm-commserver-docs
rpm -e ibm-commserver-ecl
rpm -e ibm-commserver-cli
rpm -e ibm-commserver
rpm -e gsk7bas
/sbin/shutdown -r now
```

이러한 명령에서 나열된 모든 패키지가 모든 시스템에 설치되는 것은 아닙니다.

IBM 원격 API 클라이언트를 Linux에서 설치 제거해도 나중에 설치할 때 사용할 수 있도록 사용자 정의된 구성 정보가 그대로 남아 있습니다.

---

## 제 5 장 System z용 Linux에 IBM 원격 API 클라이언트 설치

이 장에서는 IBM 원격 API 클라이언트를 Linux에 설치하는 방법을 설명합니다. 이렇게 하면 SNA 스택 전체를 설치하지 않고서도 System z 메인프레임이 SNA 응용프로그램을 실행할 수 있습니다. System z용 Linux에 설치된 원격 API 클라이언트는 TCP/IP 네트워크를 사용하여 하나 이상의 Linux용 Communications Server(또는 CS/AIX 서버)에 연결될 수 있습니다.

소프트웨어를 설치하기에 앞서 IBM 원격 API 클라이언트 README 파일을 읽는 것이 좋습니다. 이 파일은 설치 CD의 `/ibm-commserver-clients/linux-systemz` 디렉토리에 있습니다.

이전 버전의 Linux용 Communications Server 및 원격 API 클라이언트에서 업그레이드하는 경우, 원격 API 클라이언트를 업그레이드하기 전에 모든 서버를 업그레이드해야 합니다. 자세한 정보는 33 페이지의 『이전 레벨의 Linux용 Communications Server에서 이주』를 참조하십시오.

---

### 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항

#### 하드웨어 요구사항

IBM 원격 API 클라이언트는 『Linux 운영 체제 버전』에 나열된 Linux 분배 방법 중 하나에 의해 지원되는 31비트 또는 64비트 System z 시스템이어야 합니다.

`uname -m` 명령을 사용하여 CPU 클래스를 확인하십시오. 31비트 환경을 표시하는 s390 또는 64비트 환경을 표시하는 s390x가 보고되어야 합니다.

#### Linux 운영 체제 버전

현재 버전의 IBM 원격 API 클라이언트는 다음 Linux 운영 체제 버전에서 검사되었습니다. 다른 Linux 분배에서 만족스럽게 실행될 수도 있습니다.

- RedHat Enterprise Linux 4 for S/390(RHEL4-s390)
- RedHat Enterprise Linux 4 for zSeries(RHEL4-s390x)
- RedHat Enterprise Linux 5 for System z(RHEL5-s390x)
- SUSE Linux Enterprise Server 9 for IBM Mainframe(SLES9-s390\*)
- SUSE Linux Enterprise Server 10 for IBM Mainframe(SLES10-s390x)

필요할 수 있는 선택적 패키지의 세부사항은 설치 CD의 **README** 파일을 참조하십시오.

## Java

Java CPI-C API를 사용하는 경우, Java 소프트웨어가 필요합니다. 세부사항은 설치 CD의 **README** 파일을 참조하십시오.

## GSKIT

클라이언트가 HTTPS를 사용하여 Linux용 Communications Server에 연결하는 경우 WebSphere 서버를 통해 서버에 HTTPS로 액세스하려면 GSKIT 소프트웨어가 필요합니다. GSKIT 소프트웨어는 설치 CD에 포함되어 있지만 이를 설치하려면 선택적인 일부 Linux 운영 체제 패키지가 필요합니다. 필요한 선택적 패키지에 대한 세부사항은 설치 CD의 **/ibm-commserver-clients/linux-systemz** 디렉토리에 있는 **README** 파일을 참조하십시오.

이 장에서 나중에 설명되는 클라이언트 설치 프로세스를 실행할 때 모든 필수 패키지를 설치하면, GSKIT 소프트웨어는 이 프로세스의 일부에서 자동으로 설치됩니다. 그렇지 않으면 나중에 설치할 수 있습니다.

## 제품 설치 세부사항 표시

원격 API 클라이언트와 이미 설치된 관련 소프트웨어 패키지에 대한 정보를 표시할 수 있습니다. 설치된 모든 패키지를 나열하려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
rpm -q -a
```

특정 패키지의 세부사항을 보려면 다음 명령을 사용하십시오.

```
rpm -q -i packagename
```

여기서 *packagename*은 설치한 패키지의 기본 이름입니다(예: **ibm-commserver-client**).

## 언어 환경 변수 설정

다음 명령을 수행하여 사용할 언어를 표시하는 LANG 변수를 변경하십시오.

```
export LANG=language
```

여기서 *language*를 사용할 언어의 식별자로 대체하십시오. 다음 중 하나가 될 수 있습니다.

식별자	언어
en_US	영어(미국)
ja_JP	일본어(PC)
de_DE	독일어
es_ES	스페인어
fr_FR	프랑스어
ko_KR	한국어

식별자	언어
pt_BR	포르투갈어
zh_CN	중국어
zh_TW	대만어

## System z용 Linux에 원격 API 클라이언트 설치

필수 소프트웨어의 설치를 마쳤으면 IBM 원격 API 클라이언트를 설치할 준비가 된 것입니다.

이전 레벨의 IBM 원격 API 클라이언트가 이미 설치되어 있는 경우, 새로운 레벨을 설치하기에 앞서 58 페이지의 『System z용 Linux에서 원격 API 클라이언트 설치 제거』 절의 단계에 따라 제거하십시오. 새로운 설치에서 사용할 구성 정보가 대신 보관됩니다.

1. **ibm-commsserver-client-6.4.0.0-s390x.tgz** 파일을 CD-ROM의 **/ibm-commsserver-clients/linux-systemz** 디렉토리에서 Linux System z 시스템으로 복사하거나 FTP로 전송하십시오. 파일을 복사하거나 FTP에서 다운로드하는 데 2진 모드를 사용하십시오.
2. 루트로 Linux System z 시스템에 로그인하십시오.
3. tar 파일의 압축을 풀어 빈 임시 디렉토리에 위치시키십시오.

```
mkdir /tmp/ibmcs
```

```
cd /tmp/ibmcs
```

```
tar -xzf ibm-commsserver-client-6.4.0.0-s390x.tgz
```

4. **installibmcscli** 셸 스크립트를 실행하십시오.

```
./installibmcscli
```

이 셸 스크립트는 특정 전제조건을 검사하며 조건에 충족되지 못할 경우에는 경고 메시지를 발행합니다. 사용자가 Linux용 Communications Server 라이선스 조항을 읽고 승인했는지 확인할 수 있도록 프롬프트를 표시하기도 합니다. 아래에 설명된 대로 **installibmcscli** 명령에 추가 매개변수를 지정하면 이 프롬프트를 대체할 수 있습니다. 프롬프트에 응답하면 셸 스크립트가 **rpm** 패키지를 설치합니다. 해당 전제조건이 이미 설치되어 있는 경우, 스크립트는 **GSKIT** 소프트웨어도 설치합니다.

5. IBM 원격 API 클라이언트 2진 디렉토리를 **PATH**에 추가하십시오. 이를 자동 수행하도록 프로파일을 변경할 수도 있습니다.

```
export PATH="$PATH:/opt/ibm/sna/bin"
```

```
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib:/opt/ibm/sna/lib
```

```
export LD_RUN_PATH=/usr/lib:/opt/ibm/sna/lib
```

64비트 응용프로그램을 실행할 경우, 다음을 사용하십시오.

```
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib64:/opt/ibm/sna/lib64
```

```
export LD_RUN_PATH=/usr/lib64:/opt/ibm/sna/lib64
```

Java CPI-C 응용프로그램의 경우 다음 환경 변수도 설정해야 합니다.

```
export CLASSPATH=$CLASSPATH:/opt/ibm/sna/java/cpic.jar
```

일부 응용프로그램의 경우 LD\_PRELOAD 환경 변수를 설정할 수도 있지만 해당 프로파일에서 이 변수를 전체 바꾸기로 수행하지 않아야 합니다.

```
export LD_PRELOAD=/usr/lib/libpLiS.so
```

6. IBM 원격 API 클라이언트를 시작하십시오. 설치 후 시스템을 다시 시동할 때 자동으로 시작됩니다. 이 작업을 수행할 때 CD의 디렉토리에서 시작하지 않는지 확인하십시오.

```
cd /
```

```
sna start
```

7. 설치가 완료된 후에는 설치 프로세스 동안 작성했던 **tgz** 파일 및 임시 디렉토리를 지울 수 있습니다.

주: IBM 원격 API 클라이언트가 HTTPS를 사용하여 서버에 연결하기에 앞서, GSKIT 키 관리자 프로그램을 사용하여 클라이언트에 대한 보안 인증 구성을 설정해야 합니다. 자세한 내용은 『GSKIT을 사용하는 HTTPS 보안 인증 설정』을 참조하십시오.

또한 클라이언트 네트워크 데이터 파일을 갱신하여 클라이언트가 연결할 수 있도록 Linux용 Communications Server를 지정하고 HTTPS 지원을 제공하는 WebSphere 서버 이름을 지정해야 합니다. 세부사항은 *Linux용 IBM Communications Server 관리 안내서*에서 원격 API 클라이언트 관리에 관한 절을 참조하십시오.

---

## GSKIT을 사용하는 HTTPS 보안 인증 설정

클라이언트가 HTTPS를 사용하여 Linux용 Communications Server에 연결하는 경우 GSKIT 키 관리자 소프트웨어가 설치되어 있어야 합니다. 설치 CD의 **README** 파일에 설명된 대로 필요한 Linux 운영 체제 전제조건이 설치된 경우, GSKIT 키 관리자 소프트웨어 설치에 일반적으로 클라이언트 설치의 일부로 발생합니다. 현재 전제조건이 설치되어 있지만 GSKIT이 클라이언트 설치의 일부로 설치되지 않았다면 다음 단계를 사용하여 GSKIT 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

1. **ibm-commsserver-client-6.4.0.0-s390x.tgz** 파일을 CD-ROM의 **/ibm-commsserver-clients/linux-systemz** 디렉토리에서 Linux System z 시스템으로 복사하거나 FTP로 전송하십시오. 파일을 복사하거나 FTP에서 다운로드하는 데 2진 모드를 사용하십시오.
2. 루트로 Linux System z 시스템에 로그인하십시오.
3. tar 파일의 압축을 풀어 빈 임시 디렉토리에 위치시키십시오.

```
mkdir /tmp/ibmcs
```

```
cd /tmp/ibmcs
```

```
tar -xzf ibm-commsserver-client-6.4.0.0-s390x.tgz
```

4. **installgskit** 셸 스크립트를 실행하십시오.

```
./installgskit
```

5. 설치가 완료된 후에는 설치 프로세스 동안 작성했던 **tgz** 파일 및 임시 디렉토리를 지울 수 있습니다.

IBM 원격 API 클라이언트가 HTTPS를 사용하여 서버에 연결하기에 앞서, GSKIT 키 관리자 프로그램을 사용하여 클라이언트에 대한 보안 인증 구성을 설정해야 합니다. 다음 단계를 수행하십시오.

1. 다음 명령을 사용하여 GSKIT 키 관리자를 실행하십시오.

```
/opt/ibm/sna/bin/snakeyman
```

키 관리자 사용자 인터페이스 내에서, CMS 형식으로 된 키 데이터베이스 파일인 **/etc/opt/ibm/sna/ibmcs.kdb**를 여십시오.

2. 키 데이터베이스의 초기 암호는 **ibmcs**입니다. 보안 인증을 설정하기에 앞서, 구성 보안을 유지하기 위해 반드시 이 암호를 변경해야 합니다. 암호 변경 대화상자에서 ‘암호를 파일로 보관’ 선택란에 표시하여 클라이언트가 키 데이터베이스를 열 수 있도록 새 암호를 저장해야 합니다.
3. 웹 서버의 보안 인증을 서명하는 데 사용했던 CA(Certificate Authority) 인증서의 복사본을 얻어서 키 데이터베이스에 설치하십시오. 이를 수행하려면 키 관리자 사용자 인터페이스에서 서명자 인증서를 선택하고 추가를 누르십시오.
4. WebSphere 서버가 클라이언트 보안 인증을 요구하도록 구성된 경우, 클라이언트는 웹 서버의 보안 인증서 데이터베이스에 있는 인증서를 소유하는 CA에서 발행한 인증서가 있어야 합니다. 새 인증서를 요청하려면 다음을 수행하십시오.
  - a. 키 관리자 사용자 인터페이스에서 작성, 새 인증서 요청을 선택하고, 요청되는 세부사항을 입력하십시오.
  - b. 인증서를 저장하고, 파일로 발췌한 후 CA로 보내십시오.

## GSKIT을 사용하는 HTTPS 보안 인증 설정

- c. 인증서가 발행되면, 웹 서버의 데이터베이스에 저장하십시오. 이를 수행하려면 키 관리자 사용자 인터페이스에서 개인 인증서를 선택하고 수신을 누르십시오.

내부 검사를 위한 임시 방법으로, CA에서 인증서를 얻는 대신 자체 서명 클라이언트 인증서를 작성할 수 있습니다. 그러나 이 방법은 필요한 레벨의 보안을 제공하지 않으며 운용 중인 시스템에서 사용하면 안됩니다. 자체 서명 인증서를 작성하려면 다음을 수행하십시오.

- a. 키 관리자 사용자 인터페이스에서 작성, 새 자체 서명 인증서를 선택하고, 요청되는 세부사항을 입력하십시오.
- b. 인증서를 저장하고 파일로 발췌하십시오.
- c. 웹 서버의 데이터베이스에 인증 파일을 저장하십시오. 이를 수행하려면 키 관리자 사용자 인터페이스에서 개인 인증서를 선택하고 수신을 누르십시오.

5. 인증서 구성을 완료했으면 GSKIT 키 관리자를 종료하십시오.

---

## System z용 Linux에서 원격 API 클라이언트 설치 제거

다음 명령을 사용하여 System z용 Linux에서 원격 API 클라이언트를 설치 제거할 수 있습니다.

```
/opt/ibm/sna/bin/sna stop  
rpm -e ibm-commserver-ptf  
rpm -e ibm-commserver-docs  
rpm -e ibm-commserver-ecl  
rpm -e ibm-commserver-cli  
rpm -e ibm-commserver  
rpm -e gsk7bas  
/sbin/shutdown -r now
```

이러한 명령에서 나열된 모든 패키지가 모든 시스템에 설치되는 것은 아닙니다.

IBM 원격 API 클라이언트를 System z용 Linux에서 설치 제거해도 나중에 설치할 때 사용할 수 있도록 사용자 정의된 구성 정보가 그대로 남아 있습니다.

---

## 제 6 장 IBM 원격 API 클라이언트를 AIX 시스템에 설치

이 장에서는 IBM 원격 API 클라이언트를 AIX에 설치하는 방법을 설명합니다. 이렇게 하면 SNA 스택 전체를 설치하지 않고서도 AIX 워크스테이션이 SNA 응용프로그램을 실행할 수 있습니다. AIX에 설치된 원격 API 클라이언트는 TCP/IP 네트워크를 사용하여 하나 이상의 Linux용 Communications Server(또는 CS/AIX 서버)에 연결될 수 있습니다.

소프트웨어를 설치하기에 앞서 IBM 원격 API 클라이언트 README 파일을 읽는 것이 좋습니다. 이 파일은 설치 CD의 `/ibm-commsvr-clients/aix` 디렉토리에 있습니다. 이전 버전의 Linux용 Communications Server 및 원격 API 클라이언트에서 업그레이드하는 경우 원격 API 클라이언트를 업그레이드하기 전에 모든 서버를 업그레이드해야 합니다. 자세한 정보는 33 페이지의 『이전 레벨의 Linux용 Communications Server에서 이주』를 참조하십시오.

---

### 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항

#### 하드웨어 요구사항

IBM 원격 API 클라이언트는 『운영 체제 버전』에 나열된 AIX 운영 체제 중 하나에 의해 지원되는 pSeries 시스템이어야 합니다.

#### 운영 체제 버전

현재 버전의 IBM 원격 API 클라이언트는 다음 운영 체제 버전에서 검사되었습니다.

- AIX v5.2-ML7 이상
- AIX v5.3-ML3 이상
- AIX 6.1 이상

클라이언트는 글로벌 환경이나 시스템 또는 응용프로그램 WPAR에서 실행할 수 있습니다. 클라이언트가 실행되는 WPAR에는 DNS가 분석할 수 있는 고유한 호스트 이름을 가지고 있는지 반드시 확인해야 합니다.

#### Java

Java CPI-C API를 사용하는 경우, Java 소프트웨어가 필요합니다. <http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk>에서 사용 가능한 최신 Java SDK는 모든 요구사항을 만족시킵니다.

`installp` 명령을 사용하여 Java SDK 패키지를 설치하십시오.

## GSKIT

클라이언트가 HTTPS를 사용하여 Linux용 Communications Server에 연결하는 경우 WebSphere 서버를 통해 서버에 HTTPS로 액세스하려면 GSKIT 소프트웨어가 필요합니다. 세부사항은 설치 CD의 **/ibm-commserver-clients/aix** 디렉토리에 있는 **README** 파일을 참조하십시오. GSKIT 소프트웨어는 나중에 설명되는 기본 클라이언트 설치 프로세스의 일부로 설치됩니다.

## 언어 환경 변수 변경

원격 API 클라이언트를 사용할 경우 LANG 변수가 C로 설정되지 않도록 하십시오.

다음 프로시저를 사용하여 LANG 변수가 사용 중인지 표시하거나 LANG 변수를 변경하십시오.

1. 기본 SMIT 메뉴에서 시스템 환경을 선택하십시오.
2. 다음 SMIT 메뉴에서 언어 환경 관리를 선택하십시오.
3. 다음 SMIT 메뉴에서 1차 언어 환경 변경/표시를 선택하십시오.
4. 다음 SMIT 메뉴에서 문화적인 규칙, 언어 또는 키보드 변경/표시를 선택하십시오.
5. 사용할 언어를 선택하십시오. 예를 들어, 영어(미국) 메시지를 사용하면 en\_US를 선택하십시오.

---

## 원격 API 클라이언트를 AIX에 설치

필수 소프트웨어의 설치를 마쳤으면 IBM 원격 API 클라이언트를 설치할 준비가 된 것입니다.

이전 레벨의 IBM 원격 API 클라이언트가 이미 설치되어 있는 경우, 새로운 레벨을 설치하기에 앞서 63 페이지의 『AIX에서 원격 API 클라이언트 설치 제거』 절의 단계에 따라 제거하십시오. 새로운 설치에서 사용할 구성 정보가 대신 보관됩니다.

## AIX 워크스테이션에 파일을 복사하여 원격 API 클라이언트 설치

원격 API 클라이언트를 설치하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. **sna.client.6.4.0.0.I** 파일을 CD-ROM의 **/ibm-commserver-clients/aix** 디렉토리에서 AIX 워크스테이션으로 복사하거나 FTP로 전송하십시오. 파일을 복사하거나 FTP에서 다운로드하는 데 2진 모드를 사용하십시오.

클라이언트가 HTTPS를 사용하여 Linux용 Communications Server에 연결하는 경우 CD의 동일한 디렉토리에서 두 개의 파일 **gskta.\*.I** 및 **gksa.\*.I**도 복사하거나 FTP로 전송해야 합니다. 이러한 파일은 클라이언트의 HTTPS 액세스에 필요한 GSKIT 소프트웨어를 포함합니다.

2. 루트로 AIX 워크스테이션에 로그인하십시오.

3. **smit** 또는 **installp**를 사용하여 AIX 클라이언트를 설치하십시오. 이 작업 수행에 대한 지시사항은 설치 CD의 **/ibm-commserver-clients/aix**에 있는 **README** 파일을 참조하십시오.
4. 클라이언트가 HTTPS를 사용하여 Linux용 Communications Server에 연결하는 경우 **README** 파일의 지시사항에 따라 **GSKIT** 파일을 설치하십시오.
5. 설치 프로세스가 완료되면 작업 디렉토리에서 **sna.client.6.4.0.0.I** 파일 및 **GSKIT** 파일을 삭제할 수 있습니다.
6. IBM 원격 API 클라이언트를 시작하십시오. 설치 후 시스템을 다시 시동할 때 자동으로 시작됩니다.

```
cd /
sna start
```

주: IBM 원격 API 클라이언트가 HTTPS를 사용하여 서버에 연결하기에 앞서, GSKIT 키 관리자 프로그램을 사용하여 클라이언트에 대한 보안 인증 구성을 설정해야 합니다. 자세한 내용은 62 페이지의 『GSKIT을 사용하는 HTTPS 보안 인증 설정』을 참조하십시오.

또한 클라이언트 네트워크 데이터 파일을 갱신하여 클라이언트가 연결할 수 있도록 Linux용 Communications Server를 지정하고 HTTPS 지원을 제공하는 WebSphere 서버 이름을 지정해야 합니다. 세부사항은 *Linux용 IBM Communications Server 관리 안내서*에서 원격 API 클라이언트 관리에 관한 절을 참조하십시오.

## CD에서 원격 API 클라이언트 설치

원격 API 클라이언트를 설치하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 루트로 AIX 워크스테이션에 로그인하십시오.
2. 다음 명령을 사용하여 AIX 워크스테이션에서 CD를 마운트하십시오.

```
mount -o ro /dev/cd0 /mnt
```

3. **smit** 또는 **installp**를 사용하여 AIX 클라이언트를 설치하십시오. 이 작업 수행에 대한 지시사항은 설치 CD의 **/ibm-commserver-clients/aix**에 있는 **README** 파일을 참조하십시오.
4. 클라이언트가 HTTPS를 사용하여 Linux용 Communications Server에 연결하는 경우 **README** 파일의 지시사항에 따라 **GSKIT** 파일을 설치하십시오.
5. 설치 프로세스가 완료되면, 다음 명령을 사용하여 CD를 마운트 해제하십시오.

```
umount /mnt
```

6. IBM 원격 API 클라이언트를 시작하십시오. 설치 후 시스템을 다시 시동할 때 자동으로 시작됩니다. 이 작업을 수행할 때 CD의 디렉토리에서 시작하지 않는지 확인하십시오.

```
cd /  
sna start
```

주: IBM 원격 API 클라이언트가 HTTPS를 사용하여 서버에 연결하기에 앞서, GSKIT 키 관리자 프로그램을 사용하여 클라이언트에 대한 보안 인증 구성을 설정해야 합니다. 자세한 내용은 『GSKIT을 사용하는 HTTPS 보안 인증 설정』을 참조하십시오.

또한 클라이언트 네트워크 데이터 파일을 갱신하여 클라이언트가 연결할 수 있도록 Linux용 Communications Server를 지정하고 HTTPS 지원을 제공하는 WebSphere 서버 이름을 지정해야 합니다. 세부사항은 *Linux용 IBM Communications Server 관리 안내서*에서 원격 API 클라이언트 관리에 관한 절을 참조하십시오.

---

## GSKIT을 사용하는 HTTPS 보안 인증 설정

IBM 원격 API 클라이언트가 HTTPS를 사용하여 서버에 연결하기에 앞서, GSKIT 키 관리자 프로그램을 사용하여 클라이언트에 대한 보안 인증 구성을 설정해야 합니다. 다음 단계를 수행하십시오.

1. 다음 명령을 사용하여 GSKIT 키 관리자를 실행하십시오.

```
/usr/bin/snakeyman
```

키 관리자 사용자 인터페이스 내에서, CMS 형식으로 된 키 데이터베이스 파일인 `/etc/sna/ibmcs.kdb`를 여십시오.

2. 키 데이터베이스의 초기 암호는 `ibmcs`입니다. 보안 인증을 설정하기에 앞서, 구성 보안을 유지하기 위해 반드시 이 암호를 변경해야 합니다. 암호 변경 대화상자에서 ‘암호를 파일로 보관’ 선택란에 표시하여 클라이언트가 키 데이터베이스를 열 수 있도록 새 암호를 저장해야 합니다.
3. 웹 서버의 보안 인증을 서명하는 데 사용했던 CA(Certificate Authority) 인증서의 복사본을 얻어서 키 데이터베이스에 설치하십시오. 이를 수행하려면 키 관리자 사용자 인터페이스에서 서명자 인증서를 선택하고 추가를 누르십시오.
4. WebSphere 서버가 클라이언트 보안 인증을 요구하도록 구성된 경우, 클라이언트는 웹 서버의 보안 인증서 데이터베이스에 있는 인증서를 소유하는 CA에서 발행한 인증서가 있어야 합니다. 새 인증서를 요청하려면 다음을 수행하십시오.
  - a. 키 관리자 사용자 인터페이스에서 작성, 새 인증서 요청을 선택하고, 요청되는 세부사항을 입력하십시오.
  - b. 인증서를 저장하고, 파일로 발췌한 후 CA로 보내십시오.
  - c. 인증서가 발행되면, 웹 서버의 데이터베이스에 저장하십시오. 이를 수행하려면 키 관리자 사용자 인터페이스에서 개인 인증서를 선택하고 수신을 누르십시오.

내부 검사를 위한 임시 방법으로, CA에서 인증서를 얻는 대신 자체 서명 클라이언트 인증서를 작성할 수 있습니다. 그러나 이 방법은 필요한 레벨의 보안을 제공하지 않으며 운용 중인 시스템에서 사용하면 안됩니다. 자체 서명 인증서를 작성하려면 다음을 수행하십시오.

- a. 키 관리자 사용자 인터페이스에서 작성, 새 자체 서명 인증서를 선택하고, 요청되는 세부사항을 입력하십시오.
  - b. 인증서를 저장하고 파일로 발췌하십시오.
  - c. 웹 서버의 데이터베이스에 인증 파일을 저장하십시오. 이를 수행하려면 키 관리자 사용자 인터페이스에서 개인 인증서를 선택하고 수신을 누르십시오.
5. 인증서 구성을 완료했으면 GSKIT 키 관리자를 종료하십시오.

---

## AIX에서 원격 API 클라이언트 설치 제거

다음 명령을 사용하여 원격 API 클라이언트를 설치 제거할 수 있습니다.

1. 클라이언트 소프트웨어가 실행 중인 경우 다음 명령을 사용하여 중지하십시오.

**sna stop**

2. 루트 권한으로 로그인하십시오.
3. 다음 명령 중 하나를 사용하여 원격 API 클라이언트 패키지 및 연관된 소프트웨어 패키지를 제거하십시오.

**installp**를 사용하여 패키지를 제거하려면 다음 명령을 수행하십시오.

**installp -u sna.client**

**smit**를 사용하여 패키지를 제거하려면 다음 명령을 수행하십시오.

**smit remove**



---

## 제 7 장 Windows에서 원격 API 클라이언트 계획 및 설치

이 장에서는 IBM 원격 API 클라이언트를 Windows에 설치하는 방법을 설명합니다. 이렇게 하면 PC에 SNA 스택 전체를 설치하지 않고서도 PC에서 SNA 응용프로그램을 실행할 수 있습니다. Windows에 설치된 원격 API 클라이언트는 TCP/IP 네트워크를 사용하여 하나 이상의 Linux용 Communications Server(또는 CS/AIX 서버)에 연결될 수 있습니다.

이전 버전의 Linux용 Communications Server 및 원격 API 클라이언트에서 업그레이드하는 경우, 원격 API 클라이언트를 업그레이드하기 전에 모든 서버를 업그레이드해야 합니다. 자세한 정보는 33 페이지의 『이전 레벨의 Linux용 Communications Server에서 이주』를 참조하십시오.

사용하는 하드웨어 및 Windows 버전에 따라 Windows에서 두 종류의 IBM 원격 API 클라이언트를 사용할 수 있습니다. 이 장에서 설명하는 정보는 차이점이 명시되지 않은 두 종류 모두에 적용됩니다.

- 32비트 클라이언트는 Microsoft Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, 32비트 Windows Vista 또는 32비트 Windows Server 2008을 실행하는 32비트 Intel 기반 컴퓨터에서 실행됩니다.
- x64 클라이언트는 Microsoft Windows 2003 Server x64 Edition, Windows XP Professional x64 Edition, 64비트 Windows Vista 또는 64비트 Windows Server 2008을 실행하는 AMD64 또는 Intel EM64T 컴퓨터에서 실행됩니다.

Windows의 IBM 원격 API 클라이언트에서 제공하는 인터페이스는 Microsoft 호스트 통합 서버 제품 및 Windows용 IBM Communications Server에서 제공하는 인터페이스와 광범위하게 호환됩니다.

Windows의 IBM 원격 API 클라이언트 소프트웨어 개발 키트(SDK)은 선택적 패키지로써 APPC, CPI-C, LUA 및 CSV API를 사용하여 응용프로그램을 개발하는 데 원격 API 클라이언트를 사용할 수 있도록 합니다. 이 API에 대한 자세한 정보는 해당 프로그래머용 참조 안내서를 참조하십시오. 기존 실행만(새 응용프로그램 개발이 아님) 하는데 원격 API 클라이언트를 사용할 경우 이 패키지를 설치할 필요가 없습니다.

---

### 하드웨어 및 소프트웨어 요구사항

설치 프로그램 및 Windows의 원격 API 클라이언트를 실행하려면 컴퓨터가 다음 요구사항을 충족시켜야 합니다.

- 다음 운영 체제 중 하나에서 실행되어야 합니다. 각 운영 체제 버전에서 지원하는 특정 버전 번호에 대한 최신 정보 및 특정 버전에 대한 추가 요구사항에 대해서는 설치 CD의 **README** 파일에 있는 Windows 클라이언트 정보를 참조하십시오.
  - 32비트 Windows 클라이언트의 경우:
    - Windows 2000
    - Windows XP
    - Windows 2003
    - 32비트 Windows Vista
    - 32비트 Windows Server 2008
  - x64 Windows 클라이언트의 경우:
    - Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
    - Microsoft Windows 2003 Server x64 Edition
    - 64비트 Windows Vista
    - 64비트 Windows Server 2008
- 다음 메커니즘 중 하나를 사용하여 하나 이상의 Linux용 Communications Server에 액세스할 수 있어야 합니다.
  - TCP/IP 네트워크를 통한 서버로의 액세스
  - Linux용 Communications Server에 대한 HTTPS 액세스를 제공하는 WebSphere 서버에 액세스

주: 사용할 특정 원격 API 클라이언트 기능 또는 사용하고 있는 Windows 버전에 따라, 추가 구성을 수행해야 Windows에 원격 API 클라이언트를 설치하고 사용할 수 있습니다. 세부사항은 설치 CD의 **README** 파일에 있는 Windows 클라이언트 정보를 참조하십시오.

---

## 설치 프로그램에 액세스

원격 API 클라이언트 및 SDK 소프트웨어, GSKIT 소프트웨어 및 설치 프로그램은 설치 CD에 Windows 형식으로 포함되어 있기 때문에 이것을 Windows 컴퓨터의 CD로부터 설치할 수 있습니다. 원격 API 클라이언트 소프트웨어를 각 Windows 클라이언트 PC에 설치해야 합니다. 이렇게 하면 GSKIT 소프트웨어가 자동으로 설치됩니다. SDK는 Windows 원격 API로 새 응용프로그램을 개발하는 데 클라이언트를 사용할 경우에만 필요하며 기존 응용프로그램을 실행만 하는 경우에는 필요하지 않습니다.

Windows의 원격 API 클라이언트 설치 이미지는 설치 CD에 포함된 스스로 압축이 풀리는 ZIP 실행 파일입니다.

- 32비트 클라이언트의 경우 CD의 `/ibm-commserver-clients/windows` 디렉토리에 있는 `i_w32cli.exe`입니다.

- 64비트 클라이언트의 경우 CD의 **/ibm-commserver-clients/win-x64** 디렉토리에 있는 **i\_w64cli.exe**입니다.

이 파일을 네트워크에서 다른 Windows PC로 복사할 수 있기 때문에 Linux용 Communications Server 제공 CD에 직접 액세스하지 않아도 설치가 가능합니다. 이 파일을 실행하면 설치 이미지를 압축 해제하고 설치 프로그램을 자동으로 실행합니다. 예를 들어, 명령행에서 설치 프로그램을 실행하는 경우 설치 이미지를 임시 디렉토리에 압축 해제하려면 자동 압축 해제 ZIP 실행 파일을 압축 해제 프로그램으로 로드하여 수행할 수 있습니다.

특정 컴퓨터에서 설치 프로그램을 처음 실행하는 경우 프로그램이 선택된 소스에서 실행됩니다. 프로그램이 자동으로 설치 프로세스 전체를 처리하고 기본 구성을 설정하며 아이콘을 설치 및 작성합니다. 설치가 완료된 후, 소프트웨어의 재설치가 필요할 경우 이 설치 프로그램을 사용할 수 있습니다(파일 관리자에서 선택하거나 아이콘을 선택).

원격 API 클라이언트 설치 이미지를 임시 디렉토리로 압축을 풀 후에는 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 소프트웨어를 설치할 수 있습니다.

- 『설치 프로그램을 사용한 Windows의 원격 API 클라이언트 설치』에 설명된 것처럼 Windows를 통해 설치 프로그램을 실행하십시오. SDK를 설치할 경우에는 이 방법을 사용해야 합니다.
- 71 페이지의 『명령행에서 원격 API 클라이언트 소프트웨어 설치』에 설명된 것처럼 명령행에서 **setup** 명령을 입력하십시오. 이 방법을 사용하면 SDK를 설치할 수 없습니다.

주: HTTPS를 사용하여 IBM 원격 API 클라이언트가 서버에 연결할 수 있으려면 클라이언트 네트워크 데이터 파일을 갱신하여 클라이언트가 연결할 수 있도록 Linux용 Communications Server를 지정하고 HTTPS 지원을 제공하는 WebSphere 서버의 이름을 지정해야 합니다. 세부사항은 *Linux용 IBM Communications Server 관리 안내서*에서 원격 API 클라이언트 관리에 관한 절을 참조하십시오.

---

## 설치 프로그램을 사용한 Windows의 원격 API 클라이언트 설치

설치 프로그램을 스스로 압축이 풀리는 ZIP 실행 파일 **i\_w32cli.exe**(32-bit client) 또는 **i\_w64cli.exe**(x64 클라이언트) 실행의 일부로 자동으로 실행하거나, 명령행에서 수동으로 실행하십시오. 프로그램이 설치 언어 선택 화면을 처음 표시합니다.

1. 원격 API 클라이언트의 설치 및 구성에 사용할 언어를 선택하고 확인을 선택하십시오.

설치 프로그램을 소개하는 시작 화면이 표시됩니다.

2. 다음을 선택하여 설치를 계속 진행하십시오.

## 설치 프로그램을 사용한 Windows의 원격 API 클라이언트 설치

프로그램이 소프트웨어 라이선스 계약을 표시하는데, 이 계약을 읽고 이해해야 합니다.

3. 라이선스 조항을 승인할 경우 승인을 선택하고 계속 진행하십시오.

프로그램에서 파일이 설치될 대상 디렉토리를 지정하라는 프롬프트를 표시합니다.

4. 대상 디렉토리를 입력하십시오.

원하는 설치 유형을 선택하라는 프롬프트가 표시됩니다.

**표준** SDK를 설치할 필요가 없는 경우 이 옵션을 선택하십시오. SDK는 Windows 원격 API로 새 응용 프로그램을 개발하는 데 클라이언트를 사용할 경우에만 필요하며 기존 응용 프로그램을 실행만 하는 경우에는 필요하지 않습니다.

**개발자** SDK를 설치할 필요가 있는 경우에는 이 옵션을 선택하십시오. 즉, Windows 원격 API로 새 응용 프로그램을 개발하는 데 클라이언트를 사용할 경우에 해당합니다.

**주:** SDK를 설치하려면 개발자를 선택해야 합니다.

5. 설치 유형을 선택하십시오.

이제 Windows의 원격 API 클라이언트용 아이콘이 표시될 프로그램 폴더 이름을 입력하라는 프롬프트가 나타납니다.

6. 폴더 이름을 입력하십시오.

7. 이름이 이 설치 프로그램에 사용되는 파일과 같지만 원격 API 클라이언트 파일(예 : 일부 다른 SNA 소프트웨어의 파일)이 아닌 **.DLL** 파일이 시스템 디렉토리에 이미 포함된 경우, 다음 중 하나를 수행하라는 프롬프트가 표시됩니다.

- 원격 API 클라이언트 **.DLL** 파일을 기존 **.DLL** 파일을 겹쳐쓰도록 복사합니다.
- 기존 **.DLL** 파일을 설치 디렉토리 내에서 **OTHERSNA**라고 이름 지정된 서브 디렉토리로 복사한 다음 원격 API 클라이언트 **.DLL** 파일을 설치합니다. 이 옵션을 사용하면 파일을 나중에 설치 제거할 경우 원격 API 클라이언트 설치에 앞서 원래 설정을 복원할 수 있습니다(76 페이지의 『원격 API 클라이언트 소프트웨어 설치 제거』 참조).
- 클라이언트 소프트웨어 설치를 취소하십시오.

원격 API 클라이언트 **.DLL** 파일이 이미 존재하는 경우 설치 프로그램에서 이를 나타내는 메시지를 표시합니다. 기존 파일의 버전 번호가 설치 프로그램 **.DLL** 파일의 버전 번호보다 낮은 경우에만 새 **.DLL** 파일이 기존 **.DLL** 파일을 겹쳐씁니다.

8. 이 시점에서 설치 프로그램이 지정된 소스로부터 파일을 복사한 후 해당 위치에 설치합니다. 이 프로세스 동안 정보 표시줄에 완료된 설치 부분이 표시됩니다. **.DLL** 파일이 시스템 또는 동등한 디렉토리로 복사되고 기타 파일은 단계 2에서 지정된 대상 디렉토리로 복사됩니다. 각 파일 전송 조작 동안 지정된 디렉토리에 작성되어 있는 **setup.log** 파일로 레코드가 작성됩니다. 작성될 파일 중 일부가 『읽기 전용』이거나 다른 이유로 파일을 복사할 수 없는 경우 새 파일이 제거되며 **setup.log** 파일을 살펴보라는 메시지가 발행됩니다.

9. 설치 프로그램이 실행되는 소스에 필요한 파일이 모두 없는 경우 디렉토리 이름에 대해 프롬프트가 표시됩니다. 필요한 파일이 있는 디렉토리 이름을 입력하십시오.

지정된 정보로 원격 API 클라이언트 파일의 사본을 찾을 수 없는 경우 프로그램에서 이 화면을 다시 표시합니다.

10. 필요한 파일이 복사되면 설치 프로그램이 구성 창을 표시합니다.

기본 구성 값은 도메인 구성 파일에서 가져옵니다. 자세한 정보는 *Linux용 IBM Communications Server 관리 안내서*를 참조하십시오. 이 디폴트 값을 사용하지 않을 경우 아래에 표시된 대로 구성할 수 있습니다.

도메인 Linux용 Communications Server 클라이언트/서버 도메인 이름을 지정하십시오.

클라이언트가 IPv6 주소지정을 사용하는 경우 다음 설정을 구성해야 합니다. 클라이언트가 IPv4 주소지정을 사용하는 경우 이 설정은 선택사항입니다.

#### 서버 이름

이 클라이언트가 연결될 수 있는 최대 9개 서버로 이루어진 목록이 화면에 표시됩니다. 이 목록에 표시되는 서버 순서는 클라이언트가 이 서버를 선택하는 순서입니다. 클라이언트를 목록의 첫 번째 서버에 연결할 수 없는 경우 다음 서버에 연결을 시도합니다.

클라이언트가 IPv6 주소지정을 사용하는 경우 하나 이상의 서버를 구성해야 합니다. 클라이언트가 IPv4 주소지정을 사용할 때 *UDP 브로드캐스트* 옵션을 사용하는 경우 서버를 지정할 필요가 없습니다. 하나 이상의 서버를 지정하고 *UDP 브로드캐스트*를 사용하여 서버에 접속할 수 없을 경우 클라이언트가 해당 서버에 차례로 접속을 시도합니다.

- 새 서버를 목록에 추가하려면 추가 버튼을 사용하십시오.
- 목록에서 서버를 제거하려면 서버를 선택한 후 제거 버튼을 사용하십시오.
- 서버를 목록 위 또는 아래로 이동하려면 서버를 선택한 후 목록 측면에 있는 버튼을 사용하십시오.

클라이언트가 서버와 동일한 사설 네트워크에 있고 TCP/IP를 사용하여 액세스하는 경우, 각 서버는 이름으로 식별됩니다.

클라이언트가 HTTPS를 사용하여 서버에 액세스하는 경우 HTTPS 지원을 제공하는 WebSphere 서버 이름 및 Linux용 Communications Server의 이름을 다음 형식으로 지정하여 각 서버를 식별해야 합니다.

*webservername : servername1*

여기서는 WebSphere가 HTTPS 연결에 디폴트 포트 443을 사용한다고 가정합니다. 네트워크 관리자가 다른 포트 번호를 사용하도록 WebSphere를 구성한 경우, 다음 형식으로 포트 번호를 포함하십시오.

*webservername : portnumber : servername1*

HTTPS 연결 지원을 위한 WebSphere 구성의 세부사항은 39 페이지의 『WebSphere Application Server 구성』을 참조하십시오.

### UDP 브로드캐스트

이 클라이언트가 UDP 브로드캐스트를 사용하여 서버에 연결할지 여부를 지정하십시오. 이 옵션을 선택할 경우 클라이언트가 네트워크에서 UDP 브로드캐스트를 전송하여 특정 서버에 직접 연결하지 않고 서버 연결 위치를 지정합니다.

디폴트 설정으로 UDP 브로드캐스트를 사용합니다. 이 설정을 변경하려면 상자를 누르십시오.

클라이언트가 IPv6 주소지정을 사용하는 경우 UDP 브로드캐스트가 지원되지 않습니다. UDP 브로드캐스트를 사용하도록 옵션을 해제하고 하나 이상의 서버 이름을 지정하십시오.

다음 설정은 선택적입니다.

**고급** 설치 프로그램에서 제공한 디폴트 위치에 값을 추가하려면 창의 맨 아래에 있는 고급 버튼을 누르십시오. 설치 프로그램이 Windows 클라이언트 구성을 위한 고급 설정이 포함된 고급 옵션 창을 표시합니다. 대부분의 사용자가 이 매개변수에 대해 디폴트 설정을 사용할 수 있기 때문에 해당 대화상자에서 설정을 변경할 필요가 없습니다.

이 매개변수에 대한 자세한 내용은 71 페이지의 『원격 API 클라이언트 구성을 위한 고급 옵션』을 참조하십시오.

구성 매개변수 또는 설정에 대한 자세한 내용은 도움말을 누르십시오.

11. 구성 창을 완료했다면 확인을 누르십시오. 이 화면이 올바르게 완료되지 않으면 설치 프로그램이 메시지를 표시합니다.
12. 설치가 완료되면 완료 창이 표시됩니다. 설치 프로그램을 종료한 후 다음 수행 조치 중 하나 또는 모두를 선택할 수 있습니다.

### README 파일 보기

**README** 파일을 봅니다.

### 클라이언트 시작

Linux용 Communications Server 클라이언트 실행을 시작합니다.

완료 버튼을 선택하여 설치 프로그램을 종료하십시오.

---

## 원격 API 클라이언트 구성을 위한 고급 옵션

고급 옵션 창을 사용하면 원격 API 클라이언트의 일부 고급 매개변수를 구성할 수 있습니다. 대부분의 사용자가 이 매개변수를 수정할 필요는 없지만 필요에 따라 디폴트 설정을 조정할 수는 있습니다.

### LAN 액세스 시간종료

닫기 전에 서버로의 클라이언트 연결이 대기 상태로 남아 있을 수 있는 시간을 초 단위로 지정합니다. 이 선택란에 표시가 되지 않으면 LAN 액세스 시간종료가 지정되지 않은 것입니다(따라서 무한정 시간종료가 사용됨). 이 상자를 선택하면 인접 필드에 시간종료 값을 초 단위로 입력할 수 있습니다. 최소 값은 60(60초)입니다. 상자를 공백으로 두거나 60보다 작은 값을 지정하면 원격 API 클라이언트는 최소값(60)을 사용합니다.

### 최대 브로드캐스트 시도 수

클라이언트가 브로드캐스트를 사용하여 서버에 연결을 시도하는 최대 횟수를 지정하십시오. 고급 옵션 창이 열리면 디폴트 값(5)이 표시됩니다. 이 상자의 값은 기본 구성 창에서 UDP 브로드캐스트 선택란을 선택한 경우에만 사용됩니다.

### 재연결 시간종료

서버 종료 이후 서버에 재연결을 시도하기 전 클라이언트가 대기하는 시간을 초 단위로 지정합니다. 고급 옵션 창이 열리면 디폴트 값(200)이 표시됩니다.

이 매개변수에 대한 자세한 내용은 도움말을 누르십시오.

고급 옵션 창을 완료했다면 확인을 누르십시오. 화면을 올바르게 완료하면 설치 프로그램이 구성 창으로 리턴됩니다. 새 원격 API 클라이언트를 설치할 경우 70 페이지의 11 단계로 돌아가십시오. 그렇지 않으면 구성 대화상자의 확인 버튼을 눌러 구성을 완료하십시오.

---

## 명령행에서 원격 API 클라이언트 소프트웨어 설치

주: SDK를 설치할 경우 67 페이지의 『설치 프로그램을 사용한 Windows의 원격 API 클라이언트 설치』에 설명된 것처럼 설치 프로그램을 사용해야 합니다. 명령행에서는 SDK를 설치할 수 없습니다.

원격 API 클라이언트 설치 이미지를 임시 디렉토리로 압축을 풀 후에는 Windows를 통해 설치 프로그램을 사용하지 않고 명령행에서 원격 API 클라이언트 소프트웨어를 설

치할 수 있습니다. 명령행에서 하나 이상의 옵션으로 **setup** 명령을 입력하십시오. 이 옵션은 대문자 또는 소문자로 입력이 가능하며 /(슬래시) 또는 -(하이픈)이 앞에 올 수 있습니다. 폴더와 같은 매개변수가 공백이 포함된 문자열인 경우 문자열에 큰따옴표를 붙여야 합니다.

**setup** 명령을 입력하면 설치 프로그램이 명령행에 포함되지 않은 정보에 대해 프롬프트를 표시하며 여러 설치 단계에서 확인 메시지를 표시합니다. 설치 프로그램에서 프롬프트가 표시되지 않도록 하려면 소프트웨어 라이선스 계약 조항을 승인할 수 있도록 **-accept-s** 옵션을 사용하여 자동 모드에서 프로그램을 실행시켜십시오.

다음은 **setup** 명령 옵션입니다.

**-?** 명령행 옵션 목록을 표시합니다. 이 옵션 목록은 **-h** 옵션과 같습니다.

**-h** 명령행 옵션 목록을 표시합니다. 이 옵션 목록은 **-?** 옵션과 같습니다.

### **-accept -s**

소프트웨어 라이선스 계약 조항을 승인할 수 있도록 자동 모드에서 설치를 실행합니다. 이 계약은 Windows 설치 이미지의 **license** 서브디렉토리에 찾을 수 있습니다.

**-s** 옵션은 명령행에서 마지막에 있어야 하며 지정할 도메인 이름(**-i** 옵션) 및 기타 매개변수를 지정했는지 확인해야 합니다. 자동 모드에서 설치를 실행할 경우 매개변수에 대해 프롬프트를 표시하지 않거나 확인 메시지를 표시하지 않습니다. **-s** 뒤의 명령행 인수는 무시됩니다.

**-f2** 자동 모드 설치 중에 작성된 설치 로그 파일의 전체 경로 이름을 지정합니다 (**-s** 옵션 사용).

이 옵션을 지정하지 않으면 설치 프로그램이 실행되는 디렉토리에 **setup.log** 파일이 작성됩니다. CD 드라이브에서 자동 모드로 설치할 경우 파일이 해당 컴퓨터에 작성되도록 이 옵션을 지정해야 합니다(CD 드라이브에 작성될 수 없기 때문).

**-k폴더** 프로그램 폴더를 지정합니다.

### **-p디렉토리**

설치 디렉토리를 지정합니다.

### **-i도메인**

이 클라이언트의 도메인 이름을 지정합니다. 이 매개변수는 필수이며 디폴트가 없습니다.

### **-w디렉토리**

소스가 디스크 또는 CD에 있는 경우 Linux용 Communications Server 클라이언트 소프트웨어 파일이 포함된 소스 디렉토리를 지정합니다. 그렇지 않으면 **-v** 옵션을 사용하십시오.

**-v** 서버 클라이언트 소프트웨어 파일이 다운로드되는 서버를 지정합니다. 서버 이름 또는 TCP/IP 주소를 지정할 수 있습니다. 디스크 또는 CD에서 소스 파일을 복사할 경우 **-v** 옵션 대신 **-w** 옵션을 사용하십시오.

**-l** 서버 이 클라이언트가 액세스할 수 있는 서버 목록에 포함될 서버를 지정합니다. 클라이언트가 서버와 동일한 사설 네트워크에 있고 TCP/IP를 사용하여 액세스하는 경우, 각 서버는 이름으로 식별됩니다.

클라이언트가 HTTPS를 사용하여 서버에 액세스하는 경우 HTTPS 지원을 제공하는 WebSphere 서버 이름 및 Linux용 Communications Server의 이름을 다음 형식으로 지정하여 각 서버를 식별해야 합니다.

*webservername : servername1*

여기서는 WebSphere가 HTTPS 연결에 디폴트 포트 443을 사용한다고 가정합니다. 네트워크 관리자가 다른 포트 번호를 사용하도록 WebSphere를 구성한 경우, 다음 형식으로 포트 번호를 포함하십시오.

*webservername : portnumber : servername1*

HTTPS 연결 지원을 위한 WebSphere 구성의 세부사항은 39 페이지의 『WebSphere Application Server 구성』을 참조하십시오.

**-o** 기존 **.DLL** 파일을 겹쳐씹니다. 원격 API 클라이언트 **.DLL** 파일이 이미 존재하는 경우 파일 버전 번호가 설치 프로그램 **.DLL** 파일의 버전 번호보다 높더라도 설치 프로그램이 이 파일을 겹쳐씹니다.

**-y** 기존 **.DLL** 파일을 저장합니다. 원격 API 클라이언트 **.DLL** 파일이 필요한 디렉토리에 이미 존재하는 경우 설치 프로그램이 기존 **.DLL** 파일을 설치 디렉토리의 서브디렉토리로 복사한 다음 원격 API 클라이언트 **.DLL** 파일을 설치합니다. 서브디렉토리의 사본은 원격 API 클라이언트 소프트웨어를 설치 제거할 경우 설치 제거 프로세스가 완료되었음을 확인하는 것입니다.

**-n** 기존 원격 API 클라이언트 **.DLL** 파일을 찾은 경우 설치를 취소합니다.

**-a** 시간종료

LAN 액세스 시간종료를 초 단위로 지정합니다. 이 시간은 닫기 전에 서버로의 클라이언트 연결이 대기 상태에 남아 있을 수 있는 시간입니다. 값 0은 시간종료가 없음을 표시합니다.

**-b** 최대 브로드캐스트

UDP 브로드캐스트의 최대 시도 횟수를 지정합니다. UDP 브로드캐스트는 특정 서버가 아닌 도메인의 임의 서버에 클라이언트가 연결을 시도하는 것입니다. 값 0은 브로드캐스트 시도가 없음을 표시합니다.

**-j** 재연결 시간종료

서버 종료 이후 서버에 재연결을 시도하기 전 클라이언트가 대기하는 시간을 초 단위로 지정합니다.

다음은 원격 API 클라이언트를 설치하는 예제 명령행입니다.

```
setup -imy_domain -lserver1.company.com -lserver2.company.com -b0 -j30  
-accept -s -f2C:\instrapi.log -y
```

이 예제에서:

- 클라이언트는 **my\_domain** 도메인에 설치됩니다.
- 클라이언트는 동일한 사설 네트워크에 있는 두 서버에서 클라이언트로서 동일한 액세스를 가지며, UDP 브로드캐스트를 사용하여 다른 서버에 접속하지 않습니다. 서버에 대한 연결이 끊어진 경우 재연결하기 전에 30초간 대기합니다.
- 설치하는 자동 모드로 실행되며 설치 로그 정보를 클라이언트의 **C:\instrapi.log** 파일에 기록합니다.
- 새 파일을 설치하기 전에 원격 API 클라이언트 **.DLL** 파일의 기존 사본이 서브디렉토리에 저장됩니다.

---

## GSKIT을 사용하는 HTTPS 보안 인증 설정

IBM 원격 API 클라이언트가 HTTPS를 사용하여 서버에 연결하기에 앞서, GSKIT 키 관리자 프로그램을 사용하여 클라이언트에 대한 보안 인증 구성을 설정해야 합니다. 다음 단계를 수행하십시오.

1. GSKIT 키 관리자 프로그램을 실행하십시오. 이 프로그램은 *installdir\snakeyman.exe*입니다. *installdir*은 클라이언트 소프트웨어를 설치한 디렉토리를 나타냅니다. 이 디렉토리는 클라이언트 설치 과정에서 다른 위치를 지정하지 않는 한 **C:\IBMCS\w32cli**(32비트 클라이언트) 또는 **C:\IBMCS\w64cli**(64비트 클라이언트)입니다.

키 관리자 사용자 인터페이스 내에서, CMS 형식으로 된 키 데이터베이스 파일인 *installdir\ibmcs.kdb*를 여십시오.

2. 키 데이터베이스의 초기 암호는 *ibmcs*입니다. 보안 인증을 설정하기에 앞서, 구성 보안을 유지하기 위해 반드시 이 암호를 변경해야 합니다. 암호 변경 대화상자에서 ‘암호를 파일로 보관’ 선택란에 표시하여 클라이언트가 키 데이터베이스를 열 수 있도록 새 암호를 저장해야 합니다.
3. 웹 서버의 보안 인증을 서명하는 데 사용했던 CA(Certificate Authority) 인증서의 복사본을 얻어서 키 데이터베이스에 설치하십시오. 이를 수행하려면 키 관리자 사용자 인터페이스에서 서명자 인증서를 선택하고 추가를 누르십시오.
4. WebSphere 서버가 클라이언트 보안 인증을 요구하도록 구성된 경우, 클라이언트는 웹 서버의 보안 인증서 데이터베이스에 있는 인증서를 소유하는 CA에서 발행한 인증서가 있어야 합니다. 새 인증서를 요청하려면 다음을 수행하십시오.
  - a. 키 관리자 사용자 인터페이스에서 작성, 새 인증서 요청을 선택하고, 요청되는 세부사항을 입력하십시오.

- b. 인증서를 저장하고, 파일로 발췌한 후 CA로 보내십시오.
- c. 인증서가 발행되면, 웹 서버의 데이터베이스에 저장하십시오. 이를 수행하려면 키 관리자 사용자 인터페이스에서 개인 인증서를 선택하고 수신을 누르십시오.

내부 검사를 위한 임시 방법으로, CA에서 인증서를 얻는 대신 자체 서명 클라이언트 인증서를 작성할 수 있습니다. 그러나 이 방법은 필요한 레벨의 보안을 제공하지 않으며 운용 중인 시스템에서 사용하면 안됩니다. 자체 서명 인증서를 작성하려면 다음을 수행하십시오.

- a. 키 관리자 사용자 인터페이스에서 작성, 새 자체 서명 인증서를 선택하고, 요청되는 세부사항을 입력하십시오.
  - b. 인증서를 저장하고 파일로 발췌하십시오.
  - c. 웹 서버의 데이터베이스에 인증 파일을 저장하십시오. 이를 수행하려면 키 관리자 사용자 인터페이스에서 개인 인증서를 선택하고 수신을 누르십시오.
5. 인증서 구성을 완료했다면 GSKIT 키 관리자를 종료하십시오.

---

## 설치 후 원격 API 클라이언트 소프트웨어 사용자 조정

Linux용 Communications Server 프로그램 그룹에 있는 구성 유틸리티 프로그램을 실행하여 초기 설치 후 언제든지 사용자 정의된 설정을 변경할 수 있습니다. 프로그램이 초기 설치 프로세스에 표시되었던 동일한 구성 창을 표시합니다. 67 페이지의 『설치 프로그램을 사용한 Windows의 원격 API 클라이언트 설치』에 있는 프로시저를 준수하여 필드의 정보를 변경할 수 있습니다.

초기 설치 중에 SDK 파일을 설치하지 않아 지금 추가하려는 경우 설치 프로그램을 다시 실행하고 설치 유형을 개발자로 선택하여 이를 수행할 수 있습니다.

---

## 원격 API 클라이언트 소프트웨어 재설치

예를 들어, 소프트웨어 업그레이드가 필요한 경우 언제든지 원격 API 클라이언트 소프트웨어를 재설치할 수 있습니다.

이를 수행하려면 이전과 같이 67 페이지의 『설치 프로그램을 사용한 Windows의 원격 API 클라이언트 설치』 또는 71 페이지의 『명령행에서 원격 API 클라이언트 소프트웨어 설치』의 지시사항을 사용하여 설치 프로그램을 실행하십시오. 설치 프로그램이 초기 설치 중에 클라이언트 소프트웨어 파일이 복사되었던 위치를 표시합니다. 확인을 눌러 동일한 이 위치에서 파일의 새 사본을 얻으십시오. 확인을 누르면 설치 프로그램이 파일을 복사하고 옵션 화면으로 돌아갑니다.

주: 자동 모드에서 원격 API 클라이언트 소프트웨어를 재설치할 경우(71 페이지의 『명령행에서 원격 API 클라이언트 소프트웨어 설치』에 설명) 컴퓨터를 다시 시작하여 설치를 완료해야 합니다. 이것은 일부 프로그램 파일이 설치 프로세스(예: 원격 API

클라이언트가 실행 중인 경우) 중에 사용되어 새 파일로 대체될 수 없기 때문입니다. 이 경우 새 파일이 임시 디렉토리로 복사되며 컴퓨터가 다시 시작될 때 제 위치로 자동 이동됩니다.

컴퓨터를 다시 시작해야 하는지 확인하려면 설치 프로세스가 완료되었을 때 텍스트 편집기(예: 메모장)를 사용하여 설치 로그 파일을 보십시오. 설치 로그 파일은 **setup.log**이며 **-f2** 명령행 옵션을 사용하여 다른 경로 및 파일 이름을 지정하지 않으면 설치 프로그램이 실행되는 디렉토리에 작성됩니다.

파일 끝의 Response Result라는 표제 아래에서 Result Code라는 텍스트 뒤에 두 개의 값(0 또는 -12) 중 하나가 와야 합니다. 값이 0인 경우 컴퓨터를 다시 시작할 필요가 없으며 값이 -12인 경우에는 컴퓨터를 다시 시작한 다음 Windows 클라이언트의 사용을 시도하십시오.

---

## 원격 API 클라이언트 소프트웨어 설치 제거

Windows 제어판에서 프로그램 추가/제거 옵션을 사용하여 언제든지 원격 API 클라이언트 소프트웨어를 설치 제거할 수 있습니다. 일단 설치 제거 프로세스가 확인되면 Windows가 다음을 수행합니다.

- 설치된 파일을 모두 삭제합니다.
- 초기 설치 중에 **.DLL** 파일이 서브디렉토리에 저장된 경우 파일을 원래 위치로 복원합니다.
- 비어 있는 경우 저장된 **.DLL** 파일이 있던 서브디렉토리를 삭제합니다.
- 비어 있는 경우 프로그램 폴더 및 작성된 디렉토리를 제거합니다.
- 설치 제거가 완료되면 모든 파일 전송 및 삭제 내용이 포함된 **setup.log** 파일을 삭제합니다.
- 설치 제거가 완료되었거나 설치의 일부가 실패하여 사용자가 **setup.log** 파일을 확인해야 한다고 메시지를 표시합니다.

종료 버튼을 사용하면 Windows로 돌아갑니다.

---

## 명령행에서 원격 API 클라이언트 소프트웨어 설치 제거

Windows 제어판에서 프로그램 추가/제거 옵션을 사용하지 않고 명령행에서 원격 API 클라이언트 소프트웨어를 설치 제거할 수 있습니다. 다음 명령을 사용하십시오.

```
installdir\sxcluninst -y
```

- **installdir**은 클라이언트 소프트웨어를 설치한 디렉토리를 나타냅니다. 이 디렉토리는 클라이언트 설치 과정에서 다른 위치를 지정하지 않는 한 **C:\IBMCS\w32cli**(32비트 클라이언트) 또는 **C:\IBMCS\w64cli**(64비트 클라이언트)입니다.
- 이 명령을 우연히 사용하는 일이 없도록 확인하기 위해 **-y** 옵션이 사용됩니다.

설치 제거 프로그램은 프롬프트를 나타내거나 추가 입력을 요구하지 않고 완료됩니다.

---

## 도움말

**F1** 키를 눌러 언제든지 도움말에 액세스할 수 있습니다. 구성 및 고급 옵션 창에도 각각 도움말 버튼이 있습니다.



---

## 제 8 장 Linux용 Communications Server 구성 및 사용

Linux용 Communications Server 구성을 정의 및 수정하는 가장 쉬운 방법은 Motif 관리 프로그램(`xsnaadmin`)을 사용하는 것입니다. 이 프로그램은 사용자가 로컬 노드 상에서 SNA 자원을 열람하고 관리할 수 있는 그래픽 사용자 인터페이스를 제공합니다. 명령행 관리와 같은 다른 관리 도구를 사용할 수도 있지만 Motif 프로그램을 권장합니다.

Motif 관리 프로그램에는 SNA 및 Linux용 Communications Server에 대한 개요 정보, Linux용 Communications Server 대화상자에 대한 참조 정보, 그리고 특정 타스크 수행을 위한 지침을 제공하는 도움말 화면이 포함되어 있습니다. 각각의 타스크(노드 구성과 같은)나 통신 유형(TN3270이나 APPC와 같은)에 대해 프로그램이 필요로 하는 자원 설정 및 구성으로 안내합니다.

Motif 관리 프로그램을 사용하면 표준 Linux용 Communications Server 구성에 필요한 모든 필수 매개변수를 설정할 수 있습니다. 고급 매개변수의 경우, Motif 관리 프로그램이 디폴트 값을 제공합니다. 사용자는 필수 구성 정보만 제공하면 되며, 이로서 SNA 통신을 신속하고 쉽게 설정할 수 있습니다.

또한 Motif 관리 프로그램을 사용하여 실행 중인 Linux용 Communications Server 시스템을 관리할 수 있습니다. 관리 프로그램을 사용하면 Linux용 Communications Server가 활동 중인 동안에 구성을 변경하고 적용할 수 있으며, 노드 자원에 대한 상태 정보에 쉽게 액세스할 수 있습니다.

Motif 관리 프로그램은 Linux용 Communications Server 자원에 대한 상태 정보를 자동으로 표시합니다. 이 정보 대부분이 노드 창에 나타납니다(83 페이지의 『Motif 관리 프로그램으로 Linux용 Communications Server 관리』 참조). 또한 노드 창의 시작 및 종료 버튼을 사용하여 노드 및 링크 스테이션과 같은 특정 자원을 제어할 수 있습니다. 다른 자원은 항상 자동으로 시작 및 종료되기 때문에 수동으로 제어할 필요가 없습니다.

주:

1. Linux용 Communications Server 자원을 정의하거나 수정하려면 로그인 그룹 `sna`의 구성원이어야 합니다.
2. Motif 관리 프로그램을 사용하려면 X 터미널이 필요합니다.
3. Motif 관리 프로그램의 창에 나타나는 버튼과 아이콘을 포함하여 사용자 인터페이스에 대한 자세한 내용은 이 프로그램의 도움말 화면 또는 *Linux용 IBM Communications Server 관리 안내서*를 참조하십시오.

4. Motif 관리 프로그램에 있는 창과 대화상자는 특정 대화상자에서 선택한 사항에 따라 이 안내서에 나와 있는 내용과 다를 수 있습니다.

명령행 관리 및 NOF 응용프로그램을 비롯한 기타 Linux용 Communications Server 관리 도구에 관한 자세한 내용은 *Linux용 IBM Communications Server 관리 안내서*, *Linux용 IBM Communications Server 관리 명령 참조서* 또는 *Linux용 IBM Communications Server NOF 프로그래머 안내서*를 참조하십시오.

---

## Linux용 Communications Server 구성 계획

구성 변경을 수행하기 전에 철저히 계획하는 것이 중요합니다. 사용자가 수행하는 변경 사항이 로컬 노드 내의 사용자들뿐만 아니라 전체 네트워크에 걸쳐 있는 사용자들에게 피해를 줄 수 있습니다.

네트워크의 토폴로지에 대해 수행하는 변경사항의 다이어그램을 그려보는 것이 좋습니다. 다른 노드로의 연결을 추가하거나 제거할 경우, 사용자 노드와 다른 노드들을 보여주는 그림을 그려보십시오. Motif 관리 프로그램을 사용하여 기존의 모든 연결에 대한 구성 정보를 수집하고 그 정보를 다이어그램에 추가할 수 있습니다.

다이어그램에 새 자원들을 추가하면, 그것들이 기존 것과 중복되는지 혹은 이름이 충돌하지 않는지 살펴보기가 용이합니다. 마찬가지로, 다이어그램은 어느 자원을 제거할 필요가 있는지 결정하는 것을 도와주고 필수 자원을 삭제하는 것을 피할 수 있게 도와줍니다.

두 개 이상의 노드로 클라이언트/서버 Linux용 Communications Server 시스템을 구성하는 경우 모든 Linux용 Communications Server 노드 및 연결 자원이 해당 다이어그램에 들어 있는지 확인하십시오. 그러면 이 장에 설명된 대로 독립형 노드를 구성하는 방법과 같이 각 노드를 차례로 구성할 수 있습니다.

일단 작성할 필요가 있는 변경사항을 판별하면, 필요한 구성 정보를 수집하십시오. 특정 Linux용 Communications Server 기능을 위한 구성 정보를 수집하는 데 대한 안내를 받으려면 Motif 관리 프로그램의 온라인 도움말에서 제공하는 *타스크 시트* 또는 *Linux용 IBM Communications Server 관리 안내서*에서 제공하는 *계획 워크시트*를 사용할 수 있습니다.

이 장에서는 Linux용 Communications Server에서 가장 자주 사용되는 기능을 구성하기 위한 지시사항을 제공합니다. 이 안내서에서는 각각의 구성 *타스크*에 대해 자원 구성에 앞서 수집할 필요가 있는 정보를 제공합니다.

**주:** 이 안내서는 Linux용 Communications Server 대화상자에 입력해야 하는 구성 정보에 대해 자세히 설명하지는 않습니다. 특정 대화상자의 필드에 대한 자세한 정보는 Motif 관리 프로그램의 해당 대화상자의 온라인 도움말을 참조하십시오.

## 계획 워크시트

Linux용 Communications Server의 자원 구성을 시작하기 전에 새 자원에 대한 모든 구성 데이터를 수집하십시오. 지원이 필요한 특정 기능이나 응용프로그램에 대한 모든 정보를 기록하려면 *Linux용 IBM Communications Server* 관리 안내서에 제공된 계획 워크시트를 사용하십시오.

네트워크 관리자, 호스트 관리자, 응용프로그램 프로그래머 및 최종 사용자와 같은 여러 소스로부터 구성 정보를 수집해야 합니다.

다른 노드로의 연결을 시도하는 경우 해당 노드에 있는 관리자가 주요 연락처입니다. 노드 관리자는 그 노드에 있는 모든 자원의 이름, 주소 및 특성을 사용자에게 알려줄 수 있습니다. 종종, 로컬 노드와 원격 노드에서 일치하는 구성 매개변수를 입력했는지 확인해야 합니다.

## 타스크 시트

Motif 관리 프로그램에 있는 온라인 도움말 화면에는 특정 구성 타스크를 위한 지침을 제공하는 타스크 시트가 있습니다. 타스크 시트는 구성 정보를 입력할 때 사용할 대화 상자의 모든 도움말 화면에 대한 포인터를 포함하고 있습니다. 이 포인터를 사용하여 도움말을 찾아보고 정확히 어떤 데이터를 수집해야 하는지 확인할 수 있습니다.

타스크 시트는 또한 구성 정보를 입력할 때 사용해야 하는 개별 창 및 대화상자 각각에 대한 자세한 도움말도 언급합니다. 해당 도움말 화면들은 입력해야 하거나 선택해야 하는 각 필드를 설명합니다.

---

## Motif 관리 프로그램 사용

Motif 관리 프로그램을 사용하기 전에 시스템이 실행 프로그램을 찾을 수 있도록 **.login**이나 **.profile** 파일에 경로 정보를 추가할 필요가 있을 수 있습니다(『Linux용 Communications Server 프로그램의 경로 지정』 참조). 또한 관리 프로그램을 사용하려면 먼저 Linux용 Communications Server 소프트웨어를 사용 가능하게 설정해야 합니다(82 페이지의 『Linux용 Communications Server 사용 가능화』 참조).

Motif 관리 프로그램 호출에 대한 정보와 이 프로그램 사용의 개요에 대해서는 83 페이지의 『Motif 관리 프로그램으로 Linux용 Communications Server 관리』를 참조하십시오.

## Linux용 Communications Server 프로그램의 경로 지정

Linux용 Communications Server 프로그램을 실행하려면 Linux용 Communications Server 실행 가능 프로그램이 포함된 디렉토리의 경로를 지정해야 합니다. 처음으로 프로그램을 실행하기 전에 PATH 환경 변수에 디렉토리를 추가하거나 프로그램을 실행할 때마다 디렉토리를 포함하는 경로를 지정할 수 있습니다.

Motif 관리 프로그램은 `/opt/ibm/sna/bin/X11` 디렉토리에 저장되며, 기타 프로그램은 `/opt/ibm/sna/bin` 디렉토리에 저장됩니다. 이러한 디렉토리를 `.login`이나 `.profile` 과 일의 `PATH` 환경 변수 정의에 추가하면 Linux용 Communications Server는 자동으로 프로그램을 찾습니다. 또는, 다음 예제처럼 프로그램을 실행할 때 디렉토리 이름을 지정할 수 있습니다.

```
/opt/ibm/sna/bin/sna start
```

```
/opt/ibm/sna/bin/X11/xsnaadmin
```

이 메뉴얼에 표시된 샘플 명령행은 사용자가 `PATH` 환경 변수에 디렉토리를 추가한 것으로 가정하므로 디렉토리 이름을 포함하지 않습니다.

## Linux용 Communications Server 사용 가능화

로컬 노드를 구성하거나 관리하기 전에 로컬 시스템에서 Linux용 Communications Server를 사용 가능하게 해야 합니다. X/Motif 응용프로그램의 경우, `DISPLAY` 환경 변수가 적절한 X 서버를 표시하도록 설정해야 할 수도 있습니다.

Linux용 Communications Server를 사용 가능하게 하려면 Linux 명령 프롬프트에서 다음 명령을 입력하십시오.

```
sna start
```

주: **sna start** 명령을 사용하면 Linux용 Communications Server 소프트웨어는 이 명령이 실행된 디렉토리를 현재 작업 디렉토리로 사용하고 해당 디렉토리에서 하나 이상의 열린 파일 설명자를 유지보수합니다. 즉, Linux용 Communications Server 소프트웨어가 실행되고 있는 동안에는 해당 디렉토리가 있는 파일 시스템을 마운트 해제할 수 없습니다. 이 문제점이 발생하지 않도록 하려면 마운트 해제할 필요가 없는 파일 시스템의 디렉토리에서 Linux용 Communications Server 소프트웨어를 시작해야 합니다. 예를 들어, **sna start** 명령을 사용하기 전에, `cd /`를 사용하여 루트 디렉토리로 변경할 수 있습니다.

Linux용 Communications Server를 설치할 때 설치 유틸리티는 **sna start** 명령이 포함되도록 자동으로 시작 파일 `/etc/rc.d/init.d/snastart`를 갱신합니다. 이렇게 함으로써 시스템이 시작될 때 Linux용 Communications Server가 자동으로 시작됩니다. Linux용 Communications Server가 자동으로 시작되지 않도록 하려면 이 행을 제거하거나 주석으로 표시한 다음 이 절의 지시사항에 따라 수동으로 Linux용 Communications Server 소프트웨어를 사용 가능하게 하십시오.

Linux용 Communications Server는 초기화 중임을 나타내거나 초기화의 성공 여부를 나타내는 메시지를 표준 오류(보통 터미널의 화면)에 기록합니다.

## Motif 관리 프로그램으로 Linux용 Communications Server 관리

Linux용 Communications Server에 대해 Motif 관리 프로그램을 사용하려면 먼저 82 페이지의 『Linux용 Communications Server 사용 가능화』에 설명된 것처럼 Linux용 Communications Server가 초기화되었는지 확인해야 합니다. (또한 적절한 X 서버를 나타내도록 DISPLAY 환경 변수를 설정할 필요가 있을 것입니다.)

백그라운드에서 Motif 관리 프로그램을 시작하려면 다음 명령을 실행하십시오.

### **xsnaadmin &**

Linux용 Communications Server는 도메인 창을 표시합니다. 이 창에서 정의된 모든 노드를 표시하고 노드를 시작 및 중지할 수 있습니다. 모드를 두 번 누르면 84 페이지의 그림 4에 표시된 대로 해당 노드의 노드 창이 나타납니다.

노드 창은 노드 및 그 자원에 대한 정보를 보여줍니다. 아직 노드를 구성하지 않았으면 관리 프로그램이 88 페이지의 『노드 구성』에 설명된 것처럼 노드를 구성하라는 메시지를 표시합니다.

주: 이 안내서에서는 창이라는 용어를 사용하여 Linux용 Communications Server 자원에 대한 정보를 표시하는 Motif 창을 설명합니다. 창에는 하나 이상의 섹션 또는 분할창이 있을 수 있습니다. 대화상자는 정보를 입력할 수 있는 Motif 창입니다.

노드 창은 사용자가 필요로 하는 대부분의 정보를 보여주며, 그 밖의 모든 것을 쉽게 액세스할 수 있게 합니다. 로컬 노드 상의 모든 주요 자원들을 보여줍니다.

두 개 이상의 노드로 클라이언트/서버 Linux용 Communications Server 시스템을 구성하는 경우 이 장의 지시사항에 따라 각 노드를 차례로 구성하십시오(다음 노드를 선택하려면 도메인 창으로 리턴).

노드 창의 창 메뉴로부터 다른 창으로 이동할 수 있습니다. 이 창에는 다음이 포함됩니다.

- LU 풀 창
- CPI-C 목적지 이름 창

노드 창의 서비스 메뉴는 자원을 추가하는 빠른 방법과 구성 및 관리 task에 대한 도움말을 제공합니다. 진단 메뉴를 사용하면 로깅 대화상자와 추적 대화상자로 이동할 수 있습니다.

### **노드 창**

샘플 노드 창은 84 페이지의 그림 4에 나타납니다. 제목 표시줄에는 Linux 시스템의 이름이 표시됩니다.




그림 4. 노드 창

노드 창에서 Linux용 Communications Server 노드의 모든 자원 및 구성요소를 구성 및 관리할 수 있습니다.

- 포트
- 링크 스테이션
- 유형 0-3의 LU 및 유형 6.2의 종속 LU
- DLUR 내부 PU
- 독립 로컬 LU
- 원격 노드
- 상대방 LU

노드 창에서 이러한 자원 모두를 추가, 삭제, 수정 및 관리할 수 있습니다. 창에 표시되는 자원 레이아웃은 자원들 간의 관계를 보여주므로 사용자는 이를 통해 표시되는 자원을 제어할 수 있습니다.

포트, 로컬 LU 그리고 원격 노드들이 항상 표시됩니다. 노드 창은 상위 포트 아래에 있는 각 링크 스테이션 및 상위 링크 스테이션 아래에 있는 각 종속 LU를 보여줍니다. 또한 로컬 LU와 원격 노드 아래에 있는 상대방 LU도 보여줍니다.

노드 창은 노드를 위한 서로 다른 유형의 자원들을 위한 별개의 섹션들을 포함합니다.

- 노드 창의 맨 위 오른쪽에 있는 노드 상자는 노드 상태가 활동 중인지 또는 활동 중이 아님인지 표시합니다.
- 노드 창의 상단 분할창(연결 분할창)에는 포트, 각 포트상의 링크 스테이션이나 PU 그리고 특정 링크 스테이션이나 PU 상의 종속 LU를 포함하여 노드에 대한 연결 자원이 나열되어 있습니다. 이 창은 자원마다 현재 상태 정보를 표시합니다.
- 중간 분할창(종속 로컬 LU 부분)은 로컬 노드에 정의된 독립 LU를 나타냅니다. 이 창에는 특정 LU를 사용하는 세션에 관한 정보와 여기에 액세스하는데 사용되는 링크 스테이션으로 상대방 LU의 위치를 정의해주는 레코드들이 나타납니다.
- 하단 분할창(원격 시스템 부분)은 원격 노드 및 상대방 LU에 관한 정보를 보여줍니다. 각 원격 노드나 상대방 LU를 위한 세션 정보 역시 보여줍니다.

분할창을 눌러 이러한 분할창 중의 어느 것이든 선택할 수 있습니다. 자원에 해당되는 행을 눌러 분할창 내의 특정 자원을 선택할 수도 있습니다. 항목 구성을 보거나 수정하려면 항목을 두번 누르십시오. (이 창의 버튼 및 메뉴를 사용하여 특정 자원을 위한 구성 정보를 액세스할 수 있습니다.)

나열된 항목마다 항목에 속하는 자원이 해당 항목 정보 내에 내포됩니다. 예를 들어, 링크 스테이션은 속해 있는 포트 아래에 그룹화됩니다. 항목 옆의 확장 버튼(+)을 눌러 현재 표시되어 있지 않은 해당 항목의 자원을 표시할 수 있으며 축소 버튼(-)을 누르면 항목의 자원을 숨길 수 있습니다.

노드 창에서 다음과 같은 관리 작업을 수행할 수 있습니다.

#### 자원 시작 또는 중지

자원을 선택하고 시작 또는 중지 버튼을 누르십시오. (또는 선택 메뉴에서 항목 시작이나 항목 중지를 선택할 수 있습니다.)

#### 항목을 위한 자원 추가

항목을 선택하고 새로 작성 버튼을 누르십시오. (또는 선택 메뉴에서 새로 작성을 선택하십시오.) 예를 들어, 포트의 링크 스테이션을 추가하려면 포트를 선택하고 새로 작성 버튼을 누르십시오.

#### 자원 삭제

자원을 선택하고 삭제 버튼을 누르십시오. (또는 선택 메뉴에서 삭제를 선택하십시오.)

### 자원의 구성 보기 또는 수정

자원을 선택하고 **등록정보** 버튼을 누르십시오. (또는 선택 메뉴에서 등록정보를 선택하십시오.)

### 자원의 상태 정보 보기

자원을 선택하고 **상태** 버튼을 누르십시오. (또는 선택 메뉴에서 상태를 선택하십시오.)

### 자원의 구성 복사

자원을 선택하고 **복사** 버튼을 누르십시오. (또는 선택 메뉴에서 복사를 선택하십시오.)

또한 서비스 메뉴에서 노드에 대한 특정 구성 작업을 선택하고 진단 메뉴에서 로깅(도메인의 경우)과 추적(노드의 경우)을 제어하고 창 메뉴의 항목 중 하나를 선택하여 도메인 자원을 보거나 수정할 수 있습니다.

### 자원 항목

창에서 자원 레이아웃은 자원 사이의 관계를 보여줍니다.

항목에 관련된 하위 항목이 하나 이상 있으면, 확장 기호(+) 또는 축소 기호(-)가 그 옆에 나타납니다.

- 확대 기호는 관련된 하위 항목이 숨겨져 있음을 나타냅니다. 확장 기호를 누르거나, 숫자 키패드에 있는 + 키를 눌러 항목을 표시할 수 있습니다.
- 축소 기호는 하위 항목이 표시되어 있음을 나타냅니다. 축소 기호를 누르거나 숫자 키패드에 있는 - 키를 눌러 항목을 감출 수 있습니다.
- 항목 옆에 기호가 없으면, 항목에 연관된 하위 자원이 없는 것입니다.

예를 들어, 링크 스테이션이 특정 포트와 연관됩니다. 노드 창의 연결 분할 창에서, 상위 포트 아래에 링크 스테이션이 표시되며 포트와 연관된 다른 모든 링크 스테이션도 표시됩니다. 포트는 항상 표시되지만 연관된 링크 스테이션 리스트의 표시 여부를 선택할 수 있습니다. 마찬가지로, 연관된 LU 리스트를 가지고 있는 링크 스테이션을 확장하여 LU를 표시하거나 축소하여 숨길 수 있습니다.

상위 자원은 항상 하위 자원에 앞서 구성되어야 하며, 상위 자원을 삭제하면 모든 하위 자원들도 삭제됩니다.

### 도구 모음 버튼

자원 창에는 공통 기능을 쉽게 수행할 수 있는 도구 모음 버튼이 있습니다. Linux용 Communications Server의 도구 모음이 87 페이지의 그림 5에 나타나 있습니다.



그림 5. Linux용 Communications Server 도구 모음

각 자원 창의 도구 모음에 모든 버튼이 표시되는 것은 아닙니다. 버튼의 조작이 현재 선택된 항목에 유효하지 않으면(또는 항목이 선택되어야 하는 조작이 있을 때 선택된 항목이 없는 경우) 버튼의 외곽이 회색으로 표시되고, 기능을 선택할 수 없습니다. (버튼을 눌러도 영향을 미치지 않습니다.) 다음 버튼들이 자원 창 위에 나타날 수 있습니다.

**시작** 선택된 항목을 시작합니다.

**종료** 선택된 항목을 종료합니다.

**추가** 새 자원 항목을 추가합니다.

**삭제** 선택된 자원을 삭제합니다.

#### 등록정보

선택된 항목에 대한 대화상자를 열어 항목의 구성을 보거나 수정합니다.

**상태** 선택된 항목의 현재 상태를 표시합니다.

**복사** 선택된 항목을 복사합니다. 이 버튼을 누르면 포함되어 있는 필드가 선택된 항목의 구성을 복제해주는 대화상자가 열립니다. 대화상자의 필드를 완료하여(새 항목의 이름을 입력하여) 새 자원을 추가하십시오.

포트 및 링크 스테이션과 같은 많은 자원들은 활동 중에는 수정될 수 없습니다. 그러나 자원을 선택하고 등록정보 버튼을 눌러 대화상자를 열어 활동 중인 자원의 매개변수를 볼 수 있습니다. 작업을 완료하면 닫기 버튼을 누르십시오.

## 클라이언트/서버 기능 구성

이 절은 클라이언트/서버 환경에서 실행하기 위해 Linux용 Communications Server를 설치한 경우(동일한 네트워크에 Linux용 Communications Server 노드가 여러 개 있는 상태)에만 관련됩니다.

클라이언트/서버 환경에서 서버를 구성 서버로 표시할 수 있습니다. Linux용 Communications Server는 이 구성 서버 리스트를 관리합니다. 첫 번째로 나열된 서버가 마스터 서버이며 나열된 다른 모든 서버는 백업 서버입니다. 서버가 순서대로 나열되어 있기 때문에 마스터 서버를 사용할 수 없는 경우, 두 번째 서버(첫 번째 백업 서버)가 마스터 서버 역할을 수행하고, 마스터 또는 첫 번째 백업 서버를 사용할 수 없는 경우, 세 번째 서버(두 번째 백업 서버)가 마스터 서버 역할을 수행하는 등 순서대로 해당 역할을 수행합니다.

도메인의 노드가 활동 중인 경우 도메인에서 첫 번째로 사용 가능한 구성 서버(접속이 가능하고 Linux용 Communications Server 소프트웨어가 실행 중인 첫 번째 서버)가 마스터 서버가 됩니다. 현재 마스터 서버를 사용할 수 없는 경우(네트워크 장애로 접속이 불가능하거나 실행 중인 SNA 소프트웨어가 중지된 경우) 목록에서 사용 가능한 다음 구성 서버가 새 마스터가 됩니다.

Linux용 Communications Server는 마스터 없이 실행될 수 있습니다. 이는 구성 서버 리스트에 있는 모든 서버에 접속할 수 없을 경우에 발생합니다. 이러한 상황이 발생하면, 접속할 수 있는 서버에서만 노드 자원을 보고 구성할 수 있습니다.

**주:** 마스터 서버로 작동하는 노드를 직접 표시할 수는 없습니다. 마스터 서버는 구성 서버 리스트에 노드가 추가되는 순서로 선택됩니다. 서버를 리스트 맨 위로 이동하려면 리스트에서 다른 모든 노드를 제거한 후 다시 추가하십시오.

Motif 관리 프로그램의 도메인 창에서 선택 메뉴로부터 구성 서버 작성을 선택하면 구성 서버를 추가할 수 있습니다. 서버가 목록 끝에 추가되며 다른 모든 구성 서버를 사용할 수 없는 경우에만 마스터 서버가 됩니다. 서버를 제거하려면 선택 메뉴에서 구성 서버 제거를 선택하십시오.

**주:** Linux용 Communications Server 소프트웨어가 실행 중인 서버가 나열된 유일한 서버인 경우 마스터 서버 역할을 대신할 수 있는 다른 서버가 없으므로 이 서버를 삭제할 수 없습니다. 클라이언트/서버 구성에서는 사용 가능한 마스터 서버가 적어도 하나는 있어야 합니다.

클라이언트/서버 Linux용 Communications Server 시스템의 구성 및 관리에 대한 자세한 내용은 *Linux용 IBM Communications Server 관리 안내서*를 참조하십시오. 이 매뉴얼은 클라이언트 및 서버를 다른 Linux용 Communications Server 도메인으로 이동하는 방법과 클라이언트 운영 세부사항을 구성하는 방법을 비롯하여 고급 클라이언트/서버 구성에 대한 정보도 제공합니다.

---

## 노드 구성

시스템에 Linux용 Communications Server를 구성하는 첫 번째 단계는 로컬 노드를 구성하는 것입니다. 노드 구성은 SNA 네트워크에서 통신하기 위해 노드가 필요로 하는 기본적인 정보를 제공합니다. 노드를 먼저 구성한 후에 노드의 연결성과 기타 자원을 정의할 수 있습니다.

노드가 이미 구성되어 있으면, 이 섹션에서 설명된 프로시저를 사용하여 노드 구성을 수정할 수 있습니다. 그러나 구성 변경사항을 작성하기 전에 노드를 종료해야 합니다.

노드를 구성하기 전에 노드를 APPN 노드로서 구성할지 또는 비APPN 노드로서 구성할지를 결정하십시오. 이런 결정은 통신 중인 다른 SNA 노드의 성능에 의존합니다.

호스트 컴퓨터와 직접 통신하는 Linux용 Communications Server 노드는 그림 6에 표시되어 있습니다.




그림 6. 호스트와 직접 통신하는 Linux용 Communications Server 노드

호스트가 APPN을 지원하지 않으면 Linux용 Communications Server 노드를 LEN 노드로 구성하십시오. 호스트가 APPN을 지원하지 않으면 Linux용 Communications Server 노드를 APPN 네트워크 노드나 APPN 끝 노드로 구성할 수 있습니다. Linux용 Communications Server가 호스트와의 통신을 위해서만 SNA를 사용하는 경우 Linux용 Communications Server 노드를 끝 노드 또는 브랜치 네트워크 노드로 구성하려고 할 것입니다.

APPN 네트워크에 있는 몇몇 Linux용 Communications Server 노드가 그림 7에 표시되어 있습니다.




그림 7. APPN 네트워크에 있는 Linux용 Communications Server 노드

로컬 노드가 APPN 네트워크의 일부일 때, 노드가 다른 노드를 위한 APPN 경로지정 서비스를 제공하면 로컬 노드를 APPN 네트워크 노드로서 구성하십시오. 다른 노드들이 경로지정 서비스를 제공하면, 로컬 노드를 APPN 끝 노드로서 구성하십시오. 로컬 노드가 직접 연결된 노드(모든 유형이 될 수 있음)와만 통신하면 노드를 LEN 노드로 구성하십시오.

노드 구성을 시작하기 전에 다음 정보를 수집하십시오.

- APPN 지원 유형(네트워크 노드, 브랜치 네트워크 노드, 끝 노드 또는 LEN 노드)
- 제어점 이름(그리고 서로 다른 경우에는 그 별명). 네트워크 계획자와 논의하여 이 이름을 판별하십시오.
- 디폴트 노드 ID. (개별 통신 링크를 구성할 때 이 디폴트를 대체할 수 있습니다.)

노드를 구성하려면 노드 창에서 다음 단계를 수행하십시오.

1. 서비스 메뉴에서 노드 매개변수 구성을 선택하거나 노드 창의 맨 위 오른쪽 구석에 있는 노드 상자를 두 번 누르십시오. Linux용 Communications Server는 노드 매개변수 대화상자를 표시합니다.
2. APPN 지원 레벨, 제어점 이름과 필요할 경우 디폴트 노드 ID를 지정하십시오.
3. 확인 버튼을 눌러 노드를 정의하십시오. 노드를 정의할 때 Linux용 Communications Server는 제어점(CP)과 같은 이름으로 디폴트 LU를 자동으로 정의합니다.

입력한 값을 저장하지 않고 종료하려면 취소 버튼을 누르십시오.

---

## 연결성 구성

Linux용 Communications Server 노드가 다른 노드와 통신하려면 최소한 하나의 인접 노드로 연결을 구성해야 합니다. 연결하는 링크는 종속 트래픽, 독립 트래픽 또는 둘 다를 수행하도록 구성할 수 있습니다.

컴퓨터에 하나 이상의 링크 프로토콜용 어댑터 카드를 설치할 수 있습니다. 연결성을 구성하기 위해 입력해야 하는 정보 중 많은 부분이 사용자가 사용 중인 링크 프로토콜에 따라 다릅니다. Linux용 Communications Server가 지원하는 링크 프로토콜의 목록은 22 페이지의 『설치 요구사항』을 참조하십시오.

링크를 구성하려면 포트와 (대부분의 경우에) 링크 스테이션을 정의할 필요가 있습니다. Motif 관리 프로그램을 사용할 때에는, 데이터 링크 제어(DLC)가 포트를 위한 구성의 일부로서 자동 구성됩니다. 또한 포트를 연결 네트워크의 일부로 정의하는 옵션을 사용할 수 있습니다.

구성할 필요가 있는 링크는 대상이 무엇인지와 사용자의 네트워크가 APPN 네트워크인지 여부에 달려 있습니다. 필요한 정보는 링크 프로토콜과 그리고 링크가 종속 트래픽인지, 독립 트래픽인지, 또는 둘 다인지의 여부에 따라 다릅니다.

보기로서, 이 섹션에서는 다음 유형의 링크들을 구성하는 방법을 설명합니다.

- SDLC 회선을 사용하는 호스트 시스템으로 종속 트래픽을 지원하는 링크
- 이더넷 링크 프로토콜을 사용하는 APPN 네트워크로 종속 및 독립 트래픽을 지원하는 링크. 이 보기는 또한 이더넷 포트상에 연결 네트워크를 정의합니다.
- APPN 네트워크에 대한 Enterprise Extender 링크(Enterprise 링크는 독립 트래픽만 지원합니다.)

기타 링크 프로토콜에 대해서는 *Linux용 IBM Communications Server 관리 안내서* 또는 Motif 관리 프로그램의 온라인 도움말을 참조하십시오.

## 종속 트래픽에 대한 SDLC 링크 구성

SDLC(Synchronous Data Link Control) 포트에는 다음 정보가 필요합니다.

- SNA 포트 이름(일반적으로 디폴트를 사용할 수 있습니다). SDLC 장치 번호도 제공해야 합니다.
- 노드가 시작될 때 포트가 자동으로 활성화되어야 하는지의 여부
- 회선 유형(교환식 전송, 교환식 입력 또는 전용 회선)
- 링크 역할(1차, 2차, 조정 가능, 1차 분산 분기 회선 또는 2차 다중 PU)
- 폴 주소(1차가 아닌 포트의 교환식 입력 회선의 경우에만). 다른 유형의 포트인 경우 링크 스테이션에서 폴 주소를 구성합니다.

SDLC 링크 스테이션의 경우 다음의 추가 정보가 필요합니다.

- 활성화 방식(관리자에 의해, 노드 시동 시 또는 요구가 있을 때)
- 지원되는 트래픽 유형(이 예제에서는 종속형만)
- 원격 노드 역할(이 예제에서는 호스트)

SDLC 링크를 구성하려면 노드 창에서 다음 단계를 수행하십시오.

1. 포트를 구성하십시오.
  - a. 창의 연결 분할창을 선택하십시오.
  - b. 서비스 메뉴의 연결성 하위 메뉴에서 새 포트를 선택하십시오. (또는 버튼 표시 줄에서 새로 작성 버튼을 누르십시오.)
  - c. 그 결과로 나타나는 대화상자에서, 옵션 메뉴에서 프로토콜 유형을 선택하고 나서 포트를 정의하기로 선택하십시오.

확인 버튼을 누르면 Linux용 Communications Server에 SDLC 포트 대화상자가 표시됩니다.

- d. 대화상자의 필드에 적당한 값을 입력하십시오.
- e. 확인 버튼을 눌러 포트를 정의하십시오.

노드 창의 연결 분할창에 포트가 나타납니다.

2. 포트에 링크 스테이션을 정의하십시오.

- a. 링크 스테이션이 노드 창의 연결 분할창에 추가되고 있는 포트를 선택했는지 확인하십시오.
- b. 서비스 메뉴의 연결성 하위 메뉴에서 새 링크 스테이션을 선택하십시오. (또는 버튼 표시줄에서 새로 작성 버튼을 누르십시오.)
- c. 확인 버튼을 누르십시오.

Linux용 Communications Server는 SDLC 링크 스테이션 대화상자를 표시합니다.

- d. 대화상자의 필드에 적당한 값을 입력하십시오.
- e. 확인 버튼을 눌러 링크 스테이션을 정의하십시오.

링크 스테이션은 노드 창의 연결성 연결 창에서 그것이 속하는 포트 아래에 나타납니다.

### 종속 및 독립 트래픽을 지원하도록 이더넷 링크 구성

이 보기는 종속과 독립 트래픽 모두를 APPN 네트워크로 지원하는 이더넷 링크를 구성하는 방법을 보여줍니다. 또한 이더넷 포트상에 연결 네트워크를 정의합니다.

이더넷 포트에 대해서는 다음 정보를 필요로 합니다.

- SNA 포트 이름(일반적으로 디폴트를 사용할 수 있습니다). 복수의 이더넷 네트워크 어댑터 카드가 있으면, 또한 이더넷 카드 번호도 공급할 필요가 있습니다. 또한 로컬 서비스 액세스점(SAP) 번호를 지정해야 합니다(Intel 및 OSA2 어댑터의 경우 일반적으로 04). OSA-Express 어댑터의 경우, 로컬 SAP 번호는 이 Linux 이미지에서 ethX 인터페이스에 대응하는 입출력 장치 주소의 OSA/SF에 정의된 번호와 일치해야 합니다.
- 노드가 시작될 때 포트가 자동으로 활성화되어야 하는지의 여부
- 연결 네트워크 이름(동일한 연결 네트워크에 있는 모든 포트에서 동일해야 합니다.)

이더넷 링크 스테이션의 경우 다음의 추가 정보가 필요합니다.

- 활성화 방식(관리자에 의해, 노드 시동 시 또는 요구가 있을 때)
- 지원되는 트래픽 유형(이 예제에서는 종속형과 독립형 둘 다)
- 원격 노드 제어점 이름(LEN 노드를 위해서만 필요함)
- 원격 노드 유형(네트워크 노드, 끝 노드 또는 검색)
- 원격 노드 역할(이 예제에서는 다운스트림 SNA 게이트웨이 또는 패스-스루 DLUR)
- 선택적 링크 스테이션을 구성하려면 원격 스테이션을 위한 매체 액세스 제어(MAC) 주소와 SAP 번호(보통 04)가 필요합니다. 주소 정보를 제공하지 않고 활성화 필드에 대해 관리자에 의해 지정하는 경우, 링크 스테이션은 비선택적 연결대기 링크 스테이션입니다.

이더넷 링크를 구성하려면 노드 창에서 다음 단계를 수행하십시오.

1. 포트를 구성하십시오.

- a. 창의 연결 분할창을 선택하십시오.
- b. 서비스 메뉴의 연결성 하위 메뉴에서 새 포트를 선택하십시오. (또는 버튼 표시 줄에서 새로 작성 버튼을 누르십시오.)
- c. 그 결과로 나타나는 대화상자에서, 옵션 메뉴에서 프로토콜 유형을 선택하고 나서 포트를 정의하기로 선택하십시오.

확인 버튼을 누르면 Linux용 Communications Server에 이더넷 SAP 대화상자가 표시됩니다.

- d. 대화상자의 필드에 적당한 값을 입력하십시오.
- e. 확인 버튼을 눌러 포트를 정의하십시오.

노드 창의 연결 분할창에 포트가 나타납니다.

2. 포트에 링크 스테이션을 정의하십시오.

- a. 링크 스테이션이 노드 창의 연결 분할창에 추가되고 있는 포트를 선택했는지 확인하십시오.
- b. 서비스 메뉴의 연결성 하위 메뉴에서 새 링크 스테이션을 선택하십시오. (또는 버튼 표시줄에서 새로 작성 버튼을 누르십시오.)
- c. 확인 버튼을 누르십시오.

Linux용 Communications Server는 이더넷 링크 스테이션 대화상자를 표시합니다.

- d. 대화상자의 필드에 적당한 값을 입력하십시오.
- e. 확인 버튼을 눌러 링크 스테이션을 정의하십시오.

링크 스테이션은 노드 창의 연결성 연결 창에서 그것이 속하는 포트 아래에 나타납니다.

## Enterprise Extender 링크 구성

이 예는 Enterprise Extender 링크를 APPN 네트워크에 구성하는 방법을 보여줍니다. Enterprise Extender 링크는 독립 LU 트래픽만 지원합니다.

Enterprise Extender 포트에는 다음 정보가 필요합니다.

- SNA 포트 이름(일반적으로 디폴트를 사용할 수 있습니다). IP를 실행 중인 네트워크 어댑터 카드가 여러 개 있는 경우 사용할 IP 인터페이스 이름(예: eth0)을 제공해야 합니다.
- 노드가 시작될 때 포트가 자동으로 활성화되어야 하는지의 여부

Enterprise Extender 링크 스테이션에는 다음과 같은 추가 정보가 필요합니다.

- 활성화 방식(관리자에 의해, 노드 시동 시 또는 요구가 있을 때)
- 원격 노드 유형(네트워크 노드, 끝 노드 또는 검색)
- 선택적 링크 스테이션을 구성하려면 원격 스테이션에 대한 IP 호스트 이름 또는 IP 주소가 필요합니다. 이 정보를 제공하지 않고 활성화 필드에 관리자에 의해를 지정할 경우, 링크 스테이션은 비선택적 연결대기 링크 스테이션입니다.

Enterprise Extender 링크를 구성하려면 노드 창에서 다음 단계를 수행하십시오.

1. 포트를 구성하십시오.

- a. 창의 연결 분할창을 선택하십시오.
- b. 서비스 메뉴의 연결성 하위 메뉴에서 새 포트를 선택하십시오. (또는 버튼 표시 줄에서 새로 작성 버튼을 누르십시오.)
- c. 그 결과로 나타나는 대화상자에서, 옵션 메뉴에서 프로토콜 유형을 선택하고 나서 포트를 정의하기로 선택하십시오.

확인 버튼을 누르면 Linux용 Communications Server에 IP 포트 대화상자가 표시됩니다.

- d. 대화상자의 필드에 적당한 값을 입력하십시오.
- e. 확인 버튼을 눌러 포트를 정의하십시오.

노드 창의 연결 분할창에 포트가 나타납니다.

2. 포트에 링크 스테이션을 정의하십시오.

- a. 링크 스테이션이 노드 창의 연결 분할창에 추가되고 있는 포트를 선택했는지 확인하십시오.
- b. 서비스 메뉴의 연결성 하위 메뉴에서 새 링크 스테이션을 선택하십시오. (또는 버튼 표시줄에서 새로 작성 버튼을 누르십시오.)
- c. 확인 버튼을 누르십시오.

Linux용 Communications Server는 IP 링크 스테이션 대화상자를 표시합니다.

- d. 대화상자의 필드에 적당한 값을 입력하십시오.
- e. 확인 버튼을 눌러 링크 스테이션을 정의하십시오.

링크 스테이션은 노드 창의 연결성 연결 창에서 그것이 속하는 포트 아래에 나타납니다.

---

## 유형 0-3 LU 구성

유형 0-3을 사용하는 사용자 응용프로그램을 지원하려면 종속 LU를 구성해야 합니다. 구성하기 전에 다음 구성을 수행하십시오.

- 88 페이지의 『노드 구성』에 설명된 것처럼 노드를 구성하십시오.

- 90 페이지의 『연결성 구성』에 설명된 것처럼 종속 LU 트래픽을 지원하는 링크를 구성하십시오.

SNA 게이트웨이를 사용하는 다른 노드로의 업스트림 링크가 있거나 또는 DLUR을 사용하고 있다면 호스트로의 직접 링크를 구성할 필요가 없습니다. 자세한 내용은 106 페이지의 『SNA 게이트웨이 구성』 및 108 페이지의 『DLUR 구성』을 참조하십시오.

호스트 시스템과의 통신을 지원하려면 유형 0-3의 종속 LU를 구성해야 합니다. 이 절의 정보를 사용하여 LUA, DLUR 또는 PU 집중을 지원하도록 LU를 정의할 수 있습니다. LU 범위를 정의하여, 단일 조각으로 동일 유형의 여러 LU를 구성할 수도 있습니다.

또한 LU를 정의할 때 LU를 풀로 지정하거나 이전에 정의된 LU를 풀로 지정하여 필요에 따라 LU의 풀을 정의할 수 있습니다.

### 유형 0-3 LU 정의

3270 LU를 구성하기 전에 다음 정보를 수집하십시오.

- LU 이름(이 PU 이름은 로컬 식별자이며 호스트 구성과 일치시키지 않아야 합니다.)
- LU 번호(또는 LU 범주에 대한 번호)
- LU 유형(3270 표시장치 모델이나 3270 프린터)
- 풀 이름(풀에 LU를 추가하는 경우)

이전에 정의된 링크 스테이션에 대해 LU 유형 0-3을 구성하려면 노드 창에서 다음 단계를 수행하십시오.

1. 창의 연결 분할창에서 호스트로의 링크 스테이션을 선택하십시오.
2. 추가 버튼을 누르십시오.
3. 그 결과 나타나는 대화상자에서 LU 유형(새 **3270** 표시장치 LU 또는 새 **3270** 프린터 LU)을 선택하십시오.

이 항목을 선택하고 확인을 누르면 Linux용 Communications Server에 LU 유형 0-3 대화상자가 표시됩니다.

4. 대화상자의 필드에 적당한 값을 입력하십시오.
5. 확인을 눌러 LU를 정의하십시오.

호스트로의 링크 스테이션 아래에 있는 노드 창의 연결 분할창에 LU가 나타납니다.

### LU 풀 정의

LU 유형 0-3에 대해서는 사용자 구성을 단순화하고 형성하는 호스트 세션에 보다 나은 융통성을 제공하기 위해 LU 풀을 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 몇몇 LU를 하나

의 LU 풀로 정의하고 나서, 이 LU 풀을 사용하여 복수의 사용자를 구성할 수 있습니다. 이는 사용자의 세션 구성을 더욱 용이하게 하고 임의의 세션이 풀에 있는 임의의 LU를 사용할 수 있게 합니다.

주: 사용자 세션을 특정 LU 또는 LU 풀로 지정할 수 있습니다.

- 풀에 있는 특정 LU에 사용자 세션을 지정하면, 세션은 사용 가능할 경우 이 LU를 사용합니다. 그렇지 않으면 특정 LU 대신 LU 풀에 이를 지정하였어도 풀에서 해제된 LU를 사용합니다.
- LU가 이미 사용 중이면 사용자 세션을 설정할 수 없게 하기 위해 사용자가 지정된 LU만을 사용하게 할 경우, LU가 풀에 없는지 확인하십시오.

LU 풀 창을 사용하여 Linux용 Communications Server 노드에 대한 LU 풀을 볼 수 있습니다. 이 창은 로컬 시스템 상에 구성된 LU 풀을 열거하며, LU 풀이 추가할 LU를 선택할 수 있게 합니다.

다음의 LU 유형을 풀에 추가할 수 있습니다. (서로 다른 유형의 LU를 동일한 풀에 혼합하지 마십시오.)

- 3270 표시장치 LU
- 무제한 LU

풀에 LU를 추가하기 전에 로컬 노드 상에 LU가 정의되어야 합니다.

LU 풀을 구성하려면 노드 창에서 다음 단계를 수행하십시오.

1. 창 메뉴에서 **LU** 풀을 선택하십시오.

Linux용 Communications Server는 LU 풀 창을 표시합니다.

2. 추가 버튼을 누르십시오.

Linux용 Communications Server는 LU 풀 구성 대화상자를 표시합니다.

오른쪽의 상자는 풀에 아직 할당되지 않은 LU를 나열합니다. 이러한 LU의 어느 것이든 새 풀에 포함될 수 있습니다.

3. 풀에 추가하려는 LU를 선택하고 추가 버튼을 눌러 선택한 LU를 왼쪽 상자로 옮기십시오.

왼쪽 상자에서 LU를 제거하려면 선택한 후에 제거 버튼을 누르십시오.

4. 확인을 눌러 LU 풀을 정의하십시오.

왼쪽 상자에 있는 모든 LU가 LU 풀에 추가됩니다.

LU 풀 창에 풀이 나타납니다.

## APPC 통신 구성

APPC 응용프로그램 및 CPI-C 응용프로그램의 경우 사용자가 먼저 APPC를 구성해 주어야 합니다. APPC 응용프로그램은 지정된 모드를 사용하여, 호스트나 피어 컴퓨터에서 다른 APPC나 CPI-C 응용프로그램과 통신하기 위해 노드의 LU 유형 6.2 자원을 사용합니다.

APPC 통신을 구성하려면 먼저 다음 구성을 수행해야 합니다.

1. 88 페이지의 『노드 구성』에 설명된 것처럼 노드를 구성하십시오.
2. 90 페이지의 『연결성 구성』에 설명된 것처럼 연결성을 구성하십시오.

나머지 구성 단계는 구성이 종속 트래픽을 지원하는지, 독립 트래픽들을 지원하는지, 혹은 둘 다를 지원하는지에 따라 다릅니다.

### 독립 APPC

독립 APPC는 독립 LU를 사용합니다. 각각의 LU-LU 세션에는 로컬 LU와 상대방 LU가 연관됩니다.

로컬 LU의 경우, 노드 제어점(CP)과 연관되는 사전 정의된 디폴트 LU를 사용하거나 새 로컬 LU를 구성할 수 있습니다.

Linux용 Communications Server 노드가 APPN 네트워크에서 끝 노드이거나 네트워크 노드인 경우에는 상대방 LU를 구성할 필요가 전혀 없는데, 이는 APPN이 동적으로 상대방 LU를 찾을 수 있기 때문입니다. 그러나 사용자의 네트워크가 APPN 네트워크가 아니거나 노드가 LEN 노드이면 상대방 LU를 구성해야 합니다. 이 경우 상대방 LU가 상주하는 원격 노드를 구성한 후 원격 노드에서 상대방 LU를 정의해야 합니다.

### 종속 APPC

원격 노드가 독립 LU 6.2를 지원하지 않는 호스트이면 종속 트래픽에 대해 구성하십시오. 종속 APPC에 대해서는 로컬 LU를 구성해야 합니다.

응용프로그램이 CPI-C를 사용하는 경우 APPC를 구성한 후에 추가 CPI-C 구성을 수행할 필요가 있을 지도 모릅니다(103 페이지의 『CPI 통신에 대한 구성』 참조). CPI-C 응용프로그램은 노드의 LU 유형 6.2와 모드 자원을 사용하여, 호스트나 피어 컴퓨터에서 다른 APPC나 CPI-C 응용프로그램과 통신합니다. APPC 응용프로그램의 경우와 같은 자원을 CPI-C 응용프로그램에 정의합니다. 또한 Linux용 Communications Server 컴퓨터의 TP가 소스 TP(대화를 시작하는 TP)라고도 하는 호출 TP인 경우에는 103 페이지의 『CPI 통신에 대한 구성』에 설명된 것처럼 하나 이상의 관련 부가 정보 항목을 정의해야 합니다. 이러한 항목들은 각각 상대방 TP, 상대방 TP에 액세스하기 위해 사용되는 LU 및 모드 자원, 그리고 필요한 보안 정보를 제공합니다.

이 절에서는 98 페이지의 『단일 APPN 네트워크 구성』에서 설명한 대로, 네트워크 노드, 끝 노드 및 LEN 노드를 구성하는 단일 APPN 네트워크(독립 LU 6.2 사용)를 구

성하는 방법에 대해 설명합니다. 이 시나리오는 두 노드 간의 CP-CP 세션을 위한 상태 정보를 확보하는 방법에 대해서도 보여줍니다.

이 절에서는 103 페이지의 『종속 APPC 구성』에서 설명한 대로 종속 APPC 통신을 구성하는 방법에 대해서도 설명합니다.

이 시나리오 모두 APPC 세션들이 표준 모드와 서비스 클래스(COS)를 사용한다고 가정합니다.

모드, 보안 및 호출 가능한 (목표) TP와 같은 추가 APPC 정보를 구성하는 내용에 대해서는 *Linux용 IBM Communications Server 관리 안내서*를 참조하십시오.

### 단일 APPN 네트워크 구성

구성할 수 있는 가장 간단한 APPN 네트워크는 단지 두 개의 노드, 즉 APPN 네트워크 노드와 APPN 끝 노드만을 포함하는 것입니다. 네트워크 노드는 끝 노드를 위한 세션 경로지정을 처리합니다.

#### 네트워크 노드 구성

이 시나리오는 제어점 LU와 표준 모드를 사용하고 있으며 LAN 링크 유형(토큰링, 이더넷)을 사용하고 있다고 가정합니다. 이 경우, 다음 구성 작업을 수행함으로써 간단히 네트워크 노드를 구성할 수 있습니다.

1. 88 페이지의 『노드 구성』에 설명된 것처럼 노드를 구성하십시오. APPN 지원 필드의 경우, 네트워크 노드를 선택하십시오. 제어점 이름을 기록해 두십시오.
2. 90 페이지의 『연결성 구성』에 설명된 것처럼 연결성을 구성하십시오. 독립 트래픽을 지원하도록 링크를 구성하십시오.

인접 끝 노드로부터 이 네트워크 노드에 접속하려면 네트워크 노드 상의 포트에 대한 MAC 주소와 SAP 번호를 알아야 합니다. 다음 프로시저에 따라 Linux용 Communications Server 노드에서 MAC 주소를 확보할 수 있습니다.

1. 노드 창에서 포트를 선택하십시오.
2. 시작 버튼을 눌러 포트를 시작하십시오.
3. 상태 버튼을 눌러 포트에 대한 상태 정보를 보십시오. 포트 상태 대화상자에 MAC 주소와 SAP 번호가 나타납니다.
4. 끝 노드를 위한 링크 스테이션 구성 대화상자에 값을 입력할 수 있도록 MAC 주소와 SAP 번호를 기록해 두십시오.

#### 끝 노드 구성

이 시나리오는 제어점 LU와 표준 모드를 사용하고 있으며 LAN 링크 유형(토큰링, 이더넷)을 사용하고 있다고 가정합니다. 이 경우, 다음 구성 작업을 수행함으로써 간단히 네트워크 노드를 구성할 수 있습니다.

1. 88 페이지의 『노드 구성』에 설명된 것처럼 노드를 구성하십시오. APPN 지원 필드의 경우, 끝 노드를 선택하십시오.
2. 90 페이지의 『연결성 구성』에 설명된 것처럼 연결성을 구성하십시오. 독립 트래픽을 지원하도록 링크를 구성하고 링크 스테이션에 대해 다음 정보를 제공하십시오.
  - 원격 노드 필드에 네트워크 노드 이름을 입력하십시오(98 페이지의 『네트워크 노드 구성』 참조).
  - 링크 스테이션 구성 대화상자의 접속 정보 연결 창에서 네트워크 노드 상의 포트에 대한 MAC 주소와 SAP 번호를 입력하십시오.

APPN 네트워크에서는 인접 네트워크 노드에 대한 단일 링크 스테이션을 사용하여 네트워크에 있는 원격 노드와 통신할 수 있으므로, 원격 노드마다 별도의 링크 스테이션을 구성하지 않아도 됩니다.

### 두 노드 간의 연결성 검증

이 시나리오는 사용자가 98 페이지의 『네트워크 노드 구성』에 설명된 것처럼 네트워크 노드를 구성하고 98 페이지의 『끝 노드 구성』에 설명된 것처럼 끝 노드를 구성했다고 가정합니다. 끝 노드로부터 다음의 프로시저를 수행할 수 있습니다.

1. 노드 창에서, 인접 네트워크 노드에 연결하는 링크 스테이션을 선택하십시오.
2. 시작 버튼을 눌러 링크 스테이션을 시작하십시오.

링크 스테이션이 시작할 때, 두 노드 간의 CP-CP 세션이 자동으로 형성될 수 있습니다. 해당 세션들이 노드 창의 독립 로컬 LU 연결 창에 표시됩니다.

3. 세션에 대한 상태 정보를 보려면 노드 창에서 세션을 선택하고 상태 버튼을 누르십시오.

### 독립 APPC LU 구성

많은 경우에, 응용프로그램은 노드를 구성할 때 자동으로 정의되는 로컬 노드의 제어점 LU를 사용할 수 있습니다. 이것은 디폴트 LU입니다. 응용프로그램이 특정 LU를 지정하지 않으면 이 디폴트 LU를 사용할 수 있습니다. 응용프로그램이 디폴트 LU를 사용하면, 로컬 LU를 정의할 필요가 없습니다. APPC 응용프로그램 문서를 확인하거나 응용프로그램 프로그래머에게 문의하십시오.

독립 LU 6.2를 구성하기 위해서는 다음 정보가 필요합니다.

- 로컬 LU 이름
- 로컬 LU 별명(별명이 이 LU가 지원하는 TP에서 사용되는 경우)

독립 로컬 LU를 구성하려면 노드 창에서 다음 단계를 수행하십시오.

1. 창의 독립 로컬 LU 분할창을 선택하십시오.
2. 서비스 메뉴의 APPC 하위 메뉴에서 새 독립 로컬 LU를 선택하십시오. (또는 새로 작성 버튼을 누르십시오.)

Linux용 Communications Server는 로컬 LU 대화상자를 표시합니다.

3. 대화상자의 필드에 적당한 값을 입력하십시오.
4. 확인 버튼을 눌러 로컬 LU를 정의하십시오. 노드 창의 독립 로컬 LU 분할창에 독립 LU가 나타납니다.

### LEN 노드를 위한 상대방 LU 구성

다음과 같은 상황에서는 원격 노드와 노드의 상대방 LU를 정의해야 합니다.

- 로컬 노드가 LEN 노드이면, 모든 원격 노드 및 APPC를 사용하여 원격 노드가 통신하는 원격 노드의 모든 상대방 LU를 정의해야 합니다. LEN 노드는 동적으로 상대방 LU를 위치 지정할 수 없지만, 원격 노드 정의를 사용하면 LEN 노드가 상대방 LU를 위치 지정할 수 있습니다.
- 로컬 노드가 APPN 네트워크의 일부가 아니라면(예: 네트워크 노드 서버없이 두 개의 끝 노드가 직접 연결되었다면), LU의 위치를 자동으로 찾을 수 있습니다. 이 경우, 각각의 상대방 LU를 구성해야 합니다.
- 원격 노드가 LEN 노드이고 로컬 노드가 LEN 노드의 네트워크 노드 서버로 작동하는 네트워크 노드이면, 네트워크 노드 서버에서 LEN 노드(해당되는 상대방 LU도)를 원격 노드로 정의해야 합니다. 이 정의를 통해 APPN 네트워크의 나머지에 있는 노드는 LEN 노드에서 LU를 위치 지정할 수 있습니다.
- 원격 노드가 서로 다른 APPN 네트워크에 있을 경우, 원격 노드는 동적으로 위치 지정할 수 없으므로 사용자가 정의해야 합니다.

로컬과 원격 노드가 모두 동일한 APPN 네트워크의 일부인 경우에는 상대방 LU를 정의하지 마십시오.

원격 노드 정의를 추가할 때, 원격 노드와 이름이 같은 상대방 LU가 자동으로 추가됩니다. 이 LU는 원격 노드의 제어점 LU입니다. 응용프로그램이 이 상대방 LU를 사용하면, 상대방 LU의 LU 별명을 추가하려는 경우에도 다른 상대방 LU를 추가할 필요가 없습니다. 별명을 추가하려면 상대방 LU를 두 번 누르고 상대방 LU 구성 대화상자에 별명을 입력하십시오.

응용프로그램이 상대방 LU를 참조하기 위해 LU 별명을 사용하는 경우, 상대방 LU 별명 정의를 추가해야 합니다.

로컬 노드나 원격 노드가 LEN 노드인 경우, LEN 노드는 LU의 동적 위치에 참여할 수 없으므로 상대방 LU를 원격 노드의 하위로 정의해야 합니다. 응용프로그램이 상대방 LU로 원격 노드의 제어점 LU를 사용하면, 원격 노드를 정의할 때 제어점 LU가 자동으로 정의된 것입니다.

Motif 관리 프로그램을 사용하여 상대방 LU 별명을 추가하거나(101 페이지의 『상대방 LU 별명 정의』 참조) 특정 원격 노드 상에 상대방 LU의 정의를 추가하거나

(『원격 노드 상의 상대방 LU 정의』 참조) 또는 와일드카드를 사용하여 복수의 상대방 LU를 정의할 수 있습니다(102 페이지의 『와일드카드를 사용하여 복수의 상대방 LU 정의』 참조).

**원격 노드 정의:** 원격 노드를 구성하기 전에 다음 정보가 필요합니다.

- 노드의 전체 SNA 네트워크 이름

원격 노드를 구성하려면 노드 창에서 다음 단계를 수행하십시오.

1. 창의 원격 시스템 분할창을 선택하십시오.
2. 서비스 메뉴의 **APPC** 하위 메뉴에서 새 원격 노드를 선택하십시오. (또는 버튼 표시줄에서 새로 작성 버튼을 누른 후, 원격 노드 정의를 선택하십시오.)

Linux용 Communications Server는 원격 노드 구성 대화상자를 표시합니다.

3. 대화상자의 필드에 적당한 값을 입력하십시오.
4. 확인 버튼을 눌러 원격 노드를 정의하십시오. 노드 창의 원격 시스템 연결 창에 원격 노드가 나타납니다.

원격 시스템을 정의할 때 Linux용 Communications Server는 로컬 노드의 상대방 LU로서 원격 노드의 제어점(CP) LU를 자동으로 정의합니다.

**상대방 LU 별명 정의:** 상대방 LU 별명을 정의하려면 다음 정보가 필요합니다.

- 전체 상대방 LU 이름(SNA 네트워크 이름과 LU 이름)
- 로컬 TP에 의해 사용되는 상대방 LU 별명

상대방 LU 별명을 추가하려면 노드 창에서 다음 단계를 수행하십시오.

1. 창의 원격 시스템 분할창을 선택하십시오.
2. 서비스 메뉴에서 **APPC**, 새 상대방 LU 및 상대방 LU 별명을 선택하십시오. (또는 버튼 표시줄에서 추가 버튼을 누른 뒤 상대방 LU 별명 정의를 선택하십시오.)

Linux용 Communications Server는 상대방 LU 별명 구성 대화상자를 표시합니다.

3. 대화상자에서 상대방 LU 이름과 별명을 입력하십시오.
4. 확인 버튼을 눌러 상대방 LU 별명을 정의하십시오. 노드 창의 원격 시스템 분할창에 (네트워크 정의의 일부로서) 상대방 LU 별명이 나타납니다.

**원격 노드 상의 상대방 LU 정의:** 특정 원격 노드 상의 상대방 LU를 정의하려면 다음 정보가 필요합니다.

- 전체 상대방 LU 이름
- 상대방 LU 별명(별명이 TP에 의해 사용되는 경우)
- 상대방 LU에 대한 디렉토리 정보를 포함하는 노드의 전체 이름

특정 원격 노드를 위한 상대방 LU 정의를 추가하려면 노드 창에서 다음 단계를 수행하십시오.

1. 원격 노드를 선택하십시오.
2. 서비스 메뉴에서 **APPC**, 새 상대방 LU 및 원격 노드 상의 상대방 LU를 선택하십시오. (또는 버튼 표시줄에서 추가 버튼을 누르고 원격 노드 상의 상대방 LU 정의를 선택하십시오.)

Linux용 Communications Server는 상대방 LU 구성 대화상자를 표시합니다.

3. 대화상자의 필드에 적당한 값을 입력하십시오.
4. 확인 버튼을 눌러 상대방 LU를 정의하십시오. 노드 창의 원격 시스템 분할창에 상대방 LU 별명, 그것이 속하는 원격 시스템 아래에 나타납니다.

**와일드카드를 사용하여 복수의 상대방 LU 정의:** 와일드카드를 사용하여 동일한 원격 노드 상에 위치하며 이름이 동일한 문자로 시작하는 상대방 LU 세트에 대한 위치를 구성할 수 있습니다. 와일드카드를 사용한다는 것은 각각의 상대방 LU를 별도로 구성하지 않아도 됨을 의미합니다.

와일드카드를 사용하여 상대방 LU를 정의할 때에는 다음 정보를 제공해야 합니다.

- 와일드카드 상대방 LU 이름. 와일드카드 상대방 LU 이름은 여러 상대방 LU의 완전한 LU 이름과 일치하는 두 가지 유형의 A EBCDIC 문자열로 구성되는데, 각각 1-8자로 되어 있습니다.

첫 번째 문자열은 정확히 상대방 LU를 위한 네트워크 이름에 대응하는 완벽한 SNA 네트워크 이름이거나, 네트워크 이름의 시작에 대응하는 와일드카드 접두어일 수 있습니다. 와일드카드 접두어를 입력하는 경우 두 번째 문자열을 공백으로 두십시오.

첫 번째 문자열에 대해 완전한 SNA 네트워크 이름을 제공할 경우, 두 번째 문자열에도 값을 입력할 수 있습니다. (첫 번째 문자열에 대해 유효한 SNA 네트워크 이름을 제공하지 않는 경우에는 두 번째 문자열을 입력할 수 없습니다.) 두 번째 문자열은 전체 상대방 LU 이름에서 두 번째 부분의 시작 부분과 일치해야 하는 와일드카드 접두부로 처리됩니다.

- 상대방 LU가 위치하는 노드 이름

복수의 상대방 LU를 추가하려면 노드 창에서 다음 단계를 수행하십시오.

1. 상대방 LU를 정의하고 있는 해당 원격 노드를 선택하십시오.
2. 서비스 메뉴에서 **APPC**, 새 상대방 LU 및 원격 노드 상의 와일드카드 상대방 LU를 선택하십시오. (또는 버튼 표시줄에서 추가 버튼을 누르고 원격 노드 상의 와일드카드 상대방 LU 정의를 선택하십시오.)

Linux용 Communications Server는 와일드카드 상대방 LU 구성 대화상자를 표시합니다.

3. 대화상자의 필드에 적당한 정보를 입력하십시오.
4. 확인 버튼을 눌러 상대방 LU를 정의하십시오. 노드 창의 원격 시스템 분할창에 상대방 LU가, 그들이 속하는 원격 노드 아래에 나타납니다.

## 종속 APPC 구성

종속 LU 6.2를 구성하려면 다음 정보가 필요합니다.

- 로컬 LU 이름
- 로컬 LU 별명(별명이 이 LU가 지원하는 TP에서 사용되는 경우)
- 호스트로의 연결을 제공하는 링크 스테이션 이름
- LU 번호
- LU가 종속 LU 6.2를 위한 디폴트 폴로 할당되어야 하는지 여부

APPC나 CPI-C 응용프로그램과 함께 사용할 수 있도록 유형 6.2 종속 LU를 구성할 경우, 이 LU를 디폴트 폴의 멤버로 정의할 수 있습니다. 특정 로컬 LU를 지정하지 않는 응용프로그램은 디폴트 LU로 정의된 LU의 폴에서 사용하지 않는 LU에 지정됩니다.

종속 로컬 LU를 구성하려면 노드 창에서 다음 단계를 수행하십시오.

1. 창의 연결 분할창에서 호스트로의 링크 스테이션을 선택하십시오.
2. 서비스 메뉴의 **APPC** 하위 메뉴에서 새 종속 로컬 LU를 선택하십시오. (또는 버튼 표시줄에서 새로 작성 버튼을 누르고 새 종속 로컬 LU를 선택하십시오.)

Linux용 Communications Server는 로컬 LU 대화상자를 표시합니다.

3. 대화상자의 필드에 적당한 값을 입력하십시오.
4. 확인 버튼을 눌러 로컬 LU를 정의하십시오. 종속 LU가 그것이 속하는 링크 스테이션 아래에, 연결 분할창에 나타납니다.

## CPI 통신에 대한 구성

CPI-C 기호식 목적지 이름을 사용하는 CPI-C 응용프로그램을 지원할 경우, CPI-C 부가 정보를 정의해야 합니다. 부가 정보는 기호식 목적지 이름을 대화를 위한 상대방 TP, 상대방 LU, 모드 및 보안에 관한 정보와 연관시킵니다.

CPI-C에 대한 기호식 목적지 이름을 판별하려면, 응용프로그램 개발자에게 문의하십시오. (씨드-파티 응용프로그램의 경우, 제품 문서를 참조하십시오.)

CPI-C 부가 정보를 구성하기 전에 다음 정보가 필요합니다.

- TP에 의해 사용되는 기호식 목적지 이름
- 상대방 TP 이름
- 상대방 LU 이름이나 별명

## CPI 통신에 대한 구성

- 모드 이름

CPI-C 부가 정보를 구성하기 위해서는, 노드 창에서 다음 단계를 수행하십시오.

1. 서비스 메뉴의 **APPC** 하위 메뉴에서 **CPI-C**를 선택하십시오.

Linux용 Communications Server는 CPI-C 목적지 이름 창을 표시합니다.

2. 추가 버튼을 누르십시오.

Linux용 Communications Server는 CPI-C 목적지 구성 대화상자를 표시합니다.

3. 대화상자의 필드에 적당한 값을 입력하십시오.
4. 확인 버튼을 눌러 CPI-C 부가 정보를 정의하십시오.

---

## LUA 구성

LUA API는 LU dbgd 0-3을 사용하여 호스트 컴퓨터와 통신하는 응용프로그램에 사용할 수 있습니다. LUA API에 대한 자세한 내용은 *IBM Communications Server for AIX or Linux LUA Programmer's Guide*를 참조하십시오.

LUA를 구성하기 전에 다음 구성을 수행하십시오.

1. 88 페이지의 『노드 구성』에 설명된 것처럼 노드를 구성하십시오.
2. 90 페이지의 『연결성 구성』에 설명된 것처럼 종속 트래픽에 대한 연결을 구성하십시오. (업스트림 SNA 게이트웨이 또는 DLUR을 사용하고 있다면 호스트로의 직접 링크 대신 업스트림 노드로의 링크를 구성하십시오.)

LUA를 구성하려면 다음 정보가 필요합니다.

- LU 이름이나 LU 풀 이름
- 각각에 대한 LU 번호. LU 번호는 호스트 상에 구성된 번호와 일치해야 합니다.

LUA를 구성하려면 다음 프로시저를 사용하여 LU를 정의하십시오.

1. 노드 창의 연결 분할창에서 호스트로의 링크 스테이션을 선택하십시오.
2. 추가 버튼을 누르십시오.
3. 나타나는 대화상자에서 **LUA**를 위한 새 **LU**를 선택하십시오.
4. 대화상자의 필드에 적당한 값을 입력하십시오. LU 유형으로 무제한을 지정하십시오.
5. 확인 버튼을 누르십시오. 노드 창의 연결 분할창에서 호스트로의 링크 스테이션 아래에 LU가 나타납니다.
6. LU 풀을 사용하려는 경우 105 페이지의 『LU 풀 정의』에서 설명한 대로 정의하십시오.

## LU 풀 정의

사용자 구성을 단순화하고 설정되는 호스트 세션에 더욱 향상된 융통성을 제공하기 위해 LU 풀을 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 몇몇 LU를 하나의 LU 풀로 정의하고 나서, 이 LU 풀을 사용하여 복수의 LUA 응용프로그램을 구성할 수 있습니다. 이는 응용프로그램 구성을 더욱 용이하게 하고 임의의 응용프로그램이 풀에 있는 임의의 LU를 사용할 수 있게 합니다.

주: 사용자 세션을 특정 LU 또는 LU 풀로 지정할 수 있습니다.

- 풀에 있는 특정 LU에 사용자 세션을 지정하면, 세션은 사용 가능할 경우 이 LU를 사용합니다. 그렇지 않으면 특정 LU 대신 LU 풀에 이를 지정하였어도 풀에서 해제된 LU를 사용합니다.
- LU가 이미 사용 중이면 사용자 세션을 설정할 수 없게 하기 위해 사용자가 지정된 LU만을 사용하게 할 경우, LU가 풀에 없는지 확인하십시오.

LU 풀 창을 사용하여 Linux용 Communications Server 노드에 대한 LU 풀을 볼 수 있습니다. 이 창은 로컬 시스템 상에 구성된 LU 풀을 열거하며, LU 풀이 추가할 LU를 선택할 수 있게 합니다.

다음의 LU 유형을 3270에 의해 사용될 풀에 추가할 수 있습니다. (서로 다른 유형의 LU를 동일한 풀에 혼합하지 마십시오.)

- 3270 표시장치 LU
- 무제한 LU

풀에 LU를 추가하기 전에 로컬 노드 상에 LU가 정의되어야 합니다.

LU 풀을 구성하려면 노드 창에서 다음 단계를 수행하십시오.

1. 창 메뉴에서 **LU 풀**을 선택하십시오.

Linux용 Communications Server는 LU 풀 창을 표시합니다.

2. 추가 버튼을 누르십시오.

Linux용 Communications Server는 LU 풀 구성 대화상자를 표시합니다.

오른쪽의 상자는 풀에 아직 할당되지 않은 LU를 나열합니다. 무제한 LU 유형의 이 LU 중 어느 것이든 LUA의 새 풀에 포함될 수 있습니다.

3. 풀에 추가하려는 LU를 선택하고 추가 버튼을 눌러 선택한 LU를 왼쪽 상자로 옮기십시오.

왼쪽 상자에서 LU를 제거하려면 선택한 후에 제거 버튼을 누르십시오.

4. 확인을 눌러 LU 풀을 정의하십시오.

왼쪽 상자에 있는 모든 LU가 LU 풀에 추가됩니다.

LU 풀 창에 풀이 나타납니다.

## SNA 게이트웨이 구성

Linux용 Communications Server는 호스트 컴퓨터에 대한 직접 액세스를 제공할 뿐 아니라 SNA 게이트웨이 기능도 제공할 수 있습니다. 이 기능을 통해 다른 컴퓨터는 각 컴퓨터에서 호스트로 연결되는 별도 연결을 요구하지 않고 Linux용 Communications Server 노드를 통해 호스트 컴퓨터에 액세스할 수 있습니다.

SNA 게이트웨이 기능은 그림 8에 나타납니다.




그림 8. SNA 게이트웨이

다운스트림 컴퓨터는 종속 LU를 지원하기 위해 SNA PU 유형 2.0이나 2.1을 포함해야 합니다. 예를 들어, 다운스트림 컴퓨터는 다른 Linux용 Communications Server 컴퓨터 또는 Windows용 Communications Server를 실행하는 PC일 수 있습니다.

로컬 Linux용 Communications Server 노드가 SNA 게이트웨이 기능을 사용할 경우 호스트와 다운스트림 컴퓨터 사이에서 전송되는 모든 데이터는 로컬 노드를 통해 경로 지정됩니다. 따라서 다운스트림 컴퓨터는 직접 링크를 요구하지 않고 Linux용 Communications Server나 다른 다운스트림 컴퓨터와 호스트 연결을 공유할 수 있습니다. 예를 들어, 로컬 토큰링 네트워크에서 Linux용 Communications Server에 연결된 몇 개의 다운스트림 컴퓨터를 설정할 수 있으므로 이들 모든 컴퓨터는 Linux용 Communications Server에서 호스트로 연결되는 동일한 장거리 전용 회선에 액세스할 수 있습니다.

SNA 게이트웨이를 사용하면 다운스트림 컴퓨터와 컴퓨터 상의 통신 링크를 정의할 필요가 없기 때문에 호스트에서 구성을 단순화할 수 있습니다. 호스트 구성에는 Linux용

Communications Server 컴퓨터 및 해당 호스트 통신 링크만이 포함되어야 합니다. 다운스트림 컴퓨터의 LU는 Linux용 Communications Server 컴퓨터 자원의 일부분으로 구성됩니다. 호스트 컴퓨터는 SNA 게이트웨이가 사용되고 있음을 인식하지 못합니다.

SNA 게이트웨이를 구성하기 전에 다음 구성 작업을 수행해야 합니다.

- 88 페이지의 『노드 구성』에 설명된 것처럼 로컬 노드를 정의하십시오.
- 90 페이지의 『연결성 구성』에 설명된 것처럼 로컬 노드와 호스트 간의 종속 트래픽을 위한 포트 및 링크 스테이션을 구성하십시오. 또한 로컬 노드와 다운스트림 노드 사이의 종속 트래픽에 대해 포트 및 링크 스테이션을 구성하십시오. 미리 정의하지 않은 다운스트림 LU를 지원할 필요가 있으면 암시적 PU 및 다운스트림 LU를 지원하도록 포트에 템플릿을 정의할 수 있습니다(『암시적 다운스트림 LU 지원』 참조).
- 호스트와의 통신에 사용되는 로컬 노드 상의 LU(업스트림 LU)를 정의하십시오. 업스트림 LU를 무제한(알 수 없음)의 LU 유형을 갖는 LU 유형 0-3으로 정의하십시오. (다운스트림 노드 상의 LU는 어떤 유형이든 무관합니다.)
- LU 풀을 사용하려는 경우 이들을 95 페이지의 『LU 풀 정의』에 설명된 것처럼 정의하십시오.

## 암시적 다운스트림 LU 지원

Linux용 Communications Server에 사전 정의되지 않은 다운스트림 LU를 지원하기 위해 암시적 다운스트림 PU 및 LU용 포트에 템플릿을 정의할 수 있습니다(기본 포트 구성은 90 페이지의 『연결성 구성』 참조). 이들 템플릿은 다운스트림 노드 상의 모든 LU를 지원하도록 로컬 노드 상에 LU를 구성할 필요없이 다운스트림 LU를 지원합니다.

SNA 게이트웨이를 위한 다운스트림 LU를 구성하기 전에 다음 정보가 필요합니다.

- 다운스트림 LU를 지원하기 위한 LU 번호들의 범주
- 호스트 LU 이름

암시적 다운스트림 LU를 위한 템플릿을 정의하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 이미 포트를 구성한 경우 노드 창의 연결 분할창에서 포트 정의를 두 번 누르십시오. Linux용 Communications Server는 포트 구성 대화상자를 표시합니다.

포트를 아직 구성하지 않은 경우에는 포트를 구성하십시오.

- a. 노드 창에서 연결 분할창을 선택하십시오.
- b. 추가 버튼을 누르십시오.
- c. 그 결과로 나타나는 대화상자에서, 포트 정의를 선택하고 링크 프로토콜 유형을 선택하십시오.

Linux용 Communications Server는 포트 구성 대화상자를 표시합니다.

- d. 90 페이지의 『연결성 구성』에 설명된 것처럼 기본 포트 매개변수를 입력하십시오.
2. 대화상자 하단의 **확장** 버튼을 누르십시오.

Linux용 Communications Server는 포트 매개변수 대화상자를 표시합니다. 아래의 분할창은 다운스트림 LU 템플릿들에 영향을 미치는 설정들을 보여줍니다.

3. 암시적 *PU* 액세스를 위한 *다운스트림 LU* 구성 옵션을 선택하십시오.
4. 확인을 누르십시오.

Linux용 Communications Server는 다운스트림 LU 템플릿 구성 대화상자를 표시합니다.

5. 대화상자의 필드에 적당한 값을 입력하십시오.
6. 확인을 눌러 암시적 다운스트림 LU 템플릿을 정의하십시오.

### 다운스트림 LU 정의

SNA 게이트웨이를 위한 다운스트림 LU를 구성하기 전에 다음 정보가 필요합니다.

- 각 다운스트림 LU에 대한 LU 이름 (이 LU 이름은 로컬 식별자이며 다운스트림 시스템의 구성과 일치시키지 않아야 합니다.)
- 각 다운스트림 LU에 대한 LU 번호
- 다운스트림 노드로의 링크 스테이션
- 업스트림 LU 이름(호스트 LU용)

SNA 게이트웨이를 위한 다운스트림 LU를 구성하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 노드 창의 연결 분할창에서 다운스트림 노드로의 링크 스테이션을 선택하십시오.
2. 추가 버튼을 누르십시오.
3. 새 **다운스트림 LU**를 선택하고 확인을 누르십시오.

Linux용 Communications Server는 다운스트림 LU 대화상자를 표시합니다.

4. 대화상자의 필드에 적당한 값을 입력하십시오.
5. 확인을 눌러 다운스트림 LU를 정의하십시오.

노드 창의 연결 분할창에서 다운스트림 노드로의 링크 스테이션 아래에, LU 정의가 나타납니다.

---

## DLUR 구성

Linux용 Communications Server는 호스트 컴퓨터에 대한 직접 액세스를 제공할 뿐 아니라 종속 LU 리퀘스터(DLUR) 기능을 제공할 수 있습니다. 이 기능은 종속 LU를 위한 세션들이 호스트로의 직접 링크를 필요로 하는 대신에, APPN 네트워크에서 복수의 노드로 확장할 수 있게 합니다.

보통, 종속 LU 세션은 호스트 컴퓨터로의 직접 통신 링크를 필요로 합니다. 많은 노드(호스트 노드 포함)가 APPN 네트워크에서 함께 연결된 경우, 일부 노드가 호스트와의 직접 연결을 가지고 있지 않고 다른 노드를 통한 간접 연결만 가지고 있을 수 있습니다. 이렇게 간접적으로 연결된 노드에서는 LU에서 호스트로의 종속 LU 세션을 작성할 수 없습니다.

종속 LU 리퀘스터(DLUR)는 이러한 제한을 극복하기 위해 설계된 APPN 기능입니다.

APPN 노드(예: Linux용 Communications Server 노드)의 DLUR은 호스트에 있는 종속 LU 서버(DLUS)와 함께 작동하여, APPN 네트워크를 통해 DLUR 노드의 종속 LU에서 DLUS 호스트까지 세션을 경로지정합니다. 호스트로의 전송 경로는 여러 노드에 분산될 있으며, APPN의 네트워크 관리, 동적 자원 위치 및 전송 경로 계산 기능을 이용할 수 있습니다. DLUR은 LU가 있는 노드에서 사용 가능해야 하며, DLUS는 호스트 노드에서 사용 가능해야 합니다. 그러나 세션 전송 경로에서 어떤 중계 노드에도 DLUR이 필요하지 않습니다.

Linux용 Communications Server DLUR 노드가 네트워크 노드 또는 브랜치 네트워크 노드이면 Linux용 Communications Server 노드에 연결된 다운스트림 컴퓨터의 종속 LU에 패스-스루 DLUR 기능을 제공할 수도 있습니다. 이러한 LU는 Linux용 Communications Server 노드의 DLUR을 사용하여 노드 내부의 LU에서와 같은 방법으로, 네트워크를 통해 호스트에 액세스할 수 있습니다. 다운스트림 컴퓨터는 DLUR을 실행하지 않으며, DLUR이 사용되고 있다는 것을 인식하지 못해도 됩니다.

그림 9에는 Linux용 Communications Server를 APPN 네트워크 노드로 구성하여 호스트의 LU(업스트림 노드)와 APPN 네트워크에 있는 노드의 LU(다운스트림 노드) 사이의 세션을 지원하는 패스-스루 DLUR이 구현되어 있습니다.




그림 9. DLUR을 제공하는 Linux용 Communications Server 노드

주:

1. LEN 노드에서는 DLUR을 구성할 수 없습니다.
2. 네트워크 노드 또는 브랜치 네트워크 노드에서만 패스-스루 DLUR을 구성할 수 있습니다.
3. Branch Extender를 사용하면, DLUR을 (브랜치 네트워크 노드를 네트워크 노드 서버로 사용하는) 브랜치의 끝 노드에 구성할 수 없습니다. 단, 패스-스루 DLUR을 브랜치 네트워크 노드에 구성하여 이 노드에서 종속 LU 응용프로그램을 지원할 수 있습니다. (따라서 브랜치에 있는 끝 노드는 DLUR을 실행하지 않지만 브랜치 네트워크 노드에 있는 패스-스루 DLUR을 사용합니다.)

DLUR을 구성하기 위해 수행해야 하는 작업은 종속 LU가 로컬 노드에 있는지, 아니면 다운스트림 노드에 있는지 여부에 따라 다릅니다.

### 로컬 노드 상의 DLUR 지원 구성

이 작업을 위해 다음 정보가 필요합니다.

- 로컬 노드에서 PU에 대한 PU ID.
- PU 이름(이 PU 이름은 로컬 식별자이며 호스트 구성과 일치시키지 않아야 합니다.)
- 호스트 상의 DLUS 이름(및 존재하는 경우 백업 DLUS의 이름)
- 각각의 다운스트림 LU를 위한 LU 이름, LU 번호 그리고 LU 유형. LU 번호는 호스트 상에 구성된 번호와 일치해야 합니다.

로컬 노드에서 DLUR 지원을 구성하려면, 다음 구성 작업을 수행해야 합니다.

1. 88 페이지의 『노드 구성』에 설명된 것처럼 로컬 노드를 정의하십시오. 다운스트림 노드에 패스-스루 DLUR 지원을 제공하고 있는 경우 노드를 APPN 네트워크 노드 또는 브랜치 네트워크 노드로 정의하십시오.
2. APPN 네트워크와의 연결성을 구성하십시오. 90 페이지의 『연결성 구성』에서 설명한 대로, APPN 연결성은 로컬 노드와 인접 APPN 네트워크 노드 간의 독립적인 트래픽을 위해 최소한 한 개의 포트와 링크 스테이션이 필요합니다.
3. 로컬 노드 상에 DLUR PU를 정의하십시오. (DLUR PU는 호스트로의 연결성을 지원합니다.)

DLUR PU를 구성하려면 노드 창에서 다음 단계를 수행하십시오.

- a. 서비스 메뉴를 선택한 후, 연결성 하위 메뉴를 선택하고, 새 **DLUR PU**를 선택하십시오. (또는 버튼 표시줄에서 새로 작성 버튼을 누른 후, **DLUR PU**를 선택하십시오.)

확인 버튼을 누르면 Linux용 IBM Communications Server에 DLUR PU 구성 대화상자가 표시됩니다.

- b. 대화상자의 필드에 적당한 값을 입력하십시오.

c. 확인 버튼을 눌러 DLUR PU를 정의하십시오.

DLUR 항목 아래의 연결 분할창에 DLUR PU가 나타납니다.

4. 로컬 노드에서 LU를 지원하도록 DLUR을 구성하려면 로컬 노드에 LU를 추가해야 합니다. 104 페이지의 『LUA 구성』에 설명된 것처럼 LUA를 지원하도록 LU를 구성해야 합니다. LU에서 지원하는 사용자 응용프로그램 요구사항에 따라 더 많은 구성을 수행해야 합니다.

## 다운스트림 노드에 대한 패스-스루 DLUR 지원 구성

이 작업을 위해 다음 정보가 필요합니다.

- 각 다운스트림 노드 또는 다운스트림 노드의 각 PU에 대한 다운스트림 PU 이름(이 PU 이름은 로컬 식별자이며 호스트 구성과 일치시키지 않아야 합니다.)
- 호스트 상의 DLUS 이름

다운스트림 노드에 대해 패스-스루 DLUR 지원을 구성하려면, 다음 구성 작업을 수행해야 합니다.

1. 로컬 노드를 APPN 네트워크 노드로 정의하십시오(88 페이지의 『노드 구성』 참조).
2. 다운스트림 노드와의 연결성을 구성하십시오. 90 페이지의 『연결성 구성』에 설명된 것처럼 로컬 노드와 각 다운스트림 노드 간의 종속 트래픽을 위한 포트 및 링크 스테이션을 구성하십시오. (다운스트림 노드를 위한 패스-스루 DLUR을 지원하도록 DLUR PU를 정의할 필요가 없습니다.)
3. 다운스트림 노드는 여러 개의 PU를 지원할 수 있습니다. 이 경우 각 다운스트림 PU는 다른 링크와 연관되므로, 사용자는 Linux용 Communications Server DLUR 노드와 다운스트림 노드 사이에서 여러 개의 링크를 구성해야 하며 각 링크에 대한 다운스트림 PU 이름을 알아야 합니다.

---

## TN 서버 구성

TCP/IP를 통해(SNA 네트워크를 통해서가 아님) 통신하는 3270 에뮬레이션 프로그램은 TN3270 프로그램(텔넷 3270 에뮬레이션 프로그램)을 의미합니다.

TN3270 프로그램은 TN3270E(텔넷 3270 표준 확장)를 위한 지원도 포함할 수 있습니다. TN3270E는 텔넷을 사용한 3270 장치 에뮬레이션(터미널 및 프린터 포함)을 지원하는 개방형 프로토콜입니다. 텔넷 클라이언트가 (LU 이름을 지정하여) 특정 장치를 선택할 수 있게 하며, ATTN 및 SYSREQ 키들과 SNA 자원 응답 처리를 포함하여 다양한 기능들을 위한 향상된 지원을 제공합니다.

주: 이 안내서에서는 TN3270, TN3287 및 TN3270E 프로토콜에 동등하게 적용되는 정보에 대해 TN3270이라는 용어를 사용합니다.

Linux용 Communications Server TN 서버를 사용하면 다른 컴퓨터의 TN3270 사용자가 3270 호스트 컴퓨터에 액세스할 수 있습니다. TN 서버를 사용하면 TN3270 사용자가 직접 링크 없이도 Linux용 Communications Server 또는 다른 TN3270 사용자와 호스트 연결을 공유할 수 있습니다. 또한 TN 서버는 TN3270 사용자들이 TCP/IP를 실행하고 있지 않는 호스트에 액세스할 수 있게 해 줍니다.

TN3270 클라이언트에 TN 서버 지원을 제공하는 Linux용 Communications Server 노드는 그림 10에 표시되어 있습니다. TN 서버 노드와 클라이언트들은 TCP/IP 네트워크를 통해 통신합니다.




그림 10. TN 서버에 대해 구성된 Linux용 Communications Server 노드

Linux용 Communications Server TN 서버 기능은 TN3270 사용자와 Linux용 Communications Server 3270 LU 사이의 연결을 제공합니다. TN3270 사용자로부터의 모든 데이터의 경로가 LU로 지정됩니다. 이는 호스트와 TN3270 사용자 둘 다를 위한 구성이 직접 연결된 것과 같다는 것을 의미합니다. 따라서 데이터의 경로가 TN 서버를 통해 지정되고 있음을 알 필요가 없습니다.

Linux용 Communications Server TN 서버는 IETF RFCs 1123, 1576, 1646, 1647 및 2355에 정의된 프로토콜을 정확하게 구현하는 모든 TN3270 클라이언트 애플리케이션 프로그램을 지원합니다.

TN3270 프로그램이 TN 서버와 통신할 때 Linux용 Communications Server는 TN3270 프로그램이 실행 중인 컴퓨터의 TCP/IP 주소로 프로그램을 식별합니다. Linux용 Communications Server는 동일한 컴퓨터에서 서로 다른 사용자가 사용하고 있는 두 개의 서로 다른 TN3270 프로그램을 구분할 수 없습니다. Linux용 Communications

Server 매뉴얼에서 TN 서버 사용자라는 용어는 TN3270 프로그램의 개별 사용자가 아니라 해당 프로그램이 실행 중인 컴퓨터를 의미합니다.

그림 11에 표시된 바와 같이, 호스트 및 TN 서버 사용자는 TN 서버 구성을 다르게 보게 됩니다.




그림 11. TN 서버

TN3270 서버 기능을 사용하여 Linux용 Communications Server에 연결하는 각 TN 서버 사용자는 일반적으로 단일 3270 LU에 액세스하도록 구성되므로 한 번에 하나의 호스트 세션으로 제한됩니다. 그렇지만, 각각의 사용자를 위한 전담 3270 LU를 가지는 대신에, TN 서버 사용자가 3270 LU의 풀을 액세스하도록 구성할 수도 있습니다. 이는 사용자가 풀에 있는 사용 가능한 LU와 같은 수의 세션에 액세스할 수 있게 합니다.

TN 서버 액세스를 구성하기 전에 다음 구성 작업을 수행해야 합니다.

- 88 페이지의 『노드 구성』에 설명된 것처럼 로컬 노드를 정의하십시오.
- 90 페이지의 『연결성 구성』에 설명된 것처럼 로컬 노드와 호스트 간의 종속 트래픽을 위한 포트 및 링크 스테이션을 구성하십시오.

TN 서버 액세스를 구성하려면 다음 구성 작업을 수행해야 합니다.

- 호스트와의 통신에 사용되는 로컬 노드 상의 3270 LU를 정의하십시오. LU를 추가하려면 114 페이지의 『3270 LU 정의』를 참조하십시오.
- LU 풀을 사용하려는 경우 114 페이지의 『LU 풀 정의』에서 설명한 대로 정의하십시오.

## 3270 LU 정의

3270 LU를 구성하기 전에 다음 정보를 수집하십시오.

- LU 이름(이 PU 이름은 로컬 식별자이며 호스트 구성과 일치시키지 않아야 합니다.)
- LU 번호(또는 LU 범주에 대한 번호)
- LU 유형(3270 표시장치 모델이나 3270 프린터)
- 풀 이름(풀에 LU를 추가하는 경우)

이전에 정의된 링크 스테이션에 대해 LU 유형 0-3을 구성하려면 노드 창에서 다음 단계를 수행하십시오.

1. 창의 연결 분할창에서 호스트로의 링크 스테이션을 선택하십시오.
2. 추가 버튼을 누르십시오.
3. 그 결과 나타나는 대화상자에서 LU 유형(새 **3270** 표시장치 LU 또는 새 **3270** 프린터 LU)을 선택하십시오.

이 항목을 선택하고 확인을 누르면 Linux용 Communications Server에 LU 유형 0-3 대화상자가 표시됩니다.

4. 대화상자의 필드에 적당한 값을 입력하십시오.
5. 확인을 눌러 LU를 정의하십시오.

호스트로의 링크 스테이션 아래에 있는 노드 창의 연결 분할창에 LU가 나타납니다.

## LU 풀 정의

3270에 대해서는 사용자 구성을 단순화하고 형성하는 호스트 세션에 보다 나은 융통성을 제공하기 위해 LU 풀을 정의할 수 있습니다. 예를 들어, 몇몇 3270 LU를 하나의 LU 풀로 정의하고 나서, 이 LU 풀을 사용하여 복수의 TN3270 클라이언트를 구성할 수 있습니다. 이는 3270 세션 구성을 더욱 용이하게 하고 임의의 클라이언트가 풀에 있는 임의의 LU를 사용할 수 있게 합니다.

주: TN3270 클라이언트를 특정 LU 또는 LU 풀로 지정할 수 있습니다.

- 클라이언트를 풀에 있는 특정 LU로 지정할 경우 클라이언트가 사용 가능하다면 이 LU를 사용하며, 그렇지 않다면 특정 LU 대신 LU 풀로 지정했다라도 풀에서 아무 제약이 없는 임의의 LU를 사용합니다.
- LU가 이미 사용 중이면 클라이언트 세션을 설정할 수 없도록 클라이언트가 지정된 LU만을 사용하게 할 경우 LU가 풀에 없는지 확인하십시오.

LU 풀 창을 사용하여 Linux용 Communications Server 노드에 대한 LU 풀을 볼 수 있습니다. 이 창은 로컬 시스템 상에 구성된 LU 풀을 열거하며, LU 풀이 추가할 LU를 선택할 수 있게 합니다.

다음의 LU 유형을 3270에 의해 사용될 풀에 추가할 수 있습니다. (서로 다른 유형의 LU를 동일한 풀에 혼합하지 마십시오.)

- 3270 표시장치 LU
- 무제한 LU

풀에 LU를 추가하기 전에 로컬 노드 상에 LU가 정의되어야 합니다.

LU 풀을 구성하려면 노드 창에서 다음 단계를 수행하십시오.

1. 창 메뉴에서 **LU** 풀을 선택하십시오.

Linux용 Communications Server는 LU 풀 창을 표시합니다.

2. 추가 버튼을 누르십시오.

Linux용 Communications Server는 LU 풀 구성 대화상자를 표시합니다.

오른쪽의 상자는 풀에 아직 할당되지 않은 LU를 나열합니다. 이러한 LU의 어느 것이든 새 풀에 포함될 수 있습니다.

3. 풀에 추가하려는 LU를 선택하고 추가 버튼을 눌러 선택한 LU를 왼쪽 상자로 옮기십시오.

왼쪽 상자에서 LU를 제거하려면 선택한 후에 제거 버튼을 누르십시오.

4. 확인을 눌러 LU 풀을 정의하십시오.

왼쪽 상자에 있는 모든 LU가 LU 풀에 추가됩니다.

LU 풀 창에 풀이 나타납니다.

## TN3270 서버 구성

TN3270 서버를 구성하기 전에 다음 정보가 필요합니다.

- 서버가 TN3270만을 지원하는지 혹은 TN3270E(TN3270 지원 포함)도 지원하는지 여부
- TN3270E 클라이언트가 특정 LU를 요청할 수 있는지 여부
- 각각의 클라이언트를 위한 표시장치 및 프린터 LU 이름(또는 LU 풀 이름). 프린터 LU 이름은 TN3270E를 지원하는 경우에만 필요합니다.
- 특정 클라이언트만 허용되거나, 특정 클라이언트를 특정 LU로 제한하려는 경우 클라이언트의 TCP/IP 이름이나 주소가 필요합니다.
- TN 서버 노드 상의 TCP/IP 포트 번호
- SSL 데이터 암호화 여부와 관계없이, 클라이언트 인증과 서버 인증이 요구됩니다. (이 옵션은 이를 지원하는 데 필요한 추가 소프트웨어를 설치한 경우에만 사용할 수 있습니다.)

표시장치 LU와 프린터 LU를 연관시키려면 해당 LU의 이름도 필요합니다. TN 서버 연결 레코드는 TN3270E 프로토콜이 두 개를 연결할 수 있도록, 프린터 LU와 표시장치 LU 사이의 연관을 정의합니다. TN3270E 또는 프린터 LU를 지원하고 있지 않다면 연결 레코드를 정의할 필요가 없습니다.

TN 서버 디폴트 레코드는 모든 TN3270 클라이언트 세션에서 사용되는 매개변수를 정의합니다. 각각의 서버에 대해 단일 디폴트 레코드를 정의할 수 있습니다.

TN3270 서버를 구성하려면 노드 창에서 다음 단계를 수행하십시오.

1. TN 서버 액세스 레코드를 정의하십시오.

a. 서비스 메뉴에서 **TN 서버**를 선택하십시오.

Linux용 Communications Server는 TN 서버 창을 표시하는데, 위쪽 분할창에는 구성된 모든 TN 서버 액세스 레코드가 나열되고 아래쪽 분할창에는 TN 서버 연결 레코드가 나열됩니다.

b. TN3270 서버 액세스 레코드가 있는 분할창을 선택하고 새로 작성 버튼을 누르십시오.

Linux용 Communications Server는 TN 서버 액세스 대화상자를 표시합니다.

c. 대화상자의 필드에 적당한 값을 입력하십시오.

d. 확인을 눌러 TN 서버 액세스 레코드를 정의하십시오. TN 서버 창에 레코드가 나타납니다.

2. TN 서버 연결 레코드를 정의하십시오.

a. TN 서버 창에서 연결 레코드를 포함하는 분할창을 선택하고 추가 버튼을 누르십시오.

Linux용 Communications Server는 TN 서버 연결 레코드 대화상자를 표시합니다.

b. 대화상자의 필드에 적당한 값을 입력하십시오.

c. 확인을 눌러 TN 서버 연결 레코드를 정의하십시오. TN 서버 창에 레코드가 나타납니다.

3. 강제로라도 프린터 응답이 필요한 경우에는 모든 3270 세션에 대한 활성화 지속 방법을 지정하고 TN3270 클라이언트에 대한 권한을 확인하는 데 사용되는 취소 목록이 있는 외부 LDAP 서버에 액세스하는 방법을 지정하거나, TN3270 SLP(서비스 위치 프로토콜)를 사용하고 TN 서버 고급 매개변수 대화상자를 사용하여 이를 수행하십시오.

TN 서버용 SSL 지원 구성에 대한 자세한 내용은 <http://www.ibm.com/software/network/commsserver/support/>에 있는 IBM Communications Server 지원 웹 페이지를 참조하십시오.

## TN 방향 재지정자 구성

Linux용 Communications Server TN 방향 재지정자 기능은 TN3270, TN3270E, TN5250 및 VT 클라이언트(통칭해서 텔넷 클라이언트라고 함)에 대한 패스-스루 TCP/IP 호스트 액세스를 제공합니다. 텔넷 사용자는 TCP/IP 연결을 통해 Linux용 Communications Server와 통신하며, Linux용 Communications Server는 다른 TCP/IP 연결을 통해 호스트와 통신합니다. 이 방법은 필요할 때 보안 소켓 계층(SSL) 보안 검사를 사용할 수 있도록 하며 완전한 사용자-호스트 연결에서는 사용하지 않습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

- 클라이언트가 확인이 필요하지 않은 TCP/IP LAN을 통해 Linux용 Communications Server에 연결되어 있지만 SSL을 요구하는 원격 호스트에도 연결되어 있을 경우, Linux용 Communications Server와 호스트 사이의 TCP/IP 연결을 통해 SSL을 사용할 수 있습니다. 이는 모든 클라이언트에 대해 보안이 한 번 검사되고, 각 클라이언트는 보안 정보를 제공할 필요가 없음을 의미합니다.
- Linux용 Communications Server가 호스트와 같은 사이트에 설치되어 있지만 클라이언트가 외부 사이트에서 연결되는 경우, SSL 소프트웨어를 호스트에 설치하지 않아도 Linux용 Communications Server와 클라이언트 간 연결을 통해 SSL을 사용할 수 있습니다.

## TN 방향 재지정자 구성

TN 방향 재지정자 액세스를 구성하려면 먼저 88 페이지의 『노드 구성』에 설명된 것처럼 로컬 노드를 정의해야 합니다. 다음 정보가 필요합니다.

- 특정 클라이언트만 허용된 경우, 클라이언트의 TCP/IP 이름이나 주소가 필요합니다.
- 클라이언트가 TN 방향 재지정자 노드에 연결하기 위해 사용하는 TCP/IP 포트 번호
- 호스트의 TCP/IP 이름 또는 주소
- TN 방향 재지정자 노드가 호스트에 연결하기 위해 사용하는 TCP/IP 포트 번호
- SSL 데이터 암호화 여부와 관계없이, 클라이언트와 TN 방향 재지정자 노드 사이에 클라이언트 인증과 서버 인증이 필요합니다. (이 옵션은 이를 지원하는 데 필요한 추가 소프트웨어를 설치한 경우에만 사용할 수 있습니다.)
- SSL 데이터 암호화 여부는 TN 방향 재지정자 노드와 호스트 사이에 필요합니다.

TN 방향 재지정자 디폴트 레코드는 모든 TN 방향 재지정자 클라이언트 세션에서 사용되는 매개변수를 정의합니다. 각 클라이언트 TCP/IP 포트 번호에 대해 단일 디폴트 레코드를 정의할 수 있습니다.

TN 방향 재지정자를 구성하려면 노드 창에서 다음 단계를 수행하여 TN 방향 재지정자 액세스 레코드를 정의하십시오.

1. 서비스 메뉴에서 **TN** 서버를 선택하십시오.

Linux용 Communications Server는 구성된 모든 TN3270 서버 액세스 레코드, TN3270 서버 연결 레코드 및 TN 방향 재지정자 액세스 레코드가 나열된 TN 서버 창을 표시합니다.

2. TN 방향 재지정자 액세스 레코드가 들어 있는 분할창을 선택하고 새로 작성 버튼을 누르십시오.

Linux용 Communications Server는 TN 방향 재지정자 액세스 대화상자를 표시합니다.

3. 대화상자의 필드에 적당한 값을 입력하십시오.
4. 확인을 눌러 TN 방향 재지정자 액세스 레코드를 정의하십시오. TN 서버 창의 TN 방향 재지정자 분할창에 레코드가 나타납니다.

주: 노드의 SNA 자원을 사용하지는 않지만 TN 방향 재지정자를 사용할 수 있도록 SNA 노드가 활동 중이어야 합니다.

---

## Linux용 Communications Server 사용 불가능화

Linux용 Communications Server 소프트웨어를 사용 불가능하게 하면 Linux용 Communications Server 노드 및 연관된 연결 구성요소가 자동으로 종료됩니다. Linux용 Communications Server를 사용 불가능하게 하면 다른 프로세스(예: LUA 응용프로그램)는 이 서버에서 Linux용 Communications Server 자원을 사용할 수 없습니다.

일반적으로 사용자가 사용을 완료하면 개별 서비스를 종료해야 하며 Linux용 Communications Server 활동이 없을 때만 시스템을 사용 불가능하게 해야 합니다.

사용자가 활동 중인 동안 Linux용 Communications Server를 사용 불가능하게 해야 하는 경우 사용자에게 Linux용 Communications Server가 중지될 것임을 경고하고 소프트웨어를 사용 불가능하게 하기 전에 사용자가 활동을 완료할 수 있는 충분한 시간을 제공하십시오.

Linux용 Communications Server 소프트웨어를 사용 불가능하게 할 경우 APPC, CSV, LUA, NOF 또는 MS API를 사용하는 응용프로그램에 COMM\_SUBSYSTEM\_ABENDED 리턴 코드가 통지되며 CPI-C 응용프로그램에는 CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR 리턴 코드가 통지됩니다.

Linux용 Communications Server 소프트웨어를 사용 불가능하게 하려면 Linux 명령 프롬프트에서 다음 명령을 입력하십시오.

**sna stop**

Linux용 Communications Server가 사용 불가능하게 되면 **sna stop**은 0의 종료 코드를 리턴합니다. 다른 종료 코드는 오류가 발생했으며 Linux용 Communications Server

소프트웨어가 사용 불가능하게 되지 않았음을 나타냅니다. 종료 코드 값에 대한 자세한 정보는 *Linux용 IBM Communications Server* 진단 안내서를 참조하십시오.

## Linux용 Communications Server 자동 시작

Linux용 Communications Server가 완벽한 작업 상태로 전환되는 과정은 몇 단계로 나뉘어서 살펴볼 수 있습니다.

- Linux용 Communications Server 소프트웨어 사용 가능화
- SNA 노드 초기화
- 노드에 구성된 포트 및 링크 스테이션 활성화

각 해당 단계는 개별적으로 관리할 수 있으며 필요에 따라 시동 시에 모든 단계를 수행할 수 있습니다. 이 절의 나머지 부분에서는 이 단계가 설명되어 있으며 시동 시에 단계를 제어하는 방법도 설명되어 있습니다.

## Linux용 Communications Server 사용 가능화

Linux용 Communications Server는 운영을 위해 여러 개의 커널 모듈을 로드해야 합니다. 이 모듈은 Linux용 Communications Server 소프트웨어를 처음으로 사용 가능하게 할 때 로드되며 커널 실행 레벨을 변경하는 경우에만 로드 해제됩니다.

Linux용 Communications Server는 또한 여러 개의 디먼(프로그램)이 실행되도록 요구합니다. 이 디먼이 실행될 때까지 Linux용 Communications Server를 구성 또는 사용할 수 없습니다.

- 디먼을 시작하고 Linux용 Communications Server 소프트웨어를 사용 가능하게 하려면 **sna start** 명령을 실행하십시오.
- 디먼을 중지하고 Linux용 Communications Server 소프트웨어를 사용 불가능하게 하려면 **sna stop** 명령을 실행하십시오.

## SNA 노드 초기화

Linux용 Communications Server 소프트웨어가 사용 가능하게 되면 보통 Motif 관리 프로그램 `xsnaadmin`을 사용하여 SNA 노드 및 해당 자원을 구성할 수 있습니다. 하지만 초기화될 때까지 노드를 사용할 수 없습니다. **snaadmin init\_node** 명령을 사용하여 명령행 관리 프로그램 또는 Motif 관리 프로그램 `xsnaadmin`에서 노드를 초기화할 수 있습니다.

## 포트 및 링크 스테이션 활성화

다른 상황에서도 포트 및 링크 스테이션이 시작될 수 있도록 구성할 수 있습니다.

- 운영자 개입만 해당
- 요구가 있을 때(응용프로그램이 시작되어 링크의 자원을 사용하는 경우)

- 노드 시작 시(**snaadmin init\_node** 명령이 실행되거나 Motif 관리 프로그램에서 노드가 시작되는 경우)

운영자가 시작하는 것이 디폴트이지만 명령행 관리 프로그램 또는 Motif 관리 프로그램을 사용하여 특정 포트 또는 링크에 맞게 시작을 변경할 수도 있습니다.

주: 포트를 시작하면 포트가 다른 컴퓨터로부터 호출을 받지만 전송 호출은 허용하지 않습니다. 링크 스테이션을 시작한다는 것은 Linux용 Communications Server가 원격 컴퓨터 접속을 시도한다는 것을 의미합니다.

### 다시 시동 시 Linux용 Communications Server 시작

다른 Linux 서비스와 마찬가지로, Linux용 Communications Server는 다시 시동할 때 사용 가능하게 됩니다. 즉, 다시 시동된 후 디폴트로 **sna start** 명령이 실행되지만 SNA 노드는 시작되지 않습니다.

이 초기화는 Linux용 Communications Server 시동 시간 초기화 스크립트(/etc/rc.d/init.d/snastart)에서 수행됩니다. 시작 스크립트에 대해 일반적이므로 이것은 여러 시동 레벨에 대해 /etc/rc?.d/init.d/snastart로 링크됩니다.

/etc/rc.d/init.d/snastart를 편집하여 다시 시동 시 발생하는 결과를 변경할 수 있습니다. 가장 일반적인 변경은 노드의 초기화를 추가하는 것입니다. 이에 대한 **snaadmin init\_node** 명령이 파일에 이미 포함되어 있지만 주석으로 표시되어 있기 때문에 간단히 주석만 제거하면 됩니다. 이 명령을 포함시키면 노드 시작 시에 활성화되도록 구성된 포트 또는 링크 스테이션의 활성화가 트리거됩니다.

Linux용 Communications Server를 사용하는 응용프로그램은 노드 초기화가 끝날 때까지 시작해서는 안됩니다. 필요하다면 두 가지 방법 중 하나를 사용하여 시동 시에 이 응용프로그램을 자동으로 시작하고 시동 시에 실행해야 하는 다른 **snaadmin** 명령을 추가할 수 있습니다.

- /etc/rc.d/init.d/snastart 끝에서 **snaadmin init\_node** 명령 뒤에 명령을 추가하십시오.
- Linux용 Communications Server 시작 후에 실행되도록 95보다 큰 숫자를 사용하여 /etc/rc?.d/init.d 스크립트를 작성하고 이 스크립트에 명령을 추가하십시오.

주: /etc/rc.d/init.d/snastart 파일에 대한 변경사항은 Linux용 Communications Server를 이후 버전으로 업그레이드할 때 저장되지 않습니다. 업그레이드 후에 다시 적용할 수 있도록 변경 사본을 항상 보관하십시오.

---

## 제 9 장 Linux용 Communications Server 및 SNA에 대한 정보 자원

이 장에서는 SNA 기술과 IBM의 여러 네트워크 제품 및 서비스 정보를 제공하는 SNA 라이브러리의 자원에 대해 설명합니다. 네트워크 포럼에서 사용할 수 있는 정보에 대해서도 설명합니다.

---

### SNA 라이브러리

SNA 라이브러리에는 다음 주제에 대한 소개 및 자세한 정보를 제공하는 영업용 책자, 서적, 사용자 안내서 및 학습서가 들어 있습니다.

- SNA 이론
- SNA 제품
- 제품 구현
- 시스템 및 네트워크의 구성
- SNA 응용프로그램 및 API
- 전체적인 계획, 성능 및 튜닝
- 문제점 진단
- 네트워크 관리
- 네트워크 보안

모든 IBM 서적은 IBM 담당자, 해당 지역 서비스를 담당하는 IBM 영업소를 통해 주문하거나, IBM 고객만족센터(080-023-8080)로 전화하여 주문할 수 있습니다.

Linux용 Communications Server에 대한 관련도가 높은 서적의 목록은 이 책의 끝에 있는 참고 서적을 참조하십시오.

추가 서적에 관한 정보는 IBM 담당자에게 문의하십시오.

---

### 네트워크에서 이용할 수 있는 정보

정보 교환을 장려하기 위해 IBM은 전자 포럼 및 게시판을 후원합니다. 또한 인터넷에 홈 페이지를 게시하고 WWW(World Wide Web)에서 액세스할 수 있는 온라인 문서를 제공합니다.

#### IBMLink를 통한 제품 지원

IBMLink™ 포럼은 IBM이 소유한 네트워크를 통해 제공됩니다. 라이선스가 있는 IBM 제품을 보유한 고객들이 기술적인 문제점 및 해당 시스템과 네트워크

## 네트워크에서 이용할 수 있는 정보

에 관련된 기타 문제점들을 해결할 수 있도록 고안되었습니다. IBM 직원이 질문에 답변하며 IBM 고객 간의 온라인 토의를 중재합니다.

IBMLink에 관한 자세한 정보는 웹 사이트 <http://www.ibm.link>을 참조하십시오.

### IBM 홈 페이지에 있는 정보

인터넷에서 다양한 IBM 홈 페이지를 통해 포럼에 액세스할 수 있습니다. 포괄적인 도움을 받을 수 있도록 IBM 주요 홈 페이지를 인터넷과 WWW(World Wide Web)의 정보 센터를 탐색하는 데 사용할 수 있습니다. 주요 홈 페이지는 웹 사이트 <http://www.ibm.com>을 사용하여 액세스할 수 있습니다.

<http://www.ibm.com/software/network>에서 Linux용 Communications Server를 비롯하여 IBM 네트워킹 소프트웨어에 관한 정보에 액세스할 수 있습니다. Linux용 Communications Server에 관한 정보는 <http://www.ibm.com/software/network/commsserver>에 있습니다.

Linux용 Communications Server 지원에 대한 자세한 정보는 <http://www.ibm.com/software/network/commsserver/support>를 참조하십시오.

### 다운로딩에 대한 정보

웹 사이트 <http://www.redbooks.ibm.com>에서 Redbook 서적을 다운로드받을 수 있습니다.

IBM 소프트웨어에 대한 정보는 <http://www.ibm.com/software>에서 액세스할 수 있습니다. 이 웹 사이트에서 Linux용 Communications Server 및 모든 IBM 소프트웨어 서버 관련 페이지로 링크할 수 있습니다.

---

## 추천 문서

SNA에 대한 이해를 돕기 위해, 다음 책에서는 SNA 이론과 Linux용 Communications Server의 실제 사용에 대해 설명합니다. 이 책은 SNA에 대한 정통 지식을 얻기 위한 시작점 또는 이 주제의 자세한 내용을 필요로 하는 초심자와 전문가 모두에게 도움이 되는 책입니다.

- *Systems Network Architecture: Technical Overview*(GC30-3073)
- *Linux용 IBM Communications Server 관리 안내서*

자세한 내용은 기타 참조용의 참고 서적을 보거나 해당 지역 IBM 담당자에게 문의하십시오.

---

## 부록. 주의사항

이 정보는 미국에서 제공되는 제품 및 서비스용으로 작성된 것입니다. IBM은 다른 국가에서 이 책에 기술된 제품, 서비스 또는 기능을 제공하지 않을 수도 있습니다. 현재 사용할 수 있는 제품 및 서비스에 대한 정보는 한국 IBM 담당자에게 문의하십시오. 이 책에서 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스를 언급했다고 해서 해당 IBM 제품, 프로그램 또는 서비스만을 사용할 수 있다는 것을 의미하지는 않습니다. IBM의 지적 재산을 침해하지 않는 한, 기능상으로 동등한 제품, 프로그램 또는 서비스를 대신 사용할 수도 있습니다. 그러나 비IBM 제품, 프로그램 또는 서비스의 운영에 대한 평가 및 검증은 사용자의 책임입니다.

IBM은 이 책에서 다루고 있는 특정 내용에 대해 특허를 보유하고 있거나 현재 특허 출원 중일 수 있습니다. 이 책을 제공한다고 해서 특허에 대한 라이선스까지 부여하는 것은 아닙니다. 라이선스에 대한 의문사항은 다음으로 문의하십시오.

135-700

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

전화번호: 080-023-8080

2바이트(DBCS) 정보에 관한 라이선스 문의는 한국 IBM 고객만족센터에 문의하거나 다음 주소로 서면 문의하시기 바랍니다.

IBM World Trade Asia Corporation

Licensing

2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku

Tokyo 106, Japan

다음 단락은 현지법과 상충하는 영국이나 기타 국가에서는 적용되지 않습니다. IBM은 타인의 권리 비침해, 상품성 및 특정 목적에의 적합성에 대한 묵시적 보증을 포함하여 (단, 이에 한하지 않음) 묵시적이든 명시적이든 일체의 보증 없이 이 책을『현상태대로』 제공합니다. 일부 국가에서는 특정 거래에서 명시적 또는 묵시적 보증의 면책사항을 허용하지 않으므로, 이 사항이 적용되지 않을 수도 있습니다.

이 정보에는 기술적으로 부정확한 내용이나 인쇄상의 오류가 있을 수 있습니다. 이 정보는 주기적으로 변경되며, 변경된 사항은 최신판에 통합됩니다. IBM은 이 책에서 설명한 제품 및/또는 프로그램을 사전 통지 없이 언제든지 개선 및/또는 변경할 수 있습니다.

이 정보에서 언급되는 비IBM의 웹 사이트는 단지 편의상 제공된 것으로, 어떤 방식으로든 이들 웹 사이트를 옹호하고자 하는 것은 아닙니다. 해당 웹 사이트의 자료는 본 IBM 제품 자료의 일부가 아니므로 해당 웹 사이트 사용으로 인한 위험은 사용자 본인이 감수해야 합니다.

IBM은 귀하의 권리를 침해하지 않는 범위 내에서 적절하다고 생각하는 방식으로 귀하가 제공한 정보를 사용하거나 배포할 수 있습니다.

(i) 독립적으로 작성된 프로그램과 기타 프로그램(본 프로그램 포함) 간의 정보 교환 및  
(ii) 교환된 정보의 상호 이용을 목적으로 본 프로그램에 관한 정보를 얻고자 하는 라이선스 사용자는 다음 주소로 문의하십시오.

135-700

서울특별시 강남구 도곡동 467-12, 군인공제회관빌딩

한국 아이.비.엠 주식회사

고객만족센터

이러한 정보는 해당 조건(예: 사용료 지불 등)하에서 사용될 수 있습니다.

이 정보에 기술된 라이선스가 부여된 프로그램 및 프로그램에 대해 사용 가능한 모든 라이선스가 부여된 자료는 IBM이 IBM 기본 계약, IBM 프로그램 라이선스 계약(IPLA) 또는 이와 동등한 계약에 따라 제공한 것입니다.

본 문서에 포함된 모든 성능 데이터는 제한된 환경에서 산출된 것입니다. 따라서 다른 운영 환경에서 얻어진 결과는 상당히 다를 수 있습니다. 일부 성능은 개발 단계의 시스템에서 측정되었을 수 있으므로 이러한 측정치가 일반적으로 사용되고 있는 시스템에서도 동일하게 나타날 것이라고는 보증할 수 없습니다. 또한 일부 성능은 추정을 통해 추측되었을 수도 있으므로 실제 결과는 다를 수 있습니다. 이 책의 사용자는 해당 데이터를 본인의 특정 환경에서 검증해야 합니다.

비IBM 제품에 관한 정보는 해당 제품의 공급업체, 공개 자료 또는 기타 범용 소스로부터 얻은 것입니다. IBM에서는 이러한 비IBM 제품을 반드시 테스트하지 않았으므로, 이들 제품과 관련된 성능의 정확성, 호환성 또는 기타 주장에 대해서는 확인할 수 없습니다. 비IBM 제품의 성능에 대한 의문사항은 해당 제품의 공급업체에 문의하십시오.

이 정보에는 일상의 비즈니스 운영에서 사용되는 자료 및 보고서에 대한 예제가 들어 있습니다. 이들 예제에는 개념을 가능한 완벽하게 설명하기 위하여 개인, 회사, 상표 및 제품의 이름이 사용될 수 있습니다. 이들 이름은 모두 가공의 것이며 실제 기업의 이름 및 주소와 유사하더라도 이는 전적으로 우연입니다.

저작권: 이 정보에는 여러 운영 플랫폼에서의 프로그래밍 기법을 보여주는 원어로 된 샘플 응용프로그램이 들어 있습니다. 귀하는 이러한 샘플 프로그램의 작성 기준이 된 운영 플랫폼의 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스(API)에 부합하는 응용프로그램을 개발, 사용, 판매 또는 배포할 목적으로 추가 비용 없이 이들 샘플 프로그램을 어떠한 형

태로든 복사, 수정 및 배포할 수 있습니다. 이러한 샘플 프로그램은 모든 조건 하에서 완전히 테스트된 것은 아닙니다. 따라서 IBM은 이러한 프로그램의 신뢰성, 서비스 가능성 또는 기능을 보증하거나 진술하지 않습니다. 귀하는 IBM의 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스(API)에 부합하는 응용프로그램을 개발, 사용, 판매 또는 배포할 목적으로 추가 비용없이 이러한 샘플 응용프로그램을 어떠한 형태로든 복사, 수정 및 배포할 수 있습니다.

이러한 샘플 프로그램 또는 파생 제품의 각 사본이나 일부에는 반드시 다음과 같은 저작권 표시가 포함되어야 합니다. © (귀하의 회사명) (연도). 이 코드의 일부는 IBM Corp.의 샘플 프로그램에서 파생됩니다. © Copyright IBM Corp. 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. All rights reserved.

---

## 상표

IBM, IBM 로고 및 ibm.com은 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 International Business Machines Corp.의 상표 또는 등록상표입니다. 기타 제품 및 서비스 이름은 IBM 또는 해당 회사의 상표입니다. 현재 IBM 상표 목록은 웹 “저작권 및 상표 정보”(www.ibm.com/legal/copytrade.shtml)에 있습니다.

Adobe는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Adobe Systems Incorporated의 등록상표입니다.

Intel 및 Pentium은 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Intel Corporation 또는 자회사의 상표 또는 등록상표입니다.

Java 및 모든 Java 기반 상표는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Sun Microsystems, Inc.의 상표입니다.

Linux는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Linus Torvalds의 등록상표입니다.

Microsoft 및 Windows는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 Microsoft Corporation의 상표입니다.

UNIX는 미국 또는 기타 국가에서 사용되는 The Open Group의 등록상표입니다.

기타 회사, 제품 및 서비스 이름은 해당 회사의 상표 또는 서비스표입니다.



---

## 참고 서적

다음 IBM 서적은 이 라이브러리에서 언급된 주제에 관한 정보를 제공합니다. 이 서적은 다음과 같은 광범위한 주제 영역으로 구분됩니다.

- Linux용 Communications Server 버전 6.4
- 시스템 네트워크 아키텍처(SNA)
- 호스트 구성
- z/OS Communications Server
- 전송 제어 프로토콜/인터넷 프로토콜(TCP/IP)
- X.25
- 고급 프로그램간 통신(APPC)
- 프로그래밍
- 기타 IBM 네트워킹 주제

Linux용 Communications Server 라이브러리의 서적에 대해서는 간단한 설명이 제공됩니다. 기타 서적에 대해서는 제목과 주문 번호만 표시됩니다.

---

## Linux용 Communications Server 버전 6.4 서적

Linux용 Communications Server 라이브러리는 다음 서적으로 이루어져 있습니다. 더불어 이 문서의 소프트웨어 버전이 CD-ROM으로 제공됩니다. CD-ROM의 소프트웨어 파일에 액세스하기 위한 정보는 *Linux용 IBM Communications Server 빠른 시작*을 참조하십시오. 이 소프트웨어 책을 사용자 시스템에 설치하려면 9–15MB의 하드 디스크 공간이 필요합니다(설치하는 자국어 버전에 따라 다름).

- *Linux용 IBM Communications Server 빠른 시작*(GA30-2285 및 GA30-2280)

이 책은 지원되는 네트워크 특성, 설치, 구성 및 운영에 관한 정보를 포함하고 있으며 Linux용 Communications Server에 대해 개괄적으로 설명합니다. 이 서적에는 두 가지 버전이 있습니다.

GA30-2285는 i686, x86\_64 및 ppc64 플랫폼의 Linux용 Communications Server를 위한 것입니다.

GA30-2280은 System z의 Linux용 Communications Server를 위한 것입니다.

- *Linux용 IBM Communications Server 관리 안내서*(SA30-2286)

이 책은 SNA 및 Linux용 Communications Server 개요와 Linux용 Communications Server 구성 및 운영에 관한 정보를 제공합니다.

- *IBM Communications Server for Linux Administration Command Reference (SC31-6770)*

이 책은 SNA 및 Linux용 Communications Server 명령에 관한 정보를 제공합니다.

- *IBM Communications Server for AIX or Linux CPI-C Programmer's Guide(SC23-8691)*

이 책은 숙련된 “C” 또는 Java™ 프로그래머에게 Linux용 Communications Server CPI 통신 API를 사용하여 SNA 트랜잭션 프로그램을 작성할 수 있는 정보를 제공합니다.

- *IBM Communications Server for AIX or Linux APPC Programmer's Guide(SC23-8692)*

이 책에는 고급 프로그램간 통신(APPC)을 사용하여 응용프로그램을 작성하는 데 필요한 정보가 들어 있습니다.

- *IBM Communications Server for AIX or Linux LUA Programmer's Guide(SC23-8690)*

이 책에는 일반 LU 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스(LUA)를 사용하여 응용프로그램을 작성하는 데 필요한 정보가 들어 있습니다.

- *IBM Communications Server for AIX or Linux CSV Programmer's Guide(SC23-8689)*

이 책에는 공통 서비스 Verb(CSV) API를 사용하여 응용프로그램을 작성하는 데 필요한 정보가 들어 있습니다.

- *IBM Communications Server for AIX or Linux MS Programmer's Guide(SC23-8596)*

이 책에는 관리 서비스(MS) API를 사용하여 응용프로그램을 작성하는 데 필요한 정보가 들어 있습니다.

- *IBM Communications Server for Linux NOF Programmer's Guide(SC31-6778)*

이 책에는 노드 연산자 기능(NOF) API를 사용하여 응용프로그램을 작성하는 데 필요한 정보가 들어 있습니다.

- *Linux용 IBM Communications Server 진단 안내서(GA30-2279)*

이 책에서는 SNA 네트워크 문제점 해결에 대한 정보를 제공합니다.

- *IBM Communications Server for AIX or Linux APPC Application Suite User's Guide(SC23-8595)*

이 책은 Linux용 Communications Server와 함께 사용되는 APPC 응용프로그램에 관한 정보를 제공합니다.

- *Linux용 IBM Communications Server 용어집*(GA30-2281)

이 책은 Linux용 Communications Server 라이브러리 전반에 걸쳐 사용되는 용어 및 정의에 대한 포괄적인 목록을 제공합니다.

---

## 시스템 네트워크 아키텍처(SNA) 서적

다음 책에는 SNA 네트워크에 대한 정보가 들어 있습니다.

- *시스템 네트워크 아키텍처(SNA): Format and Protocol Reference Manual—Architecture Logic for LU Type 6.2*(SC30-3269)
- *시스템 네트워크 아키텍처(SNA): Formats*(GA27-3136)
- *시스템 네트워크 아키텍처(SNA): Guide to SNA Publications*(GC30-3438)
- *시스템 네트워크 아키텍처(SNA): Network Product Formats*(LY43-0081)
- *시스템 네트워크 아키텍처(SNA): Technical Overview*(GC30-3073)
- *시스템 네트워크 아키텍처(SNA): APPN Architecture Reference*(SC30-3422)
- *시스템 네트워크 아키텍처(SNA): Sessions between 논리 장치*(GC20-1868)
- *시스템 네트워크 아키텍처(SNA): LU 6.2 Reference—Peer Protocols*(SC31-6808)
- *시스템 네트워크 아키텍처(SNA): Transaction Programmer's Reference Manual for LU Type 6.2*(GC30-3084)
- *시스템 네트워크 아키텍처(SNA): 3270 Datastream Programmer's Reference* (GA23-0059)
- *Networking Blueprint Executive Overview*(GC31-7057)
- *시스템 네트워크 아키텍처(SNA): Management Services Reference*(SC30-3346)

---

## 호스트 구성 서적

다음 책에는 호스트 구성에 대한 정보가 들어 있습니다.

- *ES/9000, ES/3090 IOCP User's Guide Volume A04*(GC38-0097)
- *3174 Establishment Controller Installation Guide*(GG24-3061)
- *3270 Information Display System 3174 Establishment Controller: Planning Guide*(GA27-3918)
- *OS/390 Hardware Configuration Definition (HCD) User's Guide*(SC28-1848)

---

## z/OS Communications Server 서적

다음 책에는 z/OS Communications Server에 대한 정보가 들어 있습니다.

- *z/OS V1R7 Communications Server: SNA Network Implementation Guide*(SC31-8777)
- *z/OS V1R7 Communications Server: SNA Diagnostics*(Vol 1: GC31-6850, Vol 2: GC31-6851)
- *z/OS V1R6 Communications Server: Resource Definition Reference* (SC31-8778)

---

## TCP/IP 서적

다음 책에는 TCP/IP 네트워크 프로토콜에 대한 정보가 들어 있습니다.

- *z/OS V1R7 Communications Server: IP Configuration Guide*(SC31-8775)
- *z/OS V1R7 Communications Server: IP Configuration Reference*(SC31-8776)
- *z/VM V5R1 TCP/IP Planning and Customization*(SC24-6125)

---

## X.25 서적

다음 책에는 X.25 네트워크 프로토콜에 대한 정보가 들어 있습니다.

- *Communications Server for OS/2 Version 4 X.25 Programming*(SC31-8150)

---

## APPC 서적

다음 책에는 고급 프로그램간 통신(APPC)에 대한 정보가 들어 있습니다.

- *APPC Application Suite V1 User's Guide*(SC31-6532)
- *APPC Application Suite V1 Administration*(SC31-6533)
- *APPC Application Suite V1 Programming*(SC31-6534)
- *APPC Application Suite V1 Online Product Library*(SK2T-2680)
- *APPC Application Suite Licensed Program Specifications*(GC31-6535)
- *z/OS V1R2.0 Communications Server: APPC Application Suite User's Guide*(SC31-8809)

---

## 프로그래밍 서적

다음 책에는 프로그래밍에 대한 정보가 들어 있습니다.

- *공통 프로그래밍 인터페이스 Communications CPI-C Reference*(SC26-4399)
- *Communications Server for OS/2 Version 4 Application Programming Guide*(SC31-8152)

---

## 기타 IBM 네트워킹 서적

다음 책에는 Linux용 Communications Server와 관련된 기타 주제에 대한 정보가 들어 있습니다.

- *SDLC Concepts*(GA27-3093)
- 근거리 통신망 개념 및 제품: *LAN Architecture*(SG24-4753)
- 근거리 통신망 개념 및 제품: *LAN Adapters, Hubs and ATM*(SG24-4754)
- 근거리 통신망 개념 및 제품: *Routers and Gateways*(SG24-4755)
- 근거리 통신망 개념 및 제품: *LAN Operating Systems and Management* (SG24-4756)
- *IBM Network Control Program Resource Definition Guide*(SC30-3349)



# 색인

## [가]

게이트웨이  
정의 7  
SNA 게이트웨이 7  
경고 17  
계획 워크시트 81  
고급 구성, 메모리 및 기억영역 요구사항 25  
고급 전원 관리 32  
고급 프로그램간 통신(APPC) 6  
관리 프로그램  
명령행 14  
Motif 14, 16  
NOF API 14  
광역 네트워크(WAN) 2  
구성 20  
계획 80  
노드 88  
백업 43  
보기 86, 89, 109, 112  
수정 86  
암시적 다운스트림 107  
연결성 90  
원격 노드 101  
파일 43, 44  
포트 91  
APPC 통신 97  
CPI-C 부가 정보 103  
DLUR 108  
LEN 노드에 대한 상대방 LU 100  
LU 6.2 99, 103  
LU 유형 0-3 94  
SNA 게이트웨이의 다운스트림 LU 106  
TN 방향 재지정자 디폴트 117  
TN 서버 디폴트 116  
TN 서버 연결 레코드 116  
구성 보기 86  
구성 서버 87  
제거 88  
추가 88  
구성 수정 86  
구성 창, Windows의 원격 API 클라이언트  
고급 매개변수 71  
매개변수 69

구성요소 관리 83  
국제 표준 협회(ISO) 29  
근거리 통신망(LAN) 2  
기능 4  
기능적 요구사항 19  
기본 메모리 25  
기술 요구사항 21  
기억영역 요구사항 25

## [나]

네트워크  
경고 17  
계획 19, 20, 21, 28, 29  
관리 16  
명명 규칙 29  
부속 영역 1  
사용할 수 있는 정보 121  
지원 1  
피어 1  
노드  
구성 88  
다운스트림 111  
로컬 110  
업스트림 109  
원격 100, 101  
초기화 119  
호스트 통신 89  
APPN 구성에서 89  
노드 창 83  
논리 장치(LU) 2, 108

## [다]

다시 시동 시 Linux용 Communications  
Server 시작 120  
다운스트림 노드 109  
다운스트림 컴퓨터 106  
다운스트림 LU  
구성 108  
하드웨어 예제 106  
SNA 게이트웨이 106  
대화상자 83  
데이터 링크 제어 옵션 2

데이터 스트림 4  
도구 모음 버튼 86  
도메인 5  
도메인 매개변수 69  
도움말  
Motif 관리 프로그램 14  
독립 LU 구성 99  
동기 데이터 링크 제어(SDLC) 91  
동적 구성 14  
디스크 기억영역 25

## [라]

라이선스가 있는 프로그램 37  
AIX 상의 원격 API 클라이언트 60  
Linux 상의 원격 API 클라이언트 49  
System z용 Linux의 원격 API 클라이언트  
55  
로컬 LU, 정의 99  
로컬/원격 투명성 4  
릴리스 정보 42  
링크 스테이션  
포트 정의 92  
활성화 119

## [마]

마스터 서버 6  
매체 액세스 제어(MAC) 92  
메모리 요구사항 25  
고급 구성 25  
기억영역의 유형 25  
명령행 관리 프로그램 14  
명령(Verb) 4  
명명 규칙 29  
문서, 온라인 121  
문제점  
데이터 17  
진단 도구 16  
문제점 해결 도구 16  
물리 장치(PU) 7

## [ 바 ]

### 백업

- 구성 파일 43
- 복원 43

### 백업 마스터 서버 87

### 백업 서버 6

### 버전, IP 주소 26

### 별명, 상대방 LU에 대한 별명 정의 101

### 보안 소켓 계층(SSL)

- 데이터 암호화 42, 115, 117
- 서버 인증 42, 115, 117
- 클라이언트 인증 115, 117

### 보안 옵션 15

### 복수 도메인 지원-네트워크 관리 백터 전송

(MDS-NMVT) 16

### 분산 처리

- 응용프로그램 지원 6
- 환경 1

### 브랜치 네트워크 노드 8

## [ 사 ]

### 사전 설치 TASK 32

### 상대방 응용프로그램 6

### 상대방 LU

- 구성 100
- 별명 101
- 와일드카드 정의 102
- 원격 노드 101

### 상태 명령 16

### 서버 5

- 제거 88
- 추가 88
- Linux 하드웨어 요구사항 22

### 서버 이름 69

### 서버, 탭넷 10

### 서브루틴 4

### 서비스 액세스점(SAP) 22, 92

### 설치 38

- 기존 패키지의 세부사항 33
- 설치 후 유지보수 TASK 41
- 준비 32
- AIX 상의 원격 API 클라이언트 60, 61
- Linux 상의 원격 API 클라이언트 49
- System z용 Linux의 원격 API 클라이언트 55

### 설치 요구사항 22

### 설치 후 프로시저 41

### 세션

- 경로지정 15
- 속도 15
- 지원 4
- U 모양 4

### 소프트웨어 기능 6

### 소프트웨어 요구사항 22, 24

- AIX 상의 원격 API 클라이언트 59
- Linux 상의 원격 API 클라이언트 48
- System z용 Linux의 원격 API 클라이언트 53
- Windows의 원격 API 클라이언트 65

### 속도, 세션 레벨 15

### 시스템 응용프로그램 아키텍처(SAA) 5

## [ 아 ]

### 암시적 다운스트림 LU 구성 107

### 언어 환경 변수 33, 60

### Linux 상의 원격 API 클라이언트 49

### System z용 Linux의 원격 API 클라이언트

54

### 업스트림 노드 109

### 엔트리 포인트 16

### 연결 네트워크 15

### 연결 네트워크, 구성 93

### 연결성

- 구성 90
- 옵션 2

### 온라인

- 도움말 14
- 문서 121
- 도의 그룹 121
- 포럼 122
- APPC 122

### 와일드카드 102

### 요구사항

- 메모리 및 기억영역 25
- 설치 22
- 소프트웨어 22, 24
- 운영 요원 및 기술 21
- 운영 체제 22
- HTTPS 24
- WebSphere Application Server 24

### 운영 요원 요구사항 21

### 운영 체제 요구사항 22

### 워크시트, 계획 81

### 원격 노드

- 구성 100, 101
- 상대방 LU 구성 101

### 원격 API 클라이언트

- AIX 소프트웨어 요구사항 59
- AIX 하드웨어 요구사항 59
- Linux 소프트웨어 요구사항 48
- Linux 하드웨어 요구사항 47
- System z용 Linux 소프트웨어 요구사항 53

### System z용 Linux 하드웨어 53

### 원격 API 클라이언트를 AIX에 설치 60, 61

### 원격 API 클라이언트를 Linux에 설치 49

### 응용프로그램 프로그래밍 인터페이스(API) 4

### 이더넷

### 링크 구성 92

### SAP 대화상자 93

### 이전 레벨의 Linux용 Communications Server

에서 이주 33, 34

### 인터페이스 선택사항 14

### 임의 액세스 메모리(RAM) 25

## [ 자 ]

### 자원

- 관리 83
- 삭제 85
- 시작 85
- 요구사항 21
- 정보 121
- 정의 85
- 종료 85
- 항목 86

### 자원 삭제 85

### 자원 시작 85

### 자원 종료 85

### 자원 창의 버튼 86

### 자원 추가 85

### 재연결 시간종료 매개변수 71

### 적용 세션 레벨 속도 15

### 전송 매체 22

### 전원 관리 32

### 정보 자원 121

### 조회 명령 16

### 중속 LU 6.2 103

### 중속 LU 리퀘스터(DLUR) 2

### 중속 LU 서버(DLUS) 109

### 중속 LU의 동적 정의(DDDLU) 3

중계 세션 경로지정(ISR) 15  
중지 명령 118

## [ 차 ]

창 83  
최대 브로드캐스트 시도 수 매개변수 71  
추천 문서 122

## [ 카 ]

커널 메모리 25  
클라이언트 5  
클라이언트 소프트웨어  
  사용자 조정 75  
  설치 제거 76  
  업그레이드 75  
  재설치 75  
클라이언트/서버  
  구성 87  
클라이언트/서버 설치 41  
클라이언트/서버 지원 5

## [ 타 ]

타스크 시트 81  
토의 그룹, 온라인 121  
통신 어댑터 23  
통신용 SAA 공동 프로그래밍 인터페이스  
  (CPI-C) 4  
투명성, 로컬/원격 4  
트랜잭션 프로그램(TP) 4

## [ 파 ]

페이징 기억영역 25  
포럼, 온라인 122  
포컬(focal) 포인트 16  
포트  
  활성화 119  
  포트 구성 91, 93, 94  
  포트 및 링크 스테이션 활성화 119  
프로시저  
  Windows의 원격 API 클라이언트 설치  
    67, 71  
피어  
  네트워크 1  
피어 서버 6

## [ 하 ]

하드 디스크 기억영역 25  
하드웨어  
  링크 23  
하드웨어 링크 23  
하드웨어 요구사항  
  서버 22  
  AIX 상의 원격 API 클라이언트 59  
  Linux 상의 원격 API 클라이언트 47  
  System z용 Linux의 원격 API 클라이언트  
    53  
  Windows의 원격 API 클라이언트 65  
하위 네트워크(LAN) 노드 92  
한 도메인에 있는 복수의 서버 6  
호스트  
  부속 영역 네트워크 내의 호스트 1  
  APPN 네트워크에서 2  
  LU 지원 3  
호출 4  
호환성 계획 28

## [ 숫자 ]

1차 기억영역 25  
1차 RUI 3  
3270 LU  
  정의 114  
  TN 서버용 11, 112

## A

AIX에서 원격 API 클라이언트 설치 제거 63  
API  
  지원 4  
  Linux용 Communications Server 관리용  
    14  
  Linux용 Communications Server 유형 5  
APPC  
  구성 97  
  독립 LU 6.2 99  
  분산 응용프로그램 지원 6  
  온라인 122  
  응용프로그램 스위트 7, 10  
  중속 LU 6.2 103  
APPC Application Suite 10  
APPN  
  경로지정 15

APPN (계속)  
  구성 98, 99  
  끝 노드 2  
  네트워크 노드 2  
  네트워크의 단편화 29  
  노드 유형 1  
  독립 LU 지원 3  
  동적 구성 14  
  부속 영역 기능 2  
  에 대한 호스트 지원 2  
  연결 네트워크 15  
  응용프로그램 7, 10  
  DLUR 지원 2

## B

Branch Extender 8

## C

CPI 통신(CPI-C) 4  
CPI-C  
  구성 103  
  상호 이용성 17  
  API 4

## D

DDDLU(중속 LU의 동적 정의) 3  
DLC  
  구성 93, 94  
  포트 구성 90  
DLUR  
  구성 108  
  다운스트림 노드에 대한 지원 111  
  로컬 노드 상 110  
  설명 2  
  PU 구성 110  
DLUS 109

## E

Enterprise Extender  
  개요 10  
  링크 구성 93  
  포트 대화상자 94

## G

### GSKIT

- AIX 상의 원격 API 클라이언트 60, 62
- Linux 상의 원격 API 클라이언트 48, 51
- System z용 Linux의 원격 API 클라이언트 54, 56
- Windows의 원격 API 클라이언트 74

## H

### HACL 39

### Host Access Class 라이브러리 39

### HPR

- ISR과 비교 15

### HPR/IP 10

### HTTPS

- 구성 39
- 요구사항 24
- AIX 상의 원격 API 클라이언트 62
- Linux 상의 원격 API 클라이언트 51
- System z용 Linux의 원격 API 클라이언트 56
- Windows의 원격 API 클라이언트 74

## I

### installibmcs 38

### installibmcsdocs 38

### IP 주소 형식 26

### IP 포트 대화상자 94

### IPv4 주소 26

### IPv6 주소 26

### ISO(국제 표준 협회) 29

### ISR(중계 세션 경로지정) 15

## J

### Java

- AIX 상의 원격 API 클라이언트 59
- Linux 상의 원격 API 클라이언트 48
- System z용 Linux의 원격 API 클라이언트 54

## L

### LAN 액세스 시간종료 매개변수 71

### LAN(근거리 통신망) 2

### LEN 노드

#### 상대방 LU 구성 100

#### 설명 2

#### 원격 노드 식별 92

### Linux 상의 원격 API 클라이언트

#### 기본 패키지의 세부사항 49

### Linux에서 원격 API 클라이언트 설치 제거 52

### Linux용 Communications Server 문서 39

### Linux용 Communications Server 사용 기능화 로컬 시스템 82

### Linux용 Communications Server 사용 불가능화 118

### Linux용 Communications Server 설치 38

### Linux용 Communications Server 설치 제거 45

### Linux용 Communications Server 소프트웨어 사용 기능화 119

### Linux용 Communications Server 시작 시스템 시작 시에 자동 82

### Linux용 Communications Server 실행 가능 프로그램의 경로 82

### Linux용 Communications Server 실행 가능 프로그램의 디렉토리 82

### Linux용 Communications Server 온라인 문서 39

### Linux용 Communications Server 자동 시작 119

#### 다시 시작 시 시작 120

#### 포트 및 링크 스테이션 활성화 119

#### Linux용 Communications Server 소프트웨어 사용 기능화 119

#### SNA 노드 초기화 119

### LU

#### 구성 99, 103, 114

#### 다운스트림 106, 108

#### 명명 규칙 29

#### 상대방, 정의 100

#### 지원 2

#### 풀 105, 113, 114, 115

### LU 세션 데이터의 압축 4

### LU 유형 0-3 94, 95

### LU 풀

#### 구성 96

#### 보기 96

#### 정의 95

## M

### MAC(메체 액세스 제어) 92

### MDS-NMVT(복수 도메인 지원-네트워크 관리 벡터 전송) 16

### Motif 관리 프로그램

#### 관리 기능 16

#### 도움말 14

#### 사용 79

#### 설명 14

## N

### NOF API 14

## O

### Open Systems Interconnection(OSI) 29

### OSI(Open Systems Interconnection) 29

## P

### PC 고급 전원 관리 기능 32

### PDF, 서적 보기 41

### PU 집중 106

### PU 집중기 7

### PU(물리 장치) 7

## R

### RAM(임의 액세스 메모리) 25

### rpm 21

## S

### SAP(서비스 액세스점) 22, 92

### SDK 소프트웨어

#### Windows의 원격 API 클라이언트 66

### SDLC 2

#### 구성 91

#### 종속 트래픽 91

### SE Linux 23

### Security Enhanced Linux 23

### SNA

#### 라이브러리 121

### SNA 게이트웨이

#### 개요 7

#### 구성 106

SNA 노드 초기화 119

snaadmin 프로그램 14

snastart 파일 82, 120

start 명령 82

System z용 Linux에 원격 API 클라이언트 설치 55

System z용 Linux에서 원격 API 클라이언트 설치 제거 58

System z용 Linux의 원격 API 클라이언트  
기존 패키지의 세부사항 54

## X

xsnaadmin 프로그램 14, 79

## T

TN 방향 재지정자

개요 12

구성 117

디폴트 구성 117

액세스 레코드 구성 117

TN 서버

개요 10

구성 111

디폴트 구성 116

복수 세션 지원 113

사용자 113

액세스 레코드 구성 116

연결 레코드 구성 116

TN3270

서버 10

프로그램 10

TN3270 사용자 11, 112

TN3270 프로그램 111

TP(트랜잭션 프로그램) 4

## U

U 모양의 세션 4

UDP 브로드캐스트 매개변수 70

## W

WebSphere Application Server

구성 39

요구사항 24

Windows의 원격 API 클라이언트

명령행에서 설치 71

설치 66

설치 프로그램을 사용한 설치 67











GA30-2285-03

