


AIX Versão 7.2

Notas sobre a Liberação

IBM

AIX Versão 7.2

Notas sobre a Liberação



Nota

Antes de usar esta informação e o produto que elas suportam, leia as informações em “Avisos” na página 15.

Primeira edição (dezembro de 2015)

Esta edição aplica-se ao AIX Versão 7.2 e a todas as liberações e modificações subsequentes até que indicado de outra forma em novas edições.

© Copyright IBM Corporation 2015.

Índice

Sobre Esse Documento	v	Gerenciamento de Instalação de Rede	8
Destaque	v	IBM SDK e JRE for AIX, Java Technology Edition, Versão 7 de 64 bits	8
Distinção entre maiúsculas e minúsculas no AIX ..	v	Mudanças do conjunto de arquivos.	8
ISO 9000.	v	Migração	9
Ler antes de Instalar o AIX Versão 7.2..	1	Java Versão 5 removido.	9
Dicas de Instalação	1	IBM PowerSC Trusted Surveyor	10
Acordos de Licença para Software	1	DSM.	10
Contrato de Manutenção de Software	1	Servidores Thin	10
Correções e Bancos de Dados de Resolução de Problemas	1	Driver de Dispositivo do Subsistema IBM	10
Conselhos de Segurança	1	Limitações e Restrições	11
Requisitos do Sistema	3	Fazendo upgrade do IBM Security Directory Server	11
Hardware Requerido	3	Requisito de versão do GSKit para a conformidade do NIST	11
Firmware	3	Mudanças do comando nmon	11
Limitação de IPL dos Dispositivos de E/S	3	Perl	11
Requisitos de Memória	4	Código removido do AIX Versão 7.2	11
Requisitos de Memória do Host Ethernet Adapter	5	Programas licenciados não suportados no AIX Versão 7.2	12
Requisitos de Espaço de Paginação	5	Informações Adicionais	13
Aprimoramentos de zeramento de página grande (16 MB/16 GB)	5	IBM AIX Versão 7.2 Knowledge Center	13
Aprimoramentos de criação e redimensionamento de conjunto de páginas grandes (16 MB)	5	Otimizador do Sistema Dinâmico AIX	13
Requisitos de Disco	5	DB2 migração	13
Capacidade do Disco	6	Suporte do lado do servidor para novos códigos de idioma Unicode	13
Informações sobre Instalação, Migração, Upgrade e Configuração	7	Avisos	15
Instalação	7	Considerações sobre Política de Privacidade	17
Instalando o AIX Versão 7.2	7	Marcas comerciais	17

Sobre Esse Documento

Os tópicos Notas sobre a Liberação incluem informações técnicas recentes que não estão incluídas em outros tópicos, e destacam as novas funções para o programa licenciado do AIX Versão 7.2.

Destaque

As seguintes convenções de destaque são usadas nesse documento:

Negrito	Identifica comandos, sub-rotinas, palavras-chaves, arquivos, estruturas, diretórios e outros itens cujos nomes são predefinidos pelo sistema. O destaque em negrito também identifica objetos gráficos, como botões, rótulos e ícones selecionados.
<i>Itálico</i>	Identifica parâmetros para nomes ou valores reais fornecidos.
Monoespaçamento	Identifica exemplos de valores de dados específicos, exemplos de texto similar ao que pode ser exibido, exemplos de porções de código do programa similares ao que você pode escrever como um programador, mensagens do sistema ou texto que deve ser digitado.

Distinção entre maiúsculas e minúsculas no AIX

Tudo no sistema operacional AIX faz distinção entre maiúsculas e minúsculas, o que significa que ele diferencia letras maiúsculas e minúsculas. Por exemplo, você pode usar o comando **ls** para listar arquivos. Se você digitar **LS**, o sistema responderá que o comando não foi localizado. Da mesma forma, **FILEA**, **FiLea** e **filea** são três nomes de arquivos distintos, mesmo se residirem no mesmo diretório. Para evitar que ações indesejadas sejam executadas, verifique sempre se você está usando a diferenciação entre maiúsculas e minúsculas correta.

ISO 9000

Os sistemas de qualidade registrados ISO 9000 foram utilizados no desenvolvimento e fabricação deste produto.

Ler antes de Instalar o AIX Versão 7.2

Este software pode conter erros que podem resultar em um impacto de negócios crítico. Você deve instalar as correções disponíveis mais recentes antes de usar esse software. As correções podem ser obtidas do Website Fix Central (<http://www.ibm.com/support/fixcentral>).

Dicas de Instalação

As dicas e sugestões de instalação mais recentes estão disponíveis no website IBM® Power server bulletins (<http://www14.software.ibm.com/webapp/set2/subscriptions/onvdq>).

Acordos de Licença para Software

Há casos em que os Contratos de Licença de Software (SLAs) podem não ser exibidos corretamente. Neste evento, os Contratos de Licença podem ser visualizados em todos os idiomas no Website de Contratos de Licença de Software (<http://www.ibm.com/software/sla/sladb.nsf>).

Contrato de Manutenção de Software

Em AIX Versão 7.2, uma janela de aceitação do Contrato de Manutenção do Software (SWMA) é exibida em separado durante a instalação imediatamente após a janela de aceitação da licença. A resposta à aceitação do SWMA (aceitar ou recusar) é armazenada no sistema e qualquer uma das respostas permite que a instalação continue, diferentemente da aceitação da licença, que requer uma aceitação para continuar.

A janela de aceitação do SWMA é exibida durante uma instalação de Nova Subscrição ou Preservação da mídia de CD de base.

Para instalações de Nova Subscrição ou Preservação da mídia de CD de base, se uma instalação sem prompt for desejada, o campo **ACCEPT_SWMA** na sub-rotina `control_flow` do arquivo **bosinst.data** deverá ser configurado para `yes` (para aceitar os termos do SMWA) ou `no` (para recusar os termos do SWMA). O campo **ACCEPT_SWMA** é configurado como em branco por padrão.

Para instalações de NIM, se as licenças tiverem sido aceitas a partir das opções feitas ao inicializar a instalação, ou usando o campo **ACCEPT_LICENSES** em um arquivo **bosinst.data** customizado, isso constituirá a aceitação do SWMA.

Correções e Bancos de Dados de Resolução de Problemas

É possível fazer download das correções do AIX e procurar bancos de dados técnicos (incluindo "APARS" e "Dicas para administradores do AIX"), no Website Fix Central (<http://www.ibm.com/support/fixcentral>).

Conselhos de Segurança

Os serviços de assinatura de segurança estão disponíveis no Website Minhas Notificações (<https://www.ibm.com/systems/support/myview/subscription/css.wss/folders?methodName=listMyFolders>).

Após assinar os informes de segurança do AIX, você receberá os informes por email assim que forem publicados.

Requisitos do Sistema

Revise as informações a seguir para determinar os requisitos do sistema mínimo e recomendado que são necessários para executar o AIX Versão 7.2.

Hardware Requerido

Somente as máquinas Common Hardware Reference Platform (CHRP) de 64 bits que estão executando os processadores POWER7 e POWER8 selecionados que implementam o Power Architecture Platform Requirements (PAPR) são suportadas.

Para ver se você tem uma máquina suportada, efetue login na máquina como usuário raiz e execute o comando a seguir:

```
prtconf | grep 'Processor Type'
```

Firmware

Limitação de IPL dos Dispositivos de E/S

Devido a uma limitação de tamanho de memória do firmware, somente os dispositivos de E/S nos primeiros 144 slots de E/S que estão designados a uma partição local ou a uma partição de imagem de sistema único podem ser usados como origem de IPL (inicialização).

Você pode utilizar o HMC para identificar quais dispositivos estão nos primeiros 144 slots de E/S fazendo o seguinte:

1. Selecione **Partition Properties > Hardware > I/O**.
2. Clique na coluna Bus para classificar os dispositivos de E/S em ordem crescente.

Os primeiros 144 dispositivos de E/S na lista classificada estão nos slots do adaptador inicializável.

Se você estiver utilizando uma partição ou uma partição de imagem do sistema simples com mais de 144 slots de E/S designados, os seguintes cenários e seus resultados e resoluções serão possíveis.

Tabela 1. Cenários para partições com mais de 144 slots de E/S designados

Cenário	Resultado	Resolução
Tentativa de inicialização a partir de um dispositivo além dos primeiros 144 slots de E/S para fins de instalação ou diagnóstico.	O dispositivo não é selecionável como uma origem de inicialização nos menus do SMS.	Utilize um dispositivo nos primeiros 144 slots de E/S.
Inicialização a partir de um dispositivo nos primeiros 144 slots de E/S e, em seguida, tentativa de selecionar um dispositivo de instalação de destino em um slot além dos primeiros 144 slots de E/S.	A inicialização terá êxito para os menus de instalação, mas os dispositivos além dos primeiros 144 slots de E/S não serão listados como destinos de instalação inicializáveis nos menus do AIX.	Selecione um dispositivo que esteja disponível e marcado como inicializável.
Utilização de uma configuração de MPIO em que um adaptador está nos primeiros 144 slots de E/S e outro está em um slot além dos primeiros 144 slots de E/S. Os dois adaptadores estão presentes no momento da inicialização.	A inicialização terá êxito para os menus de instalação, e o dispositivo será listado como inicializável nos menus de instalação do AIX. A instalação continuará, mas falhará com falha do comando bootlist "impossível configurar caminho de inicialização para todos os caminhos."	Utilize um dispositivo nos primeiros 144 slots de E/S para todos os caminhos.

Tabela 1. Cenários para partições com mais de 144 slots de E/S designados (continuação)

Cenário	Resultado	Resolução
Utilização de DLPAR para incluir um adaptador em um slot além dos primeiros 144 slots de E/S e, em seguida, tentativa de executar o comando alt_disk_install para o dispositivo recém-incluído.	O dispositivo não será listado como inicializável.	Utilize um dispositivo nos primeiros 144 slots de E/S.
Utilização de DLPAR para incluir um adaptador em um slot além dos primeiros 144 slots de E/S e utilização do comando bootlist para incluir o dispositivo como um dispositivo inicializável (por exemplo, incluindo dinamicamente de um caminho redundante em um dispositivo de inicialização atual ou configurando uma inicialização de rede). Em seguida, removendo o adaptador original e reinicializando.	O comando bootlist tem êxito, mas a inicialização falha a partir do dispositivo especificado, e o AIX não recebe o controle.	Utilize um dispositivo nos primeiros 144 slots de E/S.
A utilização de DLPAR para incluir um adaptador cuja ordem de comprovação fará com que ele desloque um dispositivo inicializável atualmente e reinicialize em seguida.	A inicialização falha e o AIX não recebe o controle.	Mova o dispositivo de inicialização para um dos primeiros 144 slots de E/S ou remova o dispositivo incluído anteriormente.
Seleção de um dispositivo em um slot além dos primeiros 144 slots de E/S como um dispositivo de dump para um dump assistido por firmware.	O comando sysdumpdev não permite que os dispositivos nos slots além dos primeiros 144 slots de E/S sejam selecionados como dispositivos de armazenamento de dump assistido por firmware. Ocorre um erro durante a configuração do dump assistido por firmware e, um dump tradicional do AIX torna-se disponível automaticamente.	Utilize um dispositivo nos primeiros 144 slots para dumps assistidos por firmware.
A utilização de DLPAR para incluir um adaptador cuja ordem de comprovação fará com que ele desloque um dispositivo de destino de dump assistido por firmware e reinicializar depois do dump.	O processo de dump assistido por firmware falha durante o processo de inicialização e exibe uma mensagem de erro. O dump tradicional do AIX ainda é executado para recuperar a imagem do dump.	Evite desordenar o dispositivo de destino do dump assistido por firmware selecionado ou reconfigurar o comando sysdumpdev para a seleção do dispositivo de destino do dump assistido por firmware e especifique um dispositivo nos primeiros 144 slots de E/S.
A utilização de DLPAR para incluir um adaptador cuja ordem de comprovação fará um dispositivo de destino de dump assistido por firmware válido atualmente deslocar e, em seguida, reinicializar.	O comando sysdumpdev não permite que os dispositivos nos slots além dos primeiros 144 slots de E/S sejam selecionados como dispositivos de armazenamento de dump assistido por firmware. Ocorre um erro durante a configuração do dump assistido por firmware e, um dump tradicional do AIX torna-se disponível automaticamente.	Utilize um dispositivo nos primeiros 144 slots para dumps assistidos por firmware.

Requisitos de Memória

Os requisitos atuais mínimos de memória do AIX Versão 7.2 variam com base na configuração.

Um requisito mínimo de memória atual para o AIX Versão 7.2 é 2 GB.

AIX Versão 7.2 requer que o requisito mínimo de memória atual aumente de acordo com a configuração de memória máxima ou com o aumento nas escalas de número de dispositivos, ou ambos. Configurações de memória máxima maiores ou dispositivos extras aumentam a capacidade do requisito mínimo de memória atual. Se o requisito de memória mínima não for aumentado com a configuração de memória máxima, a partição será interrompida durante o Initial Program Load (IPL).

Requisitos de Memória do Host Ethernet Adapter

As configurações que contêm o Adaptador Ethernet do Host (HEA) requerem mais memória do que o mínimo de 2 GB. Cada porta lógica do HEA configurada requer um extra de 102 MB de memória. O requisito de memória mínima para configurações com uma ou mais portas HEA configuradas, em que n é o número de portas HEA, é $512 \text{ MB} + n \cdot 102 \text{ MB}$.

Requisitos de Espaço de Paginação

AIX Versão 7.2 cria um espaço de paginação de 512 MB (no diretório `/dev/hd6`) para todas as instalações de sobrescrição novas e completas.

Aprimoramentos de zeramento de página grande (16 MB/16 GB)

O conteúdo de página grande (16 MB/16 GB) em regiões de memória compartilhada é zerado quando a região é excluída. É possível usar o ajuste `pgz_mode` que está disponível com o comando `vmo` para reduzir o tempo necessário para zerar as páginas, de uma maneira paralela direcionada ao nonuniform memory access (NUMA) usando vários encadeamentos kernel. É possível especificar os valores a seguir para o ajuste `pgz_mode`:

Modo serial

A opção padrão para a liberação anterior do sistema operacional AIX.

Modo paralelo síncrono

As páginas são excluídas em paralelo e no contexto do encadeamento que iniciou a exclusão.

Modo paralelo assíncrono

O encadeamento que iniciou a exclusão transfere o trabalho de zeramento das páginas em paralelo a um processo kernel e continua com o processo de exclusão.

Aprimoramentos de criação e redimensionamento de conjunto de páginas grandes (16 MB)

Um conjunto de páginas de 16 MB é criado e redimensionado dinamicamente. Esse conjunto de 16 MB é criado usando os ajustes `lpgg_size` e `lpgg_regions` que fazem parte do comando `vmo`. É possível usar o ajuste `pgz_lpgrow` que está disponível com o comando `vmo` para reduzir o tempo necessário para criar ou redimensionar o conjunto de páginas de 16 MB, zerando as páginas grandes em paralelo e usando vários encadeamentos kernel. É possível especificar os valores a seguir para o ajuste `pgz_lpgrow`:

Modo serial

A opção padrão para a liberação anterior do sistema operacional AIX.

Modo paralelo síncrono

As páginas são zeradas em paralelo e no contexto do comando `vmo`.

Modo paralelo assíncrono

O comando `vmo` transfere o trabalho de zeramento das páginas em paralelo a um processo kernel e continua na próxima etapa no processo de criação ou redimensionamento de conjunto.

Requisitos de Disco

O AIX Versão 7.2 requer um mínimo de 20 GB de espaço de disco físico para uma instalação padrão que inclui todos os dispositivos, o pacote configurável de Gráficos e o pacote configurável do Cliente de Gerenciamento de Sistemas.

A tabela a seguir fornece informações sobre o uso do disco ao instalar o AIX Versão 7.2.

Local	Alocado (Utilizado)
/	352 MB (171 MB)
/usr	2016 MB (1806 MB)
/var	192 MB (24 MB)
/tmp	96 MB (1 MB)
/admin	128 MB (1 MB)
/opt	32 MB (16 MB)
/var/adm/ras/livedump	256 MB (1 MB)

Nota:

1. Se o diretório /tmp tiver menos de 64 MB, ele será aumentado para 64 MB durante uma instalação de migração de maneira que a imagem de inicialização do AIX Versão 7.2 seja criada com sucesso ao final da migração.
2. É necessário que o volume lógico de inicialização tenha 24 MB. O script de pré-migração no diretório usr/lpp/bos em sua mídia ou em seu NIM Shared Product Object Tree (SPOT) verifica se você tem espaço adequado. Durante a migração, o hd5 é aumentado se necessário. As partições lógicas devem ser contíguas e dentro dos primeiros 4 GB do disco.

É necessário formatar o disco SCSI corretamente antes de instalar o AIX nele. O sistema operacional AIX requer que o disco seja formatado para um tamanho de setor suportado pelo controlador SCSI conectado. Todos os controladores SCSI do AIX suportam discos SCSI de setor de 512 bytes. Os discos SCSI de setor de 522 bytes são suportados somente quando estão conectados a controladores RAID SCSI. Se o disco tiver sido formatado para o SCSI RAID, mas não estiver conectado ao controlador SCSI RAID, ele pode não ser configurado. Se o disco não puder ser configurado, ele pode ser ilegível no ambiente AIX. Em algumas instâncias, a função certificar e a função formatar no diagnóstico do AIX podem ser utilizadas para reformatar o disco para o controlador SCSI conectado.

Se qualquer sistema de arquivos existente tiver um ponto de montagem no diretório /opt, ou um ponto de montagem do próprio /opt, o novo volume lógico e o sistema de arquivos não serão criados.

O driver AIX_fcarray não é suportado no AIX Versão 7.2. Antes de migrar para o AIX Versão 7.2, deve-se usar o comando **manage_disk_drivers** para converter quaisquer discos de matriz FCP do driver AIX_fcarray para o driver AIX_AAPCM. O driver AIX_AAPCM suporta dispositivos Multiple Path I/O (MPIO).

Capacidade do Disco

Os controladores SAS RAID e os controladores Fibre Channel suportam matrizes e discos conectados com capacidades que excedem 2 TB. A capacidade máxima suportada (além de 2 TB) é limitada pelo subsistema de armazenamento anexado ou pelo gerenciamento de armazenamento lógico de nível superior.

Para obter informações adicionais sobre os controladores SAS RAID, consulte o tópico Controlador SAS RAID para AIX.

Para obter informações sobre as limitações de capacidade do AIX para armazenamento lógico, consulte o tópico Limitações para gerenciamento de armazenamento lógico.

Informações sobre Instalação, Migração, Upgrade e Configuração

Instalação

Esta seção contém informações sobre como instalar o AIX 7.2 que complementam as informações contidas no tópico Instalação e migração.

Instalando o AIX Versão 7.2

Os seguintes métodos podem ser utilizados para instalar o AIX Versão 7.2:

- Instalação com sobrescrição completa
- Instalação com preservação
- Instalação com migração

Nota: Depois de instalar ou migrar um sistema para o AIX Versão 7.2, é possível instalar um nível inferior do AIX, restaurando um backup do sistema ou desempenhando uma sobrescrição nova e completa com mídia base. As instalações com preservação do AIX Versão 7.2 para um nível inferior do AIX não são suportadas.

Nota: É recomendado utilizar a mídia de atualização para as atualizações. Se você utilizar a mídia de base para atualizar, algumas configurações de ODM (como configurações de subsistemas SRC) podem ser perdidas.

O tamanho mínimo do volume lógico de inicialização é de 24 MB. Se seu volume lógico de inicialização atual for 16 MB ou menos, o processo de instalação tentará aumentá-lo. No entanto, partições em um volume lógico de inicialização devem ser contíguas e estar dentro dos primeiros 4 GB no disco. Se o seu sistema não tiver espaço livre que atenda a esses requisitos, uma mensagem indicará que não há espaço suficiente para expandir **hd5** (o volume lógico de inicialização).

Para instalar o AIX Versão 7.2, siga as instruções no tópico Instalando o sistema operacional de base.

Instalações de NIM com LPP_SOURCE Atualizado

As instalações de NIM usando um diretório LPP_SOURCE que contém imagens base de uma liberação anterior e que contém atualizações para a liberação atual requerem o uso de um recurso `image_data` durante instalações do sistema operacional.

Ao utilizar um diretório de LPP_SOURCE que contém imagens de base de um release anterior e atualiza para a liberação atual, crie um recurso de dados de imagem para uso para quaisquer instalações de sistema operacional. O SPOT deve ser atualizado com as atualizações incluídas no diretório do LPP_SOURCE ou um novo SPOT deve ser criado. Nesse SPOT, copie o arquivo `image.template` que está localizado em `<SPOT_LOCATION>/lpp/bosinst/image.template` em um novo local fora do SPOT. Crie um novo recurso de dados de imagem do NIM que aponte para este local. Use esse recurso de dados de imagem do NIM para todas as instalações de sistemas operacionais.

Determinados sistemas de arquivos aumentaram de tamanho e o arquivo `image.data` padrão que é usado durante uma instalação do sistema operacional vem da imagem **bos** em seu diretório LPP_SOURCE, que é o arquivo `image.data` da liberação anterior.

Gerenciamento de Instalação de Rede

O Network Installation Management (NIM) inclui um arquivo leia-me que é instalado com o conjunto de arquivos `bos.sysmgt.nim.master` Principal do NIM. O nome do caminho do arquivo é `/usr/lpp/bos.sysmgt/nim/README`.

IBM SDK e JRE for AIX, Java Technology Edition, Versão 7 de 64 bits

O Java™ Technology Edition, Versão 7, de 64 bits está disponível na mídia de base do AIX.

O kit de desenvolvimento de software (SDK) IBM e o Java Runtime Environment (JRE) for AIX, Java Technology Edition são liberados nos conjuntos de arquivos `JavaV.x`, em que *V* representa a versão do Java, como Java 7, e *x* é o conjunto de arquivos individuais, como `Java7_64.sdk`.

Para verificar se uma atualização de serviço mais recente está disponível para uma versão do Java, consulte o website AIX Download and service information.

Nota: O Java 5 não está disponível na mídia de base do AIX Versão 7.2 ou mídia do AIX Versão 7.2 Expansion Pack. Outras versões do Java estão disponíveis na mídia do AIX Versão 7.2 Expansion Pack.

Mudanças do conjunto de arquivos

Para fornecer a você mais controle sobre o software que é instalado em seu sistema, os conjuntos de arquivos `bos.net.tcp.client` e `bos.net.tcp.server` são divididos em 33 novos conjuntos de arquivos.

O código principal para cada conjunto de arquivos original está nos conjuntos de arquivos `bos.net.tcp.client_core` e `bos.net.tcp.server_core`. Os requisitos para o software que é enviado com o sistema operacional AIX (os conjuntos de arquivos `bos.net.tcp.client` e `bos.net.tcp.server`) são mudados para os conjuntos de arquivos `bos.net.tcp.client_core` e `bos.net.tcp.server_core`. Requisitos adicionais são incluídos no outro novo conjunto de arquivos, conforme necessário.

Os conjuntos de arquivos originais ainda existem para satisfazer os requisitos de outro software. Os conjuntos de arquivos originais têm requisitos para todos os novos conjuntos de arquivos para assegurar que todos os requisitos sejam atendidos.

Para remover qualquer um dos novos conjuntos de arquivos, deve-se primeiro remover o conjunto de arquivos `bos.net.tcp.client` ou o conjunto de arquivos `bos.net.tcp.server`. Para remover o conjunto de arquivos `bos.net.tcp.client`, o conjunto de arquivos `bos.net.tcp.server` ou um novo conjunto de arquivos, execute o comando `lspp -d fileset_name`. Se nenhum outro software tiver requisitos para o conjunto de arquivos que você deseja remover, a remoção será possível.

Durante uma migração do sistema operacional, mudanças de código ocorrem para que todos os arquivos de configuração do sistema e os configuráveis pelo usuário, que eram pertencentes aos conjuntos de arquivos `bos.net.tcp.client` e `bos.net.tcp.server`, sejam mesclados pelos novos conjuntos de arquivos que agora possuem os arquivos.

Segue a lista de novos conjuntos de arquivos:

- `bos.net.tcp.client_core`
- `bos.net.tcp.server_core`
- `bos.net.tcp.bind`
- `bos.net.tcp.bind_utils`
- `bos.net.tcp.bootp`
- `bos.net.tcp.dfpd`
- `bos.net.tcp.dhcp`
- `bos.net.tcp.dhcpd`

- bos.net.tcp.ftp
- bos.net.tcp.ftpd
- bos.net.tcp.gated
- bos.net.tcp.imapd
- bos.net.tcp.mail_utils
- bos.net.tcp.ntp
- bos.net.tcp.ntpd
- bos.net.tcp.pop3d
- bos.net.tcp.pxed
- bos.net.tcp.rcmd
- bos.net.tcp.rcmd_server
- bos.net.tcp.sendmail
- bos.net.tcp.slip
- bos.net.tcp.slp
- bos.net.tcp.snmp
- bos.net.tcp.snmpd
- bos.net.tcp.syslogd
- bos.net.tcp.tcpcdump
- bos.net.tcp.telnet
- bos.net.tcp.telnetd
- bos.net.tcp.tftp
- bos.net.tcp.tftpd
- bos.net.tcp.timed
- bos.net.tcp.traceroute
- bos.net.tcp.x500

O software codificado no conjunto de arquivos bos.net.uucp movido para o conjunto de arquivos bos.net.uucode.

Migração

É possível executar uma migração do sistema operacional para o AIX Versão 7.2 a partir de qualquer nível do sistema operacional AIX em um sistema que suporte a inicialização do AIX 7.2. A instalação de qualquer novo nível do AIX requer mais espaço em disco do que os níveis anteriores. Verifique se você possui espaço livre suficiente nos sistemas de arquivos ou se possui partições livres no rootvg. Uma migração requer um pouco mais de espaço livre do que uma instalação básica.

Se estiver usando um **lpp_source** NIM criado com uma mídia de base de nível anterior e níveis mais recentes de atualizações incluídas, é necessário criar inicialmente o **lpp_source** com a mídia de base na mesma data de liberação ou mais recente do que o nível do AIX 5.3, AIX 6.1 ou AIX 7.1 a partir do qual você está migrando. Os últimos 4 dígitos da saída do comando **oslevel -s** representam o ano e a semana do pacote de serviços instalado atualmente (YYWW).

Java Versão 5 removido

Por padrão, o software Java Versão 5 é removido quando você migra para o AIX Versão 7.2. No entanto, é possível manter o Java 5 mudando a seleção nos menus da instalação do sistema operacional de base ou no recurso **bosinst_data** do NIM. Após a migração ser concluída e o Java 5 ser removido, deve-se mudar a variável **PATH** para **java7_64** no arquivo **/etc/environment**.

Nota: O Java 5 não está disponível na mídia de base do AIX Versão 7.2 ou na mídia do Expansion Pack. Outras versões do Java estão disponíveis na mídia do AIX Expansion Pack.

IBM PowerSC Trusted Surveyor

O IBM PowerSC Trusted Surveyor não é suportado no AIX Versão 7.2. Se você estiver migrando para o AIX Versão 7.2, deve-se remover o conjunto de arquivos `powersc.ts` antes de iniciar o processo de migração. Se houver WPARs que você está migrando, deve-se verificar se o conjunto de arquivos `powersc.ts` não está instalado nos WPARs.

DSM

O `dsm.core` envia um arquivo `/etc/ibm/sysmgt/dsm/overrides/dsm.properties`, que permite que o usuário substitua a configuração do SSH. Se esse arquivo foi modificado, é necessário fazer backup do arquivo manualmente antes de uma atualização ou migração, pois ele é sobrescrito.

Servidores Thin

Se você migrar qualquer versão anterior do AIX Common Operating System Image (COSI) e Servidores Thin AIX associados para o AIX Versão 7.2, recomenda-se excluir qualquer dispositivo de dump que esteja associado aos Servidores Thin migrados e recriar os Servidores Thin.

Além disso, você deve instalar o conjunto de arquivos `devices.tmiscsw.rte` no NIM master para o AIX Versão 7.2 Thin Server para criar um dispositivo de dump. O conjunto de arquivos `devices.tmiscsw.rte` está disponível no AIX Expansion Pack.

Driver de Dispositivo do Subsistema IBM

O AIX Versão 7.2 não suporta o IBM Subsystem Device Driver (SDD) for IBM TotalStorage Enterprise Storage Server, a família IBM TotalStorage DS e o IBM System Storage SAN Volume Controller. Se você está utilizando DSS, é necessário a transição do Driver de Dispositivo de Subsistema do Módulo de Controle de Caminho (SDDPCM) ou do Módulo de Controle de Caminho (PCM) do AIX para o suporte de caminhos múltiplos no AIX para armazenamento SAN de IBM. Os scripts de migração SDD para SDDPCM estão disponíveis para ajudá-lo com a transição.

Contate o suporte técnico de armazenamento IBM para pedir acesso aos scripts de migração.

Para obter informações adicionais sobre as soluções de E/S de caminhos múltiplos disponíveis e as versões suportadas do AIX para produtos de armazenamento IBM SAN, consulte o website IBM System Storage Interoperation Center (SSIC) (www.ibm.com/systems/support/storage/ssic/interoperability.wss).

Limitações e Restrições

Esta seção lista as restrições e limitações que se aplicam ao AIX Versão 7.2.

Fazendo upgrade do IBM Security Directory Server

O IBM Security Directory Server Versão 6.4 está disponível na mídia de base do AIX. Para fazer upgrade para o Security Directory Server Versão 6.4, deve-se fazer upgrade do Security Directory Server Versão 6.3. Para obter instruções sobre como fazer upgrade para o Security Directory Server Versão 6.4, consulte o tópico Fazer upgrade de uma instância do IBM Security Directory Server.

Você pode ter que aceitar manualmente os termos de licença ao instalar o IBM Security Directory Server versão 6.3.0.17, ou mais recente, com o sistema operacional AIX. O processo de instalação para até que os termos de licença sejam aceitos, o que impede uma instalação não assistida quando a licença ainda não está instalada. Para obter informações adicionais, consulte Aceitação da licença necessária para o Security Directory Server 6.3.0.17 (ou posterior) (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21612037>).

Requisito de versão do GSKit para a conformidade do NIST

O GSKit versão 8.0.50.44 é fornecido na mídia do AIX Versão 7.2 Expansion Pack.

Você deve usar o GSKit versão 8.0.50.10, ou mais recente, ao usar os complementos da chave de Segurança IP com Rivest-Shamir-Adleman (RSA) que são superiores a 2048 bits. O comprimento mínimo da chave RSA de 2048 bits é um requisito para estar em conformidade com o padrão National Institute of Standards and Technology (NIST) conforme definido na Publicação Especial 800-131A.

Mudanças do comando nmon

O comportamento das gravações do nmon para as seções PCPU e SCPU não é registrado por padrão no AIX Versão 7.2. Para ativar a gravação das seções PCPU e SCPU, execute a gravação do nmon com as opções **-y PCPU=on,SCPU=on**. Quando as seções PCPU e SCPU são ativadas, o formato registrado é o mesmo que havia em versões anteriores do sistema operacional AIX. Para obter informações adicionais sobre o comando **nmon**, consulte o tópico Comando nmon.

Perl

Foi feito upgrade da versão anterior do Perl para o Perl Versão 5.20.1 no AIX Versão 7.2. O Perl é um pacote de software livre de terceiro separado que não pertence à IBM. O pacote Perl pode não preservar a compatibilidade integral entre as versões. Se você estiver movendo scripts Perl para a versão 5.20.1, deve-se concluir uma avaliação dos scripts para verificar se eles continuam funcionando conforme esperado. Para obter informações adicionais sobre o Perl, consulte o website Perl Programming Documentation (<http://perldoc.perl.org/>).

Código removido do AIX Versão 7.2

O código e as funções a seguir foram removidos do AIX Versão 7.2, ou mais recente:

- Driver Fcparrayhead
- Interface de programação graPHIGS
- NDAF (Network Data Administration Facility)
- Serviços de Informações de Rede + (NIS+)

Nota: O NIS ainda está disponível.

- IBM Systems Director Console for AIX
- Driver IP sobre Fibre Channel (FC)

Programas licenciados não suportados no AIX Versão 7.2

Os programas licenciados a seguir não são suportados no AIX Versão 7.2:

- AIX Fast Connect
- Performance Toolbox para AIX
- IBM PowerSC Trusted Surveyor
- AIX Profile Manager

Informações Adicionais

IBM AIX Versão 7.2 Knowledge Center

Para visualizar a versão mais atual das informações do AIX Versão 7.2, consulte o website AIX Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_aix/welcome).

Para pedir o AIX Versão 7.2 Knowledge Center na mídia física, é possível fazer um pedido para o recurso 2321 no ID do produto 5692-A6P no website Entitled Software Service ou na ferramenta eConfig.

Também é possível fazer download do AIX Versão 7.2 Knowledge Center como um arquivo **.zip** a partir do website Entitled Software Service. Depois de fazer download do arquivo **.zip**, deve-se obter o arquivo **.zip** e executar o arquivo **setup.exe** para instalar o AIX Versão 7.2 Knowledge Center.

Otimizador do Sistema Dinâmico AIX

O IBM Otimizador do Sistema Dinâmico AIX (DSO) estende os recursos que são fornecidos pelo Active System Optimizer (ASO) para ajustar automaticamente algumas configurações do sistema para maximizar a eficiência de seu sistema. Isto automatiza a difícil tarefa de ajustar manualmente aquelas configurações de sistema para otimizar cargas de trabalho elegíveis. Os recursos adicionais que são fornecidos pelo DSO são a otimização de página grande e a otimização de pré-busca de fluxo de dados.

O DSO não é mais um recurso independente e está incluído no AIX Versão 7.2 como parte do ASO. Para obter informações adicionais sobre DSO e ASO, consulte o tópico Otimizador do Sistema Dinâmico AIX.

DB2 migração

O IBM DB2 Versão 10.5 com FP5 está disponível na mídia de base do AIX. É possível fazer upgrade de seu ambiente DB2 do DB2 Versão 10.1, 9.8 ou 9.7 para o DB2 Versão 10.5. Para obter informações adicionais sobre como fazer upgrade para o DB2 Versão 10.5, consulte o tópico Fazer upgrade para o DB2 Versão 10.5.

Suporte do lado do servidor para novos códigos de idioma Unicode

Para obter informações sobre o suporte do lado do servidor para novos códigos de idioma Unicode, consulte o tópico Idiomas e códigos de idioma suportados.

Avisos

Estas informações foram desenvolvidas para produtos e serviços que são oferecidos nos Estados Unidos.

É possível que a IBM não ofereça os produtos, serviços ou recursos discutidos nesta publicação em outros países. Consulte um representante IBM local para obter informações sobre produtos e serviços disponíveis atualmente em sua área. Qualquer referência a produtos, programas ou serviços IBM não significa que apenas produtos, programas ou serviços IBM possam ser utilizados. Qualquer produto, programa ou serviço funcionalmente equivalente, que não infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da IBM poderá ser utilizado em substituição a este produto, programa ou serviço. Entretanto, a avaliação e verificação da operação de qualquer produto, programa ou serviço não-IBM são de responsabilidade do Cliente.

A IBM pode ter patentes ou solicitações de patentes pendentes relativas a assuntos tratados nesta publicação. O fornecimento desta publicação não garante ao Cliente nenhum direito sobre tais patentes. Pedidos de licenças devem ser enviados, por escrito, para:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Pasteur, 138-146
Botafogo,
22290-240 Rio de Janeiro RJ
CEP 22290-240.

Para pedidos de licenças relativos a informações de DBCS (Conjunto de Caracteres de Byte Duplo), entre em contato com o Departamento de Propriedade Intelectual da IBM em seu país ou envie pedidos de licença, por escrito, para:

Licença de propriedade intelectual
Legal and Intellectual Property Law
2-31 Roppongi 3-chome
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan

O parágrafo a seguir não se aplica ao Reino Unido ou qualquer outro país em que tais disposições não estejam de acordo com a lei local: A INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICAÇÃO "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS A ELAS NÃO SE LIMITANDO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE NÃO INFRAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO. Alguns países não permitem a exclusão de garantias expressas ou implícitas em certas transações; portanto, esta disposição pode não se aplicar a você.

Esta publicação pode conter imprecisões técnicas ou erros tipográficos. São feitas alterações periódicas nas informações aqui contidas; tais alterações serão incorporadas em futuras edições desta publicação. A IBM pode, a qualquer momento, aperfeiçoar e/ou alterar os produtos e/ou programas descritos nesta publicação, sem aviso prévio.

As referências nestas informações a websites que não sejam da IBM são fornecidas apenas por conveniência e não representam de forma alguma um endosso a esses Web sites. Os materiais contidos nesses websites não fazem parte dos materiais para este produto IBM e o uso desses websites é de total responsabilidade do Cliente.

A IBM pode usar ou distribuir as informações fornecidas da forma que julgar apropriada sem incorrer em qualquer obrigação para com o Cliente.

Licenciados deste programa que desejam obter informações sobre este assunto com objetivo de permitir: (i) a troca de informações entre programas criados independentemente e outros programas (incluindo este) e (ii) a utilização mútua das informações trocadas, devem entrar em contato com:

Gerência de Relações Comerciais e Industriais da IBM Brasil
Av. Rio de Janeiro, RJ 138-146
Botafogo
Rio de Janeiro, RJ
USA

Tais informações podem estar disponíveis, sujeitas a termos e condições apropriados, incluindo em alguns casos o pagamento de uma taxa.

O programa licenciado descrito nesta publicação e todo o material licenciado disponível são fornecidos pela IBM sob os termos do IBM Customer Agreement, Contrato de Licença do Programa Internacional IBM ou qualquer outro contrato equivalente.

Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente controlado. Portanto, os resultados obtidos em outros ambientes operacionais poderão variar significativamente. Algumas medidas podem ter sido tomadas em sistemas de nível de desenvolvimento e não há garantia de que estas medidas serão iguais em sistemas geralmente disponíveis. Além disso, algumas medidas podem ter sido estimadas por extrapolação. O resultado real pode variar. Usuários deste documento devem verificar os dados aplicáveis para seu ambiente específico.

As informações relativas a produtos não IBM foram obtidas dos fornecedores dos respectivos produtos, de seus anúncios publicados ou de outras fontes publicamente disponíveis. A IBM não testou estes produtos e não pode confirmar a precisão de seu desempenho, compatibilidade nem qualquer outra reivindicação relacionada a produtos não-IBM. Dúvidas sobre a capacidade de produtos não-IBM devem ser encaminhadas diretamente a seus fornecedores.

Todas as declarações relacionadas aos objetivos e intenções futuras da IBM estão sujeitas a mudanças ou cancelamento sem aviso prévio e representam apenas metas e objetivos.

Todos os preços IBM mostrados são preços de varejo sugeridos pela IBM, são atuais e estão sujeitos a mudança sem aviso prévio. Os preços para o revendedor podem variar.

Estas informações são apenas para fins de planejamento. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações antes que os produtos descritos estejam disponíveis.

Estas informações contêm exemplos de dados e relatórios utilizados nas operações diárias de negócios. Para ilustrá-los da forma mais completa possível, os exemplos podem incluir nomes de indivíduos, empresas, marcas e produtos. Todos esses nomes são fictícios e qualquer semelhança com nomes e endereços utilizados por uma empresa real é mera coincidência.

COPYRIGHT LICENSE:

Estas informações contêm programas de aplicativos de amostra na linguagem fonte, ilustrando as técnicas de programação em diversas plataformas operacionais. Você pode copiar, modificar e distribuir essas amostras de programas de qualquer maneira, sem pagamento a IBM, para fins de desenvolvimento, uso, marketing ou distribuição dos programas aplicativos conforme a interface de programação do aplicativo da plataforma operacional para a qual as amostras de programas são escritas. Esses exemplos não foram completamente testados sob todas as condições. Portanto, a IBM não pode garantir ou implicar a confiabilidade, a capacidade de manutenção ou a função desses programas. Os programas de amostra são fornecidos "NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM", sem garantia de nenhum tipo. A IBM não será responsável por quaisquer danos que suscitem do uso dos programas de amostra.

Cada cópia ou parte deste programas de amostra ou qualquer trabalho derivado deve incluir um aviso de direitos autorais com os dizeres:

Partes deste código são derivadas dos Programas de Amostra da IBM Corp.

© Copyright IBM Corp. _digite o(s) ano(s)_. Todos os direitos reservados.

Considerações sobre Política de Privacidade

Os Produtos de software IBM, incluindo soluções de software como serviço, (“Ofertas de Software”) podem usar cookies ou outras tecnologias para coletar informações de uso do produto, para ajudar a melhorar a experiência do usuário final, para customizar as interações com o usuário final ou para outros fins. Em muitos casos, nenhuma informação pessoalmente identificável é coletada pelas Ofertas de Software. Algumas de nossas Ofertas de Software podem ajudar a coletar informações pessoalmente identificáveis. Se esta Oferta de Software usar cookies para coletar informações pessoalmente identificáveis, informações específicas sobre o uso de cookies desta oferta serão definidas abaixo.

Esta Oferta de Software não usa cookies ou outras tecnologias para coletar informações pessoalmente identificáveis.

Se as configurações implementadas para esta Oferta de Software fornecerem a você como cliente a capacidade de coletar informações pessoalmente identificáveis de usuários finais via cookies e outras tecnologias, você deve buscar seu próprio aconselhamento jurídico sobre quaisquer leis aplicáveis a tal coleta de dados, incluindo requisitos para aviso e consento.

Para obter mais informações sobre o uso de várias tecnologias, incluindo cookies, para estes fins, consulte a Política de Privacidade da IBM em <http://www.ibm.com/privacy> e Declaração de Privacidade Online da IBM na <http://www.ibm.com/privacy/details> seção intitulada “Cookies, Web Beacons and Other Technologies” e “IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement” em <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

Marcas comerciais

IBM, o logotipo IBM e [ibm.com](http://www.ibm.com) são marcas comerciais ou marcas registradas da International Business Machines Corp., registradas em vários países no mundo todo. Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas comerciais da IBM ou de outras empresas. Uma lista atual de marcas comerciais da IBM está disponível na web em Copyright and trademark information em www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Java e todas as marcas comerciais e logotipos baseados em Java são marcas comerciais ou marcas registradas da Oracle e/ou de suas afiliadas.



Impresso no Brasil