

IBM

@server

iSeries

管理

版本 5 发行版 3





@server

iSeries

管理

版本 5 发行版 3

注意

在使用本资料及其支持的产品之前，确保阅读第 97 页的『声明』中的信息。

第六版（2005 年 8 月）

本版本适用于 iSeries Access for Windows V5.3.0（产品号 5722-XE1）及所有后续发行版和修订版，直到在新版本中另有声明为止。本版本不能在所有精简指令集计算机（RISC）机型上运行，也不能在 CISC 机型上运行。

© Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2005. All rights reserved.

目录

管理 iSeries Access for Windows . . .	1
V5R3 的新增内容	1
打印本主题	3
iSeries Access for Windows 网络环境	3
Microsoft Windows Terminal Server	4
在三层结构环境中使用 iSeries Access for Windows	4
使用 Microsoft Transaction Server (MTS)	5
从中间层访问 iSeries 服务	6
将 TCP/IP 配置添加至所有用户	7
为所有用户设置 PC5250 文件位置	7
具有多个用户的 PC 用户概要文件	7
ODBC 管理	8
iSeries Access ODBC 驱动程序概述	9
为 iSeries Access ODBC 驱动程序设置系统	10
将本地系统添加至 RDB 目录	10
指定 ODBC 数据源	10
iSeries Access for Windows ODBC 安全性	11
危险的 ODBC 安全性策略	11
ODBC 程序安全性策略	12
ODBC 安全性的相关信息	13
ODBC 故障诊断	13
ODBC 诊断和性能工具	14
iSeries Access ODBC 错误消息	15
iSeries 服务器连接故障诊断	17
常见 ODBC 错误	19
为 IBM 支持机构收集信息	20
主机服务器管理	21
OS/400 主机服务器	21
按 iSeries Access for Windows 功能分类的主机服务器	22
文件服务器	24
数据库服务器	24
数据队列服务器	29
网络打印服务器	29
中央服务器	30

远程命令和分布式程序调用服务器	30
注册服务器	31
服务器端口映射器	31
扩展动态远程 SQL 服务器 (QXDAEDRSQL)	31
DRDA/DDM 服务器	31
使用 OS/400 主机服务器	32
建立客户机 / 服务器通信	32
iSeries 服务器上的子系统	36
iSeries 服务器上的系统值	47
标识 iSeries 服务器上的服务器作业	50
配合主机服务器使用 EZ-Setup 和 iSeries 导航器	52
使用服务器出口程序	52
注册出口程序	53
编写出口程序	56
出口程序参数	56
示例: 出口程序	71
iSeries NetServer 管理	86
利用策略和“应用程序管理”来限制用户	86
iSeries Access for Windows 策略概述	87
策略的类型和作用域	88
将系统设置为使用策略	89
为策略配置 iSeries TM 服务器	89
为策略配置客户机 PC	89
创建策略文件	90
iSeries Access for Windows 策略列表	91
按功能分类的策略	91
按模板分类的策略	95
安全套接字层管理	95

附录. 声明	97
商标	98
用于下载和打印出版物的条款和条件	99
代码免责声明	99

管理 iSeries Access for Windows

本主题假定您已经熟悉 iSeries[™] Access for Windows[®] 并且已经在系统上安装它。它提供与在客户机 / 服务器环境中管理 iSeries Access for Windows 相关的信息:

『 V5R3 的新增内容 』

查找此发行版的管理主题中所包括的新功能的摘要。

第 3 页的『打印本主题』

查找如何查看和打印 iSeries Access for Windows 管理的 PDF 版本。

第 3 页的『iSeries Access for Windows 网络环境』

了解 iSeries Access for Windows 可以在其中运行的一些网络环境。特别是要了解如何通过三层环境中使用 iSeries Access for Windows, 或将其安装在支持使用“终端服务”进行远程登录的 Windows 操作系统版本上, 使 OS/400[®] 服务可用于客户机。另外, 还要了解如何管理将具有多个用户的 PC。

第 8 页的『ODBC 管理』

iSeries Access for Windows 包括一个 ODBC 驱动程序, 它可以允许应用程序方便地访问网络中的 DB2[®] UDB iSeries 版数据库。本主题对 ODBC 进行了概述, 提供了关于设置驱动程序的指示信息, 并提供了故障诊断指南。

有关使用 ODBC API 时的信息和注意事项, 参阅 ODBC 编程。

第 21 页的『主机服务器管理』

本主题描述了通常配合 iSeries Access for Windows 使用的主机服务器, 并描述了如何有效地管理和使用它们。

第 86 页的『利用策略和“应用程序管理”来限制用户』

iSeries Access for Windows 提供了多种方法来设置限制和概要文件。这些方法包括可以使用 Microsoft[®] 的策略编辑器来设置的策略以及 iSeries 导航器的“应用程序管理”功能。

➤ 有关 iSeries Access for Windows 的概述和在网络中如何使用它的描述, 请参阅介绍 iSeries Access for Windows。有关安装和设置 iSeries Access for Windows 的帮助, 参阅安装和设置。◀

有关管理 iSeries Access for Windows 所需要的附加信息, 从下列主题中进行选择:

- 第 95 页的『安全套接字层管理』
- 第 86 页的『iSeries NetServer 管理』
- iSeries Access for Windows 编程

注意: 阅读代码示例免责以获得重要的法律信息。

V5R3 的新增内容

➤ 安装 V5R3 iSeries[™] Access for Windows[®] 之后, 可以通过已添加至 OLE DB 提供程序的新功能或者利用新的 .NET 数据库提供程序来管理环境。并且, 因为数据库得到了一些增强 (如支持新的数据类型和增加了处理十进制数字的精度), 您具有更多灵活性。

所有数据库和数据访问功能都启用了 Unicode，以帮助您克服由于不同编码方案和字符集而产生的障碍以电子方式传送数据。另外，所有数据库和数据访问功能使用最新的 ISO 和 ANSI SQL 标准。

许多 V5R3 增强功能继续确保 iSeries Access for Windows 保留您用于管理 iSeries 服务器及其数据库的最佳选择。

iSeries Access for Windows 管理员的新功能包括：

- **数据传输功能**

有了 V5R3，您可以使用数据压缩进行更快速的传送，并且您的应用程序可以利用 Unicode 实现和新的 Unicode 文本文件类型。您可以管理更大的十进制精度来处理数字数据，并可以使用新的 BINARY 和 VARBINARY SQL 数据类型。DB2^(R) 数据库表现在支持 UTF-8 和 UTF-16 数据以增加灵活性。

有了 Microsoft^(R) Excel，新增了对标准 **日期和时间单元**和**数字至字符转换**的支持，这使得以您期望的格式管理与服务器之间的数据传输更容易。另外，还支持 Excel 加载件**最近使用的请求列表**和**最后的目录**，这使管理更轻松。

- **PC5250 打印和仿真**

V5R3 iSeries Access for Windows PC5250 附带了对版本 5.7 的个人通信 5250 的集成支持。版本 5.7 的一个关键增强是它允许管理附加的易使用性功能，其中包括弹出式小键盘、颜色映射和声音的可视指示。如果您具有诸如 LamAlef 双向支持和日语 USB 106 键盘映射表之类的特定需要，您将发现该支持很有用并可提高效率。其它更通用的增强包括鼠标标记和对 basic_ascii 打印 PDF 和 PDT 的支持，因此您在打印和显示功能时具有更多选择。

- **iSeries 导航器**

有几个新的 iSeries 导航器功能部件。有关它们的描述，参阅 V5R3 中 iSeries 导航器的新增内容。

- **入局远程命令**

在 V5R3 中，您现在可以为在已知用户标识的安全性上下文中运行的远程命令装入用户概要文件信息。某些以前由于缺乏所需要的对用户注册表和环境变量的权限而失败的命令现在将会成功。您可以设置并方便地保存此选项，以便不必每次运行命令时都重新设置它。有关更多信息和示例，请参阅《用户指南》(3页)。

- **ODBC**

在 V5R3 中，ODBC 支持 BINARY 和 VARBINARY 数据类型、使应用程序全球化的 UTF-8 和 UTF-16 数据和增加的十进制数字的精度并提供增强型 MTS 支持。

- **数据库提供程序**

- **.NET 提供程序** - 新的 IBM.Data.DB2.iSeries 数据提供程序允许使用 .NET Framework 的应用程序使用全套的 .NET 类和数据类型来访问 DB2^(R) UDB iSeries^(TM) 版数据库。它补充现有的 OLE DB 提供程序并允许您利用更新的 .NET 技术来读取和检索数据、对 iSeries 服务器的安全环境中的数据对象进行更改和执行 SQL 服务器命令。有关更多信息，请参阅 .NET 提供程序。有关更多信息，请参阅 .NET 编程。

- **OLE DB 提供程序** - 除了为使用现有的应用程序对 IBMDBA400 的全面而灵活的支持的增强以外，您现在还可以通过使用新的 IBMDASQL 数据提供程序来开发和管理具有落实控制和 MTS 的 SQL 应用程序。如果新的应用程序需要对仅向前游标和块提取进行记录级别访问，则新的 IBMDARLA 数据提供程序为您提供了此灵活性。也为 SQL 数据压缩和程序包支持、BINARY 和 VARBINARY 数据类型、更大的数字精度、NLSS 排序顺序和 UTF-8 和 UTF-16 数据添加了支持。有关更多信息，请参阅 OLE DB 编程。

- 有关 IBM.Data.DB2.iSeries 提供程序的技术方面的详细信息，请参阅 *IBM^(R) DB2 UDB for iSeries .NET Provider Technical Reference*。关于其它提供程序的详细信息，请参阅 **OLE DB Technical Reference**。遵循以下途径，可以从程序员工具箱中的主题访问这些文档：

开始 -> 程序 -> **IBM iSeries Access for Windows** -> 程序员工具箱 -> 程序员工具箱 -> 公共接口

- **配置**

从 V5R3 开始，cwback 和 cwbnv 命令使用 Unicode 编码保存信息。因此，不能使用旧版本的 cwbrst 或 cwbnv 来恢复由这些实用程序创建的文件。为了解决此问题，从 V5R3 开始，为 cwback 和 cwbnv

提供了一个新参数 */c*，它表示兼容。使用 */c* 参数将导致使用 ANSI 代码页保存信息。此信息可以由旧版本的 *cwbrestart* 和 *cwbenv* 成功恢复。V5R3 版本的 *cwbrestart* 和 *cwbenv* 可以恢复以 Unicode 或 ANSI 格式保存的文件。

注意： 由于当指定 */c* 时将使用 ANSI 代码页，所以未以 ANSI 代码页表示的任何字符将会丢失。

其它信息

在安装 iSeries Access for Windows 之后，使用以下方式从 iSeries Access for Windows 文件夹访问《用户指南》：“开始”->“程序”->IBM iSeries Access for Windows->“用户指南”。

将不再增强 C/C++ 数据库 API（优化的 SQL API）。在不久的将来，可能会除去对它们的支持。建议您使用其它技术来进行数据库访问。

V5R3 iSeries Access for Windows 不支持 Windows 98（所有版本）和 Windows ME 操作系统。 <<

如何查看新增的或已更改的内容

为了帮助您查看在何处进行了技术更改，本资料使用：

- >> 图像来标记新增的或已更改的信息开始的位置。
- << 图像来标记新增的或已更改的信息结束的位置。

>> 要查找关于本发行版中新增的或已更改的内容的其它信息，请参阅《用户备忘录》。 <<

打印本主题

要查看或下载 PDF 版本，选择管理 iSeries^(TM) Access for Windows^(R)（大约 350 KB）。

要将 PDF 文件保存在工作站上进行查看或打印，可遵循以下步骤：

1. 在浏览器中右键单击该 PDF（右键单击上面的链接）。
2. 如果正在使用 Internet Explorer，则单击目标另存为...。如果正在使用 Netscape Communicator，则单击链接另存为...。 <<
3. 导航至要保存该 PDF 的目录。
4. 单击保存。



下载 Adobe Acrobat Reader

您需要 Adobe Acrobat Reader 来查看或打印这些 PDF。可从 Adobe Web 站点（www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html） 下载副本。 <<

iSeries Access for Windows 网络环境

iSeries^(TM) Access for Windows^(R) 提供了几种最终用户访问 iSeries 服务的方法。通常，这涉及到运行 iSeries Access for Windows 的 PC 与 iSeries 服务器之间的直接连接。然而，下列方法允许您利用其它联网环境。

- 第 4 页的『Microsoft Windows Terminal Server』

Microsoft^(R) Windows Terminal Server 是一个允许多个客户机会话同时运行在单个 Windows 服务器上的功能部件。它允许从多个客户机平台进行连接，不仅包括 Windows，还包括 Network Stations、UNIX^(R)、

Linux、DOS、OS/2^(R) 和其它平台。通过在提供此功能部件的 Windows 服务器上安装 iSeries Access for Windows，未安装 iSeries Access for Windows 的工作站可以访问 iSeries 服务。

- 『在三层结构环境中使用 iSeries Access for Windows』

通过在三层结构环境的中间层上安装 iSeries Access for Windows，可以让各种各样的客户机工作站访问 iSeries 服务。另外，三层结构环境还具有几个其它优点，比如加强了事务管理。

iSeries Access for Windows 还提供了一些方法来管理具有多个用户的 PC:

- 第 7 页的『将 TCP/IP 配置添加至所有用户』

使用 CWBCFG 命令为所有 PC 用户配置 iSeries 服务器连接。


- 第 7 页的『具有多个用户的 PC 用户概要文件』


Windows 操作系统允许您使用漫游和强制性的用户概要文件来管理具有多个用户的 PC。

Microsoft Windows Terminal Server

Microsoft^(R) Windows^(R) Terminal Server 是允许多个客户机会话在单个 Windows 服务器上同时运行的功能部件。它允许从多个客户机平台进行连接，不仅包括 Windows，还包括 Network Stations、UNIX^(R)、Linux、DOS、OS/2^(R) 和其它平台。通过在提供此功能部件的 Windows 服务器上安装 iSeries^(TM) Access for Windows^(R)，未安装 iSeries Access for Windows 的工作站可以访问 iSeries 服务。

注 当运行“终端服务”并使用 Windows 2000 和更高版本的操作系统时，在“iSeries Access for Windows 属性”的**意**：服务选项卡上将何时检查服务级别设置为从不。

将 iSeries Access for Windows 与 Microsoft Windows Terminal Server 配合使用时，有关安装、支持、已知问题和解决方案的信息，参阅 APAR II11373 。

有关 Windows NT^(R) 服务器上的“终端服务”的更多信息，请参阅 Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition Web 站点 。

在三层结构环境中使用 iSeries Access for Windows

通过在三层结构环境中的中间层安装 iSeries^(TM) Access for Windows^(R)，各种各样的客户机工作站可以访问 iSeries 服务。另外，三层结构环境还具有其它几个优点:

- **改进了不同客户机和服务器应用程序之间的集成**：在各种客户机上运行的多个最终用户应用程序可以同时与 Windows 服务器上的多个应用程序进行通信。Windows 服务器上的每个应用程序也可以同时与多个数据库进行通信。
- **通过使用 Microsoft^(R) Transaction Server (MTS) 加强了事务管理**：三层结构环境允许更复杂的事务，这些事务中的某些事务之间需要互相依赖才能成功完成。（为了完成这些事务中的任一事务，必须成功地完成所有事务。）
- **使用 Microsoft Internet Information Server (IIS) 将数据从 iSeries 服务器导入 Web 页面**：IIS 可以通过 Active Server Pages，用 DB2 通用数据库^(TM) iSeries 版中的数据动态更新 Web 页面。

所有三层结构环境将组件和应用程序分成三层。这三层可以驻留在单独的 PC 或终端中，并通过网络来进行通信。通常，这三层将具有下列特征:

客户机层

该层包含允许最终用户用来处理数据的接口和应用程序。例如，这可能包含在网络工作站上运行的 Web 浏览器或者使用远程组件的定制应用程序。此层不使用 iSeries Access for Windows 客户机。

中间层

此层包含业务逻辑或应用程序逻辑。在使用 iSeries Access for Windows 的环境中，此层应该由运行 Microsoft Active Server Pages 脚本或远程组件的 Windows 服务器组成。另外，此层使用 Microsoft Internet Information Server (IIS) 和 Microsoft Transaction Server (MTS) 来管理客户机层的事务。iSeries Access for Windows 使用 ODBC 驱动程序或 IBMDASQL OLE DB 提供程序来支持客户机上的 MTS，并处理与数据库层的通信。可使用 .NET、OLE DB、ActiveX Data Object (ADO) 和“远程数据服务”来访问中间层上的组件的数据。

有关中间层的更多信息，参阅下列主题：

- 『使用 Microsoft Transaction Server (MTS)』
- 第 6 页的『从中间层访问 iSeries 服务』

数据库层

此层通常由“DB2 通用数据库 iSeries 版”数据库组成。应用程序可以通过主机服务器程序或者通过定制的 iSeries 程序来访问此层和各种 iSeries 服务。

使用 Microsoft Transaction Server (MTS)

对于 V5R1 或更高版本的服务器，iSeries^(TM) Access for Windows^(R) 客户机支持具有 iSeries Access ODBC 驱动程序和 IBMDASQL OLE DB 提供程序的 MTS V2.x 及更高版本。

MTS

MTS 是一种基于 Microsoft^(R) 组件的编程模型和运行时环境，可用于开发、部署和管理因特网服务器应用程序。在许多三层结构的环境中，Active Server Pages (ASP) 调用 MTS 组件来访问数据库、大型机应用程序和消息队列。当与 iSeries Access for Windows 配合使用在三层结构环境的中间层中运行时，MTS 组件负责管理客户机应用程序之间的事务、iSeries Access for Windows 组件和事务中涉及的数据库。

MTS 使用 Microsoft Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) 以管理涉及多个“数据库管理系统” (DBMS) 的事务，并确保处理其实现取决于共同成功的事务时的两阶段落实完整性。

实现注意事项

- 如果 MSDTC 不能装入 iSeries Access ODBC 驱动程序，SQLSetConnectAttr(SQL_ATTR_ENLIST_IN_DTC) 将失败，原因码为 2 (XaRmCreate 失败)。如果安装了 iSeries Access for Windows PC5250 仿真器组件，则会为您设置 MSDTC 系统环境路径。为了避免发生此情况，运行 MSDTC 的 PC 上的系统环境路径必须包括指向 Shared 目录的路径，该 Shared 目录在安装 iSeries Access for Windows 的目录中。例如：C:\Program Files\IBM\Client Access\Shared。
- 如果您正在使用 SSL 或 iSeries 导航器中连接 → 属性对话框上的其它任何可配置值，则 iSeries 导航器中的 iSeries 连接名称必须与 MTS 管理的客户机 PC 上指定的连接名称相匹配。MSDTC 使用与 MTS 管理的 iSeries Access for Windows ODBC 客户机 PC 相同的连接名称连接至 DB2^(R) UDB iSeries^(TM) 版数据库。要更改 MSDTC 连接的连接属性，必须更改系统帐户注册表。

一种方法是“入局远程命令” (IRC) 与 CWBENV 实用程序配合使用：

1. 在客户机 PC 上运行 CWBENV 以抽取环境的配置信息。
2. 将结果文件复制到 MSDTC PC 中。
3. 启动 iSeries Access for Windows 的“远程命令”服务，并确保将其配置为以“本地系统”上下文运行。

4. 从 PC5250 会话使用 RUNRMTCMD 命令, 将 CWBENV 命令发送到 MSDTC PC 以导入环境。

有关这些功能的更多信息, 请参阅 iSeries Access for Windows 程序组中的《用户指南》(3页)。

有关 MTS 的更多信息, 请参阅 Microsoft MTS Web 站点 。

从中间层访问 iSeries 服务

有几种方法可以使中间层组件访问 iSeries^(TM) 服务器。

注意: 中间层组件不能具有用户界面; 因此, 如果 iSeries Access 提示输入注册信息, 则三层结构应用程序可能会显示为挂起。为了防止出现这种情况, 开发者必须使用新的系统对象来指定 iSeries 服务器所需的连接信息(用户标识和密码)。此对象的提示方式值必须为**从不提示**。

iSeries^(TM) Access for Windows^(R) .NET 数据提供程序

» 最新的 V5R3 iSeries Access for Windows 数据库产品继续表现出 iSeries 服务器的灵活性, 始终使您能够利用业界新出现的技术。◀ **IBM(R) DB2(R) UDB iSeries 版 .NET 提供程序**为使用 Microsoft^(R) 的 .NET Data Access Framework 来编写应用程序的程序员提供了访问 iSeries 数据库的最佳性能。在本文档中, **受管提供程序与 IBM DB2^(R) UDB iSeries^(TM) 版 .NET 提供程序和 IBM.Data.DB2.iSeries 数据提供程序**交替使用。不管所引用的名称如何, 您都可以利用 .NET 数据类型和 SQL 功能的全集以便应用程序易于处理安全地存储在 iSeries 服务器数据库中的数据。

有关更多信息, 请参阅 .NET 编程。

iSeries Access for Windows OLE DB 提供程序

大多数应用程序和组件通过 ActiveX Data Object (ADO) 来使用 iSeries Access for Windows OLE DB 提供程序。以下是实现此技术的四个主要优点:

- 它允许开发者只对单个接口和编程技术略作修改就可访问 iSeries 程序、命令、SQL 查询、存储过程以及物理文件和逻辑文件。
- 它支持在 iSeries 和 PC 数据类型之间自动进行数据转换。
- 它允许您通过对记录级文件访问提供支持来避免与 SQL 相关联的开销。
- 对于实现和开发应用程序而言, 这还是相对容易的。通常, 这是开发三层结构应用程序的最简单技术。

有关更多信息, 请参阅 OLE DB 编程。

iSeries Access for Windows ODBC 驱动程序

另外, 可以使用用于 ODBC (MSDASQL) 的 Microsoft OLE DB 提供程序通过 ADO 或“远程数据服务”(RDS) 来访问 iSeries Access ODBC 驱动程序。

有关通过 ADO 访问 ODBC 的更多信息, 请参阅选择访问 ODBC 驱动程序的接口。

有关 iSeries Access ODBC 驱动程序的其它信息, 请参阅 ODBC 编程。

注意: iSeries Access for Windows OLE DB 提供程序和 iSeries Access ODBC 驱动程序中的若干功能需要 MDAC V2.5 或更高版本。

ActiveX 自动对象

iSeries Access for Windows 客户机提供新的、增强的 ActiveX 自动对象的库，开发者可以用来进行中间层开发。这些对象提供了对下列各项的访问：

- iSeries 数据队列
- 远程命令和分布式程序调用
- 管理对象
- iSeries 系统对象
- 对 iSeries 数据库表的“数据传输”访问

在某些情况下，ActiveX 对象比 ADO 提供了更强的通用性和更多功能，但是其编程稍微复杂了一些。

注意： iSeries Access for Windows 客户机包括 Windows 95/NT 客户机（XD1 产品）中的自动库。这些自动对象（包括数据库）不支持在三层结构环境中使用。

Express C/C++ API

iSeries Access for Windows API 对 OS/400(R) 主机服务器提供快速的低级别访问。然而，使用这些 API 要求开发者熟悉 C/C++。尤其是开发者必须熟悉 C API 和数据类型，并且在创建这些 API 的组件时，还必须考虑线程安全注意事项。

将 TCP/IP 配置添加至所有用户

从命令提示符或从开始 → 运行中使用 CWBCFG 命令来为 PC 上已定义的所有用户配置 iSeries^(TM) 服务器连接。使用此命令还会将配置信息添加至 Windows^(R) 缺省用户概要文件中，它是创建附加用户概要文件时所使用的概要文件。

也可使用 CWBCFG 来添加或更改 PC5250 仿真器在它打开或创建文件时使用的位置。CWBCFG 可更改 PC 的所有用户的位置设置。

有关 CWBCFG 的更多信息，请参阅《iSeries^(TM) Access for Windows 联机版用户指南 (3页)》。

为所有用户设置 PC5250 文件位置

➤ PC5250 仿真器搜索和存储所有已定义用户的所有文件的位置由 PC 的所有用户共享，尽管某些用户可能没有写至该位置的权限。缺省位置是：

(iSeries^(TM) Access for Windows^(R) installation folder)\emulator\private

此缺省位置可由每个授权的用户从“iSeries^(TM) Access for Windows 属性”的 PC5250 选项卡中更改。要同时对所有用户更改此缺省位置，管理员可从命令提示符使用 CWBCFG，指定 /pc5250path 选项。

注意：

- 在运行 CWBCFG 之后创建的任何用户帐户使用由 CWBCFG 设置的缺省位置。
- 只有管理员才能使用 CWBCFG。
- CWBCFG 不会将任何文件从旧位置移动至新位置。如果需要，必须手工移动文件。⚡

有关 CWBCFG 的更多信息，请参阅《iSeries Access for Windows 联机版用户指南 (3页)》。

具有多个用户的 PC 用户概要文件

可以管理具有多个 iSeries^(TM) Access for Windows^(R) 用户的 PC。通过使用巡回、漫游和强制概要文件，这种类型的管理可以作为 Windows 操作系统的一个功能来实现。

注意： 有关如何在网络中实现这些多用户管理方法的文档，请参阅 Microsoft^(R) 为您使用的 Windows 操作系统开发的资源箱。资源箱是由 Microsoft 提供的，它包括在 Microsoft Developers Kit 中。

漫游用户概要文件

漫游用户概要文件是可以在 PC 之间漫游的 Windows 用户概要文件。配置更改随用户一起移动。漫游用户概要文件通常驻留在 Windows 服务器中。每个漫游用户在 Windows 服务器上都有一个目录，该目录由用户概要文件设置中的用户概要文件路径指定。此目录包含每个用户的注册表信息以及开始菜单和桌面信息。漫游用户概要文件只能在运行 Windows NT^(R) 系列操作系统的 PC 之间漫游。

强制用户概要文件

强制用户概要文件是系统管理员设置的用户概要文件，供 PC 用户在任何 Windows PC 上使用。这些用户一般不应修改他们的设置。强制用户概要文件可以存在于一台 PC 上，也可在 PC 之间移动。

ODBC 管理

“开放式数据库连接”（ODBC）是用于提供对数据库的访问的 Microsoft^(R) 标准。它很好地定义了一组应用程序编程接口（API），这些应用程序编程接口使用“结构化查询语言”（SQL）来访问数据库。

第 9 页的『iSeries Access ODBC 驱动程序概述』

本主题提供了 ODBC 的一般描述，并且提供了将 ODBC 与 iSeries^(TM) Access for Windows^(R) 配合使用的方法。

第 10 页的『为 iSeries Access ODBC 驱动程序设置系统』

本主题描述了将您的环境设置为支持 ODBC 驱动程序的过程。为了帮助配置 ODBC 驱动程序，从 iSeries Access for Windows 程序组启动 ODBC 管理程序，并参考联机帮助。

第 11 页的『iSeries Access for Windows ODBC 安全性』

本主题着重描述了使用 ODBC 时的一些安全性注意事项，并提供了更为详细的安全性指示信息的参考。

iSeries ODBC Driver for Linux

本主题讨论了安装和使用 iSeries ODBC Driver for Linux 以访问 iSeries 数据库。

注意： iSeries ODBC Driver for Linux 不是 iSeries Access for Windows 的一部分。它是一个独立的产品，仅可以与 Linux 操作系统配合使用。

第 13 页的『ODBC 故障诊断』

本主题可以帮助您解决 iSeries Access for Windows 和 ODBC 的一些更常见的问题。它还标识了可以帮助您除去性能瓶颈的几个工具。在与技术支持机构联系之前，您应该阅读此信息。

有关将 ODBC 支持集成到应用程序的帮助，参阅 iSeries Access for Windows ODBC 编程，从中可以获得有关下列子主题的信息：


- ODBC API 列表
- ODBC API 实现
- 编程示例
- ODBC 性能

iSeries Access ODBC 驱动程序概述

iSeries^(TM) Access ODBC 驱动程序是应用程序编程接口 (API) 的集合, 这些 API 使用“结构化查询语言”(SQL) 来访问数据库信息。使用 iSeries Access ODBC 驱动程序时, 允许应用程序使用相同的源代码访问 iSeries 服务器上的不同数据库, 并采用对那些应用程序最方便的格式处理数据。ODBC 为应用程序开发者提供了一种相对而言较简单的模型, 可以使用该模型来创建必须处理多个 DBMS 的可移植应用程序或组件。

ODBC 体系结构涉及应用程序、驱动程序管理器、ODBC 驱动程序和数据源。iSeries Access 同时提供 32 位和 64 位 ODBC 驱动程序。在 64 位版本的 Windows^(R) 下运行时, 64 位 ODBC 驱动程序随 32 位 ODBC 驱动程序一起自动安装。在 64 位版本的 Windows 中运行的 ODBC 应用程序将自动使用适当的 ODBC 驱动程序, 取决于应用程序是为多少位版本编译的。例如, 64 位驱动程序只可以由 64 位应用程序使用。

要让应用程序使用 ODBC, 必须设置数据源。可以使用“ODBC 管理器”设置数据源。“ODBC 管理器”有两种版本: 32 位和 64 位, 可以从 iSeries^(TM) Access for Windows 文件夹进行访问。使用“ODBC 管理器”时, 可以选择设置三种不同类型的数据源: 用户数据源、系统数据源和文件数据源。有关如何配置数据源的更多信息, 请参阅《iSeries Access for Windows 用户指南》中的『64 位 ODBC 支持』。



应用程序 执行处理和调用 ODBC 函数以运行 SQL 语句。

驱动程序管理器 处理 ODBC 函数调用并将请求转发给驱动程序。

驱动程序 处理 ODBC 函数调用、将 SQL 请求提交给特定的数据源并将结果返回给应用程序。

数据源 要使用数据源, 必须创建“数据源名”(DSN)。DSN 包含有关如何访问 DBMS 的信息。可以指定下列 DSN 中的任何一个:

- **用户 DSN:** 这些数据源对于计算机来说是本地的, 并且只能供创建它们的用户使用。此信息被存储在注册表中。
- **系统 DSN:** 这些数据源对于计算机来说是本地的, 但是不是供用户专用的。系统或具有特权的任何用户都可以使用利用系统 DSN 来设置的数据源。此信息被存储在注册表中。

注意: 在具有 64 位处理器的 PC 上, 注册表的系统部分分割为 32 位和 64 位两块。使用 32 位“ODBC 管理器”配置的系统 DSN 仅可用于 32 位应用程序。同理, 使用 64 位“ODBC 管理器”配置的系统 DSN 仅可用于 64 位应用程序。

- **文件 DSN:** 这些是基于文件的数据源, 安装有同一驱动程序的所有用户之间可以共享这些数据源, 以便使她们可以访问数据库。这些数据源不需要供用户专用, 或者对于计算机是本地的。

有关 ODBC 的更多信息, 请参阅 Microsoft^(R) Web 站点。

为 iSeries Access ODBC 驱动程序设置系统

iSeries^(TM) Access ODBC 驱动程序是一种符合 ODBC 版本 3.5 标准的驱动程序。该驱动程序需要 Microsoft^(R) Data Access Components (MDAC) V1.5 或更高版本。使用 Microsoft ActiveX Data Object (ADO) 的应用程序应安装 MDAC V2.1 或更高版本。MDAC V2.1 和更高版本运行时为使用 ADO、用于 ODBC 的 Microsoft OLE DB 提供程序以及 iSeries^(TM) Access for Windows^(R) ODBC 的应用程序提供了附加功能，以访问它们的 iSeries 数据。如果应用程序使用连接池或 Microsoft Transaction Server (MTS) 支持，建议安装最新的 MDAC 版本。可以从以下 Microsoft Web 站点下载 MDAC: www.microsoft.com/data 。

请参阅 ODBC 数据源主题以配置 ODBC 驱动程序。通过遵循由主题将本地系统添加至 RDB 目录标识的步骤来完成配置。

通过 ODBC 使用独立 ASP 是可选的。有关配置此支持的更多信息，请参阅独立 ASP (11页)。

要在配置特定数据源的选项时获取帮助，从 iSeries Access for Windows 程序组启动“ODBC 管理器”，选择要配置的数据源，并参考联机帮助。

将本地系统添加至 RDB 目录

要使用 ODBC、OLE DB 或 .NET 数据提供程序，本地系统名称必须出现在 RDB 目录中。

要将本地系统添加至 RDB 目录:

1. 从命令提示符处，运行 CL 命令“添加关系数据库目录项” (ADDRDBDIRE)。
2. 当 ADDRDBDIRE 屏幕提示您输入值时，输入系统名称以作为“关系数据库”参数。
3. 输入 *LOCAL 作为“远程位置”参数。

如果您的系统是 V5R2 或更高版本，并且应用程序访问独立 ASP 中的数据，则可能要执行附加步骤来获得数据库 (RDB) 名称集。RDB 名称与某个名称空间相一致，该名称空间由系统 ASP 和与该系统 ASP 相关联的任何用户 ASP 或链接的 ASP 组组成。有关独立 ASP 的更多信息，请参阅磁盘管理。

注 ODBC 允许以格式 [catalog name].[schema name].identifier 使用标准名称 (例如，其中 identifier 是表、视图或过程名称)。在 SQL 的 DB2^(R) UDB iSeries^(TM) 版实现中，这相当于 [RDB name].[collection name].identifier。

指定 ODBC 数据源

必须为应用程序指定数据源才能访问和处理数据。

要指定数据源:

1. 从 iSeries^(TM) Access for Windows^(R) 程序组启动“ODBC 管理”程序。
2. 为数据源类型选择适当的选项卡。有关更多信息，请参阅第 9 页的『iSeries Access ODBC 驱动程序概述』。
3. 从列表中选择现有的数据源，或者选择**添加**来创建新的数据源。如果您正在使用现有的数据源，则单击**配置**，并继续执行步骤 5。
4. 为数据源选择 iSeries Access ODBC 驱动程序，然后单击**完成**。
注意: 您可能会注意到“Client Access ODBC 驱动程序 (32 位)”名称出现在驱动程序列表中。列示此名称的目的是为了用 Client Access 的前发行版创建的数据源能继续工作。两个名称均指向同一个 ODBC 驱动程序。您可以使用任一个名称，但是在将来的发行版中将除去“Client Access ODBC 驱动程序 (32 位)”名称。
5. 使用 iSeries Access for Windows ODBC 设置对话框指定希望的选项。有关控件的描述，请通过使用 F1 键或“帮助”按钮参考数据源的联机帮助。

注意： 数据源名称最多可以包括 32 个字符，并且必须以字母字符开头，同时不能包括下列字符：

不允许的数据源字符	
左方括号 ([)	问号 (?)
右方括号 (])	星号 (*)
左花括号 ({)	等号 (=)
右花括号 (})	感叹号 (!)
左圆括号 (()	@ 符号 (@)
右圆括号 ())	分号 (;)

独立 ASP

要通过 ODBC 使用**独立 ASP**，配置 ODBC DSN 并执行以下操作：

1. 选择**服务器**选项卡。
2. 指定与要连接的**独立 ASP** 相一致的 **RDB 名称**。
3. 单击“用下列项覆盖缺省数据库：”。
4. 指定与要连接的独立 ASP 相一致的 RDB 名称。
5. 如果未指定 RDB 名称，缺省 RDB 名称由正在进行 ODBC 连接的用户概要文件的作业描述确定。缺省情况下，驱动程序对正在进行 ODBC 连接的用户使用用户概要文件的设置。

有关**独立 ASP** 的更多信息，请参阅磁盘管理。

iSeries Access for Windows ODBC 安全性

以下信息不打算全面讨论 iSeries^(TM) 服务器上或与 iSeries Access for Windows^(R) 有关的安全性策略。它只对影响 iSeries Access for Windows 和 ODBC 用户的安全性策略进行了概述。有关更深入的信息，请参阅《IBM^(R)

安全性 - 参考 。

- 危险的 ODBC 安全性策略
- ODBC 程序安全性策略
- 关于 ODBC 安全性的其它信息资源

危险的 ODBC 安全性策略

一些系统管理员试图保护对数据的访问的安全，而不是使数据本身更安全。这是相当危险的，因为它要求管理员了解用户访问数据可以采用的“所有”方法。要避免的一些常见的 ODBC 安全性技术包括：

命令行安全性

这可能对基于字符的界面或基于 5250 仿真的应用程序非常有用。但是，此方法假定您防止用户在 5250 仿真会话中输入命令，他们只能通过系统管理员为他们提供的程序和菜单来访问数据。因此，命令行安全性并非绝对安全。使用 iSeries^(TM) Access 策略和“应用程序管理”可以提高安全性，使用对象级别权限可以提供更高的安全性。

iSeries^(TM) Access for Windows^(R) 策略可能会限制 ODBC 访问可能是只读的特定数据源。iSeries 导航器中的“应用程序管理”可以防止 ODBC 访问。

有关其它信息，请参阅《IBM^(R) 安全性 - 参考》。


用户出口程序

用户出口程序允许系统管理员保护由 IBM 提供的主机服务器程序。iSeries Access ODBC 驱动程序使用“数据库”主机服务器：出口点 QIBM_QZDA_INIT、QIBM_QZDA_NDBx 和 QIBM_QZDA_SQLx。某些 ODBC 驱动程序和 iSeries Access for Windows 数据访问方法（如 OLE DB）可能使用其它主机服务器。

日志

通常将日志记录与客户机 / 服务器应用程序配合使用来提供落实控制。日志包含关于对进行日志记录的文件所作的每次更新的详细信息。日志信息可以被格式化，并要求它返回特定信息，包括：

- 更新了文件的用户概要文件
- 被更新的记录
- 更新类型

日志记录还允许用户定义的日志项。当与用户出口程序或触发器配合使用时，这还提供了一种开销相对较低的方法来维护用户定义的审计。有关进一步的信息，请参阅 Backup and Recovery 。

“数据源名”（DSN）限制

iSeries Access ODBC 驱动程序支持 DSN 设置，对数据库提供只读访问。iSeries Access ODBC 驱动程序支持只读和读取调用数据源设置。尽管不是很安全，但这些设置可以帮助防止无意地删除和更新操作。

ODBC 程序安全性策略

考虑下列 ODBC 程序安全性策略。

限制程序访问数据库

系统管理员通常需要限制对特定文件、某个程序或几组程序的访问。使用基于字符的界面的程序员将通过使用程序沿用权限来设置限制。对 ODBC 也可以使用类似的方法。

存储过程允许 ODBC 程序员实现程序沿用权限。程序员可能不希望用户可以通过桌面应用程序（如 Microsoft^(R) Access 或 Lotus^(R) 1-2-3^(R)）来处理数据库文件。然而，程序员可能只想要对程序员的应用程序限制进行数据库更新。为实现此目的，必须利用对象级别安全性或者用户出口程序来限制用户对数据库的访问。必须编写应用程序以将数据请求发送给存储过程，并让存储过程更新数据库。

由用户来限制 CPU 使用率

ODBC 使 iSeries^(TM) 数据更易使用。但是，这样会产生负面影响，也就是用户可能意外地创建增强 CPU 使用率的查询，但是又不实现它。ODBC 以交互式作业优先级运行，这可能会严重影响系统性能。iSeries 支持查询控制器。在存储过程调用中，ODBC 可以调用查询控制器（例如，通过 PC 应用程序）。或者，ODBC API 可以通过查询超时参数来调用控制器。另外，用户出口程序可以在 ODBC 作业上强制使用查询控制器。时间限制是在 CHGQRYA CL 命令的 QRYTIMLMT 参数上指定的。还可以使用查询选项文件（QAQQINI）来设置该值。

SQL Reference 一书中还包含其它信息。查看书籍的 HTML 联机版本或打印 DB2 Universal Database^(TM) for iSeries SQL Reference 的 PDF 版本。

有关更多信息，另请参阅第 21 页的『主机服务器管理』。

审计作业记录（监视安全性）

有几个作业记录可以用来监视安全性。QHST（历史作业记录）包含与对系统进行的安全性更改相关的消息。对于与安全性有关的功能的详细监视，可以启用 QAUDJRN。*SECURITY 值记录下列功能：

- 对对象权限的更改
- 用户概要文件的创建、更改、删除、显示和恢复操作
- 对对象所有权的更改
- 对采用所有者的概要文件的程序的更改（CHGPGM）
- 对系统值和网络属性的更改
- 对子系统路由的更改
- DST 何时将 QSECOFR 密码复位为交付值
- 何时请求将 DST 安全主管的密码作为缺省值
- 对对象的审计属性的更改

有关其它信息，请参阅《IBM^(R) 安全性 - 参考》。

ODBC 安全性的相关信息

通过 IBM^(R) 咨询热线（1-800-274-0015）可以获得实现以上策略所需的更多安全性意见和帮助。复查以下内容，以便获取有关特定主题的深入信息：

- 第 21 页的『主机服务器管理』

- 《IBM 安全性 - 参考》

- Backup and Recovery 

- DB2 Universal Database^(TM) for iSeries^(TM) SQL Reference

- 转至 **Client Access ODBC and OLE DB Security Issues** Technical Reference，可按下列指示信息来访问它：>>

– 转至 www.ibm.com/servers/eserver/series/support

– 转至 **Find it fast!** —> **Search Technical databases**

– 输入标题（Client Access ODBC and OLE DB Security Issues）作为搜索条件。<<

ODBC 故障诊断

下列主题提供了有关查找和解决 iSeries^(TM) Access for Windows^(R) ODBC 错误的一般准则：

- 第 14 页的『ODBC 诊断和性能工具』
- 第 15 页的『iSeries Access ODBC 错误消息』
- iSeries 服务器连接故障诊断
- 常见 ODBC 错误
- 为 IBM^(R) 支持机构收集信息

ODBC 诊断和性能工具

下表包含适用于客户机和服务器端的 ODBC 诊断和性能工具：**客户端工具**

ODBC 跟踪 (SQL.LOG)	Microsoft ^(R) 的“ODBC 管理器”提供其自己的跟踪实用程序来跟踪应用程序中的 ODBC API 调用。 有关更多信息，请参阅收集 ODBC 跟踪 (SQL.LOG)。
ODBC 跟踪实用程序	提供的其它 ODBC 跟踪实用程序可能比 ODBC 跟踪 (SQL.LOG) 更强大。这些零售实用程序可以提供 ODBC API 调用的详细入口点和出口点跟踪。两个跟踪实用程序是 Trace Tools (Dr. DeeBee) 和 SST Trace Plus (系统软件技术)。
CWBPING	要使用 CWBPING，可在命令提示符处输入 <code>cwbping (your system name or IP address)</code> 。例如： <code>cwbping testsys1</code> 或 <code>cwbping 127.127.127.1</code> CWBPING 响应服务器列表和它们的状态。运行不带任何参数的 CWBPING 命令，可获得使用 CWBPING 命令的帮助信息。有关 CWBPING 的更多信息，请参阅第 17 页的『检查服务器状态』。
CWBCOTRC	要使用 CWBCOTRC，当位于 <code>\Program Files\IBM\Client Access</code> 目录中时，在命令提示符处输入 CWBCOTRC ON 。打开跟踪之后，可以启动应用程序。输入 CWBCOTRC OFF 停止跟踪。CWBCOTRC 收集有关在服务器之间传送的数据的信息。运行不带任何参数的 CWBCOTRC，可获得使用 CWBCOTRC 的帮助信息。
详细信息跟踪	详细信息跟踪收集由正在使用的 iSeries ^(TM) Access for Windows ^(R) 组件跟踪到的信息。可在此跟踪中找到的 ODBC 信息包括驱动程序入口点、有关预启动作业的信息、正在使用的程序包名称和特殊的错误状态。有关更多信息，请参阅收集详细信息跟踪。

服务器端工具

通信跟踪	通信跟踪设施将跟踪和格式化具有线路描述的任何通信类型（令牌环和以太网）。 这是用来查找许多问题的工具。它对于帮助诊断在何处发生了性能延迟也很有用。使用时间戳记和醒目字段来测量它处理一个请求所花的时间。
------	---

作业跟踪	<p>作业跟踪可以帮助找出大多数主机问题和许多性能问题。必须首先在要跟踪的作业上启动服务作业。找出 ODBC 作业的标准作业名。在任何 5250 仿真会话中通过使用 STRSRVJOB 命令来对此 QZDASOINIT 作业启动服务作业。然后根据所需要的信息选择两种跟踪的其中一种：</p> <p>跟踪作业 跟踪由主机服务器所执行的内部调用。运行 TRCJOB *ON 命令。</p> <p>调试跟踪 用来复查应用程序的性能，并确定特定问题的原因。</p> <p>STRDBG 命令针对活动的服务作业运行。此命令将查询优化器作出的决定记录到调试会话的作业记录中。例如，它记录估计的查询时间、使用的访问路径和游标错误。</p> <p>启用 STRDBG 的一个简易方法是通过在诊断选项卡上选择启用“启动调试”（STRDBG）命令选项来配置您要通过 ODBC 管理器使用的 ODBC DSN。或者，可运行以下命令：</p> <pre>STRDBG UPDPROD(*YES)</pre> <p>ODBC 作业记录可以记录 iSeries 服务器上发生的所有错误。当作业处于调试方式时，作业记录还将包含与性能有关的信息。</p>
性能工具	<p>性能工具箱提供了报告和实用程序，可用这些报告和实用程序来创建对应用程序性能的深入分析。该工具箱提供了有关 CPU 使用率、磁盘取数臂使用率、内存页面调度以及其它方面的信息。虽然基本操作系统可以收集性能数据，但是，您将需要单独的许可程序 Performance Tools/400 来分析结果。</p> <p>您还可以使用工具“数据库监视器”和 Visual Explain。有关更多信息，参阅“iSeries 导航器联机帮助”。</p>
QZDASOINIT 作业记录	<p>为获取最佳支持，生成、查找和检索 QZDASOINIT 作业记录。作业记录中可能包含一些消息，可以帮助您确定和解决通过 ODBC 返回的错误。</p> <p>访问作业记录的一个简易方法是通过在诊断选项卡上选择断开连接时打印作业记录选项来配置您要通过 ODBC 管理器使用的 ODBC DSN。要查找作业记录，打开 PC5250 仿真会话并运行 WRKSPLF 命令。指定进行 ODBC 连接时使用的 iSeries 用户概要文件作为 WRKSPLF 命令的用户参数。</p>
QAQQINI (查询选项文件)	<p>通过配置您要通过 ODBC 管理器使用的 ODBC DSN 并选择诊断选项卡，可为“查询选项文件”设置库。输入要在“查询选项文件库”框中使用的库的名称。</p>

iSeries Access ODBC 错误消息

当发生错误时，iSeries^(TM) Access ODBC 驱动程序会返回 SQLSTATE (ODBC 错误代码) 和错误消息。驱动程序可以从由驱动程序检测到的错误或者从 DBMS 返回的错误中获得此信息。

对于数据源中发生的错误，iSeries Access ODBC 驱动程序将返回的本机错误映射为相应的 SQLSTATE。当 iSeries Access ODBC 驱动程序和 Microsoft^(R) Driver Manager 都检测到错误时，它们会生成相应的 SQLSTATE。iSeries Access ODBC 驱动程序根据 DBMS 返回的消息来返回错误消息。

对于 iSeries Access ODBC 驱动程序或 Microsoft Driver Manager 中发生的错误，iSeries Access ODBC 驱动程序根据与 SQLSTATE 相关联的文本返回错误消息。

错误消息格式

错误消息具有以下格式:

[vendor][ODBC-component][data-source]
error-message

方括号 ([]) 中的前缀标识错误源。下表显示了由 iSeries Access ODBC 驱动程序返回的这些前缀的值。

当数据源中发生错误时, [vendor] 和 [ODBC-component] 前缀标识从数据源中接收到错误的 ODBC 组件的供应商和名称。

错误源	值
驱动程序管理器	[Microsoft] [ODBC 驱动程序管理器] [N/A]
iSeries Access ODBC 驱动程序	[IBM ^(R)] [iSeries Access ODBC 驱动程序] N/A
NLS 消息	[IBM] [iSeries Access ODBC 驱动程序] 列号: NLS 错误消息号 NLS 错误消息文本
通信层	[IBM] [iSeries Access ODBC 驱动程序] 通信链路故障。Comm RC=xxxx - (消息文本) 其中 xxxx 是十进制 (而非十六进制) 格式的错误号, 描述错误性质的消息文本随错误号一起出现。 注意: 有关错误消息标识的更多信息, 请参阅 iSeries Access 返回码或《iSeries Access for Windows 联机版用户指南 (3页)》。
DB2 ^(R) UDB iSeries 版	[IBM] [iSeries Access ODBC 驱动程序] [DB2 UDB] 服务器错误消息

查看 DB2^(R) UDB iSeries^(TM) 版错误消息文本:

对于以此开头的错误:	使用此 CL 命令
SQL	DSPMSGD RANGE(SQLxxxx) MSGF(QSQLMSG)
IWS 或 PWS	DSPMSGD RANGE(ZZZxxxx) MSGF(QIWS/QIWSMSG), 其中 ZZZ 为 IWS 或 PWS

有关其它 ODBC 错误消息的帮助, 参阅第 19 页的『常见 ODBC 错误』。

可在《iSeries^(TM) Access for Windows^(R) 联机版用户指南 (3页)》中的『服务、错误和跟踪』消息帮助主题中搜索和查看 NLS 或通信错误消息。

iSeries 服务器连接故障诊断

每个 ODBC 连接都与 iSeries[™] 服务器上运行的一个数据库服务器程序通信。此程序被称为**主机服务器程序**。配合 TCP/IP 使用的“数据库服务器”程序的名称为 **QZDASOINIT**。它通常位于子系统 QUSRWRK 中，但是可以由系统管理员安装在不同的位置。

在正常情况下，会透明地唤起该程序，并且除了验证正在运行的子系统和通信协议是否正确之外，用户不需要执行任何其它操作。有关管理主机服务器作业的详细信息，请参阅第 21 页的『主机服务器管理』。

连接故障的最常见指示是来自 ODBC 驱动程序的错误消息指出有通信链路故障。

如果 ODBC 无法与 iSeries 服务器进行连接，则执行下列故障诊断任务：

- 『检查服务器状态』
- 『验证子系统是否活动』
- 第 18 页的『验证预启动作业是否正在运行』
- 第 18 页的『其它 TCP/IP 注意事项』

检查服务器状态： iSeries[™] Access for Windows[®] 产品具有特殊的命令来验证主机服务器的状态：

```
CWBPING systemname
```

其中，systemname 是系统的名称。

该命令应返回如下内容：

要取消 CWBPING 请求，按 CTRL-C 或者 CTRL=BREAK

```
I - 正在验证与系统 MYSYSTEM 的连接...
I - 成功地与服务器应用程序连接: 中央客户机
I - 成功地与服务器应用程序连接: 网络文件
I - 成功地与服务器应用程序连接: 网络打印
I - 成功地与服务器应用程序连接: 数据访问
I - 成功地与服务器应用程序连接: 数据队列
I - 成功地与服务器应用程序连接: 远程命令
I - 成功地与服务器应用程序连接: 安全性
I - 成功地与服务器应用程序连接: DDM
I - 成功地与服务器应用程序连接: Telnet
I - 成功地与服务器应用程序连接: 中央管理
I - 已验证与系统 MYSYSTEM 的连接
```

注意：

- 为了使 ODBC 工作，数据库和安全性服务器必须可操作。
- 如果显示的消息表示连接配置为使用 SSL，则该连接仅可由 32 位应用程序使用。通过 64 位 iSeries Access ODBC 驱动程序或 64 位 iSeries Access OLE DB 提供程序使用连接将失败。要使用 64 位应用程序成功地连接至 iSeries 服务器，必须先将连接配置为不使用 SSL。

验证子系统是否活动： TCP/IP 连接的 ODBC 作业 (QZDASOINIT) 将在 QUSRWRK 子系统中运行。验证此子系统是否正在运行。可能需要手工启动 QSERVER 子系统。为此，只需发出以下命令：

```
STRSBS QSERVER
```

要使子系统在 IPL 时自动启动，则应将 IPL 启动过程（缺省值为 QSYS/QSTRUP）修改为包括 STRSBS QSERVER 命令。

除了子系统 QSERVER 之外，子系统 QSYSWRK 和 QUSRWRK 也必须正在运行。

验证预启动作业是否正在运行: IBM^(R) 提供的 QSERVER/QUSRWRK 子系统使用预启动作业来改进作业初始化 / 启动时的性能。当在子系统中配置了预启动作业时, 作业“必须”是活动的才能进行连接。用于 TCP/IP 连接的预启动作业是:

- QZDASOINIT - 服务器程序

要验证预启动作业是否正在运行, 使用下列其中一项命令:

```
WRKACTJOB SBS(QUSRWRK)
```

```
WRKACTJOB SBS('user-defined-subsystem)
```

适当的预启动作业应该是活动的:

作业	用户	类型	-----状态-----	
QZDASOINIT	QUSER	PJ	活动	(套接字连接)
QZDASRVSD	QUSER	PJ	活动	(套接字连接)

除非连接已经是活动的, 否则预启动作业不会显示在 WRKACTJOB 中。必须从 WRKACTJOB 面板中使用“F14 - 包括”。

其它 TCP/IP 注意事项: 使用以下命令来验证是否启动了 TCP/IP:

```
NETSTAT *CNN
```

注意: 要验证 TCP/IP 是否通过 iSeries^(TM) 导航器启动, 必须已用 TCP/IP 配置服务器, 然后执行以下操作:

1. 在 iSeries 导航器中, 选择您的服务器 —> “网络”。
2. 右键单击“TCP/IP 配置”, 然后选择“实用程序”。
3. 选择 Ping。
4. 指定主机名或 TCP/IP 地址, 然后单击“立即 Ping”。

使用命令 STRTCP 来启动想要的协议 (如果该协议未运行的话)。

通过浏览从 NETSTAT *CNN 命令中返回的信息来验证必需的守护程序是否正在运行:

远程地址	远程端口	本地端口	空闲时间	状态
*	*	as-cent >	000:09:31	侦听
*	*	as-signon	000:09:41	侦听
*	*	as-svrmap	002:57:45	侦听
*	*	as-data >	002:57:45	侦听

如果需要的话, 使用命令 STRHOSTSVR SERVER(*ALL) 来启动它们。

- 验证 QZDASRVSD (ODBC 套接字守护程序) 是否正在运行。
 - as-database 应该处于“侦听”状态
 - 应该使用 WRKJOB QZDASRVSD 来检查守护程序的作业记录以查找任何错误消息。
- 验证套接字守护程序 QZSOMAPD 是否正在 QSYSWRK 子系统中运行。
 - as-svrmap 应该处于“侦听”状态, 正如 NETSTAT *CNN 所示。
 - 应该使用 WRKJOB QZSOMAPD 来检查守护程序的作业记录以查找任何错误消息。

PC 通过连接至服务器映射器套接字来查找数据库服务器所使用的套接字。它检索 as-database 所使用的套接字。然后, 它会连接至文件服务器守护程序 QZDASRVSD 监视的相应套接字。服务器守护程序将把客户机的连接与 QUSRWRK 中的 QZDASOINIT 预启动作业连接。在确认用户概要文件和密码并将用户概要文件交换到预启动作业中后, 该作业将以类似于 QZDASOINIT 作业的方式运行。如果这是对此 PC 进行的第一次连接, 则使用另外两个服务器: “中央服务器”用于授予许可权, “注册服务器”用于用户标识 / 密码验证。

有关验证是否已启动 TCP/IP 的更多信息，请参阅常见 TCP/IP 问题。

常见 ODBC 错误

下列主题提供了有关查找和解决常见 iSeries^(TM) Access for Windows^(R) ODBC 错误的一般准则：

- SQL 错误
- 存储过程错误
- ODBC 错误输出和不可预测的错误

SQL 错误：

- SQL0104 - 记号 &1 无效。有效记号：&2
- SQL0113 - 不允许名称 &1。
- SQL0114 - 关系数据库 &1 与当前的 &2 服务器不同
- SQL0204 - 找不到 MYSYSCONF
- SQL0208 - ORDER BY 列不在结果表中
- SQL0900 - 应用程序进程未处于已连接状态
- SQL0901 - SQL 系统错误
- SQL5001 - 未定义列限定符或表 &2。
- SQL5016 - 对象名 &1 的命名约定无效
- SQL7008 &2 中的 &1 无效，无法进行操作。原因码为 3

注意：有关 SQL 错误的更多信息，请参阅 SQL 消息和代码。

存储过程错误： 以下是典型的存储过程错误：

- 『SQL0444 - 未找到 &B 中的外部程序 &A (DB2 UDB iSeries 版 SQL) 』
- 『OUTPUT 和 INPUT_OUTPUT 参数上没有返回任何数据』
- 『SQL0501 - 游标 CRSR000x 未打开』

SQL0444 - 未找到 &B 中的外部程序 &A (DB2 UDB iSeries 版 SQL)： 当数据库服务器能够查找过程声明，但是无法定位程序对象时，会在执行或直接执行时生成 SQL0444。外部程序必须位于系统目录表中所指定的位置。注意，此位置是由命名约定定义的，并且缺省集合是在定义过程（使用 CREATE PROCEDURE）而不是在调用过程时起作用的。要检查为存储过程的外部程序名定义的位置，对 QSYS2.SYSPROCS 运行查询，并记下“EXTERNAL_NAME”名称字段的值。

OUTPUT 和 INPUT_OUTPUT 参数上没有返回任何数据： 此问题可能是由于下列原因造成的：

- ODBC **SQLBindParameter** API 错误地将 **fParamType** 指定为 SQL_PARAM_INPUT。
- 使用了 DECLARE PROCEDURE 而不是 CREATE PROCEDURE，并且禁用了扩展动态支持。
- 程序员在 CREATE 或 DECLARE PROCEDURE 上错误地声明某个参数为 IN。
- 存储过程程序错误地返回了参数。

SQL0501 - 游标 CRSR000x 未打开： 要在 ILE 程序中使用嵌入式 SQL 时返回数据，必须指定编译选项 ACTGRP(*CALLER) 而不是缺省值 *NEW。

验证程序是否执行了返回而不是退出。

当存储过程程序执行退出而不是返回时，必须将关闭 **SQL 游标** 选项设置为 *ENDACTGRP。如果“关闭 SQL 游标”选项被设置为 *ENDMOD，则游标将在检索数据之前关闭。

还要验证 CREATE PROCEDURE 是否指定了正确数目的结果集。在使用数组结果集时，这一点特别重要。

ODBC 错误输出和不可预测的错误： 确保 iSeries^(TM) Access ODBC 驱动程序和数据库服务器程序处于相匹配的代码级别。在您订购的任何 PTF 或者在 Service Pack 的 readme.txt 文件中检查 PTF 相关必要条件需求。如果问题仍存在，则验证您是否禁用了“ODBC 数据源”中的预取选项。如果应用程序使用 SQLExtendedFetch 或 SQLFetchScroll ODBC API，或者您不能确定，则不应该使用预取选项。

注意，存储过程中的结果集游标是仅转发或只读的。

二进制或十六进制数据，而不是 ASCII 字符

“转换”参数的缺省值被设置为“不将二进制数据 (CCSID 65535) 转换为文本”。一个 CCSID 将附加至文件、表甚至字段 (列) 以标识用来转换数据的转换表。CCSID 为 65535 通常指示原始数据 (二进制或十六进制) (例如，采用位图的图形) 与语言无关。不选择将二进制数据 (CCSID 65535) 转换为文本将确保原始数据不受破坏。

当将“转换”参数设置为将二进制数据 (CCSID 65535) 转换为文本时，将把附加至数据的 CCSID 更改为附加至作业的 CCSID。如果数据确实是二进制的话，则此参数设置可能会导致数据被破坏。

为 IBM 支持机构收集信息

如果向 IBM 支持机构提供当您打开问题记录时所获得的某些信息，IBM^(R) 支持机构的人员可以为您提供更好的服务。要收集此信息，应完成下列任务：

记录 OS/400 ^(R) 版本和累积的 PTF 级别。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在终端仿真命令行上发出“显示 PTF”命令： DSPPTF 2. 记录 OS/400 发行版信息，其格式为 VxRxMx。 3. 验证 IPL 源是否为 ##MACH#B。 4. 按 F5 以显示 PTF 详细信息。 5. 记录列表中的第一个 PTF 标识。其格式为 Tzxyyyy，其中 xx 为年份，yyy 是儒略日期，z 为 L 或 C。
记录 ODBC 驱动程序版本。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 从“任务栏”中选择开始 → 程序 → IBM iSeries^(TM) Access for Windows^(R) → ODBC 管理。 注意：在使用 64 位驱动程序的 64 位机器上，选择 ODBC 管理 (64 位)。 2. 选择驱动程序选项卡。 3. 记录 iSeries Access ODBC 驱动程序的版本。
记录 ODBC 驱动程序管理器的版本。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 从“任务栏”中选择开始 → 程序 → IBM iSeries Access for Windows → ODBC 管理。 注意：在使用 64 位驱动程序的 64 位机器上，选择 ODBC 管理 (64 位)。 2. 选择关于选项卡。 3. 记录“驱动程序管理器”的版本。

收集跟踪	最可能要求您为支持收集的跟踪是：ODBC 跟踪（SQL.LOG）、CWBCOTRC 或“通信跟踪”以及“详细信息跟踪”。有关跟踪的更多信息，请参阅第 14 页的『ODBC 诊断和性能工具』。
记录其它信息	例如，PC 应用程序、错误描述以及您正在使用何种 ODBC 驱动程序（32 位或 64 位）。

主机服务器管理

本主题为 iSeries^(TM) 服务器上运行的服务器功能提供简短描述，并提供特定于 iSeries^(TM) Access for Windows^(R) 产品使用的主机服务器的技术信息。这些并非 iSeries Access for Windows 所使用的所有服务器，并且本主题并不涉及主机（iSeries）系统上的所有服务器。

OS/400^(R) 主机服务器

主机服务器处理来自客户机 PC 或设备的请求，例如，运行应用程序、查询数据库、打印文档甚至是执行备份或恢复过程。iSeries 计算机是全功能的服务器，它能够同时执行许多任务，包括文件、数据库、应用程序、邮件、打印、传真和无线通信。当由几个不同的服务器来处理这些任务时，服务器管理和协调就会变得较为复杂。将所有服务器置于一个集成系统上可大大减少额外开销，并降低管理网络的复杂性。

这些服务器供 iSeries Access for Windows 使用，但设计成其它客户机产品也可以使用它们。本主题集中讨论 iSeries Access for Windows 如何使用这些服务器。

添加或除去“OS/400 主机服务器”选项

此处讨论的 OS/400 服务器全都是经过优化的服务器，包括在 OS/400 的基本选项中。要使用 iSeries Access for Windows 的“iSeries 导航器”功能，请安装“主机服务器”选项。

如果没有使用任何 iSeries Access for Windows 产品或 iSeries NetServer，并且想除去“OS/400 主机服务器”选项，则在除去该选项之前应结束这些服务器使用的子系统。结束 QBASE 或 QCMN 子系统（对于具有 APPC 支持的主机服务器）、QSYSWRK 和 QUSRWRK 子系统（对于具有套接字支持的主机服务器）以及 QSERVER 子系统（对于数据库和文件服务器）。如果您尝试在这些子系统中的一个仍然是活动的时候删除该选项，则可能会出现一些问题。

『OS/400 主机服务器』

本主题描述在 iSeries Access for Windows 客户机和相关对象中许多常见的主机服务器。可以按服务器类型或它们在 iSeries Access for Windows 中的功能来查看服务器。

第 32 页的『使用 OS/400 主机服务器』

本主题描述客户机 / 服务器通信过程以及如何管理通信。另外，本主题列示了相关的 iSeries 系统值和子系统，并描述如何标识、显示和管理 iSeries 上的服务器作业。

第 52 页的『使用服务器出口程序』

本主题显示如何编写和注册出口程序。还可以在本主题中找到出口程序参数和编程示例。

OS/400 主机服务器

此信息仅涉及 iSeries^(TM) Access for Windows 所使用的服务器。并未包括主机（iSeries）系统上的所有服务器。iSeries Access for Windows 主机服务器包括：

『按 iSeries Access for Windows 功能分类的主机服务器』

按其在 iSeries Access for Windows 中的关联功能列示的主机服务器。

第 24 页的『文件服务器』

文件服务器允许客户机存储和访问 iSeries 服务器上的信息，例如，文件和程序。

第 24 页的『数据库服务器』

用于“数据传输”、ODBC、“iSeries 导航器”数据库、SQL API (DB API) 和 iSeries Access for Windows 提供程序 (OLE DB 和 .NET 数据提供程序)。

第 29 页的『数据队列服务器』

提供对 iSeries 服务器上数据队列的访问。

第 29 页的『网络打印服务器』

提供远程打印支持和其它打印管理功能。

第 30 页的『中央服务器』

提供诸如许可证管理和其它客户机管理功能之类的服务。

第 30 页的『远程命令和分布式程序调用服务器』

允许 PC 应用程序发出命令并调用 OS/400^(R) 中的程序，并将结果返回给客户机。

第 31 页的『注册服务器』

对具有套接字支持的主机服务器提供密码管理功能。

第 31 页的『服务器端口映射器』

为请求连接的客户机提供当前的服务器的端口号。



第 31 页的『扩展动态远程 SQL 服务器 (QXDAEDRSQL)』

支持远程 SQL 访问和其它数据库功能。

第 31 页的『DRDA/DDM 服务器』

允许访问 DB2^(R) UDB iSeries 版附带的功能。 <<

按 iSeries Access for Windows 功能分类的主机服务器

下表显示了与 iSeries^(TM) Access for Windows^(R) 中某些功能配合使用的服务器的子集。



客户机功能	使用的 OS/400 ^(R) 服务器
.NET 数据提供程序	<ul style="list-style-type: none"> 第 24 页的『数据库服务器』 第 31 页的『注册服务器』 第 30 页的『中央服务器』 第 31 页的『扩展动态远程 SQL 服务器 (QXDAEDRSQL)』

客户机功能	使用的 OS/400 ^(R) 服务器
IBM ^(R) Toolbox for Java ^(TM)	<ul style="list-style-type: none"> • 第 31 页的『注册服务器』 • 第 30 页的『中央服务器』 • 第 24 页的『文件服务器』 • 第 24 页的『数据库服务器』 • 第 31 页的『DRDA/DDM 服务器』 • 第 29 页的『数据队列服务器』 • 第 30 页的『远程命令和分布式程序调用服务器』 • 第 29 页的『网络打印服务器』
数据传输	<ul style="list-style-type: none"> • 第 31 页的『注册服务器』 • 第 30 页的『中央服务器』 • 第 24 页的『数据库服务器』
ODBC 驱动程序	<ul style="list-style-type: none"> • 第 31 页的『注册服务器』 • 第 24 页的『数据库服务器』
通过 iSeries 导航器访问集成文件系统	第 24 页的『文件服务器』
数据队列 API	第 29 页的『数据队列服务器』
OLE DB 提供程序	<ul style="list-style-type: none"> • 第 29 页的『数据队列服务器』 • 第 24 页的『数据库服务器』 • 第 30 页的『远程命令和分布式程序调用服务器』 • 第 31 页的『注册服务器』
扩展动态远程 SQL 服务器 (QXDAEDRSQL)	<ul style="list-style-type: none"> • 第 31 页的『注册服务器』 • 第 30 页的『中央服务器』 • 第 31 页的『扩展动态远程 SQL 服务器 (QXDAEDRSQL)』
许可证管理 当启动需要许可证的应用程序时执行 (数据传输和 5250 仿真)	第 30 页的『中央服务器』
检索转换映射 仅当客户机不包含所必需的转换映射时才在初始连接时执行	第 30 页的『中央服务器』
远程命令功能	第 30 页的『远程命令和分布式程序调用服务器』
分布式程序调用	第 30 页的『远程命令和分布式程序调用服务器』
发送密码以验证和更改已到期的密码 (TCP/IP)	第 31 页的『注册服务器』
网络打印 GUI 和编程接口	第 29 页的『网络打印服务器』



有关更多信息，参阅“iSeries Access for Windows 服务器和需要的端口” APAR II12227 。

文件服务器

文件服务器允许客户机存储和访问 iSeries^(TM) 服务器上的信息，例如，文件和程序。OS/400^(R) 文件服务器与 iSeries 服务器上的集成文件系统连接。客户机使用它们自己的界面来与文件系统交互作用，而非集成文件系统用户界面和 API。

集成文件系统是 OS/400 程序的一部分。它支持类似于个人计算机和 UNIX^(R) 操作系统的流输入 / 输出和存储器管理。同时，它集成了存储在 iSeries 服务器上的所有信息。

集成文件系统的关键功能部件如下所示：

- 支持将信息存储在流文件中，流文件就是包含较长的连续的数据字符串的文件。例如，这些数据字符串可以是文档中的文本或者图形中的像素。存储在 iSeries 文件夹中的文档就是流文件。流文件的其它示例有 PC 文件以及 UNIX 系统中的文件。流文件支持主要设计用在客户机 / 服务器应用程序中进行高效率使用。
- 允许按类似于树形分支的结构来组织对象的分层目录结构。要访问对象，指定从目录至该对象的路径。
- 公共界面，允许用户和应用程序访问流文件、数据库文件、文档以及存储在 iSeries 服务器上的其它对象。

iSeries 服务器可支持具有相似界面的几个不同的文件系统。文件系统允许用户和应用程序访问作为逻辑单元来组织的存储器的特定段。这些逻辑单元有文件、目录、库和对象。

有关 iSeries 文件系统的列表，请参阅使用文件系统。
有关集成文件系统的更多信息，请参阅集成文件系统。

OS/400 文件服务器使客户机可以访问所有 iSeries 文件系统或者只访问 QDLS，这取决于客户机产品所提供的支持。

下表中所示的程序是与此服务器一起提供的。

文件服务器对象

程序名	库	对象类型	描述
QPWFSERVSO	QSYS	*PGM	服务器程序
QPWFSERVS2	QSYS	*PGM	服务器程序
QPWFSERVSD	QSYS	*PGM	守护程序
QPWFSERV	QSYS	*JOB	用于服务器作业的作业描述
QPWFSERVER	QSYS	*CLS	用于所有文件服务器和数据库服务器作业的类
QPWFSERVSS	QSYS	*PGM	SSL 服务器程序

数据库服务器

数据库服务器允许客户机访问 DB2^(R) UDB iSeries^(TM) 版随附的功能。此服务器提供：

- 对远程 SQL 访问的支持
- 通过 ODBC、ADO、OLE DB 和 .NET 数据提供程序接口对数据的访问
- 数据库功能（例如，创建和删除文件、添加和除去文件成员）
- 用于获取有关系统上存在的数据库文件的信息的检索功能（如 SQL 目录功能）

另外，可以将 Distributed Relational Database Architecture^(TM) (DRDA^(R)) 与数据库服务器配合使用。DRDA 不使用 OLE DB 或 .NET 数据提供程序。使用以下链接来获取有关将下列各项与 DRDA 配合使用的信息：

- SQL 程序包
- 第 28 页的『使用 DRDA 时的规则和限制』

有关 DRDA 的更多信息，请参阅分布式数据库编程

下表中所列示的程序是与此服务器一起提供的。

数据库服务器程序

程序名	库	描述
QZDASOINIT	QSYS	服务器程序
QZDASON2	QSYS	套接字设置程序
QZDASRVSD	QSYS	守护程序
QZDASSINIT	QSYS	SSL 服务器程序

注意： QZDANDB 和 QZDACRTP *PGM 对象连同 *SRVPGM 对象 QZDASRV 由数据库服务器使用。

SQL 程序包： SQL 程序包将应用程序中的 SQL 语句绑定至关系数据库中。它们用于增强那些使用动态 SQL 支持的应用程序的性能，使用动态 SQL 支持是通过允许应用程序重复使用关于 SQL 请求的信息来实现的。数据库服务器是使用动态 SQL 请求的应用程序。它支持对经常使用的 SQL 语句使用程序包，以便可以重复使用某些绑定信息。

有关更多信息，请参阅：

- 『SQL 程序包名称』
- 第 28 页的『清除 SQL 程序包』

SQL 程序包名称： 可以将数据库服务器用作使用 DRDA^(R) 的其它关系数据库的网关。数据库服务器在目标关系数据库上自动创建一个或多个 SQL 程序包。程序包名称是根据服务器当前所使用的属性来生成的。

关系数据库不是 iSeries^(TM) 服务器情况下的程序包名称。 如果关系数据库 (RDB) 不是 iSeries 服务器，则程序包是在应用程序服务器上称为 QSQL400 的集合中创建的。如果 RDB 是 iSeries 服务器，则程序包是在库 QGPL 中创建的。当应用程序服务器不是 iSeries 服务器时，程序包名称为 QZDabcde，其中，abcde 对应于所使用的特定解析器选项。下表显示了用于程序包名称的选项。

程序包名称字段选项

字段	字段描述	选项
a	日期格式	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 或 JIS • USA • EUR • JUL

字段	字段描述	选项
b	时间格式	<ul style="list-style-type: none"> • JIS • USA • EUR 或 ISO
c	落实控制 / 小数点定界符	<ul style="list-style-type: none"> • *CS / 句点 • *CS / 逗号 • *CHG / 句点 • *CHG / 逗号 • *RR / 句点 • *RR / 逗号
d	字符串定界符	<ul style="list-style-type: none"> • 省略号 • 引号
e	程序包允许的最大语句数	<ul style="list-style-type: none"> • 0 - 64 • 1 - 256 • 2 - 512 • 3 - 1024

关系数据库是 iSeries 服务器情况下的程序包名称

当应用程序服务器是 iSeries 服务器时，程序包名称为 QZDA**abcdef**，其中，**abcdef** 对应于所使用的特定解析器选项。

程序包名称字段选项

字段	字段描述	选项
a	日期格式	<ul style="list-style-type: none"> • ISO 或 JIS • USA • EUR • JUL • MDY • DMY • YMD

字段	字段描述	选项
b	时间格式和命名约定	<ul style="list-style-type: none"> • ISO、JIS 和 SQL 命名 • USA 和 SQL 命名 • EUR 和 SQL 命名 • HMS 和 SQL 命名 • ISO、JIS 和系统命名 • USA 和系统命名 • EUR 和系统命名 • HMS 和系统命名
c	落实级别和小数点	<ul style="list-style-type: none"> • *CS / 句点 • *CS / 逗号 • *ALL / 句点 • *ALL / 逗号 • *CHG / 句点 • *CHG / 逗号 • *NONE / 句点 • *NONE / 逗号
d	字符串定界符	<ul style="list-style-type: none"> • 省略号 • 引号
e	程序包中的段数	<ul style="list-style-type: none"> • 0 - 64 • 1 - 256 • 2 - 512 • 3 - 1024
f	日期和时间分隔符	<ul style="list-style-type: none"> • 字符的高位: • '1100'b - ISO 格式的其中一种, 用于 da • '1101'b - 将逗号作为日期分隔符 • '1110'b - 将句点作为日期分隔符 • '1111'b - 将冒号作为日期分隔符 • 字符的低位: • '0001'b - 时间的 ISO 格式 • '0010'b - 将逗号作为时间分隔符 • '0011'b - 将句点作为时间分隔符 • '0100'b - 将斜杠作为时间分隔符 • '0101'b - 将短划线作为时间分隔符 • '0110'b - 将空格作为时间分隔符

清除 SQL 程序包: 在您的系统上, 用于 DRDA^(R) 功能的程序包是根据需要来自动创建的。可能要定期地清除这些程序包。要删除程序包, 使用“删除 SQL 程序包”(DLTSQLPKG)命令。

仅当程序包不是经常使用时才应删除它们。如果需要的话可以再次创建程序包, 但是第二次创建程序包时性能会显著下降。

语句命名约定: 下表总结了由数据库服务器强制使用的命名约定。

语句命名约定

语句	动态 SQL	使用扩展动态 SQL 程序包
本地	即使建议使用 STMTxxxx 格式, 语句名也必须遵循 iSeries ^(TM) 命名约定。 游标名必须遵循 iSeries 命名约定	即使建议使用 STMTxxxx 格式, 语句名也必须遵循 iSeries 命名约定。 游标名必须遵循 iSeries 命名约定
DRDA ^(R)	语句名必须采用格式 STMTxxxx 游标名必须采用以下格式: 对于不可滚动游标, 格式为 CRSRyyyy; 对于可滚动游标, 格式为 SCRSRyyyy。其中 yyyy 等于 xxxx。	语句名必须采用格式 Sxxxx 对于不可滚动游标, 游标名的格式必须为 Cyy, 其中 yy 等于 xxxx, 并且 yy 在 1 到 15 之间。

注意:

1. 在本地系统上并不强制使用语句名的命名约定, 因此客户机应用程序可以与使用 QSQRCEC 系统 API 的 iSeries 应用程序共享预编译语句。
2. 服务器会在采用格式 STMTxxxx 的任何语句名的开头追加空白。于是, 主机应用程序必须追加前导空白, 以便与采用格式 STMTxxxx 的客户机应用程序共享语句。如果语句名并未采用格式 STMTxxxx, 则服务器不会追加前导空白。

使用 DRDA 时的规则和限制: Distributed Relational Database Architecture^(TM) (DRDA^(R)) 是一种允许访问其它支持 DRDA 的数据库的体系结构。有关 DRDA 的更多信息, 请参阅分布式数据库编程。

在将数据库服务器用作至其它使用 DRDA 的 RDB 的网关时, 必须遵循功能上的某些限制。

下表显示当您从数据库服务器连接至远程系统时具有限制的功能。

DRDA 功能限制

功能	限制
创建程序包	不受支持的功能
清除程序包	
删除程序包	
准备	当使用 DRDA 时, 增强的准备选项不可用。

功能	限制
扩展动态程序包支持	<ul style="list-style-type: none"> 当使用 DRDA 时，语句名称必须采用“STMTxxxx”格式，其中 xxxx 是节号。 当使用 DRDA 时，游标名称必须采用“CRSRxxxx”或“SCRSRxxxx”格式，其中 xxxx 是节号。
描述参数标记	仅当连接至 iSeries ^(TM) 服务器时才可用。当使用 DRDA 时，此功能不受支持。
落实挂起	仅当连接至 iSeries 服务器时才有效。
落实级别 *NONE	不受支持
落实级别 *CHANGE	仅当目标 RDB 是 iSeries 时才受支持。所有其它 RDB 都需要 *CS 或 *ALL 落实级别。

数据队列服务器

数据队列是 iSeries^(TM) 应用程序用来进行通信的对象。应用程序可以使用数据队列来在作业之间传送数据。多个 iSeries 作业可以发送或接收单个数据队列中的数据。

iSeries Access for Windows^(R) 提供了一些 API，允许 PC 应用程序与 iSeries 应用程序一样轻松地使用 iSeries 数据队列。这将 iSeries 应用程序通信扩展为包括在远程 PC 上运行的进程。

下表中所列示的程序是与此服务器一起提供的。

用来与套接字支持配合使用的数据队列服务器程序

程序名	库	描述
QZHQSSRV	QSYS	服务器程序
QZHQSRVD	QSYS	守护程序

网络打印服务器

OS/400^(R) 网络打印服务器允许增强型客户机控制 iSeries^(TM) 服务器上的打印资源。此打印服务器通过请求打印服务为每个客户机提供了下列功能：

假脱机文件

创建、搜寻、打开、读取、写入、关闭、保存、释放、删除、移动、发送、调用出口程序、更改属性、检索消息、应答消息、检索属性以及列示

写程序作业

启动、结束和列示

打印机设备

检索属性和列示

输出队列

保存、释放、清除、列示和检索属性

库 列示

打印机文件

检索属性、更改属性和列示

网络打印服务器

更改属性和检索属性

下表中所列示的程序是与此服务器一起提供的。

网络打印服务器

程序名	库	描述
QNPSERVS	QSYS	服务器程序
QNPSERVD	QSYS	守护程序

中央服务器

中央服务器为客户机提供了下列服务:

- 许可证管理

来自“数据传输”或 PC5250 的初始请求为该 iSeries^(TM) Access for Windows^(R) 用户保留了许可证。在释放延迟超时到期之前，服务器将保持活动状态。在释放许可证或者服务器作业结束之前，该作业将始终持有该许可证。要查看保留了哪些许可证，使用 iSeries 导航器来查看 iSeries 系统的属性。

- 检索转换映射

中央服务器为需要转换映射的客户机检索转换映射。这些转换映射通常用于从 ASCII 到 EBCDIC 的转换以及从 EBCDIC 到 ASCII 的转换。必须提供编码字符集标识 (CCSID)。客户机可以通过给出正确的源 CCSID、目标 CCSID 和要转换的代码点表来请求映射。然后，服务器会返回正确的映射供客户机使用。

下表中所列示的程序是与此服务器一起提供的。

中央服务器程序

程序名	库	描述
QZCSRVS	QSYS	服务器程序
QZCSRVD	QSYS	守护程序

远程命令和分布式程序调用服务器

远程命令和分布式程序调用服务器支持允许用户和应用程序发出 iSeries^(TM) CL 命令和调用程序。此支持允许用户在同一作业中运行多个命令。它还为具有有限能力的 iSeries 用户（在其用户概要文件中 LMTCPB =*YES）提供了更好的安全性检查。

分布式程序调用支持允许应用程序调用 iSeries 程序和传递参数（输入和输出）。当程序在 iSeries 服务器上运行之后，输出参数值被返回至客户机应用程序。此进程允许应用程序很容易访问 iSeries 资源，而不必担心必须进行的通信和转换。

下表中所列示的程序是与此服务器一起提供的。

远程命令和分布式程序调用服务器程序

程序名	库	描述
QZRCSRVS	QSYS	服务器程序
QZRCSRVD	QSYS	守护程序

注册服务器

注册服务器为客户机提供了安全性。此安全性功能防止密码已到期的用户访问系统、验证用户概要文件密码并返回用户概要文件安全性信息以与密码高速缓存和“iSeriesTM 导航器应用程序管理”配合使用。

下表中所列示的程序是与此服务器一起提供的。

注册服务器程序

程序名	库	描述
QZSOSIGN	QSYS	服务器程序
QZSOSGND	QSYS	守护程序

服务器端口映射器

端口映射器为客户机提供了一种方法以查找特定服务（服务器）的端口。端口映射器在“TCP/IP 服务表”中查找端口。

下表中所列示的程序是与此服务器一起提供的。

服务器端口映射器

程序名	库	描述
QZSOSMAPD	QSYS	服务器端口映射器程序

扩展动态远程 SQL 服务器 (QXDAEDRSQL)



QXDAEDRSQL 服务器允许客户机访问 DB2^(R) UDB iSeries^(TM) 版随附的功能。此服务器提供:

- 对远程 SQL 访问的支持
- 通过 XDA 接口对数据的访问
- 数据库功能（例如，创建和删除文件、添加和除去文件成员）

下表中所列示的程序是与此服务器一起提供的。

QXDAEDRSQL 服务器程序

程序名	库	描述
QXDARECVR	QSYS	服务器程序
QXDALISTEN	QSYS	守护程序

注意: QXDAEVT 和 QXDALASP *SRVPGM 对象由 QXDAEDRSQL 服务器使用。



DRDA/DDM 服务器



DRDA/DDM 服务器允许客户机访问 DB2^(R) UDB iSeries^(TM) 版随附的功能。此服务器提供:

- 对远程 SQL 访问的支持
- 对记录级别访问的支持
- 对远程日志的支持

有关 DRDA^(R) 的更多信息，请参阅分布式数据库编程。

有关 DDM 的更多信息，请参阅分布式数据管理。

下表中所列示的程序是与此服务器一起提供的。

DRDA/DDM 服务器程序

程序名	库	描述
QRWTSRVR	QSYS	服务器程序
QRWTLSTN	QSYS	侦听器程序



使用 OS/400 主机服务器

本主题描述如何管理 OS/400^(R) 服务器作业。它描述服务器在其中运行的子系统、影响服务器的对象以及如何管理这些资源。

随 OS/400 程序提供的服务器通常不需要对现有的系统配置进行任何更改就可正常运行。它们是在您安装 OS/400 时设置和配置的。您可能想更改系统管理服务器作业的方式以满足您的需要、解决问题、提高系统性能或只查看系统上的作业。要执行这些更改并满足处理需求，您必须知道哪些对象会影响系统的哪些部分以及如何更改那些对象。要真正了解如何管理您的系统，在继续本主题之前参阅工作管理。

『建立客户机 / 服务器通信』

了解客户机与主机服务器之间通信的启动和结束过程。本主题还包括每个第 33 页的『主机服务器端口号』和对服务器守护程序以及它们在通信中的角色的描述。

第 36 页的『iSeries 服务器上的子系统』

了解 OS/400 子系统和如何自动启动和预启动作业。

第 47 页的『iSeries 服务器上的系统值』

了解在客户机 / 服务器环境中重要的系统值。

第 50 页的『标识 iSeries 服务器上的服务器作业』

了解如何使用 iSeries 导航器或基于字符的界面来显示服务器作业。

第 52 页的『配合主机服务器使用 EZ-Setup 和 iSeries 导航器』

了解如何分辨必需的通信路径是否活动以及必要时如何启动它。

建立客户机 / 服务器通信

客户机 / 服务器通信是按下列步骤来建立的：

1. 要启动使用套接字通信支持的服务器作业，客户机系统应连接至特定的服务器端口号。
2. 必须启动服务器守护程序（使用 STRHOSTSVR 命令），来侦听和接受客户机的连接请求。在接受连接请求时，服务器守护程序发出一个内部请求，要求将客户机的连接与服务器作业相连。
3. 此服务器作业可能是一个预启动作业，或者，如果未使用预启动作业，则可能是当处理客户机连接请求时所提交的批处理作业。服务器作业负责处理与客户机之间的任何进一步的通信。初始数据交换包括用来标识与客户机用户相关联的用户概要文件和密码的请求。
4. 一旦确认了用户概要文件和密码，服务器作业就切换至此用户概要文件，并通过使用为该用户概要文件定义的许多属性（如记帐代码和输出队列）来更改该作业。

有关更多信息，请参阅：

- 『主机服务器端口号』
- 『启动主机服务器』
- 第 35 页的『结束主机服务器』

服务器与客户机的通信

iSeries^(TM) Access for Windows^(R) 使用 TCP/IP 与 iSeries 系统服务器通信。优化的服务器使用 OS/400^(R) 套接字支持来与客户机通信。OS/400 套接字支持与基于 TCP/IP 的 Berkeley 软件分发 4.3 套接字兼容。套接字支持是随安装在 iSeries 服务器上的 5722-TC1 产品提供的。

有关通信的更多信息，请参阅《TCP/IP 配置和参考》手册。

主机服务器端口号： 每种类型的服务器都有自己的服务器守护程序，守护程序对端口进行侦听以接收入局客户机连接请求。但是有例外的情况。例如，基于套接字的传送功能使用数据库服务器守护程序；网络驱动器服务器使用文件服务器守护程序；虚拟打印服务器使用网络打印服务器守护程序。另外，服务器映射器守护程序还侦听指定的端口，并允许客户机获取指定服务器的当前端口号。

每个服务器守护程序侦听在指定服务名称的服务表中提供的端口号。例如，具有提供的初始配置的网络打印服务器守护程序负责侦听端口号 8474，该端口号与服务名称 “as-netprt” 相关联。服务器映射器守护程序侦听熟知端口。熟知的服务器映射器端口号为 449。熟知端口号是保留给 “OS/400^(R) 主机服务器” 专用的。因此，不应该从服务表中除去 “as-svrmap” 服务名称项。

每个服务器守护程序的端口号不是固定的；可以通过使用不同的端口号来修改服务表（如果您的安装需要进行这样的更改的话）。可以通过 “iSeries^(TM) 导航器系统属性连接” 选项卡更改端口号的检索位置。但是，服务名称必须仍然保持与下列表中所示的名称相同。否则，服务器守护程序不能建立套接字来接受客户机连接的入局请求。

如果添加了新的服务表项以标识服务的另一端口号，则应该除去该服务名称的任何先前存在的服务表项。除去这些项，可以排除表中重复的服务名称，并排除在启动服务器守护程序时出现不可预测的结果的可能性。

主机服务器和服务器映射器的端口号

查看用于优化服务器和服务器映射器的每个服务器的端口号，这些服务器和服务器映射器使用基于 TCP 通信支持的套接字和安全套接字层（SSL）。

启动主机服务器： 要启动 “OS/400^(R) 主机服务器”，请使用 STRHOSTSVR CL 命令。此命令启动主机服务器守护程序和服务器映射器守护程序。它还尝试启动与该服务器相关联的预启动作业。

注意： 可以使用 iSeries^(TM) 导航器来配置系统，以使服务器在您使用 STRTCP 命令启动 “传输控制协议”（TCP）时自动启动。新交付的系统将在缺省情况下这样做。

每种主机服务器类型都有一个服务器守护程序。该系统有一个单个服务器映射器守护程序。客户机 PC 应用程序使用端口号来连接主机服务器守护程序。服务器守护程序接受入局连接请求，并将其路由至服务器作业以进行处理。

STRHOSTSVR 命令值：



服务器类型

***ALL** 启动所有主机服务器守护程序和服务器映射器守护程序。

***CENTRAL**

在 QSYSWRK 子系统中启动中央服务器守护程序。守护程序作业是 QZSCSRVCD，而相关联的服务器预启动作业是 QZSCSRVS。

***DATABASE**

在 QSERVER 子系统中启动数据库服务器守护程序。守护程序作业是 QZDASRVSD，而相关联的服务器预启动作业是 QZDASOINIT、QZDASSINIT 和 QTFPJTCP。QTFPJTCP 在 QSERVER 子系统中运行。

***DTAQ**

在 QSYSWRK 子系统中启动数据队列服务器守护程序。守护程序作业是 QZHQSRVD，而相关联的服务器预启动作业是 QHQSSRV。

***FILE** 在 QSERVER 子系统中启动文件服务器守护程序。守护程序作业是 QPWFSERVSD，而相关联的服务器预启动作业是 QPWFSERVSO、QPWFSEVSS 和 QPWFSERVS2。

***NETPRT**

在 QSYSWRK 子系统中启动网络打印服务器守护程序。守护程序作业是 QNPSEVSD，而相关联的服务器预启动作业是 QNPSEVVS 和 QIWVPPJT。QIWVPPJT 在 QSYSWRK 子系统中运行。

***RMTCMD**

启动 QSYSWRK 子系统中的远程命令和分布式程序调用服务器守护程序。守护程序作业是 QZRCRVSD，而相关联的服务器预启动作业是 QZRCRVVS。

***SIGNON**

在 QSYSWRK 子系统中启动注册服务器守护程序。守护程序作业是 QZSOSGND，而相关联的服务器预启动作业是 QZSOSIGN。

***SVRMAP**

在 QSYSWRK 子系统中启动服务器映射器守护程序。守护程序作业是 QZSOSMAPD。

注意：如果守护程序作业在 QSYSWRK 目录中运行，缺省情况下，相关联的服务器预启动作业将在 QUSRWRK 目录中运行。另外，缺省情况下，数据库服务器预启动作业将在 QUSRWRK 子系统中运行。

必需协议

(此可选参数指定启动主机服务器守护程序时必须是活动的通信协议。)

***ANY** 当发出 STRHOSTSVR 命令时，TCP/IP 通信协议必须是活动的。如果 TCP/IP 不活动，则将发出诊断消息 PWS3008 和脱离消息 PWS300D，且不会启动主机服务器守护程序。

***NONE**

在发出 STRHOSTSVR 命令启动主机服务器守护程序时，不需要任何通信协议处于活动状态。不会为不活动的协议发出任何消息。

***TCP** 当发出 STRHOSTSVR 命令时，TCP/IP 通信协议必须是活动的。如果 TCP/IP 不活动，则将发出诊断消息 PWS3008 和脱离消息 PWS300D，且不会启动主机服务器守护程序。



此处是一些 STRHOSTSVR 『示例：STRHOSTSVR』。

示例: STRHOSTSVR: 示例 1: 启动所有主机服务器守护程序
STRHOSTSVR(*ALL)

只要有至少一个通信协议是活动的，此命令就启动所有服务器守护程序和服务器映射器守护程序。

示例 2: 启动特定服务器守护程序

```
STRHOSTSVR SERVER(*CENTRAL *SVRMAP) RQDPCL(*NONE)
```

即使没有活动的通信协议，此命令也会启动中央服务器守护程序和服务器映射器守护程序。

示例 3: 指定一个必需的协议:

```
STRHOSTSVR SERVER(*ALL) RQDPCL(*TCP)
```

只要 TCP/IP 是活动的，此命令便启动所有主机服务器守护程序和服务器映射器守护程序。

结束主机服务器: 要结束“OS/400^(R) 主机服务器”，可使用 ENHOSTSVR CL 命令。此命令结束主机服务器守护程序和服务器映射器守护程序。如果服务器守护程序在该类型的服务器与客户机应用程序连接时结束，除非指定可选的 ENDACTCNN 参数，否则服务器作业保持活动，直到与客户机应用程序的通信结束为止。在服务器守护程序再次启动之前，客户机应用程序对该服务器的后续连接请求将失败。

即使服务器映射器守护程序结束，与服务器作业的任何现有客户机连接也都不受影响。在服务器映射器再次启动之前，客户机应用程序对服务器映射器的后续连接请求将失败。

为了结束与 *DATABASE 和 *FILE 服务器的活动连接，可以指定 ENDACTCNN 参数。这将结束为这些连接提供服务的服务器作业。只有相应的守护程序作业也正在结束时，才可结束活动的连接。如果指定 *DATABASE 关键字，将结束具有活动连接的 QZDASOINIT 和 QZDASSINIT 作业。如果指定 *FILE 关键字，将结束具有活动连接的 QPWFSEVSVO 和 QPWFSEVSS 作业。

注 如果使用 ENHOSTSVR 命令来结束未活动的特定守护程序，则您将收到诊断消息。如果要结束所有活动的守护程序，则使用 ENHOSTSVR SERVER(*ALL)。指定 *ALL 值时，您看不到任何诊断消息。

ENHOSTSVR 命令值: 

服务器类型

***ALL** 结束服务器守护程序和服务器映射器守护程序（如果活动的话）。如果使用此值，则系统不允许其它特殊值。

***CENTRAL**

结束 QSYSWRK 子系统中央服务器守护程序。

***DATABASE**

结束 QSERVER 子系统数据库服务器守护程序。

***DTAQ**

结束 QSYSWRK 子系统中的数据队列服务器守护程序。

***FILE** 结束 QSERVER 子系统中的文件服务器守护程序。

***NETPRT**

结束 QSYSWRK 子系统中的网络打印服务器守护程序。

***RMTCMD**

结束远程命令和 QSYSWRK 子系统中的分布式程序调用服务器守护程序。

***SIGNON**

结束 QSYSWRK 子系统中的注册服务器守护程序。

***SVRMAP**

结束 QSYSWRK 子系统中的服务器映射器守护程序。

结束活动连接

(此可选参数指定是否将结束与指定服务器的活动连接。)

单个值:

***NONE**

将不结束任何活动连接。

其它值:

***DATABASE**

将结束由 QZDASOINIT 和 QZDASSINIT 服务器作业提供服务的活动连接。将结束为这些连接提供服务的服务器作业。

***FILE** 将结束由 QPWFSEVERO 和 QPWFSEVERSS 服务器作业提供服务的活动连接。还将结束为这些连接提供服务的服务器作业。



此处是一些 ENHOSTSVR 『示例: ENHOSTSVR』。

示例: *ENHOSTSVR*: 示例 1: 结束所有主机服务器守护程序
ENHOSTSVR SERVER(*ALL)

此命令结束所有服务器守护程序和服务器映射器守护程序。

示例 2: 结束特定服务器守护程序

ENHOSTSVR SERVER(*CENTRAL *SVRMAP)

结束中央服务器守护程序和服务器映射器守护程序。

示例 3: 结束特定的服务器守护程序和活动连接

ENHOSTSVR SERVER(*CENTRAL *DATABASE) ENDACTCNN(*DATABASE)

此命令结束 QSYSWRK 子系统中央服务器守护程序和 QSERVER 子系统数据库服务器守护程序。另外, 将结束与 *DATABASE 服务器的活动连接以及为这些连接提供服务的 QZDASOINIT 和 QZDASSINIT 服务器作业。

iSeries 服务器上的子系统

下列主题描述每种服务器功能使用哪些系统提供的子系统。这些主题还详细说明了子系统描述如何与服务器作业相关。

子系统描述定义如何将工作输入子系统、在何处输入、输入多少工作以及子系统使用哪些资源来执行工作。

自动启动作业执行一次初始化, 或者执行与特定子系统相关联的重复工作。每次启动子系统时就会自动启动与特定子系统相关联的自动启动作业。

- 用于服务器作业的子系统
- 使用自动启动作业
- 使用预启动作业

用于服务器作业的子系统： 服务器作业被配置为视其功能在不同子系统中运行。以下是用于服务器作业的子系统。

QSYSWRK

所有守护程序作业（文件服务器守护程序作业和数据库服务器守护程序作业除外）都在此子系统中运行。文件服务器和数据库服务器守护程序作业都在 QSERVER 子系统中运行。

QUSRWRK

此子系统用于下列服务器运行服务器作业：

- 网络打印
- 远程命令和程序调用
- 中央
- 数据队列
- 注册
- 数据库

QSERVER

文件服务器守护程序作业、其相关联的预启动服务器作业和数据库服务器守护程序作业在此子系统中运行。

如果此子系统不活动，则请求与文件服务器或数据库服务器建立连接将失败。

自动启动子系统

当进行 IPL 时，QSYSWRK 子系统将自动启动，而不管为控制子系统指定的值如何。

如果您使用随系统提供的缺省启动程序，当您 IPL 时，QSERVER 和 QUSRWRK 子系统会自动启动。系统启动程序是在 QSTRUPPGM 系统值中定义的，缺省值为 QSTRUP QSYS。

如果您想更改系统启动，则可将 QSTRUPPGM 系统值更改为调用您自己的程序。可以使用 QSYS 中所提供的程序来作为您要创建的启动程序的基础。

注意： 如果使用数据库服务器或文件服务器，并且对系统启动进行了更改，则必须确保启动程序启动 QSERVER 子系统。

从 V5R1 开始，系统自动启动 TCP/IP，无需更改系统启动程序。当启动 TCP/IP 时会自动启动主机服务器。当启动了 TCP/IP 时，它会确保在启动主机服务器之前启动 QUSRWRK 和 QSERVER。

如果在使用 V5R1 以前的发行版的系统上升级安装 V5R1（或更高版本），并且系统所使用的启动程序已更改为启动 TCP/IP，则系统将自动启动 TCP/IP，并且启动程序的试图将失败。

IPL 属性 STRTCP 可以强制系统在 IPL 时不自动启动 TCP/IP。建议让此值保持为交付时的设置 *YES（启动 TCP/IP），但是在需要时该选项仍然可用。

使用自动启动作业： QSERVER 子系统具有为文件服务器和数据库服务器作业定义的自动启动作业。如果此作业未在运行，则服务器不能启动。作业结束时，子系统将不会结束。如果此作业出现问题，则您可能想结束并重新启动 QSERVER 子系统。

QSYSWRK 子系统具有为所有优化服务器定义的自动启动作业。此作业会监视发出 STRTCP 命令时发送的事件。这样，服务器守护程序作业可动态地确定 TCP/IP 何时成为活动的。然后，守护程序作业将开始侦听适当的端口。如果自动启动作业不活动，并且在主机服务器活动时启动了 TCP/IP，则必须发出以下命令序列才能开始使用 TCP/IP:

1. ENHOSTSVR *ALL
2. STRHOSTSVR *ALL

自动启动作业被命名为 QZBSEVTM。如果作业不活动，则通过发出以下命令来启动它:

```
QSYS/SBMJOB CMD(QSYS/CALL PGM(QSYS/QZBSEVTM)) JOB(QZBSEVTM) JOBID(QSYS/QZBSEJBD)
PRTDEV(*USRPRF) OUTQ(*USRPRF) USER(QUSER) PRTTXT(*SYSVAL) SYSLIBL(*SYSVAL)
CURLIB(*CRTDFT) INLLIBL(*JOBID) SRTSEQ (*SYSVAL) LANGID(*SYSVAL) CNTRYID(*SYSVAL)
CCSID(*SYSVAL)
```

注 在任何时候都只能运行程序 QZBSEVTM 的一个实例。
意:

使用预启动作业: 预启动作业是一种批处理作业，它在远程系统上的程序启动与服务器的通信之前开始运行。预启动作业使用子系统描述中的预启动作业项来确定作业启动时要使用的程序、类和存储池。在预启动作业项内，必须指定子系统用来创建和管理预启动作业池的属性。

当启动与服务器的连接时，预启动作业可提高性能。预启动作业项是在子系统内定义的。当启动该子系统时，预启动作业就变成活动的，或者可以用“启动预启动作业”（STRPJ）和“结束预启动作业”（ENDPJ）命令来控制它们。

有关预启动作业（例如 DSPACTPJ）的系统信息专门使用术语“程序启动请求”来指示对启动预启动作业所作的请求，即使信息可能与因套接字连接请求而启动的预启动作业有关。

注意:

- 可以重复使用预启动作业，但是，一旦已经使用了预启动作业并返回到存储池中，就不能自动清除该预启动作业。重复使用预启动作业的次数是由为 ADDPJE 或 CHGPJE CL 命令指定的“最大使用次数”（MAXUSE）值来确定的。这就意味着，在结束使用预启动作业之前，必须清除预启动作业的一个用户所使用的资源。否则，这些资源将对使用预启动作业的下一个用户保持相同的状态。例如，如果一个文件处于打开状态，但是从未被预启动作业的一个用户关闭过，则该文件将继续保持打开状态，并且可用于同一预启动作业的后继用户。
- 缺省情况下，某些服务器作业在 QUSRWRK 或 QSERVER 中运行。使用 iSeries^(TM) 导航器，可以将这些服务器中的一些或全部配置为在选择的子系统中运行。
 1. 双击 **iSeries 导航器** → **网络** → **服务器** → **iSeries Access**。
 2. 右键单击要为其配置子系统的服务器，然后选择**属性**。
 3. 使用“子系统”页面配置服务器。

如果将作业从缺省子系统移出，必须:

1. 创建自己的子系统描述。
2. 使用 ADDPJE 命令添加自己的预启动作业项。将 STRJOBS 参数设置为 *YES。

如果不执行此操作，您的作业将在缺省子系统中运行。

受套接字通信接口支持的所有 OS/400^(R) 服务器都支持预启动作业。

这些服务器是:

网络打印服务器
 远程命令和分布式程序调用服务器
 中央服务器
 数据库服务器
 安全数据库服务器
 文件服务器
 安全文件服务器
 数据队列服务器
 注册服务器（只有使用套接字通信支持的服务器才有）

以下列表提供了每个预启动作业项的属性，并提供了为使用套接字通信支持的主机服务器配置的初始值。

子系统描述

包含预启动作业项的子系统。

OS/400 服务器	值
网络打印	QUSRWRK
远程命令和程序调用	QUSRWRK
中央	QUSRWRK
数据库	QUSRWRK
安全数据库	QUSRWRK
文件	QSERVER
安全文件	QSERVER
数据队列	QUSRWRK
注册	QUSRWRK

程序库 / 名称

启动预启动作业时调用的程序。

OS/400 服务器	值
网络打印	QSYS/QNPSESRVS
远程命令和程序调用	QSYS/QZRCSRVS
中央	QSYS/QZSCSRVS
数据库	QSYS/QZDASOINIT
安全数据库	QSYS/QZDASSINIT
文件	QSYS/QPWFSESRVSO
安全文件	QSYS/QPWFSESRVSS
数据队列	QSYS/QZHQSSRV
注册	QSYS/QZSOSIGN

用户概要文件

作业在其中运行的用户概要文件。这是作业显示为用户概要文件的内容。当从客户机中接收到要启动服务器的请求时，预启动作业功能切换至在该请求中所接收的用户概要文件。

OS/400 服务器	值
网络打印	QUSER
远程命令和程序调用	QUSER
中央	QUSER
数据库	QUSER
安全数据库	QUSER
文件	QUSER
安全文件	QUSER
数据队列	QUSER
注册	QUSER

作业名

启动作业时的作业名。

OS/400 服务器	值
网络打印	*PGM
远程命令和程序调用	*PGM
中央	*PGM
数据库	*PGM
安全数据库	*PGM
文件	*PGM
安全文件	*PGM
数据队列	*PGM
注册	*PGM

作业描述

用于预启动作业的作业描述。注意，如果指定了 *USRPRF，则将使用此作业在其中运行的概要文件的作业描述。这就意味着将使用 QUSER 的作业描述。还会使用发出请求的用户的作业描述中的某些属性；例如，打印设备和输出队列就是在发出请求的用户的作业描述中交换的。

OS/400 服务器	值
网络打印	QSYS/QZBSJOB
远程命令和程序调用	QSYS/QZBSJOB
中央	QSYS/QZBSJOB
数据库	QGPL/QDFTSVR
安全数据库	QGPL/QDFTSVR
文件	QGPL/QDFTSVR
安全文件	QGPL/QDFTSVR
数据队列	QSYS/QZBSJOB
注册	QSYS/QZBSJOB

启动作业

指示当启动子系统时是否自动启动预启动作业。这些预启动作业项是随启动作业值 *YES 提供的，以确保服务器作业可用。STRHOSTSVR 命令将启动每个预启动作业作为其处理的一部分。

OS/400 服务器	值
网络打印	*YES
远程命令和程序调用	*YES
中央	*YES
数据库	*YES
安全数据库	*YES
文件	*YES
安全文件	*YES
数据队列	*YES
注册	*YES

初始作业数

当启动子系统时所启动的作业数。可以调整此值以便满足您的特定环境和需要。

OS/400 服务器	值
网络打印	1
远程命令和程序调用	1
中央	1
数据库	1
安全数据库	1
文件	1
安全文件	1
数据队列	1
注册	1

阈值

预启动作业项的可用预启动作业的最小数目。当达到此阈值时，会自动启动附加预启动作业。阈值会在存储池中维持一定数量的作业。

OS/400 服务器	值
网络打印	1
远程命令和程序调用	1
中央	1
数据库	1
安全数据库	1
文件	1
安全文件	1
数据队列	1
注册	1

附加作业数

当达到阈值时所启动的附加预启动作业数。

OS/400 服务器	值
网络打印	2
远程命令和程序调用	2
中央	2
数据库	2
安全数据库	2
文件	2
安全文件	2
数据队列	2
注册	2

最大作业数

对于此项可以是活动的最大预启动作业数。

OS/400 服务器	值
网络打印	*NOMAX
远程命令和程序调用	*NOMAX
中央	*NOMAX
数据库	*NOMAX
安全数据库	*NOMAX
文件	*NOMAX
安全文件	*NOMAX
数据队列	*NOMAX
注册	*NOMAX

最大使用次数

作业的最大使用次数。如果值为 200，则指示处理 200 次请求启动服务器之后，预启动作业将结束。

OS/400 服务器	值
网络打印	200
远程命令和程序调用	1
中央	200
数据库	200
安全数据库	200
文件	*NOMAX
安全文件	*NOMAX
数据队列	200
注册	200

等待作业

如果已经达到了最大作业数，则这将导致客户机连接请求等待可用的服务器作业。

OS/400 服务器	值
网络打印	*YES
远程命令和程序调用	*YES
中央	*YES
数据库	*YES
安全数据库	*YES
文件	*YES
安全文件	*YES
数据队列	*YES
注册	*YES

池标识

此预启动作业将在其中运行的子系统池标识。

OS/400 服务器	值
网络打印	1
远程命令和程序调用	1
中央	1
数据库	1
安全数据库	1
文件	1
安全文件	1
数据队列	1
注册	1

类

预启动作业在其中运行的类的名称和库。

OS/400 服务器	值
网络打印	QGPL/QCASERVR
远程命令和程序调用	QGPL/QCASERVR
中央	QGPL/QCASERVR
数据库	QSYS/QPWFSEVER
安全数据库	QSYS/QPWFSEVER
文件	QSYS/QPWFSEVER
安全文件	QSYS/QPWFSEVER
数据队列	QGPL/QCASERVR
注册	QGPL/QCASERVR

当预启动作业项的启动作业值已经被设置为 *YES，并且其余值都采用它们的初始设置时，每个预启动作业项应执行下列操作：

- 当启动子系统时，对每个服务器启动一个预启动作业。
- 当为特定服务器处理了第一个客户机连接请求时，将使用初始作业并且超过阈值。

当在“显示活动的预启动作业”屏幕上时，按 **F5** 键可以刷新为活动的预启动作业所提供的信息。有关程序启动请求的信息可以指示您是否需要更改可用的预启动作业数。如果该信息指示程序启动请求正在等待可用的预启动作业，则可以使用“更改预启动作业项”（CHGPJE）命令来更改预启动作业。

如果未快速执行程序启动请求，则可以执行下列操作的组合操作：

- 增大阈值
- 增大初始作业数（INLJOBS）的参数值
- 增大附加作业数（ADLJOBS）的参数值

关键是要确保每个请求都存在一个可用的预启动作业。

除去预启动作业项

如果您决定不想要服务器使用预启动作业功能，则必须执行下列操作：

1. 利用“预启动作业”（ENDPJ）命令来结束已预启动的作业。

如果在预启动作业项中指定了启动作业 *YES，或当对指定的服务器类型发出 STRHOSTSVR 命令时，下一次启动子系统时就会启动使用 ENDPJ 命令结束的已预启动的作业。如果您只结束预启动作业，而不执行下一步，则启动特定服务器的任何请求都将失败。

2. 利用“除去预启动作业项”（RMVPJE）命令来除去子系统描述中的预启动作业项。

使用 RMVPJE 命令除去的预启动作业项将从子系统描述中永久除去。一旦除去了作业项，对服务器的新请求就将成功。

使用路由项

如果守护程序作业被路由至子系统，作业会使用子系统描述中的路由项。发出 STRHOSTSVR 命令时，主机服务器守护程序作业的路由项会被添加至子系统描述。这些作业是在 QUSER 用户概要文件中启动的。对于提交给 QSYSWRK 子系统的守护程序作业，使用了 QSYSNOMAX 作业队列。对于提交给 QSERVER 子系统的守护程序作业，使用了 QPWFSEVER 作业队列。

服务器作业的特征取自它们的预启动作业项。如果未对服务器使用预启动作业，则服务器作业启动时带有它们的相对应的守护程序作业的特征。

下列信息为每个服务器守护程序作业提供了 IBM^(R) 提供的子系统初始配置。

网络打印服务器守护程序

子系统	QSYS/QSYSWRK
作业队列	QSYSNOMAX
用户	QUSER
路由数据	QNPSEVRD
作业名	QNPSEVRD
类	QGPL/QCASERVR
序号	2538

远程命令和程序调用服务器守护程序

子系统	QSYS/QSYSWRK
-----	--------------

作业队列	QSYSNOMAX
用户	QUSER
路由数据	QZRCSRVD
作业名	QZRCSRVD
类	QGPL/QCASERVR
序号	2539

中央服务器守护程序

子系统	QSYS/QSYSWRK
作业队列	QSYSNOMAX
用户	QUSER
路由数据	QZSCSRVD
作业名	QZSCSRVD
类	QGPL/QCASERVR
序号	2536

数据库服务器守护程序

子系统	QSYS/QSERVER
作业队列	QPWFSEVER
用户	QUSER
路由数据	QZDASRVSD
作业名	QZDASRVSD
类	QSYS/QPWFSEVER
序号	600

文件服务器守护程序

子系统	QSYS/QSERVER
作业队列	QPWFSEVER
用户	QUSER
路由数据	QPWFSEVRSD
作业名	QPWFSEVRSD
类	QSYS/QPWFSEVER
序号	200

数据队列服务器守护程序

子系统	QSYS/QSYSWRK
作业队列	QSYSNOMAX
用户	QUSER
路由数据	QZHQSRVD

作业名	QZHQSRVD
类	QGPL/QCASERVR
序号	2537

注册服务器守护程序

子系统	QSYS/QSYSWRK
作业队列	QSYSNOMAX
用户	QUSER
路由数据	QZSOSGND
作业名	QZSOSGND
类	QGPL/QCASERVR
序号	2540

服务器映射器守护程序

子系统	QSYS/QSYSWRK
作业队列	QSYSNOMAX
用户	QUSER
路由数据	QZSOSMAPD
作业名	QZSOSMAPD
类	QGPL/QCASERVR
序号	2541

iSeries 服务器上的系统值

系统值包含对系统的某些部分起作用的控制信息。用户可以通过更改系统值来定义工作环境。系统值的示例为系统日期和库列表。

iSeries^(TM) 服务器有许多系统值。在客户机 / 服务器环境中应特别重视下列值。

QAUDCTL

审计控制。此系统值包含用于对象和用户级别的审计的“打开”和“关闭”开关。对此系统值的更改将立即生效。

QAUDENDACN

审计日志错误操作。此系统值指定在操作系统安全性审计日志发送审计日志项时出现错误的情况下系统要执行的操作。对此系统值的更改将立即生效。

QAUDFRCLVL

强制审计日志。此系统值指定在日志项数据被强制写入辅助存储器之前，可写入安全性审计日志的审计日志项的数目。对此系统值的更改将立即生效。

QAUDLVL

安全性审计级别。对此系统值的更改将对系统上运行的所有作业立即生效。

QAUTOVRT

确定系统是否应该自动创建虚拟设备。此系统值配合显示站联通和 Telnet 会话使用。

QCCSID

编码字符集标识，它标识：

- 特定的编码方案标识集
- 字符集标识
- 代码页标识
- 唯一标识系统所需要的编码图形字符表示法的其它编码相关信息

此值基于系统上所安装的语言。它确定在将数据提供给用户之前，是否必须转换为另一格式。缺省值为 65535，它意味着此数据不需要转换。

QCTLSBSD

控制子系统描述

QDSPSGNINF

确认使用 5250 仿真功能（工作站功能和 PC5250）注册之后是否显示注册信息显示。

QLANGID

系统的缺省语言标识。如果作业 CCSID 为 65535，它确定用户的作业的缺省 CCSID。客户机和服务器使用此缺省作业 CCSID 值来确定客户机与服务器之间交换的数据的转换是否正确。

QLMTSECOFR

控制具有所有对象（*ALLOBJ）或服务（*SERVICE）特权的用户是否可以使用任何设备。如果此值被设置为 1，则具有 *ALLOBJ 或 *SERVICE 特权的所有用户必须具有特定的 *CHANGE 权限才能使用该设备。

这会影响到 5250 仿真的虚拟设备。此值的交付值为 1。如果想让已授权用户注册至 PC，必须为这些用户提供对 PC 所用设备和控制器的特定权限，或将此值更改为 0。

QMAXSIGN

控制本地用户和远程用户连续的错误注册尝试的次数。一旦达到 QMAXSIGN 值，系统就会根据 QMAXSGNACN 系统值来确定操作。

如果 QMAXSGNACN 值为 1（使设备脱机），则 QMAXSIGN 值不会影响在 PC 上启动连接时输入了不正确密码的用户。

这是 PC 用户潜在的安全性曝光。QMAXSGNACN 应该设置为 2 或 3。

QMAXSGNACN

确定当在任何设备上达到最大注册尝试次数时系统将执行的操作。可以指定 1（使设备脱机）、2（禁用用户概要文件）或 3（使设备脱机并禁用用户概要文件）。交付值为 3。

QPWDEXPITV

密码有效的天数。对此系统值的更改将立即生效。

QPWDLMTAJC

限制在密码中使用相邻的数字。对此系统值的更改将在下一次更改密码时生效。

QPWDLMTCHR

限制在密码中使用某些字符。对此系统值的更改将在下一次更改密码时生效。

QPWDLMTREP

限制在密码中使用重复的字符。对此系统值的更改将在下一次更改密码时生效。

QPWDLVL

确定系统的密码支持的级别，包括 iSeries 服务器将支持的密码长度、用于密码的加密类型以及是否将从系统中除去 Windows^(R) 客户机的 iSeries NetServer 密码。对此系统值的更改将在下一次 IPL 时生效。

注意：如果将此值设置为支持长密码，则在设置此值之前，必须将所有客户机 PC 升级为支持长密码 (Express V5R1)。否则，V5R1 之前的所有客户机将不能登录到 iSeries 服务器上。

QPWDMAXLEN

密码中的最大字符数。对此系统值的更改将在下一次更改密码时生效。

QPWDMINLEN

密码中的最小字符数。对此系统值的更改将在下一次更改密码时生效。

QPWDPOSDIF

控制新密码中的字符的位置。对此系统值的更改将在下一次更改密码时生效。

QPWDRQDDGT

在新密码中需要数字。对此系统值的更改将在下一次更改密码时生效。

QPWDRQDDIF

控制新密码是否必须与之前的密码不同。

QPWDVLDPGM

由计算机系统提供的密码确认程序名和库。可以指定对象名和库名。对此系统值的更改将在下一次更改密码时生效。

QRMTSIGN

指定系统如何处理远程注册请求。TELNET 会话实际上是远程注册请求。此值确定几种操作，如下所示：

- “*FRCSIGNON”：需要所有的远程注册会话才能完成正常的注册处理。
- “*SAMEPRF”：对于 5250 显示站联通或工作站功能，当源用户概要文件名与目标用户概要文件名相同时，可能会对远程注册尝试绕过注册。当使用 TELNET 时，可能会绕过注册。
- “*VERIFY”：在验证用户已经访问了系统之后，系统将允许用户绕过注册。
- “*REJECT”：不允许对 5250 显示站联通或工作站功能进行远程注册。当 QRMTSIGN 设置为 *REJECT 时，用户仍然可以使用 TELNET 注册至系统。这些会话将完成正常的处理。如果您想拒绝对系统的所有 TELNET 请求，则结束 TELNET 服务器。
- “*program library*”：用户可以指定程序和库（或 *LIBL）来决定哪些远程会话是允许的以及可从哪些位置自动注册哪些用户概要文件。此选项仅对传递有效。

此值还指定了要运行的程序名，以确定要允许哪些远程会话。

交付值为 *FRCSIGNON。如果想让用户能够使用 5250 仿真器的绕过注册功能，请将此值更改为 *VERIFY。

QSECURITY

系统安全性级别。对此系统值的更改将在下一次 IPL 时生效。

- 20 意指系统需要密码才能注册。
- 30 意指系统在注册时需要密码安全性，在每次访问时需要对象安全性。您必须具有访问所有系统资源的权限。
- 40 意指系统在注册时需要密码安全性，在每次访问时需要对象安全性。试图通过不受支持的接口来访问对象的程序将会失败。
- 50 意指系统在注册时需要密码安全性，并且用户必须访问对象和系统资源的权限。会强制使用 QTEMP 库和用户域对象的安全性和完整性。试图通过不受支持的界面来访问对象，或试图将不受支持的参数值传送至受支持的接口的程序将失败。

QSTRUPPGM

在控制子系统启动或系统启动时运行的程序。此程序执行设置功能，如启动子系统。

QSYSLIBL

库列表的系统部件。库列表的此部件是在其它任何部件之前搜索的。某些客户机功能使用此列表来搜索对象。

标识 iSeries 服务器上的服务器作业

您可能会发现使用仿真器或基于字符的界面很难使作业与某台个人计算机或各个客户机功能相关。能够标识特定作业是研究问题和确定性能含义的先决条件。您可以使用“iSeries 导航器”界面来标识服务器作业。

1. 双击 **iSeriesTM** 导航器图标。
2. 通过单击加号 (+) 打开网络。
3. 通过单击加号 (+) 打开服务器。
4. 选择要查看其作业的服务器类型（例如，TCP/IP 或 iSeriesTM Access for Windows^(R)）。
5. 当服务器显示在右窗格中时，右键单击想要查看其作业的服务器，并单击**服务器作业**。另一个窗口打开，显示服务器作业以及该服务器的用户、作业类型、作业状态、输入系统的时间和输入系统的日期。

下列各主题提供了有关如何使用传统的基于字符的界面来标识服务器作业的信息。

- 第 36 页的『iSeries 服务器上的子系统』
- 『iSeries 作业名』
- 『显示服务器作业』
- 第 52 页的『显示历史作业记录』
- 第 52 页的『显示用户的服务器作业』

iSeries 作业名： iSeriesTM 上使用的作业名由三部分组成：

- 简单的作业名
- 用户标识
- 作业号（按升序排列）

服务器作业遵循几个约定：

- 作业名
 - 对于非预启动作业，服务器作业名就是服务器程序的名称。
 - 预启动作业使用在预启动作业项中定义的名称。
 - 如果该作业是批处理作业的话，则它们由服务器启动并使用作业描述名或给定名称（由文件服务器执行此操作）。
- 用户标识
 - 始终为 QUSER，不管是否使用了预启动作业。
 - 作业记录显示哪些用户使用了该作业。
- 工作管理将创建作业号。

显示服务器作业： 可以使用两种方法来标识服务器作业。第一种方法是使用 WRKACTJOB 命令。第二种方法是显示历史作业记录来确定哪个作业在被哪个客户机使用。

用 WRKACTJOB 来显示活动作业。 WRKACTJOB 命令显示所有活动作业、服务器守护程序和服务器映射器守护程序。

下图使用 WRKACTJOB 命令显示了样本状态。在图中只显示了与服务器相关的作业。必须按 (**F14**) 来查看可用的预启动作业。

图中显示了下列作业类型。

- (1) - 服务器映射器守护程序
- (2) - 服务器守护程序
- (3) - 预启动的服务器作业

使用活动作业						AS400597
CPU %: 3.1 经过时间: 21:38:40 活动作业: 77						01/12/95 10:25:40
输入选项, 按 Enter 键。						
2=更改 3=挂起 4=结束 5=使用 6=释放 7=显示消息						
8=使用假脱机文件 13=断开连接...						
选项	子系统 / 作业	用户	类型	CPU %	功能	状态
___	QSYSWRK	QSYS	SBS	.0		DEQW
___	(1) QZSOSMAPD	QUSER	BCH	.0		SELW
___	(2) QZSOSGND	QUSER	BCH	.0		SELW
___	QZSCSRVSD	QUSER	BCH	.0		SELW
___	QZRCSRVD	QUSER	BCH	.0		SELW
___	QZHQSRVD	QUSER	BCH	.0		SELW
___	QNPSEVRD	QUSER	BCH	.0		SELW
___	QUSRWRK	QSYS	SBS	.0		DEQW
___	(3) QZSOSIGN	QUSER	PJ	.0		PSRW
___	QZSCSRVS	QUSER	PJ	.0		PSRW
___	QZRCSRVS	QUSER	PJ	.0		PSRW
___	QZHQSSRV	QUSER	PJ	.0		PSRW
___	QNPSEVS	QUSER	PJ	.0		PSRW
___	QZDASOINIT	QUSER	PJ	.0		PSRW
						尚有...

使用活动作业						AS400597
CPU %: 3.1 经过时间: 21:38:40 活动作业: 77						01/12/95 10:25:40
输入选项, 按 Enter 键。						
2=更改 3=挂起 4=结束 5=使用 6=释放 7=显示消息						
8=使用假脱机文件 13=断开连接...						
选项	子系统 / 作业	用户	类型	CPU %	功能	状态
___	QSERVER	QSYS	SBS	.0		DEQW
___	QSERVER	QPGMR	ASJ	.1		EVTW
___	(2) QPWFSERVSD	QUSER	BCH	.0		SELW
___	QZDASRVSD	QUSER	BCH	.0		SELW
___	(3) QPWFSERVSO	QUSER	PJ	.0		PSRW
___	QPWFSEVSO	QUSER	PJ	.0		PSRW
						尚有...

显示了下列作业类型:

- ASJ** 子系统的自动启动作业
- PJ** 预启动服务器作业
- SBS** 子系统监视作业

BCH 服务器守护程序和服务器映射器守护程序作业

显示历史作业记录： 每当客户机用户成功地连接至服务器作业时，该作业就被交换到该客户机用户的概要文件中运行。要确定哪个作业与特定的客户机用户相关联，可以使用 DSPLOG 命令来显示历史作业记录。查找以下列各项开头的消息：

- CPIAD0B（对于注册服务器消息）
- CPIAD09（对于与所有其它服务器相关的消息）

显示用户的服务器作业： 要显示特定用户的服务器作业，

1. 打开 **iSeries™ 导航器**（双击图标）。
2. 单击**用户和组**，然后单击**所有用户**。
3. 右键单击您想要查看其服务器作业的用户。
4. 选择**用户对象**，然后单击**作业**。您将看到显示该用户的所有服务器作业的窗口。

还可以使用 WRKOBJLCK 命令。指定用户概要文件和 *USRPRF。

配合主机服务器使用 EZ-Setup 和 iSeries 导航器

EZ-Setup 和 iSeries™ 导航器可以连接至注册服务器、中央服务器以及远程命令和分布式程序调用服务器，而无需在 iSeries 服务器上运行通信协议。也就是说，EZ-Setup 可以在运行 STRTCP 之前进行连接。所使用的路径允许 EZ-Setup 在配置或启动任何通信协议之前执行某些初始 iSeries 设置。本主题描述如何确定 EZ-Setup 和“操作控制台”所使用的通信路径是否是活动的以及在需要时如何重新启动它。

有关配置 EZ-Setup 所使用的连接的信息，参考 EZ-Setup 联机帮助。

EZ-Setup 所使用的通信路径需要在 QSYSWRK 子系统中运行三个 QNEOSOEM 作业。对于此通信路径，QSYSWRK 子系统有一个自动启动作业。自动启动作业 QNEOSOEM 会在 QSYSWRK 子系统中提交其它两个名称为 QNEOSOEM 的作业。如果其中一个作业不活动，则通过发出以下命令来启动它：

```
QSYS/SBMJOB CMD(QSYS/CALL PGM(QSYS/QNEOSOEM)) JOB(QNEOSOEM)
JOB(QSYS/QNEOJOB) JOBQ(QSYS/QSYSNOMAX) PRTDEV(*JOB) OUTQ(*JOB)
USER(*JOB) PRITXT(*JOB) SYSLIBL(*SYSVAL) INLLIBL(*JOB)
LOGCLPGM(*YES) MSGQ(*NONE) SRTSEQ(*SYSVAL) LANGID(*SYSVAL)
CNTRYID(*SYSVAL) CCSID(*SYSVAL)
```

如果需要的话，该命令将启动所有这三个 QNEOSOEM 作业。

使用服务器出口程序

出口程序允许系统管理员控制客户机用户对每个特定服务器可以执行哪些活动。所有服务器都支持用户编写的出口程序。本主题描述可以如何使用出口程序以及如何配置它们。还提供了样本程序，有助于控制对服务器功能的访问。

- 第 53 页的『注册出口程序』
- 第 56 页的『编写出口程序』
- 第 56 页的『出口程序参数』
- 第 71 页的『示例：出口程序』

注意： 阅读代码示例免责以获得重要的法律信息。

注册出口程序

为了使服务器知道要调用哪一个出口程序（如果有的话），必须注册出口程序。可以使用 OS/400^(R) 注册设施来注册出口程序。

使用注册设施

要利用注册设施来注册出口程序，使用“使用注册信息”（WRKREGINF）命令。

```

+-----+
|                                     |
|                               使用注册信息 (WRKREGINF) |
|                                     |
| 输入选项, 按 Enter 键。 |
|                                     |
| 出口点 . . . . . *REGISTERED |
| 出口点格式 . . . . . *ALL      Name, generic*, *ALL |
| 输出 . . . . . *              *, *PRINT |
|                                     |
+-----+

```

按 Enter 键以便查看已注册的出口点。

```

+-----+
|                                     |
|                               使用注册信息 |
|                                     |
| 输入选项, 按 Enter 键。 |
| 5=显示出口点 8=使用出口程序 |
|                                     |
|                               出口 |
| 选项 出口点 点格式 已注册 文本 |
| - QIBM_QCA_CHG_COMMAND CHGC0100 *YES 更改命令出口程序 |
| - QIBM_QCA_RTV_COMMAND RTVC0100 *YES 检索命令出口程序 |
| - QIBM_QHQ_DTAQ DTAQ0100 *YES 原始数据队列服务器 |
| - QIBM_QIMG_TRANSFORMS XFRM0100 *YES |
| - QIBM_QJO_DLT_JRNRCV DRCV0100 *YES 删除日志接收器 |
| - QIBM_QLZP_LICENSE LICM0100 *YES 原始许可证管理服务器 |
| - QIBM_QMF_MESSAGE MESS0100 *YES 原始消息服务器 |
| - QIBM_QMH_REPLY_INQ RPYI0100 *YES 处理对查询消息的应答 |
| 8 QIBM_QNPS_ENTRY ENTR0100 *YES 网络打印服务器 - 入口 |
| - QIBM_QNPS_SPLF SPLF0100 *YES 网络打印服务器 - 假脱机 |
| - QIBM_QOE_OV_USR_ADM UADM0100 *YES OfficeVision/400 管理 |
|                                     |
| 命令 |
| ==> |
|                                     |
+-----+

```

选择选项 8 以便对为您想使用的服务器定义的出口点使用出口程序。

```

+-----+
|                                     |
|                               使用出口程序 |
|                                     |
| 出口点: QIBM_QNPS_ENTRY      格式: ENTR0100 |
|                                     |
| 输入选项, 按 Enter 键。 |
| 1=添加 4=除去 5=显示 10=替换 |
|                                     |
| 选项 出口程序 出口程序 库 |
| 1_ |
|                                     |
| (找不到任何出口程序) |
|                                     |
+-----+

```

使用选项 1 来将出口程序添加至出口点。

注意:

- 如果已经定义了出口程序，则必须在除去它之后才能更改程序名。
- 即使注册设施可支持将多个用户出口用于特定的出口点和格式名，服务器还是会总是检索出口程序 1。
- 必须先结束并重新启动预启动作业才能使更改生效。

```

+-----+
|                                     |
|                               添加出口程序 (ADDEXITPGM) |
|                                     |
| 输入选项, 按 Enter 键。 |
|                                     |
| 出口点 . . . . . > QIBM_QNPS_ENTRY |
| 出口点格式 . . . . . > ENTR0100   Name |
| 程序编号 . . . . . > 1           1-2147483647, *LOW, *HIGH |
| 程序 . . . . . MYPGM           Name |
| 库 . . . . . MYLIB           Name, *CURLIB |
| THREADSAFE . . . . . *UNKNOWN   *UNKNOWN, *NO, *YES |
| 多线程作业操作 . . . . . *SYSVAL *SYSVAL, *RUN, *MSG, |
| 文本 '描述' . . . . . *BLANK |
|                                     |
+-----+

```

在此出口点处输入该程序的程序名和库。

同一程序可以用于多个出口点。该程序可以使用作为输入发送的数据来确定如何处理不同类型的请求。

下面提供了每种特定 OS/400 服务器的出口点和格式名。

QIBM_QPWFS_FILE_SERV (文件服务器)

格式名	PWFS0100
应用程序名	*FILESRV

QIBM_QZDA_INIT (数据库服务器启动)

格式名	ZDAI0100
应用程序名	*SQL

QIBM_QZDA_NDB1 (数据库服务器 - 本机数据库请求)

格式名	ZDAQ0100 ZDAQ0200
应用程序名	*NDB

QIBM_QZDA_ROI1 (数据库服务器检索对象信息请求)

格式名	ZDAR0100 ZDAR0200
应用程序名	*RTVOBJINF

QIBM_QZDA_SQL1 (数据库服务器 SQL 请求)

格式名	ZDAQ0100
-----	----------

应用程序名	*SQLSRV
-------	---------

QIBM_QZDA_SQL2 (数据库服务器 SQL 请求)

格式名	ZDAQ0200
应用程序名	*SQLSRV

QIBM_QZHQ_DATA_QUEUE (数据队列服务器)

格式名	ZHQ00100
应用程序名	*DATAQSRV

QIBM_QNPS_ENTRY (网络打印服务器)

格式名	ENTR0100
应用程序名	QNPSERVR

QIBM_QNPS_SPLF (网络打印服务器)

格式名	SPLF0100
应用程序名	QNPSERVR

QIBM_QZSC_LM (中央服务器许可证管理请求)

格式名	ZSCL0100
应用程序名	*CNTRLSRV

QIBM_QZSC_NLS (中央服务器 NLS 请求)

格式名	ZSCN0100
应用程序名	*CNTRLSRV

QIBM_QZSC_SM (许可证服务器)

格式名	ZSCS0100
应用程序名	*CNTRLSRV

QIBM_QZRC_RMT (远程命令和分布式程序调用服务器)

格式名	CZRC0100
应用程序名	*RMTSRV

QIBM_QZSO_SIGNONSRV (注册服务器)

格式名	ZSOY0100
-----	----------

应用程序名	*SIGNON
-------	---------

编写出口程序

当您指定出口程序时，服务器会在运行您的请求之前将以下两个参数传送给出口程序：

- 1 字节返回码值
- 包含关于您的请求的信息的结构（对于每个出口点，此结构是不同的。）

这两个参数允许出口程序确定您的请求是否可能。如果出口程序将返回码设置为 X'F1'，则服务器将允许该请求。如果返回码被设置为 X'F0'，则服务器将拒绝该请求。如果设置了不同于 X'F1' 或 X'F0' 的值，则结果将随着所访问的服务器不同而有所不同。

对于多个服务器和出口点，可以使用同一程序。该程序可以通过查看第二个参数结构中的数据来确定正在调用哪个服务器以及使用哪种功能。

『出口程序参数』描述了发送至出口程序的第二个参数的结构。可以使用此信息来编写您自己的出口程序。

出口程序参数

以下主题为每个 OS/400^(R) 服务器的出口点格式的第二个参数提供数据结构。

- 『文件服务器』
- 第 57 页的『数据库服务器』
- 第 65 页的『数据队列服务器』
- 第 66 页的『网络打印服务器』
- 第 67 页的『中央服务器』
- 第 69 页的『远程命令和分布式程序调用服务器』
- 第 71 页的『注册服务器』

文件服务器： 文件服务器定义了一个出口点：

QIBM_QPWFS_FILE_SERV 格式 PWFS0100

定义 QIBM_QPWFS_FILE_SERV 出口点是为了对下列类型的文件服务器请求运行出口程序：

- 更改文件属性
- 创建流文件或创建目录
- 删除文件或删除目录
- 列示文件属性
- 移动
- 打开流文件
- 重命名
- 分配对话

注意：

对于文件服务器，当激活 QSERVER 子系统时就会解析出口程序名。如果您更改程序名，则必须先结束再重新启动子系统，才能使更改生效。

出口点 QIBM_QPWFS_FILE_SERV 格式 PWFS0100

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
0	0	CHAR(10)	用户概要文件名	正在调用服务器的用户概要文件的名称
10	A	CHAR(10)	服务器标识	对于文件服务器, 该值为 *FILESRV。
20	14	BINARY(4)	请求的功能	所执行的功能: <ul style="list-style-type: none"> • X'0000' - 更改文件属性请求 • X'0001' - 创建流文件或目录请求 • X'0002' - 删除文件或删除目录请求 • X'0003' - 列示文件属性请求 • X'0004' - 移动请求 • X'0005' - 打开流文件请求 • X'0006' - 重命名请求 • X'0007' - 分配对话请求
24	18	CHAR(8)	格式名	所使用的用户出口格式名。对于 QIBM_QPWFS_FILE_SERV, 格式名为 PWFS0100。
32	20	CHAR(4)	文件访问	如果所请求的功能具有值 '5' (打开), 则此字段包含下列结构: <ul style="list-style-type: none"> • 读访问, CHAR(1) X'F1' - 是 X'F0' - 否 • 写访问权, CHAR(1) X'F1' - 是 X'F0' - 否 • 读/写访问, CHAR(1) X'F1' - 是 X'F0' - 否 • 允许删除, CHAR(1) X'F1' - 是 X'F0' - 否
36	24	BINARY(4)	文件名长度	文件名的长度 (下一个字段)。该长度最大可以为 16MB。
40	28	CHAR(*)	文件名	文件的名称。此字段的长度是由“文件名长度”(前一段)指定的。文件名是以 ISO/IEC 10646 (UCS—2 Level 1) 字符集 CCSID 61952 的形式返回的。
<p>注意:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 此格式是由库 QSYSINC 中的文件 H、QRPGSRC、QRPGLESRC、QLBLSRC 和 QCBLLESRC 中的成员 EPWFSEP 定义的。 • 有关 ISO/IEC 10646 (UCS—2 Level 1) 字符集的更多信息, 请参阅 <i>Information Standard, ISO/IEC 10646—1: Information technology — Universal—Octet Character Set (UCS) — Part 1: Architecture and Basic Multilingual Plane</i>, 引用号 ISO/IEC 10646—1: 1993(E)。 <p>可用来与 UCS—2 Level 1 相互转换的 API 为 iconv() 和 CDRCVRT。</p>				

数据库服务器: 数据库服务器定义了五个不同的出口点:

1. QIBM_QZDA_INIT
 - 在服务器启动时调用
2. QIBM_QZDA_NDB1
 - 对本机数据库请求调用
3. QIBM_QZDA_SQL1
 - 对 SQL 请求调用
4. QIBM_QZDA_SQL2

- 对 SQL 请求调用

5. QIBM_QZDA_ROI1

- 对检索对象信息请求和 SQL 目录功能调用

本机数据库和检索对象信息的出口点根据请求的功能类型定义了两种格式。

定义 QIBM_QZDA_INIT 出口点是为了在服务器启动时运行出口程序。如果为此出口点定义了程序，则每当启动数据库服务器时就会调用它。

出口点 QIBM_QZDA_INIT 格式 ZDAI0100

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
0	0	CHAR(10)	用户概要文件名	正在调用服务器的用户概要文件的名称
10	A	CHAR(10)	服务器标识	对于此出口点，该值为 *SQL。
20	14	CHAR(8)	格式名	所使用的用户出口格式名。对于 QIBM_QZDA_INIT，格式名为 ZDAI0100。
28	1C	BINARY(4)	请求的功能	所执行的功能 对于此出口点唯一有效的值为 0。
注意： 此格式是由库 QSYSINC 中的文件 H、QRPGSRC、QRPGLESRC、QLBLSRC 和 QCBLLSRC 中的成员 EZDAEP 定义的。				

定义 QIBM_QZDA_NDB1 出口点是为了对数据库服务器的本机数据库请求运行出口程序。为此出口点定义了两种格式。格式 ZDAD0100 用于下列功能：

- 创建源物理文件
- 根据现有文件来创建数据库文件
- 添加、清除和删除数据库文件成员
- 覆盖数据库文件
- 删除数据库文件属性置换
- 删除文件

当接收到要将库添加至库列表的请求时，使用格式 ZDAD0200。

出口点 QIBM_QZDA_NDB1 格式 ZDAD0100

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
0	0	CHAR(10)	用户概要文件名	正在调用服务器的用户概要文件的名称
10	A	CHAR(10)	服务器标识	对于此出口点，该值为 *NDB。
20	14	CHAR(8)	格式名	所使用的用户出口格式名 对于下列功能，格式名为 ZDAD0100。

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
28	1C	BINARY(4)	请求的功能	所执行的功能 此字段包含下列其中一项： <ul style="list-style-type: none"> • X'00001800' - 创建源物理文件 • X'00001801' - 创建数据库文件 • X'00001802' - 添加数据库文件成员 • X'00001803' - 清除数据库文件成员 • X'00001804' - 删除数据库文件成员 • X'00001805' - 覆盖数据库文件 • X'00001806' - 删除数据库文件属性置换 • X'00001807' - 创建保存文件 • X'00001808' - 清除保存文件 • X'00001809' - 删除文件
32	20	CHAR(128)	文件名	用于所请求的功能的文件的名称
160	A0	CHAR(10)	库名	包含文件的库的名称
170	AA	CHAR(10)	成员名	要添加、清除或删除的成员的名称
180	B4	CHAR(10)	权限	对所创建的文件的权限
190	BE	CHAR(128)	根据文件名	当根据现有文件来创建文件时要使用的文件名
318	13E	CHAR(10)	根据库名	包含所基于的文件的库的名称
328	148	CHAR(10)	覆盖文件名	要覆盖的文件的名称
338	152	CHAR(10)	覆盖库名	包含了要覆盖的文件的库的名称
348	15C	CHAR(10)	覆盖成员名	要覆盖的成员的名称
注意: 此格式是由库 QSYSINC 中的文件 H、QRPGSRC、QRPGLESRC、QLBLSRC 和 QCBLESRC 中的成员 EZDAEP 定义的。				

出口点 QIBM_QZDA_NDB1 格式 ZDAD0200

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
0	0	CHAR(10)	用户概要文件名	正在调用服务器的用户概要文件的名称
10	A	CHAR(10)	服务器标识	对于此出口点, 该值为 *NDB。
20	14	CHAR(8)	格式名	所使用的用户出口格式名。对于添加至库列表功能, 格式名为 ZDAD0200。
28	1C	BINARY(4)	请求的功能	所执行的功能 X'0000180C' - 添加库列表
32	20	BINARY(4)	库数目	库的数目 (下一字段)
36	24	CHAR(10)	库名	每个库的库名

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
注意: 此格式是由库 QSYSINC 中的文件 H、QRPGSRC、QRPGLESRC、QLBLSRC 和 QCBLLESRC 中的成员 EZDAEP 定义的。				

定义 QIBM_QZDA_SQL1 出口点是为了对为数据库服务器接收的某些 SQL 请求运行出口点。只为此出口点定义了一种格式。以下是导致出口程序被调用的功能:

- 准备
- 打开
- 执行
- 连接
- 创建程序包
- 清除程序包
- 删除程序包
- 流提取
- 立即执行
- 准备和描述
- 准备并执行或者准备并打开
- 打开和提取
- 执行或打开
- 返回程序包信息

出口点 QIBM_QZDA_SQL1 格式 ZDAQ0100

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
0	0	CHAR(10)	用户概要文件名	正在调用服务器的用户概要文件的名称
10	A	CHAR(10)	服务器标识	对于此出口点, 该值为 *SQLSRV。
20	14	CHAR(8)	格式名	所使用的用户出口格式名。对于 QIBM_QZDA_SQL1, 格式名为 ZDAQ0100。

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
28	1C	BINARY(4)	请求的功能	<p>所执行的功能</p> <p>此字段包含下列其中一项:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X'00001800' - 准备 • X'00001803' - 准备并描述 • X'00001804' - 打开 / 描述 • X'00001805' - 执行 • X'00001806' - 立即执行 • X'00001809' - 连接 • X'0000180C' - 流提取 • X'0000180D' - 准备并执行 • X'0000180E' - 打开并提取 • X'0000180F' - 创建程序包 • X'00001810' - 清除程序包 • X'00001811' - 删除程序包 • X'00001812' - 执行或打开 • X'00001815' - 返回程序包信息
32	20	CHAR(18)	语句名	用于准备或执行功能的语句的名称
50	32	CHAR(18)	游标名	用于打开功能的游标的名称
68	44	CHAR(2)	准备选项	用于准备功能的选项
70	46	CHAR(2)	打开属性	用于打开功能的选项
72	48	CHAR(10)	扩展动态程序包名称	扩展动态 SQL 程序包的名称
82	52	CHAR(10)	程序包库名	扩展动态 SQL 程序包的库的名称
92	5C	BINARY(2)	DRDA ^(R) 指示符	<ul style="list-style-type: none"> • 0 - 连接至本地 RDB • 1 - 连接至远程 RDB
94	5E	CHAR(1)	落实控制级别	<ul style="list-style-type: none"> • 'A' - 落实 *ALL • 'C' - 落实 *CHANGE • 'N' - 落实 *NONE • 'S' - 落实 *CS (游标稳定性) • 'L' - 落实 *RR (可重复读)
95	5F	CHAR(512)	SQL 语句文本的头 512 个字节	SQL 语句的头 512 个字节
<p>注意: 此格式是由库 QSYSINC 中的文件 H、QRPGSRC、QRPGLESRC、QLBLSRC 和 QCBLLESRC 中的成员 EZDAEP 定义的。</p>				

定义 QIBM_QZDA_SQL2 出口点是为了对为数据库服务器接收的某些 SQL 请求运行出口点。QIBM_QZDA_SQL2 出口点优先于 QIBM_QZDA_SQL1 出口点。如果为 QIBM_QZDA_SQL2 出口点注册了某个程序，则将调用该程序，而不调用 QIBM_QZDA_SQL1 出口点的程序。以下是导致出口程序被调用的功能：

- 准备
- 打开
- 执行
- 连接
- 创建程序包
- 清除程序包
- 删除程序包
- 流提取
- 立即执行
- 准备和描述
- 准备并执行或者准备并打开
- 打开和提取
- 执行或打开
- 返回程序包信息

表 A-6. 出口点 QIBM_QZDA_SQL2 格式 ZDAQ0200

0	0	CHAR(10)	用户概要文件名	正在调用服务器的用户概要文件的名称
10	A	CHAR(10)	服务器标识	对于此出口点，该值为 *SQLSRV。
20	14	CHAR(8)	格式名	所使用的用户出口格式名。对于 QIBM_QZDA_SQL2，格式名为 ZDAQ0200。
28	1C	BINARY(4)	请求的功能	<p>所执行的功能</p> <p>此字段包含下列其中一项：</p> <ul style="list-style-type: none"> • X'00001800' - 准备 • X'00001803' - 准备并描述 • X'00001804' - 打开 / 描述 • X'00001805' - 执行 • X'00001806' - 立即执行 • X'00001809' - 连接 • X'0000180C' - 流提取 • X'0000180D' - 准备并执行 • X'0000180E' - 打开并提取 • X'0000180F' - 创建程序包 • X'00001810' - 清除程序包 • X'00001811' - 删除程序包 • X'00001812' - 执行或打开 • X'00001815' - 返回程序包信息
32	20	CHAR(18)	语句名	用于准备或执行功能的语句的名称

50	32	CHAR(18)	游标名	用于打开功能的游标的名称
68	44	CHAR(2)	准备选项	用于准备功能的选项
70	46	CHAR(2)	打开属性	用于打开功能的选项
72	48	CHAR(10)	扩展动态程序包名称	扩展动态 SQL 程序包的名称
82	52	CHAR(10)	程序包库名	扩展动态 SQL 程序包的库的名称
92	5C	BINARY(2)	DRDA 指示符	<ul style="list-style-type: none"> • 0 - 连接至本地 RDB • 1 - 连接至远程 RDB
94	5E	CHAR(1)	落实控制级别	<ul style="list-style-type: none"> • 'A' - 落实 *ALL • 'C' - 落实 *CHANGE • 'N' - 落实 *NONE • 'S' - 落实 *CS (游标稳定性) • 'L' - 落实 *RR (可重复读)
95	5F	CHAR(10)	缺省 SQL 集合	“iSeries TM 数据库服务器”所使用的缺省 SQL 集合的名称
105	69	CHAR(129)	保留	为将来的参数保留
234	EA	BINARY(4)	SQL 语句文本长度	后续字段中的 SQL 语句文本的长度。该长度最大可以为 64K。
238	EE	CHAR(*)	SQL 语句文本	整个 SQL 语句
注意: 此格式是由库 QSYSINC 中的文件 H、QRPGSRC、QRPGLESRC、QLBLSRC 和 QCBLLSRC 中的成员 EZDAEP 定义的。				

定义 QIBM_QZDA_ROI1 出口点是为了对检索有关数据库服务器的某些对象的信息的请求运行出口程序。它还用于 SQL 目录功能。

此出口点定义了两种格式。下面描述了这些格式。

格式 ZDAR0100 用于检索关于下列对象的信息的请求:

- 库 (或集合)
- 文件 (或表)
- 字段 (或列)
- 索引
- 关系数据库 (或 RDB)
- SQL 程序包
- SQL 程序包语句
- 文件成员
- 记录格式
- 特殊列

格式 ZDAR0200 用于检索关于下列对象的信息的请求:

- 外键
- 主键

出口点 QIBM_QZDA_ROI1 格式 ZDAR0100

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
0	0	CHAR(10)	用户概要文件名	正在调用服务器的用户概要文件的名称
10	A	CHAR(10)	服务器标识	对于数据库服务器, 该值为 *RTVOBJINF。
20	14	CHAR(8)	格式名	所使用的用户出口格式名。对于下列功能, 格式名为 ZDAR0100。
28	1C	BINARY(4)	请求的功能	<p>所执行的功能</p> <p>此字段包含下列其中一项:</p> <ul style="list-style-type: none"> • X'00001800' - 检索库信息 • X'00001801' - 检索关系数据库信息 • X'00001802' - 检索 SQL 程序包信息 • X'00001803' - 检索 SQL 程序包语句 • X'00001804' - 检索文件信息 • X'00001805' - 检索文件成员信息 • X'00001806' - 检索记录格式信息 • X'00001807' - 检索字段信息 • X'00001808' - 检索索引信息 • X'0000180B' - 检索特殊列信息
32	20	CHAR(20)	库名	当检索关于库、程序包、程序包语句、文件、成员、记录格式、字段、索引和特殊列的信息时所使用的库或搜索模式
52	34	CHAR(36)	关系数据库名	用来检索 RDB 信息的关系数据库名或搜索模式
88	58	CHAR(20)	程序包名称	用来检索程序包或程序包语句信息的程序包名称或搜索模式
108	6C	CHAR(256)	文件名 (SQL 别名)	用来检索文件、成员、记录格式、字段、索引或特殊列信息的文件名或搜索模式
364	16C	CHAR(20)	成员名	用来检索文件成员信息的成员名或搜索模式
384	180	CHAR(20)	格式名	用来检索记录格式信息的格式名或搜索模式
<p>注意: 此格式是由库 QSYSINC 中的文件 H、QRPGSRC、QRPGLESRC、QLBLSRC 和 QCBLESRC 中的成员 EZDAEP 定义的。</p>				

出口点 QIBM_QZDA_ROI1 格式 ZDAR0200

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
0	0	CHAR(10)	用户概要文件名	正在调用服务器的用户概要文件的名称
10	A	CHAR(10)	服务器标识	对于数据库服务器, 该值为 *RTVOBJINF。

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
20	14	CHAR(8)	格式名	所使用的用户出口格式名。对于下列功能，格式名为 ZDAR0200。
28	1C	BINARY(4)	请求的功能	所执行的功能 此字段包含下列其中一项： <ul style="list-style-type: none"> • X'00001809' - 检索外键信息 • X'0000180A' - 检索主键信息
32	20	CHAR(10)	主键表库名	包含了当检索主键和外键信息时所使用的表的主键表的库的名称
42	2A	CHAR(128)	主键表名（别名）	包含了当检索主键或外键信息时所使用的表的主键的表的名称
170	AA	CHAR(10)	外键表库名	包含了当检索外键信息时所使用的表的外键表的库的名称
180	64	CHAR(128)	外键表名（别名）	包含了当检索外键信息时所使用的表的外键的表的名称
注意： 此格式是由库 QSYSINC 中的文件 H、QRPGSRC、QRPGLESRC、QLBLSRC 和 QCBLESRC 中的成员 EZDAEP 定义的。				

数据队列服务器： 数据队列服务器定义了一个出口点：

QIBM_QZHQ_DATA_QUEUE 格式 ZHQ00100

将出口点 QIBM_QZHQ_DATA_QUEUE 定义为在接收到下列数据队列服务器请求时运行出口点程序：

- 查询
- 接收
- 创建
- 删除
- 发送
- 清除
- 取消
- 取数

出口点 QIBM_QZHQ_DATA_QUEUE 格式 ZHQ00100

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
0	0	CHAR(10)	用户概要文件名	正在调用服务器的用户概要文件的名称
10	A	CHAR(10)	服务器标识	对于数据队列服务器，该值为 *DATAQSRV。
20	14	CHAR(8)	格式名	所使用的用户出口格式名。对于 QIBM_QZHQ_DATA_QUEUE，格式名为 ZHQ00100。

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
28	1C	BINARY(4)	请求的功能	所执行的功能 <ul style="list-style-type: none"> • X'0001' - 查询数据队列的属性 • X'0002' - 接收数据队列中的消息 • X'0003' - 创建数据队列 • X'0004' - 删除数据队列 • X'0005' - 将消息发送至数据队列 • X'0006' - 清除数据队列中的消息 • X'0007' - 取消暂挂接收请求 • X'0012' - 接收数据队列中的消息，而不删除它
32	20	CHAR(10)	对象名	数据队列名
42	2A	CHAR(10)	库名	数据队列库
52	34	CHAR(2)	关系运算	对请求执行 receive-by-key 操作的关系运算符 <ul style="list-style-type: none"> X'0000' - 无运算符 'EQ' - 等于 'NE' - 不等于 'GE' - 大于或等于 'GT' - 大于 'LE' - 小于或等于 'LT' - 小于
54	36	BINARY(4)	键长度	对请求指定的键长度
58	3A	CHAR(256)	键值	对请求指定的键值
注意: 此格式是由库 QSYSINC 中的文件 H、QRPGRSRC、QRPGLESRC、QLBLSRC 和 QCBLLESRC 中的成员 EZHQEP 定义的。				

网络打印服务器: 网络打印服务器定义了两个出口点:

1. QIBM_QNPS_ENTRY 格式 ENTR0100
 - 在服务器启动时调用
2. QIBM_QNPS_SPLF 格式 SPLF0100
 - 调用它以处理现有的假脱机输出文件

定义 QIBM_QNPS_ENTRY 出口点是为了在启动网络打印服务器时运行出口程序。可以使用该出口程序来验证对服务器的访问。有关更多信息，请参阅 *Printer Device Programming*, SC41-5713-03。

出口点 QIBM_QNPS_ENTRY 格式 ENTR0100

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
0	0	CHAR(10)	用户概要文件名	正在调用服务器的用户概要文件的名称
10	A	CHAR(10)	服务器标识	对于网络打印服务器，该值为 QNPSERVER。

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
20	14	CHAR(8)	格式名	所使用的用户出口格式名。对于 QIBM_QNPS_ENTRY, 格式名为 ENTR0100。
28	1C	BINARY(4)	功能标识	所执行的功能 对于 QIBM_QNPS_ENTRY, 该值为 X'0802'。
注意: 此格式是由库 QSYSINC 中的文件 H、QRPGSRC、QRPGLESRC、QLBLSRC 和 QCBLLSRC 中的成员 ENPSEP 定义的。				

定义 QIBM_QNPS_SPLF 出口点是为了在网络打印服务器接收到要处理现有假脱机输出文件的请求后运行出口程序。可以使用该程序来对假脱机文件执行功能，例如，传真文件。有关更多信息，请参阅 *Printer Device Programming*, SC41-5713-03。

出口点 QIBM_QNPS_SPLF 格式 SPLF0100

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
0	0	CHAR(10)	用户概要文件名	正在调用服务器的用户概要文件的名称
10	A	CHAR(10)	服务器标识	对于网络打印服务器，该值为 QNPSEVR
20	14	CHAR(8)	格式名	所使用的用户出口格式名。对于 QIBM_QNPS_SPLF, 格式名为 SPLF0100。
28	1C	BINARY(4)	功能标识	所执行的功能 对于 QIBM_QNPS_SPLF, 该值为 X'010D'。
32	20	CHAR(10)	作业名	创建假脱机文件的作业的名称
42	2A	CHAR(10)	用户名	创建假脱机文件的作业的用户概要文件
52	34	CHAR(6)	作业号	创建假脱机文件的作业的号码
58	3A	CHAR(10)	假脱机文件名	所请求的假脱机文件的名称
68	44	BINARY(4)	假脱机文件号	所请求的假脱机文件的号码
72	48	BINARY(4)	长度	假脱机文件出口程序数据的长度
76	4C	CHAR(*)	假脱机文件出口程序数据	假脱机文件出口程序数据由已经向出口点 QIBM_QNPS_SPLF 注册的出口程序所使用的附加信息组成。客户机应用程序提供假脱机文件出口程序数据。
注意: 此格式是由库 QSYSINC 中的文件 H、QRPGSRC、QRPGLESRC、QLBLSRC 和 QCBLLSRC 中的成员 ENPSEP 定义的。				

中央服务器: 中央服务器定义了三个出口点:

1. QIBM_QZSC_LM 格式 ZSCL0100
 - 对许可证管理请求调用
2. QIBM_QZSC_SM 格式 ZSCS0100
 - 对系统管理请求调用
3. QIBM_QZSC_NLS 格式 ZSCN0100

- 对转换表请求调用

定义 QIBM_QZSC_LM 出口点是为了对中央服务器接收到的所有许可证管理请求运行出口程序。

出口程序 QIBM_QZSC_LM 格式 ZSCL0100

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
0	0	CHAR(10)	用户概要文件名	正在调用服务器的用户概要文件的名称
10	A	CHAR(10)	服务器标识	对于中央服务器, 该值为 *CNTRLSRV。
20	14	CHAR(8)	格式名	所使用的用户出口格式名。对于 QIBM_QZSC_LM, 格式名为 ZSCL0100。
28	1C	BINARY(4)	请求的功能	所执行的功能 此字段包含下列其中一项: <ul style="list-style-type: none"> • X'1001' - 请求许可证 • X'1002' - 发放许可证 • X'1003' - 检索许可证信息
32	20	CHAR(255)	唯一客户机名	唯一客户机名用来标识网络中的特定工作站。许可产品被指定给由唯一客户机名标识的工作站来使用。
287	11F	CHAR(8)	许可证用户句柄	许可证用户句柄用来确保许可证请求者与许可证发放者相同。在请求许可证时, 此值必须是相同的。
295	127	CHAR(7)	产品标识	请求许可使用的产品的标识。
302	12E	CHAR(4)	功能部件标识	产品的功能部件。
306	132	CHAR(6)	发行版标识	产品或功能部件的版本、发行版和修改级别。
312	138	BINARY(2)	信息类型	要检索的信息的类型。 信息字段的类型仅对检索许可证信息功能有效。 此字段包含下列其中一项: <ul style="list-style-type: none"> • X'0000' - 基本许可证信息 • X'0001' - 详细许可证信息
<p>注意: 此格式是由库 QSYSINC 中的文件 H、QRPGSRC、QRPGLESRC、QLBLSRC 和 QCBLLESRC 中的成员 EZSCEP 定义的。</p>				

定义 QIBM_QZSC_SM 出口点是为了对中央服务器接收到的所有客户机管理请求运行出口程序。

出口程序 QIBM_QZSC_SM 格式 ZSCS0100

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
0	0	CHAR(10)	用户概要文件名	正在调用服务器的用户概要文件的名称
10	A	CHAR(10)	服务器标识	对于中央服务器, 该值为 *CNTRLSRV。
20	14	CHAR(8)	格式名	所使用的用户出口格式名。对于 QIBM_QZSC_SM, 格式名为 ZSCS0100。

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
28	1C	BINARY(4)	请求的功能	所执行的功能 此字段包含下列其中一项: <ul style="list-style-type: none"> • X'1101' - 将客户机设置为活动 • X'1102' - 将客户机设置为不活动
32	20	CHAR(255)	唯一客户机名	为许可产品指定的客户机工作站名。
287	11F	CHAR(255)	共用名	共用名 SNMP 配置字段用于认证。
542	21E	CHAR(1)	节点类型	连接类型 <ul style="list-style-type: none"> • 3 - 因特网
543	21F	CHAR(255)	节点名	节点名 对于节点类型 3, 节点名将作为因特网地址。
注意: 此格式是由库 QSYSINC 中的文件 H、QRPGSRC、QRPGLESRC、QLBLSRC 和 QCBLESRC 中的成员 EZSCEP 定义的。				

定义 QIBM_QZSC-NLS 出口点是为了当中央服务器接收到检索转换映射的请求时运行出口程序。

出口程序 QIBM_QZSC-NLS 格式 ZSCN0100

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
0	0	CHAR(10)	用户概要文件名	正在调用服务器的用户概要文件的名称
10	A	CHAR(10)	服务器标识	对于中央服务器, 该值为 *CNTRLSRV。
20	14	CHAR(8)	格式名	所使用的用户出口格式名。对于 QIBM_QZSC-NLS, 格式名为 ZSCN0100。
28	1C	BINARY(4)	请求的功能	所执行的功能 <ul style="list-style-type: none"> • X'1201' - 检索转换映射
32	20	BINARY(4)	源编码字符集标识 (CCSID)	现有数据的 CCSID。
36	24	BINARY(4)	目标编码字符集标识 (CCSID)	数据将转换成的 CCSID。
40	28	BINARY(2)	转换类型	所请求的映射类型: <ul style="list-style-type: none"> • X'0001' - 往返映射 • X'0002' - 替代映射 • X'0003' - 最佳映射
注意: 此格式是由库 QSYSINC 中的文件 H、QRPGSRC、QRPGLESRC、QLBLSRC 和 QCBLESRC 中的成员 EZSCEP 定义的。				

远程命令和分布式程序调用服务器: 远程命令和分布式程序调用服务器定义了一个出口点:

QIBM_QZRC-RMT 格式 CZRC0100

定义 QIBM_QZRC_RMT 出口点是为了对远程命令或分布式程序调用请求调用程序。

根据请求的类型不同，参数字段的格式也不同。

出口点 QIBM_QZRC_RMT 格式 CZRC0100 的远程命令请求

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
0	0	CHAR(10)	用户概要文件名	正在调用服务器的用户概要文件的名称
10	A	CHAR(10)	服务器标识	对于远程命令服务器，该值为 *RMTSRV。
20	14	CHAR(8)	格式名	所使用的用户出口格式名。对于 QIBM_QZRC_RMT，格式名为 CZRC0100。
28	1C	BINARY(4)	请求的功能	所执行的功能 X'1002' - 远程命令
32	20	CHAR(10)	保留	并未用于远程命令请求
42	2A	CHAR(10)	保留	并未用于远程命令请求
52	34	BINARY(4)	下一个字段的长度	后续命令字符串的长度
56	38	CHAR (6000)	命令字符串	远程命令请求的命令字符串

出口点 QIBM_QZRC_RMT 格式 CZRC0100 的分布式程序调用请求

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
0	0	CHAR(10)	用户概要文件名	正在调用服务器的用户概要文件的名称
10	A	CHAR(10)	服务器标识	对于分布式程序调用服务器，该值为 *RMTSRV。
20	14	CHAR(8)	格式名	所使用的用户出口格式名。对于 QIBM_QZRC_RMT，格式名为 CZRC0100。
28	1C	BINARY(4)	请求的功能	所执行的功能 X'1003' - 分布式程序调用
32	20	CHAR(10)	程序名	所调用的程序的名称
42	2A	CHAR(10)	库名	指定的程序的库
52	34	BINARY(4)	参数个数	用于程序调用的参数总数。这并非始终都是指下面的参数个数。

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
56	38	CHAR(*)	参数信息	关于被传送给指定程序的参数的信息。所有参数字符串都具有下列格式，而不管参数的用法类型如何。结构中的最后一个字段是为输入 / 输出参数用法类型指定的。 <ul style="list-style-type: none"> • BINARY(4) - 此参数的参数信息的长度 • BINARY(4) - 参数的最大长度 • BINARY(2) - 参数用法类型 <ul style="list-style-type: none"> - 1 - 输入 - 2 - 输出 - 3 - 输入 / 输出 • CHAR(*) - 参数字符串

注册服务器: 注册服务器定义了一个出口点:

QIBM_QZSO_SIGNONSRV 格式 ZSOY0100

出口点 QIBM_QZSO_SIGNONSRV 用来当接收到下列注册服务器请求时运行出口点程序:

- 启动服务器请求
- 检索注册信息
- 更改密码
- 生成认证令牌
- 为另一用户生成认证令牌

出口点 QIBM_QZSO_SIGNONSRV 格式 ZSOY0100

偏移		类型	字段	描述
十进制	十六进制			
0	0	CHAR(10)	用户概要文件名	与请求相关联的用户概要文件的名称。
10	A	CHAR(10)	服务器标识	对于注册服务器, 该值为 *SIGNON。
20	14	CHAR(8)	格式名	所使用的用户出口格式名。对于 QIBM_QZSO_SIGNONSRV, 格式名为 ZSOY0100。
28	1C	BINARY(4)	请求的功能	所执行的功能 <ul style="list-style-type: none"> • X'7002' - 启动服务器请求 • X'7004' - 检索注册信息 • X'7005' - 更改密码 • X'7007' - 生成认证令牌 • X'7008' - 为另一用户生成认证令牌

示例: 出口程序

本主题中的样本出口程序并未显示所有可能的编程注意事项或技术, 但是, 在您自己开始设计和编码之前, 可以复查以下示例。

代码示例免责

IBM^(R) 授予您使用所有编程代码示例的非专属的版权许可，您可以由此生成根据您的特定需要而定制的相似功能。

IBM 提供所有样本代码只是出于解释的目的。这些示例并未在所有条件下作全面测试。因此，IBM 不能担保或暗示这些程序的可靠性、可维护性或功能。

此处包含的所有程序“按现状”提供，不附有任何形式的保证。特此明确声明免除任何暗含的非侵权和关于适销和适用于某种特定用途的保证的责任。

- 示例: 用 RPG 创建出口程序
- 示例: 用 CL 命令创建出口程序

示例: 用 RPG 创建出口程序: 下面的示例说明如何用 RPG* 来设置用户出口程序。

注意: 阅读代码示例免责以获得重要的法律信息。

```
**
** OS/400 SERVERS - SAMPLE USER EXIT PROGRAM
**
** THE FOLLOWING RPG PROGRAM UNCONDITIONALLY
** ACCEPTS ALL REQUESTS. IT CAN BE USED AS A SHELL
** FOR SPECIFIC APPLICATIONS. NOTE: REMOVE THE
** SUBROUTINES AND CASE STATEMENT ENTRIES FOR THE SERVERS
** THAT DO NOT REQUIRE
** SPECIFIC EXIT PROGRAM HANDLING FOR BETTER PERFORMANCE.
**
E*
E* NECESSARY ARRAY DEFINITIONS FOR TRANSFER FUNCTION
E* AND REMOTE SQL
E*
E          TFREQ    4096  1
E          RSREQ    4107  1
I*
I*
IPCSDTA      DS
I
I          1  10  USERID
I          11 20  APPLID
I*
I* SPECIFIC PARAMETERS FOR VIRTUAL PRINTER
I*
I          21  30  VPFUNC
I          31  40  VPOBJ
I          41  50  VPLIB
I          71  750VPIFN
I          76  85  VPOUTQ
I          86  95  VPQLIB
I*
I* SPECIFIC PARAMETERS FOR MESSAGING FUNCTION
I          21  30  MFFUNC
I*
I* SPECIFIC PARAMETERS FOR TRANSFER FUNCTION
I*
I          21  30  TFFUNC
I          31  40  TFOBJ
I          41  50  TFLIB
I          51  60  TFMBR
I          61  70  TFFMT
I          71  750TFLEN
I          764171 TFREQ
I*
I* SPECIFIC PARAMETERS FOR FILE SERVER
```

```

I*
I* NOTE: FSNAME MAY BE UP TO 16MB.
I* FSNLEN WILL CONTAIN THE ACTUAL SIZE OF FSNAME.
I*
I          B 21 240FSFID
I          25 32 FSFMT
I          33 33 FSREAD
I          34 34 FSWRIT
I          35 35 FSRDWR
I          36 36 FSDLT
I          B 37 400FSNLEN
I          41 296 FSNAME
I*
I* SPECIFIC PARAMETERS FOR DATA QUEUES
I*
I          21 30 DQFUNC
I          31 40 DQ
I          41 50 DQLIB
I          70 750DQLEN
I          76 77 DQROP
I          78 820DQKLEN
I          83 338 DQKEY
I*
I* SPECIFIC PARAMETERS FOR REMOTE SQL
I*
I          21 30 RSFUNC
I          31 40 RSOBJ
I          41 50 RSLIB
I          51 51 RSCMT
I          52 52 RSMODE
I          53 53 RSCID
I          54 71 RSSTN
I          72 75 RSRSV
I          764182 RSREQ
I*
I* SPECIFIC PARAMETERS FOR NETWORK PRINT SERVER
I*
I          21 28 NPFT
I          B 29 320NPFID
I*
I* THE FOLLOWING PARAMETERS ADDITIONAL FOR FORMAT SPLF0100
I          33 42 NPJOB#
I          43 52 NPUSR#
I          53 58 NPJOB#
I          59 68 NPFILE
I          B 69 720NPFIL#
I          B 73 760NPLEN
I          77 332 NPDATA
I*
I* Data queue server:
I*
I* QIBM_QZHQ_DATA_QUEUE format ZHQ00100
I*
I          21 28 DQOFMT
I          B 29 320DQOFID
I          33 42 DQO0BJ
I          43 52 DQOLIB
I          53 54 DQOROP
I          B 55 580DQOLEN
I          59 314 DQOKEY
I*
I* Specific PARAMETERS FOR CENTRAL SERVER
I*
I          21 28 CSFMT
I          B 29 320CSFID
I* Central server:
I*
I* QIBM_QZSC_LM format ZSCL0100 for license management calls

```

```

I*
I*
I          33 287 CSLCNM
I          288 295 CSLUSR
I          296 302 CSLPID
I          303 306 CSLFID
I          307 312 CSLRID
I          B 313 3140CSLTYP
I*
I* Central server:
I*
I* QIBM_QZSC_LM format ZSCS0100 for system management calls
I*
I*
I          33 287 CSSCNM
I          288 542 CSSCMY
I          543 543 CSSNDE
I          544 798 CSSNNM
I*
I* Central server:
I*
I* QIBM_QZSC_LM format ZSCN0100 for retrieve conversion map calls
I*
I*
I          21 30 CSNXFM
I          29 320CSNFNC
I          B 33 360CSNFRM
I          B 37 400CSNTO
I          B 41 420CSNCNT
I*
I* SPECIFIC PARAMETERS FOR DATABASE SERVER
I*
I          21 28 DBFMT
I          B 29 320DBFID
I*
I* THE FOLLOWING PARAMETERS ADDITIONAL FOR FORMAT ZDAD0100
I          33 160 DBDFIL
I          161 170 DBDLIB
I          171 180 DBDMBR
I          181 190 DBDAUT
I          191 318 DBDBFL
I          319 328 DBDBLB
I          329 338 DBDOFL
I          339 348 DBDOLB
I          349 358 DBDOMB
I*
I* THE FOLLOWING PARAMETERS ADDITIONAL FOR FORMAT ZDAD0200
I          B 33 360DBNUM
I          37 46 DBLIB2
I*
I* THE FOLLOWING PARAMETERS ADDITIONAL FOR FORMAT ZDAQ0100
I          33 50 DBSTMT
I          51 68 DBCRSR
I          69 70 DBOPI
I          71 72 DBATTR
I          73 82 DBPKG
I          83 92 DBPLIB
I          B 93 940DBDRDA
I          95 95 DBCMT
I          96 351 DBTEXT
I* THE FOLLOWING PARAMETERS REPLACE DBTEXT FOR FORMAT ZDAQ0200
I          96 105 DBSQCL
I          B 133 1360DBSQLN
I          137 392 DBSQTX
I* THE FOLLOWING PARAMETERS ADDITIONAL FOR FORMAT ZDAR0100
I          33 52 DBLIBR
I          53 88 DBRDBN

```



```

I          89 108 DBPKGR
I          109 364 DBFILR
I          365 384 DBMBRR
I          385 404 DBFFT
I* THE FOLLOWING PARAMETERS ADDITIONAL FOR FORMAT ZDAR0200
I          33  42 DBRPLB
I          43 170 DBRPTB
I          171 180 DBRFLB
I          181 308 DBRFTB
I*
I* Remote command and distributed program call server:
I*
I* QIBM_QZRC_RMT format CZRC0100
I*   RCPGM AND RCLIB ARE NOT USED FOR REMOTE COMMAND CALLS
I*
I          21  28 RCFMT
I          B 29 320RCFID
I          33  42 RCPGM
I          43  52 RCLIB
I          B 53 560RCNUM
I          57 312 RCDATA
I*
I* signon server:
I*
I* QIBM_QZSO_SIGNONSRV format ZSOY0100 for TCP/IP signon server
I*
I          21  28 SOXFMT
I          B 29 320SOFID
I*
I*****
I*
I          '*VPRT'      '      C      #VPRT
I          '*TRFCL'   '      C      #TRFCL
I          '*FILESRV' '      C      #FILE
I          '*MSGFCL'  '      C      #MSGF
I          '*DQSRV'   '      C      #DQSRV
I          '*RQSRV'   '      C      #RQSRV
I          '*SQL'     '      C      #SQL
I          '*NDB'     '      C      #NDBSV
I          '*SQLSRV'  '      C      #SQLSV
I          '*RTVOBJINF' '      C      #RTVOB
I          '*DATAQSRV' '      C      #DATAQ
I          '*QNPSERV' '      C      #QNPSV
I          '*CNTRLSRV' '      C      #CNTRL
I          '*RMTSRV'  '      C      #RMTSV
I          '*SIGNON'  '      C      #SIGN
I*
C*
C* EXIT PROGRAM CALL PARAMETERS
C*
C          *ENTRY    PLIST
C          PARM      RTNCD  1
C          PARM      PCSDTA
C*
C* INITIALIZE RETURN VALUE TO ACCEPT REQUEST
C*
C          MOVE '1'    RTNCD
C*
C* COMMON PROCESSING
C*
C          COMMON LOGIC GOES HERE
C*
C* PROCESS BASED ON SERVER ID
C*
C          APPLID    CASEQ#VPRT    VPRT
C          APPLID    CASEQ#TRFCL   TFR
C          APPLID    CASEQ#FILE    FILE

```

```

C      APPLID  CASEQ#MSGF  MSG
C      APPLID  CASEQ#DQSRV DATAQ
C      APPLID  CASEQ#RQSRV RSQL
C      APPLID  CASEQ#SQL   SQLINT
C      APPLID  CASEQ#NDBSV NDB
C      APPLID  CASEQ#SQLSV  SQLSRV
C      APPLID  CASEQ#RTVOB  RTVOBJ
C      APPLID  CASEQ#DATAQ  ODATAQ
C      APPLID  CASEQ#QNPSV  NETPRT
C      APPLID  CASEQ#CNTRL  CENTRL
C      APPLID  CASEQ#RMTSV  RMTCMD
C      APPLID  CASEQ#SIGN   SIGNON
C
C      END
C      SETON                LR
C      RETRN
C*
C* SUBROUTINES
C*
C*
C* VIRTUAL PRINT
C*
C      VPRT      BEGSR
C*              SPECIFIC LOGIC GOES HERE
C              ENDSR
C*
C* TRANSFER FUNCTION
C*
C* THE FOLLOWING IS AN EXAMPLE OF SPECIFIC PROCESSING
C* THAT THE EXIT PROGRAM COULD DO FOR TRANSFER FUNCTION.
C*
C* IN THIS CASE, USERS ARE NOT ALLOWED TO SELECT
C* DATA FROM ANY FILES THAT ARE IN LIBRARY QIWS.
C*
C      TFR      BEGSR
C      TFFUNC   IFEQ 'SELECT'
C      TFLIB    ANDEQ 'QIWS'
C              MOVE '0'      RTNCD
C              END
C              ENDSR
C*
C*
C* FILE SERVER
C*
C      FILE      BEGSR
C*              SPECIFIC LOGIC GOES HERE
C              ENDSR
C*
C* MESSAGING FUNCTION
C*
C      MSG      BEGSR
C*              SPECIFIC LOGIC GOFS HERE
C              ENDSR
C* DATA QUEUES
C*
C      DATAQ   BEGSR
C*              SPECIFIC LOGIC GOES HERE
C              ENDSR
C*
C* REMOTE SQL
C*
C      RSQL     BEGSR
C*              SPECIFIC LOGIC GOES HERE
C              ENDSR
C*
C* SERVERS
C*
C*

```

```

C* DATABASE INIT
C*
C          SQLINT      BEGSR
C*          SPECIFIC LOGIC GOES HERE
C          ENDSR
C*
C* DATABASE NDB (NATIVE DATABASE)
C*
C          NDB          BEGSR
C*          SFECIFIC LOGIC GOES HERE
C          ENDSR
C*
C* DATABASE SQL
C*
C          SQLSRV      BEGSR
C*          SPECIFIC LOGIC GOES HERE
C          ENDSR
C*
C* DATABASE RETRIEVE OBJECT INFORMATION
C*
C          RTVOBJ      BEGSR
C*          SPECIFIC LOGIC GOES HERE
C          ENDSR
C*
C* DATA QUEUE SERVER
C*
C          ODATAQ      BEGSR
C*          SPECIFIC LOGIC GOES HERE
C          ENDSR
C*
C* NETWORK PRINT
C*
C          NETPRT      BEGSR
C*          SPECIFIC LOGIC GOES HERE
C          ENDSR
C*
C* CENTRAL SERVER
C*
C* THE FOLLOWING IS AN EXAMPLE OF SPECIFIC PROCESSING
C* THAT THE EXIT PROGRAM COULD DO FOR LICENSE MANAGEMENT.
C*
C* IN THIS CASE, THE USER "USERALL" WILL NOT BE ALLOWED
C* TO EXECUTE ANY FUNCTIONS THAT ARE PROVIDED BY THE
C* CENTRAL SERVER FOR WHICH THIS PROGRAM IS A REGISTERED
C* EXIT PROGRAM - LICENSE INFORMATION, SYSTEM MANAGEMENT
C* OR RETRIVE A CONVERSION MAP.
C*
C          CENTRL      BEGSR
C          USERID      IFEQ 'USERALL'
C                      MOVE '0'          RTNCD
C                      ENDF
C*          SPECIFIC LOGIC GOES HERE
C          ENDSR
C*
C* REMOTE COMMAND AND DISTRIBUTED PROGRAM CALL
C*
C* IN THIS CASE, THE USER "USERALL" WILL NOT BE ALLOWED
C* TO EXECUTE ANY REMOTE COMMANDS OR REMOTE PROGRAM CALLS
C*
C          RMTCMD      BEGSR
C          USERID      IFEQ 'USERALL'
C                      MOVE '0'          RTNCD
C                      ENDF
C          ENDSR
C*
C* SIGNON SERVER

```

```

C*
C          SIGNON    BEGSR
C*          SPECIFIC LOGIC GOES HERE
C          ENDSR

```

示例: 用 CL 命令创建出口程序: 以下示例例示了如何用控制语言 (CL) 命令来设置用户出口程序。

注意: 阅读代码示例免责以获得重要的法律信息。

```

/*****/
/*
/* iSeries SERVERS- SAMPLE USER EXIT PROGRAM
/*
/* THE FOLLOWING CL PROGRAM UNCONDITIONALLY
/* ACCEPTS ALL REQUESTS. IT CAN BE USED AS A SHELL FOR DEVELOPING
/* EXIT PROGRAMS TAILORED FOR YOUR OPERATING ENVIRONMENT.
/*
/*
/*
/*****/

PGM PARM(&STATUS &REQUEST)

/* * * * * *
/*
/* PROGRAM CALL PARAMETER DECLARATIONS
/*
/*
/* * * * * *

DCL VAR(&STATUS) TYPE(*CHAR) LEN(1) /* Accept/Reject indicator */

DCL VAR(&REQUEST) TYPE(*CHAR) LEN(9999) /* Parm structure. LEN(9999) CL */

/*****/
/*
/* PARAMETER DECLARES
/*
/*
/*****/

/* COMMON DECLARES */
DCL VAR(&USER) TYPE(*CHAR) LEN(10)
/* User ID */
DCL VAR(&APPLIC) TYPE(*CHAR) LEN(10)
/* Server ID */
DCL VAR(&FUNCTN) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Function being performed */

/* VIRTUAL PRINT DECLARES */
DCL VAR(&VPOBJ) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Object name */
DCL VAR(&VPLIB) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Object library name */
DCL VAR(&VPLEN) TYPE(*DEC) LEN(5 0) /* Length of following fields*/
DCL VAR(&VPOUTQ) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Output queue name */
DCL VAR(&VPQLIB) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Output queue library name */

/* TRANSFER FUNCTION DECLARES */
DCL VAR(&TFOBJ) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Object name */
DCL VAR(&TFLIB) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Object library name */
DCL VAR(&TFMBR) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Member name */
DCL VAR(&TFfmt) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Record format name */
DCL VAR(&TFLEN) TYPE(*DEC) LEN(5 0) /* Length of request */
DCL VAR(&TFREQ) TYPE(*CHAR) LEN(1925) /*Transfer request statement*/

/* FILE SERVER DECLARES */

```

```

DCL VAR(&FSFID) TYPE(*CHAR) LEN(4) /* Function identifier */
DCL VAR(&FSFMT) TYPE(*CHAR) LEN(8) /* Parameter format */
DCL VAR(&FSREAD) TYPE(*CHAR) LEN(1) /* Open for read */
DCL VAR(&FSWRITE) TYPE(*CHAR) LEN(1) /* Open for write */
DCL VAR(&FSRDWRT) TYPE(*CHAR) LEN(1) /* Open for read/write */
DCL VAR(&FSDLT) TYPE(*CHAR) LEN(1) /* Open for delete */
DCL VAR(&FSLEN) TYPE(*CHAR) LEN(4) /* fname length */
DCL VAR(&FSNAME) TYPE(*CHAR) LEN(2000) /* Qualified file name */

/* DATA QUEUE DECLARES */
DCL VAR(&DQQ) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Data queue name */
DCL VAR(&DQLIB) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Data queue library name */
DCL VAR(&DQLEN) TYPE(*DEC) LEN(5 0) /* Total request length */
DCL VAR(&DQROP) TYPE(*CHAR) LEN(2) /* Relational operator */
DCL VAR(&DQKLEN) TYPE(*DEC) LEN(5 0) /* Key length */
DCL VAR(&DQKEY) TYPE(*CHAR) LEN(256) /* Key value */

/* REMOTE SQL DECLARES */
DCL VAR(&RSOBJ) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Object name */
DCL VAR(&RSLIB) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Object library name */
DCL VAR(&RSCMT) TYPE(*CHAR) LEN(1) /* Commitment control level */
DCL VAR(&RSMODE) TYPE(*CHAR) LEN(1) /* Block/Update mode indicator*/
DCL VAR(&RSCID) TYPE(*CHAR) LEN(1) /* Cursor ID */
DCL VAR(&RSSTN) TYPE(*CHAR) LEN(18) /* Statement name */
DCL VAR(&RSRSU) TYPE(*CHAR) LEN(4) /* Reserved */
DCL VAR(&RSREQ) TYPE(*CHAR) LEN(1925) /* SQL statement */

/* NETWORK PRINT SERVER DECLARES */
DCL VAR(&NPFMT) TYPE(*CHAR) LEN(8) /* Format name */
DCL VAR(&NPFID) TYPE(*CHAR) LEN(4) /* Function identifier */
/* THE FOLLOWING PARAMETERS ADDITIONAL FOR FORMAT SPLF0100 */
DCL VAR(&NPJOBN) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Job name */
DCL VAR(&NPUSRN) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* User name */
DCL VAR(&NPJOB#) TYPE(*CHAR) LEN(6) /* Job number */
DCL VAR(&NPFILE) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* File name */
DCL VAR(&NPFIL#) TYPE(*CHAR) LEN(4) /* File number */
DCL VAR(&NPLEN) TYPE(*CHAR) LEN(4) /* Data Length */
DCL VAR(&NPDATA) TYPE(*CHAR) LEN(2000) /* Data */

DCL VAR(&DBNUM) TYPE(*CHAR) LEN(4) /* Number of libraries */
DCL VAR(&DBLIB2) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Library name */

/* DATA QUEUE SERVER DECLARES */
DCL VAR(&DQFMT) TYPE(*CHAR) LEN(8) /* Format name */
DCL VAR(&DQFID) TYPE(*CHAR) LEN(4) /* Function IDENTIFIER */
DCL VAR(&DQOBJ) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Object name */
DCL VAR(&DQOLIB) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Library name */
DCL VAR(&DQOROP) TYPE(*CHAR) LEN(2) /* Relational operator */
DCL VAR(&DQOLEN) TYPE(*CHAR) LEN(4) /* Key length */
DCL VAR(&DQOKEY) TYPE(*CHAR) LEN(256) /* Key */

/* CENTRAL SERVER DECLARES */
DCL VAR(&CSFMT) TYPE(*CHAR) LEN(8) /* Format name */
DCL VAR(&CSFID) TYPE(*CHAR) LEN(4) /* Function identifier */
/* THE FOLLOWING PARAMETERS ADDITIONAL FOR FORMAT ZSCL0100 */
DCL VAR(&CSCNAM) TYPE(*CHAR) LEN(255) /* Unique client name */
DCL VAR(&CSLUSR) TYPE(*CHAR) LEN(8) /* License users handle */
DCL VAR(&CSPID) TYPE(*CHAR) LEN(7) /* Product identification */
DCL VAR(&CSFID) TYPE(*CHAR) LEN(4) /* Feature identification */
DCL VAR(&CSRID) TYPE(*CHAR) LEN(6) /* Release identification */
DCL VAR(&CSTYPE) TYPE(*CHAR) LEN(2) /* Type of information req */
/* THE FOLLOWING PARAMETERS ADDITIONAL FOR FORMAT ZSCS0100 */

```

```

DCL VAR(&CSCNAM) TYPE(*CHAR) LEN(255) /* Unique client name */
DCL VAR(&CSCMTY) TYPE(*CHAR) LEN(255) /* Community name */
DCL VAR(&CSNODE) TYPE(*CHAR) LEN(1) /* Node type */
DCL VAR(&CSNNAM) TYPE(*CHAR) LEN(255) /* Node name */
/* THE FOLLOWING PARAMETERS ADDITIONAL FOR FORMAT ZSCN0100 */
DCL VAR(&CSFROM) TYPE(*CHAR) LEN(4) /* From CCSID */
DCL VAR(&CSTO) TYPE(*CHAR) LEN(4) /* To CCSID */
DCL VAR(&CSCTYP) TYPE(*CHAR) LEN(2) /* Type of conversion */
/* DATABASE SERVER DECLARES */
DCL VAR(&DBFMT) TYPE(*CHAR) LEN(8) /* Format name */
DCL VAR(&DBFID) TYPE(*CHAR) LEN(4) /* Function identifier */

```

```

/* THE FOLLOWING PARAMETERS ADDITIONAL FOR FORMAT ZDAD0100 */
DCL VAR(&DBFILE) TYPE(*CHAR) LEN(128) /* File name */
DCL VAR(&DBLIB) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Library name */
DCL VAR(&DBMBR) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Member name */
DCL VAR(&DBAUT) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Authority to file */
DCL VAR(&DBBFIL) TYPE(*CHAR) LEN(128) /* Based on file name */
DCL VAR(&DBBLIB) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Based on library name */
DCL VAR(&DBOFIL) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Override file name */
DCL VAR(&DBOLIB) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Override library name */
DCL VAR(&DBOMBR) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Override member name */

```

```

/* THE FOLLOWING PARAMETERS ADDITIONAL FOR FORMAT ZDAD0200 */
DCL VAR(&DBNUM) TYPE(*CHAR) LEN(4) /* Number of libraries */
DCL VAR(&DBLIB2) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Library name */

```

```

/* THE FOLLOWING PARAMETERS ADDITIONAL FOR FORMAT ZDAQ0100 */
DCL VAR(&DBSTMT) TYPE(*CHAR) LEN(18) /* Statement name */
DCL VAR(&DBCUSR) TYPE(*CHAR) LEN(18) /* Cursor name */
DCL VAR(&DBOPT) TYPE(*CHAR) LEN(2) /* Prepare option */
DCL VAR(&DBATTR) TYPE(*CHAR) LEN(2) /* Open attributes */
DCL VAR(&DBPKG) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Package name */
DCL VAR(&DBPLIB) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Package library name */
DCL VAR(&DBDRDA) TYPE(*CHAR) LEN(2) /* DRDA(R) indicator */
DCL VAR(&DBCMT) TYPE(*CHAR) LEN(1) /* Commit control level */
DCL VAR(&DBTEXT) TYPE(*CHAR) LEN(512) /* First 512 bytes of stmt */

```

```

/* THE FOLLOWING PARAMETERS ADDITIONAL FOR FORMAT ZDAR0100 */
DCL VAR(&DBLIBR) TYPE(*CHAR) LEN(20) /* Library name */
DCL VAR(&DBRDBN) TYPE(*CHAR) LEN(36) /* Relational Database name */
DCL VAR(&DBPKGR) TYPE(*CHAR) LEN(20) /* Package name */
DCL VAR(&DBFILR) TYPE(*CHAR) LEN(256) /* File name (SQL alias) */
DCL VAR(&DBMBRR) TYPE(*CHAR) LEN(20) /* Member name */
DCL VAR(&DBFFMT) TYPE(*CHAR) LEN(20) /* Format name */

```

```

/* THE FOLLOWING PARAMETERS ADDITIONAL FOR FORMAT ZDAR0200 */
DCL VAR(&DBPLIB) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Primary key table lib */
DCL VAR(&DBPTBL) TYPE(*CHAR) LEN(128) /* Primary key table */
DCL VAR(&DBFLIB) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Foreign key table lib */
DCL VAR(&DBFTBL) TYPE(*CHAR) LEN(128) /* Foreign key table */

```

```

/* REMOTE COMMAND SERVER DECLARES */
DCL VAR(&RCFMT) TYPE(*CHAR) LEN(8) /* Format name */
DCL VAR(&RCFID) TYPE(*CHAR) LEN(4) /* Function identifier */
DCL VAR(&RCPGM) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Program name */
DCL VAR(&RCLIB) TYPE(*CHAR) LEN(10) /* Program library name */
DCL VAR(&RCNUM) TYPE(*CHAR) LEN(4) /* Number of parms or cmdlen */

```

```
DCL VAR(&RCDATA) TYPE(*CHAR) LEN(9999)/* Command string nor parms */
```

```
/* SIGNON SERVER DECLARES */
```

```
DCL VAR(&SOFMT) TYPE(*CHAR) LEN(8) /* Format name */
DCL VAR(&SOFID) TYPE(*CHAR) LEN(4) /* Function identifier */
```

```
/******
/*                                     */
/* OTHER DECLARES                       */
/*                                     */
/******
DCL VAR(&WRKLEN) TYPE(*CHAR) LEN(5)
DCL VAR(&DECLN) TYPE(*DEC) LEN(8 0)
```

```
/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */
/*                                     */
/* EXTRACT THE VARIOUS PARAMETERS FROM THE STRUCTURE */
/*                                     */
/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */
```

```
/* HEADER */
CHGVAR VAR(&USER) VALUE(%SST(&REQUEST 1 10))
CHGVAR VAR(&APPLIC) VALUE(%SST(&REQUEST 11 10))
CHGVAR VAR(&FUNCTN) VALUE(%SST(&REQUEST 21 10))
```

```
/* VIRTUAL PRINTER */
CHGVAR VAR(&VPOBJ) VALUE(%SST(&REQUEST 31 10))
CHGVAR VAR(&VPLIB) VALUE(%SST(&REQUEST 41 10))
CHGVAR VAR(&WRKLEN) VALUE(%SST(&REQUEST 71 5))
CHGVAR VAR(&VPLEN) VALUE(%BINARY(&WRKLEN 1 4))
CHGVAR VAR(&VPOUTQ) VALUE(%SST(&REQUEST 76 10))
CHGVAR VAR(&VPQLIB) VALUE(%SST(&REQUEST 86 10))
```

```
/* TRANSFER FUNCTION */
CHGVAR VAR(&TFOBJ) VALUE(%SST(&REQUEST 31 10))
CHGVAR VAR(&TFLIB) VALUE(%SST(&REQUEST 41 10))
CHGVAR VAR(&TFMBR) VALUE(%SST(&REQUEST 51 10))
CHGVAR VAR(&TFMT) VALUE(%SST(&REQUEST 61 10))
CHGVAR VAR(&WRKLEN) VALUE(%SST(&REQUEST 71 5))
CHGVAR VAR(&TFLEN) VALUE(%BINARY(&WRKLEN 1 4))
CHGVAR VAR(&TFREQ) VALUE(%SST(&REQUEST 76 1925))
```

```
/* FILE SERVER */
CHGVAR VAR(&FSFID) VALUE(%SST(&REQUEST 21 4))
CHGVAR VAR(&FSFMT) VALUE(%SST(&REQUEST 25 8))
CHGVAR VAR(&FSREAD) VALUE(%SST(&REQUEST 33 1))
CHGVAR VAR(&FSWRITE) VALUE(%SST(&REQUEST 34 1))
CHGVAR VAR(&FSRDWRT) VALUE(%SST(&REQUEST 35 1))
CHGVAR VAR(&FSDLT) VALUE(%SST(&REQUEST 36 1))
CHGVAR VAR(&FSLEN) VALUE(%SST(&REQUEST 37 4))
CHGVAR VAR(&DECLN) VALUE(%BINARY(&FSLEN 1 4))
CHGVAR VAR(&FSNAME) VALUE(%SST(&REQUEST 41 &DECLN))
```

```
/* DATA QUEUES */
```

```

CHGVAR VAR(&DQQ)          VALUE(%SST(&REQUEST 31 10))
CHGVAR VAR(&DQLIB)       VALUE(%SST(&REQUEST 41 10))
CHGVAR VAR(&WRKLEN)      VALUE(%SST(&REQUEST 71 5))
CHGVAR VAR(&DQLEN)      VALUE(%BINARY(&WRKLEN 1 4))
CHGVAR VAR(&DQROP)      VALUE(%SST(&REQUEST 76 2))
CHGVAR VAR(&WRKLEN)      VALUE(%SST(&REQUEST 78 5))
CHGVAR VAR(&DQKLEN)      VALUE(&WRKLEN)
CHGVAR VAR(&DQKEY)       VALUE(%SST(&REQUEST 83 &DQKLEN))

```

```

/* REMOTE SQL */
CHGVAR VAR(&RSOBJ)       VALUE(%SST(&REQUEST 31 10))
CHGVAR VAR(&RSLIB)       VALUE(%SST(&REQUEST 41 10))
CHGVAR VAR(&RSCMT)       VALUE(%SST(&REQUEST 51 1))
CHGVAR VAR(&RSMODE)      VALUE(%SST(&REQUEST 52 1))
CHGVAR VAR(&RSCID)       VALUE(%SST(&REQUEST 53 1))
CHGVAR VAR(&RSSSTN)      VALUE(%SST(&REQUEST 54 18))
CHGVAR VAR(&RSRSU)       VALUE(%SST(&REQUEST 72 4))
CHGVAR VAR(&RSREQ)       VALUE(%SST(&REQUEST 76 1925))

```

```

/* NETWORK PRINT SERVER */
CHGVAR VAR(&NPFMT)       VALUE(%SST(&REQUEST 21 8))
CHGVAR VAR(&NPFID)       VALUE(%SST(&REQUEST 29 4))

```

```

/* IF FORMAT IS SPLF0100 */
IF COND(&NPFMT *EQ 'SPLF0100') THEN(DO)
CHGVAR VAR(&NPJOBN)      VALUE(%SST(&REQUEST 33 10))
CHGVAR VAR(&NPUSRN)      VALUE(%SST(&REQUEST 43 10))
CHGVAR VAR(&NPJOB#)      VALUE(%SST(&REQUEST 53 6))
CHGVAR VAR(&NPFILE)      VALUE(%SST(&REQUEST 59 10))
CHGVAR VAR(&NPFIL#)      VALUE(%SST(&REQUEST 69 4))
CHGVAR VAR(&NPLEN)       VALUE(%SST(&REQUEST 73 4))
CHGVAR VAR(&DECLEN)      VALUE(%BINARY(&NPLEN 1 4))
CHGVAR VAR(&NPDATA)      VALUE(%SST(&REQUEST 77 &DECLEN))
ENDDO

```

```

/* DATA QUEUE SERVER */
CHGVAR VAR(&DQFMT)       VALUE(%SST(&REQUEST 21 8))
CHGVAR VAR(&DQFID)       VALUE(%SST(&REQUEST 29 4))
CHGVAR VAR(&DQOOBJ)      VALUE(%SST(&REQUEST 33 10))
CHGVAR VAR(&DQOLIB)      VALUE(%SST(&REQUEST 43 10))
CHGVAR VAR(&DQOROP)      VALUE(%SST(&REQUEST 53 2))
CHGVAR VAR(&DQOLEN)      VALUE(%SST(&REQUEST 55 4))
CHGVAR VAR(&DQOKEY)      VALUE(%SST(&REQUEST 59 256))

```

```

/* CENTRAL SERVER */
CHGVAR VAR(&CSFMT)       VALUE(%SST(&REQUEST 21 8))
CHGVAR VAR(&CSFID)       VALUE(%SST(&REQUEST 29 4))

```

```

/* IF FORMAT IS ZSCL0100 */
IF COND(&CSFMT *EQ 'ZSCL0100') THEN(DO)
CHGVAR VAR(&CSCNAM)      VALUE(%SST(&REQUEST 33 255))
CHGVAR VAR(&CSLUSR)      VALUE(%SST(&REQUEST 288 8))
CHGVAR VAR(&CSPID)       VALUE(%SST(&REQUEST 296 7))
CHGVAR VAR(&CSFID)       VALUE(%SST(&REQUEST 303 4))
CHGVAR VAR(&CSRID)       VALUE(%SST(&REQUEST 307 6))
CHGVAR VAR(&CSTYPE)      VALUE(%SST(&REQUEST 313 2))
ENDDO

```



```

/* IF FORMAT IS ZSCS0100 */
IF COND(&CSFMT *EQ 'ZSCS0100') THEN(DO)
  CHGVAR VAR(&CSCNAM) VALUE(%SST(&REQUEST 33 255))
  CHGVAR VAR(&CSCMTY) VALUE(%SST(&REQUEST 288 255))
  CHGVAR VAR(&CSNODE) VALUE(%SST(&REQUEST 543 1))
  CHGVAR VAR(&CSNNAM) VALUE(%SST(&REQUEST 544 255))
ENDDO

/* IF FORMAT IS ZSCN0100 */
IF COND(&CSFMT *EQ 'ZSCN0100') THEN(DO)
  CHGVAR VAR(&CSFROM) VALUE(%SST(&REQUEST 33 4))
  CHGVAR VAR(&CSTO) VALUE(%SST(&REQUEST 37 4))
  CHGVAR VAR(&CSCTYP) VALUE(%SST(&REQUEST 41 2))
ENDDO

/* DATABASE SERVER */
  CHGVAR VAR(&DBFMT) VALUE(%SST(&REQUEST 21 8))
  CHGVAR VAR(&DBFID) VALUE(%SST(&REQUEST 29 4))
/* IF FORMAT IS ZDAD0100 */
IF COND(&CSFMT *EQ 'ZDAD0100') THEN(DO)
  CHGVAR VAR(&DBFILE) VALUE(%SST(&REQUEST 33 128))
  CHGVAR VAR(&DBLIB) VALUE(%SST(&REQUEST 161 10))
  CHGVAR VAR(&DBMBR) VALUE(%SST(&REQUEST 171 10))
  CHGVAR VAR(&DBAUT) VALUE(%SST(&REQUEST 181 10))
  CHGVAR VAR(&DBBFIL) VALUE(%SST(&REQUEST 191 128))
  CHGVAR VAR(&DBBLIB) VALUE(%SST(&REQUEST 319 10))
  CHGVAR VAR(&DBOFIL) VALUE(%SST(&REQUEST 329 10))
  CHGVAR VAR(&DBOLIB) VALUE(%SST(&REQUEST 339 10))
  CHGVAR VAR(&DBOMBR) VALUE(%SST(&REQUEST 349 10))
ENDDO

/* IF FORMAT IS ZDAD0200 */
IF COND(&CSFMT *EQ 'ZDAD0200') THEN(DO)
  CHGVAR VAR(&DBNUM) VALUE(%SST(&REQUEST 33 4))
  CHGVAR VAR(&DBLIB2) VALUE(%SST(&REQUEST 37 10))
ENDDO

/* IF FORMAT IS ZDAQ0100 */
IF COND(&CSFMT *EQ 'ZDAQ0100') THEN(DO)
  CHGVAR VAR(&DBSTMT) VALUE(%SST(&REQUEST 33 18))
  CHGVAR VAR(&DBCRRS) VALUE(%SST(&REQUEST 51 18))
  CHGVAR VAR(&DBOPT) VALUE(%SST(&REQUEST 69 2))
  CHGVAR VAR(&DBATTR) VALUE(%SST(&REQUEST 71 2))
  CHGVAR VAR(&DBPKG) VALUE(%SST(&REQUEST 73 10))
  CHGVAR VAR(&DBPLIB) VALUE(%SST(&REQUEST 83 10))
  CHGVAR VAR(&DBDRDA) VALUE(%SST(&REQUEST 93 2))
  CHGVAR VAR(&DBCMT) VALUE(%SST(&REQUEST 95 1))
  CHGVAR VAR(&DBTEXT) VALUE(%SST(&REQUEST 96 512))
ENDDO

/* IF FORMAT IS ZDAR0100 */
IF COND(&CSFMT *EQ 'ZDAR0100') THEN(DO)
  CHGVAR VAR(&DBLIBR) VALUE(%SST(&REQUEST 33 20))
  CHGVAR VAR(&DBRDBN) VALUE(%SST(&REQUEST 53 36))
  CHGVAR VAR(&DBPKGR) VALUE(%SST(&REQUEST 69 20))
  CHGVAR VAR(&DBATTR) VALUE(%SST(&REQUEST 89 20))

```

```

CHGVAR VAR(&DBFILR)      VALUE(%SST(&REQUEST 109 256))
CHGVAR VAR(&DBMBRR)      VALUE(%SST(&REQUEST 365 20))
CHGVAR VAR(&DBFFMT)      VALUE(%SST(&REQUEST 385 20))
ENDDO

```

```

/* THE FOLLOWING PARAMETERS ADDITIONAL FOR FORMAT ZDAR0200 */
/* IF FORMAT IS ZDAR0200 */
IF COND(&CSFMT *EQ 'ZDAR0200') THEN(DO)
  CHGVAR VAR(&DBPLIB)      VALUE(%SST(&REQUEST 33 10))
  CHGVAR VAR(&DBPTBL)      VALUE(%SST(&REQUEST 43 128))
  CHGVAR VAR(&DBFLIB)      VALUE(%SST(&REQUEST 171 10))
  CHGVAR VAR(&DBFTBL)      VALUE(%SST(&REQUEST 181 128))
ENDDO

```

```

/* REMOTE COMMAND SERVER */
CHGVAR VAR(&RCFMT)        VALUE(%SST(&REQUEST 21 8))
CHGVAR VAR(&RCFID)        VALUE(%SST(&REQUEST 29 4))
CHGVAR VAR(&RCPGM)        VALUE(%SST(&REQUEST 33 10))
CHGVAR VAR(&RCLIB)        VALUE(%SST(&REQUEST 43 10))
CHGVAR VAR(&RCNUM)        VALUE(%SST(&REQUEST 53 4))
CHGVAR VAR(&RCDATA)       VALUE(%SST(&REQUEST 57 6000))

```

```

/* SIGNON SERVER DECLARES */
CHGVAR VAR(&SOFMT)        VALUE(%SST(&REQUEST 21 8))
CHGVAR VAR(&SOFID)        VALUE(%SST(&REQUEST 29 4))

```

```

/*****
/*
/* BEGIN MAIN PROGRAM
/*
*****/

```

```

CHGVAR VAR(&STATUS) VALUE('1') /* INITIALIZE RETURN +
                               VALUE TO ACCEPT THE REQUEST */

```

```

/* ADD LOGIC COMMON TO ALL SERVERS */

```

```

/* PROCESS BASED ON SERVER ID */
IF COND(&APPLIC *EQ '*VPRT') THEN(GOTO CMDLBL(VPRT)) /* IF VIRTUAL PRINTER */
IF COND(&APPLIC *EQ '*TFRFCL') THEN(GOTO CMDLBL(TFR)) /* IF TRANSFER FUNCTIO*/
IF COND(&APPLIC *EQ '*FILESRV') THEN(GOTO CMDLBL(FLR)) /* IF FILE SERVERS */
IF COND(&APPLIC *EQ '*MSGFCL') THEN(GOTO CMDLBL(MSG)) /* IF MESSAGING FUNCT */
IF COND(&APPLIC *EQ '*DQSRV') THEN(GOTO CMDLBL(DATAQ)) /* IF DATA QUEUES */
IF COND(&APPLIC *EQ '*RQSRV') THEN(GOTO CMDLBL(RSQL)) /* IF REMOTE SQL */
IF COND(&APPLIC *EQ '*SQL') THEN(GOTO CMDLBL(SQLINIT)) /* IF SQL */
IF COND(&APPLIC *EQ '*NDB') THEN(GOTO CMDLBL(NDB)) /* IF NATIVE DATABASE */
IF COND(&APPLIC *EQ '*SQLSRV') THEN(GOTO CMDLBL(SQLSRV)) /* IF SQL */
IF COND(&APPLIC *EQ '*RTVOBJINF') THEN(GOTO CMDLBL(RTVOBJ)) /* IF RETRIEVE OB*/
IF COND(&APPLIC *EQ '*DATAQSRV') THEN(GOTO CMDLBL(ODATAQ)) /* IF D*/
IF COND(&APPLIC *EQ '*QNPSERV') THEN(GOTO CMDLBL(NETPRT)) /* IF NETWORK PRI*/
IF COND(&APPLIC *EQ '*CNTRLSRV') THEN(GOTO CMDLBL(CENTRAL)) /* IF CENTRAL SER*/
IF COND(&APPLIC *EQ '*RMTSRV') THEN(GOTO CMDLBL(RMTCMD)) /* IF RMTCMD/DPC */
IF COND(&APPLIC *EQ '*SIGNON') THEN(GOTO CMDLBL(SIGNON)) /* IF SIGNON */

```

```

GOTO EXIT

```

```

/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */
/* SUBROUTINES * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */
/* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * */

/* VIRTUAL PRINTER */
VPRT:

/* SPECIFIC LOGIC GOES HERE */

GOTO EXIT
/* TRANSFER FUNCTION */
TFR:

/* SPECIFIC LOGIC GOES HERE */

GOTO EXIT

/* FILE SERVERS */
FLR:

/* SPECIFIC LOGIC GOES HERE */

GOTO EXIT
/* MESSAGING FUNCTION */
MSG:

/* SPECIFIC LOGIC GOES HERE */

GOTO EXIT
/* DATA QUEUES */
DATAQ:

/* SPECIFIC LOGIC GOES HERE */

GOTO EXIT

/* REMOTE SQL */
RSQL:

/* SPECIFIC LOGIC GOES HERE */

GOTO EXIT
/* DATABASE INIT */
SQLINIT:

/* SPECIFIC LOGIC GOES HERE */

GOTO EXIT

/* NATIVE DATABASE */
NDB:

/* SPECIFIC LOGIC GOES HERE */

GOTO EXIT
/* DATABASE SQL */
SQLSRV:

/* SPECIFIC LOGIC GOES HERE */

GOTO EXIT

```

```

/* RETRIEVE OBJECT INFORMATION */
RTVOBJ:

/* SPECIFIC LOGIC GOES HERE */

GOTO EXIT

/* DATA QUEUE SERVER */
ODATAQ:

/* SPECIFIC LOGIC GOES HERE */

GOTO EXIT
/* NETWORK PRINT SERVER */
NETPRT:

/* SPECIFIC LOGIC GOES HERE */

GOTO EXIT
/* CENTRAL SERVER */
CENTRAL:

/* SPECIFIC LOGIC GOES HERE */

GOTO EXIT
/* REMOTE COMMAND AND DISTRIBUTED PROGRAM CALL */
RMTCMD:

/* IN THIS CASE IF A USER ATTEMPTS TO DO A REMOTE COMMAND AND DISTRIBUTED */
/* PROGRAM CALL AND HAS A USERID OF userid THEY WILL NOT BE ALLOWED TO */
/* CONTINUE. */
IF COND(&USER *EQ 'userid') THEN(CHGVAR VAR(&STATUS) VALUE('0'))

GOTO EXIT
/* SIGNON SERVER */
SIGNON:

/* SPECIFIC LOGIC GOES HERE */

GOTO EXIT

EXIT:
ENDPGM

```

iSeries NetServer 管理



iSeries^(TM) Access for Windows^(R) 利用了 IBM^(R) Operating System/400^(R) (OS/400^(R)) 的 IBM iSeries Support for Windows Network Neighborhood (iSeries NetServer) 功能。此功能提供文件服务和打印服务。

有关设置、管理和使用 iSeries NetServer 的完整文档，请参阅 iSeries NetServer。 

利用策略和“应用程序管理”来限制用户

iSeries^(TM) Access for Windows^(R) 支持以下两种主要方法来实现对网络的管理控制：“应用程序管理”和策略。

“应用程序管理”根据 iSeries 用户概要文件来进行限制，并通过 iSeries 导航器进行管理。策略负责强制配置设置和限制，并且可用于特定的 PC 和各个 Windows 用户概要文件。这样，它们提供比“应用程序管理”更高的粒度，但是显然更难设置和管理。要使用策略，您必须下载 第 90 页的『Microsoft System Policy Editor』

并配置 PC 和 iSeries 服务器以存储、检索和应用所设置的策略。通常，如果您要限制的所有功能都启用了“应用程序管理”，且正在使用的 OS/400^(R) 版本支持“应用程序管理”，则最好使用“应用程序管理”。

对于 V5R2，“应用程序管理”添加了对“中央设置”的支持。“应用程序管理”中的“中央设置”支持通过下列策略模板提供了管理 iSeries Access for Windows 控制的大多数功能的能力：

- 运行时限制 (caerestr.adm)
- 强制的连接属性 (config.adm)
- 配置策略 (caecfg.adm)

有关“应用程序管理”的更多信息，参阅应用程序管理。

要了解策略，参阅下列主题：

- 『iSeries Access for Windows 策略概述』
- 第 89 页的『将系统设置为使用策略』
- 第 91 页的『iSeries Access for Windows 策略列表』

iSeries Access for Windows 策略概述

可以使用“iSeries^(TM) Access for Windows^(R) 系统策略”来限制用户执行某些操作，并建议或要求使用某些配置功能部件。系统策略可应用于各个 Windows 用户概要文件和特定 PC。然而，这些策略不会提供对 iSeries 服务器资源的控制，并且不能取代 iSeries 安全性。有关您可以对这些策略执行的操作的描述，参阅第 88 页的『策略的类型和作用域』。

使用“组策略”来控制 iSeries Access for Windows 的使用和配置进行了有限的测试，因此可能提供不可预测的结果。有关“组策略”的附加信息，请参阅 Microsoft^(R) 文档。此主题的其余部分讨论 iSeries Access for Windows 策略的已测试并受支持的用法。

网络中的策略支持

策略驻留在文件服务器上。用户每次注册至 Windows 工作站时，他们的工作站就会下载适用于该 Windows 用户概要文件的所有策略。用户在工作站上执行任何操作之前，用户的 PC 会将策略应用于注册表。每个 Windows 操作系统都附带了下载策略所需的代码。

要使用策略的全部功能，您需要下列各项：

- 一台主登录服务器
- 一台策略服务器

可将 IBM^(R) iSeries Support for Windows Network Neighborhood (iSeries NetServer) 用作策略服务器。Windows NT/2000 和 Novell Netware 都可以作为这两种类型的服务器。

有关更多信息，请参阅第 89 页的『将系统设置为使用策略』。

策略文件

策略定义包含在策略模板中，它们按类别来组织策略。iSeries Access for Windows 提供了五个策略模板，每个模板对应于下列一种功能：

- 限制给定系统的 iSeries Access for Windows 功能 (sysname.adm)
- 在运行时限制特定的 iSeries Access for Windows 功能 (caerestr.adm)
- 限制用户可以安装或卸载哪些组件 (caeinst.adm)

- 强制或建议特定环境的配置设置、那些环境中的系统以及那些系统的某些可配置值（config.adm）
- 建议或者强制全局可配置值（caecfg.adm）

必须先使用 CWBADGEN 实用程序生成策略模板，才能创建或修改特定策略。然后使用第 90 页的『Microsoft System Policy Editor』来激活模板并设置它们的组成策略。设置策略之后，保存对策略文件（例如，(nt)config.pol）所作的更改。

注意：您必须为不同的 Windows 操作系统创建和维护单个策略。有关详细信息，请参阅 Microsoft 文档。

有关更多信息，请参阅第 90 页的『创建策略文件』。

策略的类型和作用域

iSeries^(TM) Access for Windows^(R) 提供的每个策略是限制策略或配置策略，并且可以作用于一个或多个作用域。

限制策略

通常可以将限制策略设置为作用于任何作用域，并且可具有下列用途：

- 限制或允许使用 iSeries Access for Windows 功能或操作。
- 包括对安装或卸载组件、service pack、升级或整个产品的限制。
- 包括几个其它限制。例如，可以限制某个类型的数据传输上载，或者使用“防止所有至 iSeries 服务器的数据传输”策略一次限制所有类型的数据传输上载。
- 导致那些通常可选的控件或选项隐藏或“变灰”。
- 当限制策略阻止用户完成他们试图完成的功能时，通常都会由控制台或窗口中显示的消息来通知用户。

配置策略

配置策略只能设置为作用于用户作用域，并具有下列用途：

- 预先配置最终用户通常可以自己配置的设置。
- 配置用户通常可以启用或禁用的值、功能部件以及环境和连接的列表。
- 使强制值“变灰”。当配置策略强制一个值时，该值的输入字段将不接受更改。

可以建议或强制配置策略。

- 建议：除非是由用户显式配置的或者是由应用程序设置的，否则将使用提供的值。这会有效覆盖 iSeries Access for Windows 将使用的正常缺省值，但是不会强制使用该值 - 可以指定一个新值，来覆盖建议的值。
- 强制：将使用提供的值 - 用户或应用程序都不能更改它。

策略作用域

每个策略都可以在三种作用域中设置：机器作用域、用户作用域和 iSeries 连接作用域。某些策略可以在多个作用域中设置，但是其它的却不能。

作用域	描述
机器作用域	在此作用域中设置的策略适用于 PC 的所有用户。唯一的例外就是当为特定用户设置了相同的策略来覆盖机器作用域设置。
用户作用域	在此作用域中设置的策略可以对各用户应用。它可以对某些用户进行设置，但不能对其他用户进行设置。它也可以为“缺省用户”（没有单独的策略配置的任何用户）设置。某些用户作用域策略提供一种设置，它允许一种功能，而不管机器作用域设置。当使用此设置时，就忽略机器作用域设置。
iSeries 连接（或“每个系统”）作用域	<p>可以在用户或机器作用域中设置的一些策略可在用户或机器作用域内的 iSeries 连接作用域中作出更严密地设置。在 iSeries 连接作用域中设置时，仅当使用已命名的 iSeries 系统时，才会应用策略设置。例如，如果限制策略是在用户作用域内部的 iSeries 连接作用域中设置的，其中，iSeries 被命名为 SYS1，而用户是 USER1，则仅当 USER1 使用 SYS1 时，才会限制该功能。</p> <p>注意： 如果策略是在 iSeries 连接作用域中设置的，则此设置优先于用户或机器作用域设置。例如，如果为用户 USER1 强制的缺省用户方式是“使用缺省用户标识”，但是对系统 SYS1 设置为“使用 Windows 用户标识和密码”，则当 USER1 与 SYS1 连接时，就会使用其 Windows 用户标识和密码。当 USER1 与其它任何系统连接时，使用指定的缺省用户标识</p> <p>注意： 要启用此作用域中的设置策略，必须生成并使用下列策略模板的其中之一或两个都使用：</p> <ul style="list-style-type: none"> • config.adm - 配置的环境和连接模板 • sysname.adm - 每个系统（按 iSeries 系统名称排列）模板

将系统设置为使用策略

要使用 iSeries^(TM) Access for Windows^(R) 策略，完成下列步骤：

1. 『为策略配置 iSeries^(TM) 服务器』
2. 『为策略配置客户机 PC』
3. 第 90 页的『创建策略文件』

为策略配置 iSeries^(TM) 服务器

使用下列步骤来配置 iSeries 服务器，以使用策略。这些步骤假设您的网络中有 Windows^(R) PC。


- 将 iSeries 服务器配置成 iSeries NetServer（如果尚未这样做的话）。
- 创建集成文件系统文件夹来存放策略文件。

为策略配置客户机 PC

需要对网络中的客户机 PC 进行配置，以使它们接受来自 iSeries^(TM) 系统的策略下载。

➤ 网络中的每个 Windows^(R) 工作站需要下载刚才创建的策略文件。您可以下载一个工具，它将替您执行此操作。从 www.as400.ibm.com/clientaccess/cadownld.htm  下载 cwbpoluz。◀

另外，如果您将策略文件放置在 iSeries 登录服务器上的 NETLOGON 共享上，则当用户登录至 iSeries 域时，用户的 PC 将自动下载策略文件。

为策略配置 Windows: 网络中的每个 Windows^(R) 工作站均需要下载刚才创建的策略文件。您可以下载一个工具，它将替您执行此操作。从 www.as400.ibm.com/clientaccess/cadownld.htm  下载 cwbpoluz。

创建策略文件

为了创建或修改特定策略，需要从 Microsoft^(R) 下载策略编辑器、生成策略模板并创建或修改策略文件。

1. 『Microsoft System Policy Editor』。
2. 『为 iSeries Access for Windows 创建策略模板』。
3. 『创建和更新策略文件』。

注意：您必须为不同的 Windows 操作系统创建和维护单个策略。有关详细信息，请参阅 Microsoft 文档。

Microsoft System Policy Editor: 为了能够创建您自己的策略文件，您需要 Microsoft^(R) 提供的策略编辑器。当前版本的策略编辑器是随 Windows NT^(R) Server、Windows NT Workstation Resource Kit 和 Office 97 Resource Kit 一起交付的。还可以在 Microsoft Web 站点上获得它。Windows^(R) 2000 需要使用自己的策略编辑器版本（随 Windows 2000 Server 版本附带）。

www.microsoft.com 

搜索策略编辑器。在 Windows 95 的安装 CD 上提供了旧版本的策略编辑器。不要使用此版本。它一次只允许您装入一个策略模板。

请遵循随编辑器提供的指导来抽取该文件并安装策略编辑器及模板。

为 iSeries Access for Windows 创建策略模板： iSeries^(TM) Access for Windows^(R) 包含了创建策略模板的程序，控制策略时需要这些策略模板。

1. 打开命令提示符窗口。
2. 转至 iSeries Access for Windows 目录，通常位于：

[C:]\Program Files\IBM\Client Access\

3. 输入命令和参数，用来生成您要设置的策略的模板。

策略模板命令

带有参数的 cwbadgen 命令	描述
cwbadgen /ps S1034345 (其中, s1034345 是系统名称。)	生成用于设置系统特定策略的模板 S1034345.adm。
cwbadgen /std	生成 caecfg.adm (包括全局配置)、caeirst.adm (包括安装限制) 和 caerestr.adm (包括运行时限制)。
cwbadgen /cfg config.adm	生成 config.adm (基于存在于 PC 上的系统配置的配置策略, 此命令就是在该 PC 上运行的)。在 /cfg 实参之后指定文件的名称。在此示例中, 模板文件为 config.adm。

创建和更新策略文件： 创建策略文件来控制缺省计算机或缺省用户操作。

➤ **注意：**下列指示信息不包括使用“组策略”。要使用“组策略”来管理 iSeries^(TM) Access for Windows^(R) 功能，请参阅有关“组策略”使用的 Microsoft^(R) 文档。⚡

1. 双击 **poledit.exe** 来启动策略编辑器。
2. 转至选项 → 策略模板 → 添加。
3. 转至存储您在创建策略模板时创建的 .adm 文件的位置。
4. 选择您要添加的 .adm 文件并单击**添加**。在添加完所有要使用的 .adm 文件之前，不断这样做。然后单击**确定**。

5. 转至文件 → 新建策略。
6. 设置策略并将策略文件保存至:

\\QYOURSYS\POLICIES\ntconfig.pol

其中:

- QYOURSYS 是 iSeries NetServer 的名称。
- POLICIES 是 iSeries NetServer 上共享文件夹的名称。
- config.pol 是策略文件的名称。

要更新策略文件, 使用策略编辑器打开策略文件, 进行更改并将该文件保存回以上位置。

注意: 您必须为不同的 Windows 操作系统创建和维护单个策略。有关详细信息, 请参阅 Microsoft 文档。

iSeries Access for Windows 策略列表

iSeries^(TM) Access for Windows^(R) 支持 Microsoft^(R) 系统策略。管理员可以使用策略来控制每个用户可以使用哪些功能和设置。本主题列示了 iSeries Access for Windows 提供的所有策略, 并描述了每个策略的效果和作用域。

➤ 模板文件定义了几组策略。您可以使用 **cwbadgen** 命令在安装 iSeries Access for Windows 的 PC 上为 iSeries Access for Windows 生成策略模板 (.adm 文件)。有关详细信息, 请参阅第 90 页的『为 iSeries Access for Windows 创建策略模板』。通过选择下列链接其中之一来查看现有策略的列表: <<

- 『按功能分类的策略』
按策略所影响的功能来列示策略。
- 第 95 页的『按模板分类的策略』
列示模板及其相关联的策略。





有关 iSeries Access for Windows 中策略的一般描述, 请参阅 第 87 页的『iSeries Access for Windows 策略概述』。

按功能分类的策略

下表按其所影响的功能列示 iSeries^(TM) Access for Windows^(R) 策略。

功能	相关的策略
.NET 数据提供程序	防止使用 .NET 数据提供程序
ActiveX 自动对象	<ul style="list-style-type: none"> • 防止数据传输上载自动对象 • 防止数据传输下载自动对象 • 防止远程命令自动对象 • 防止远程程序自动对象 • 防止数据队列自动对象

功能	相关的策略
通信	<ul style="list-style-type: none"> • 缺省用户方式 • TCP/IP 查找 • 端口查找方式 • 要求安全套接字 • 防止更改活动的环境 • 防止更改环境列表 • 防止与先前未定义的系统连接 • 防止使用非强制的环境 • 连接超时
数据传输: 上载	<ul style="list-style-type: none"> • 防止所有至 iSeries 服务器的数据传输 • 防止追加或替换主机文件 • 防止数据传输 GUI 上载 • 防止使用 RFROMPCB • 防止自动启动上载 • 防止 Excel 加载件上载
数据传输: 下载	<ul style="list-style-type: none"> • 防止来自 iSeries 服务器的所有数据传输 • 防止数据传输 GUI 下载 • 防止使用 RTOPCB • 防止自动启动下载 • 防止 Excel 加载件下载
数据传输: 创建 iSeries 服务器文件	<ul style="list-style-type: none"> • 防止创建主机文件 • 防止创建向导 iSeries 服务器文件 • 防止创建非向导 iSeries 服务器文件
目录更新	防止使用目录更新
入局远程命令	<ul style="list-style-type: none"> • 作为系统运行 • 命令方式 • 高速缓存安全性 • 允许类属安全性 • 类属安全性将作为已登录的用户运行命令

功能	相关的策略
安装	 <ul style="list-style-type: none"> • “选择性安装” 源目录 • 防止安装 • 防止选择性安装 • 防止卸载 • 防止检查 service pack 级别 • 防止安装 service pack • 防止升级 • 防止安装单独的组件 • 防止安装加载件 
许可证管理	在发放许可证之前要延迟的时间
本地语言支持	<ul style="list-style-type: none"> • ANSI 代码页 • OEM 代码页 • EBCDIC 代码页 • 数据的双向变换
ODBC	<ul style="list-style-type: none"> • 已命名的数据源 • 防止程序生成的数据源
OLE DB	防止使用 OLE DB 提供程序
iSeries 导航器	防止使用 iSeries 导航器
密码	 <ul style="list-style-type: none"> • 在 iSeries 密码到期之前警告用户 • 防止更改 iSeries Access for Windows 密码 

功能	相关的策略
PC5250 仿真	<ul style="list-style-type: none"> • 防止配置显示会话 • 防止配置打印机会话 • 防止使用 PC5250 仿真器 • 最大 PC5250 会话数 • 防止更改 .WS 概要文件 • 防止配置菜单 • 防止配置工具栏 • 防止配置多会话 • 防止配置键盘 • 防止配置鼠标 • 防止执行 Java^(TM) applet • 防止访问宏 • 防止在“仿真器会话管理器”中导入概要文件 • 防止在“仿真器会话管理器”中删除概要文件 • 防止在“仿真器会话管理器”中更改目录
PC 命令	<ul style="list-style-type: none"> • Cwblogon • Cwbcfg • Cwbback • Cwbrest • Cwbenv • cwbundbs • Wrksplf • wrkmsg • wrkppt • wrkusrj
服务	<ul style="list-style-type: none"> • 何时检查 • 延迟时间 • 频率 • 将映像复制到 PC • 静默运行 • 服务路径 • 自动启动后台服务作业
用户界面	防止创建桌面图标

按模板分类的策略

使用这些模板文件来控制策略。有关更多信息，请参阅第 90 页的『为 iSeries Access for Windows 创建策略模板』。

模板文件	描述
caecfg.adm	建议或强制特定可配置值的策略。运行带有 /std 选项的 cwbadgen 可生成该文件。
caerestr.adm	限制特定 iSeries ^(TM) Access for Windows 功能的策略。运行带有 /std 选项的 cwbadgen 可生成该文件。
config.adm	这些策略将强制用于特定环境的配置设置、那些环境中的系统以及用于那些系统的某些可配置值。运行带有 /cfg 选项的 cwbadgen 可生成该文件。
caeinrst.adm	这些策略将限制用户可安装或卸载的内容。它还限制与安装相关的其它功能。运行带有 /std 选项的 cwbadgen 可生成该文件。
SYSNAME.adm	对给定系统限制特定 iSeries Access for Windows 功能的策略。运行带有 /ps 选项的 cwbadgen 可生成该文件。

安全套接字层管理

“安全套接字层”（SSL）是一种流行的安全模式，它允许 PC 客户机认证服务器并加密所有的数据和请求。当在客户机和服务器之间传输机密数据时可使用它。例如，信用卡和银行结算信息的传送就是通常要利用 SSL 的客户机 / 服务器事务。对于 SSL 而言，因为增加了加密和解密处理，所以性能越强，开销越大。 >>

iSeries^(TM) Access for Windows^(R) 包括对“安全套接字层”（SSL）的可选安装支持以及用 IBM^(R) 密钥管理来管理密钥数据库的方法。除“入局远程命令”之外，iSeries Access for Windows 的所有功能都可以通过 SSL 进行通信。iSeries Access for Windows 允许 SSL 以 128 位加密级别与 iSeries 服务器通信。 <<

客户机认证可用于 PC5250。

附录. 声明

本信息是为在美国提供的产品和服务编写的。

IBM 可能在其他国家或地区不提供本文中讨论的产品、服务或功能特性。有关您当前所在区域的产品和服务的信息，请向您当地的 IBM 代表咨询。任何对 IBM 产品、程序或服务的引用并非意在明示或暗示只能使用 IBM 的产品、程序或服务。只要不侵犯 IBM 的知识产权，任何同等功能的产品、程序或服务，都可以代替 IBM 产品、程序或服务。但是，评估和验证任何非 IBM 产品、程序或服务，则由用户自行负责。

IBM 公司可能已拥有或正在申请与本文中所述的内容有关的各项专利。提供本文档并未授予用户使用这些专利的任何许可。您可以用书面方式将许可查询寄往：

IBM Director of Licensing
IBM Corporation
500 Columbus Avenue
Thornwood, NY 10594-1785
U.S.A.

有关双字节（DBCS）信息的许可查询，请与您所在国家或地区的 IBM 知识产权部门联系，或用书面方式将查询寄往：

IBM World Trade Asia Corporation
Licensing
2-31 Roppongi 3-chome, Minato-ku
Tokyo 106, Japan

本条款不适用英国或任何这样的条款与当地法律不一致的国家或地区： INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES “按现状”提供本出版物，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关非侵权、适销和适用于某种特定用途的保证。某些国家或地区在某些交易中不允许免除明示或暗含的保证。因此本条款可能不适用于您。

本信息中可能包含技术方面不够准确的地方或印刷错误。此处的信息将定期更改；这些更改将编入本出版物的新版本中。IBM 可以随时对本出版物中描述的产品和 / 或程序进行改进和 / 或更改，而不另行通知。

本信息中对非 IBM Web 站点的任何引用都只是为了方便起见才提供的，不以任何方式充当对那些 Web 站点的保证。那些 Web 站点中的资料不是 IBM 产品资料的一部分，使用那些 Web 站点带来的风险将由您自行承担。

IBM 可以按它认为适当的任何方式使用或分发您所提供的任何信息而无须对您承担任何责任。

本程序的被许可方如果要了解有关程序的信息以达到如下目的：（i）允许在独立创建的程序和其他程序（包括本程序）之间进行信息交换，以及（ii）允许对已经交换的信息进行相互使用，请与下列地址联系：

IBM Corporation
Software Interoperability Coordinator, Department 49XA
3605 Highway 52 N
Rochester, MN 55901
U.S.A.

只要遵守适当的条件和条款，包括某些情形下的一定数量的付费，都可获得这方面的信息。

本资料中描述的许可程序及其所有可用的许可资料均由 IBM 依据 IBM 客户协议、IBM 国际软件许可协议或任何同等协议中的条款提供。

涉及非 IBM 产品的信息可从这些产品的供应商、其出版说明或其他可公开获得的资料中获取。IBM 没有对这些产品进行测试，也无法确认其性能的精确性、兼容性或任何其他关于非 IBM 产品的声明。有关非 IBM 产品性能的问题应当向这些产品的供应商提出。

版权许可：

本信息包括源语言形式的样本应用程序，这些样本说明不同操作平台上的编程方法。如果是为按照在编写样本程序的操作平台上的应用程序编程接口（API）进行应用程序的开发、使用、经销或分发为目的，您可以任何形式对这些样本程序进行复制、修改、分发，而无须向 IBM 付费。这些示例并未在所有条件下作全面测试。因此，IBM 不能担保或暗示这些程序的可靠性、可维护性或功能。用户如果是为了按照 IBM 应用程序编程接口开发、使用、经销或分发应用程序，则可以任何形式复制、修改和分发这些样本程序，而无须向 IBM 付费。

凡这些样本程序的每份拷贝或其任何部分或任何衍生产品，都必须包括如下版权声明：

(C) IBM Corp. 2005. 此部分代码是根据 IBM 公司的样本程序衍生出来的。(C) IBM Corp. 1999-2005. All rights reserved.

如果您正以软拷贝格式查看本信息，图片和彩色图例可能无法显示。

商标

下列各项是 International Business Machines Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标：

Advanced Function Presentation

AFP

Application System/400

AS/400

DB2

DB2 Universal Database

Distributed Relational Database Architecture

DRDA

e (logo)

IBM

iSeries

Operating System/400

OS/2

OS/400

Lotus 和 1-2-3 是 International Business Machines Corporation 和 Lotus Development Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

Microsoft、Windows、Windows NT 和 Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

Java 和所有基于 Java 的商标是 Sun Microsystems, Inc. 在美国和 / 或其他国家或地区的商标。

UNIX 是 The Open Group 在美国和 / 或其他国家或地区的注册商标。

其他公司、产品和服务名称可能是其他公司的商标或服务标记。

用于下载和打印出版物的条款和条件

如果符合以下条款和条件并且由此您表示接受它们，则授予您使用您选择下载的出版物的准用权。

个人使用： 只要保留所有的专有权声明，您就可以为个人、非商业使用复制这些出版物。未经 IBM^(R) 明确同意，您不可以分发、展示或制作这些出版物或其中任何部分的演绎作品。

商业使用： 只要保留所有的专有权声明，您就可以仅在企业内复制、分发和展示这些出版物。未经 IBM 明确同意，您不可以制作这些出版物的演绎作品，或者在您的企业外部复制、分发或展示这些出版物或其中的任何部分。

除非本准用权中有明确授权，不得把其他准用权、许可或权利（无论是明示的还是暗含的）授予这些出版物或其中包含的任何信息、数据、软件或其他知识产权。

当使用这些出版物损害了 IBM 的利益，或者根据 IBM 的规定，未正确遵守上述指导说明时，则 IBM 保留自主决定撤销本文授予的准用权的权利。

您不可以下载、出口或再出口本信息，除非完全遵守所有适用的法律和法规，包括所有美国出口法律和法规。IBM 对这些出版物的内容不作任何保证。这些出版物“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是暗含的）保证，包括但不限于暗含的有关适销和适用于某种特定用途的保证。

所有资料的版权归 IBM 公司所有。

从此站点下载或打印出版物，即表明您同意这些条款和条件。

代码免责声明

本文档包含编程示例。

IBM^(R) 授予您使用所有编程代码示例的非专属的版权许可，您可以由此生成根据您的特定需要而定制的相似功能。

IBM 提供所有样本代码只是出于解释的目的。这些示例并未在所有条件下作全面测试。因此，IBM 不能担保或暗示这些程序的可靠性、可维护性或功能。

此处包含的所有程序“按现状”提供，不附有任何形式的保证。特此明确声明免除任何暗含的非侵权和关于适销和适用于某种特定用途的保证的责任。



中国印刷