

# IBM Communications Server for AIX



## 入門

V6.3



# IBM Communications Server for AIX



## 入門

V6.3

**ご注意**

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、139 ページの『付録 B. 特記事項』に記載されている情報をお読みください。

本書は、IBM Communications Server for AIX バージョン 6.3 (プログラム番号 5765-E51) および新しい版またはテクニカル・ニュースレターで明記されていない限り、以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。

資料のご注文方法については、<http://www.ibm.com/jp/manuals> の「ご注文について」をご覧ください。(URL は、変更になる場合があります)

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本マニュアルに関するご意見やご感想は、次の URL からお送りください。今後の参考にさせていただきます。

<http://www.ibm.com/jp/manuals/main/mail.html>

なお、日本 IBM 発行のマニュアルはインターネット経由でもご購入いただけます。詳しくは

<http://www.ibm.com/jp/manuals/> の「ご注文について」をご覧ください。

(URL は、変更になる場合があります)

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原 典： GC31-8583-02  
IBM Communications Server for AIX  
Quick Beginnings  
V6.3

発 行： 日本アイ・ピー・エム株式会社

担 当： ナショナル・ランゲージ・サポート

第1刷 2005.10

この文書では、平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、および平成角ゴシック体™W7を使用しています。この(書体\*)は、(財)日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

注\* 平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、  
平成角ゴシック体™W5、平成角ゴシック体™W7

© Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2005. All rights reserved.

© Copyright IBM Japan 2005

# 目次

表 . . . . .	vii
図 . . . . .	ix
<b>Communication Server for AIX へようこそ . . . . .</b>	<b>xi</b>
本書の使い方 . . . . .	xi
参照リスト . . . . .	xi
表記上の規則 . . . . .	xii
本書で使用される省略名 . . . . .	xiii
本リリースでの新機能 . . . . .	xiv
新しい機能 . . . . .	xiv
廃止された機能 . . . . .	xv
詳細について . . . . .	xv
<b>第 1 章 Communications Server for AIX について . . . . .</b>	<b>1</b>
Communications Server for AIX の機能とパッケージ化 . . . . .	1
Communications Server for AIX V6.3 . . . . .	1
拡張ネットワーキング機能 . . . . .	7
機能および利点 . . . . .	13
多用途の構成要素 . . . . .	13
クライアント/サーバー・オペレーション . . . . .	13
容易な構成 . . . . .	14
追加の管理用ユーザー・インターフェースの選択 . . . . .	15
パフォーマンスの改善 . . . . .	15
セキュリティー・オプション . . . . .	15
ネットワーク管理の柔軟性 . . . . .	16
信頼性、可用性、および保守容易性 . . . . .	17
ネットワークの統合、成長および変更 . . . . .	18
<b>第 2 章 ネットワークおよび Communications Server for AIX の計画 . . . . .</b>	<b>19</b>
ネットワーク計画の段階 . . . . .	19
ネットワークの機能要件の確認 . . . . .	19
CS/AIX の構成方法の決定 . . . . .	20
インストールおよび操作のリソース要件の確認 . . . . .	20
クロスプラットフォーム構成における互換性の保証 . . . . .	27
命名規則 . . . . .	28
<b>第 3 章 AIX サーバーへの CS/AIX のインストール . . . . .</b>	<b>29</b>
CS/AIX ライセンス許可およびパッケージ化 . . . . .	29
CS/AIX ライセンス許可の仕組み . . . . .	29
CS/AIX ライセンス・プログラムのパッケージ内容 . . . . .	31
CS/AIX インストールの準備 . . . . .	33
データ・リンク制御 (DLC) ファイルセットのインストール . . . . .	33
製品インストール詳細の表示 . . . . .	34
CS/AIX V4R2 以前からの CS/AIX V6.3 への移行 . . . . .	34
言語環境変数の変更 . . . . .	35
CS/AIX ライセンス・プログラムのインストール . . . . .	35
インストール方法 . . . . .	36
WebSphere Application Server の構成 . . . . .	40
WebSphere Application Server のセキュア証明書のセットアップ . . . . .	41

WebSphere Application Server の構成 . . . . .	41
サーバー構成ファイルのインストール . . . . .	42
インストール後の作業 . . . . .	42
クライアント/サーバー・オペレーション . . . . .	42
HTML 資料の表示 . . . . .	42
PDF 資料の表示 . . . . .	43
現行リリース情報の検討 . . . . .	43
TN サーバーまたは TN リダイレクターで使用するための SSL の構成 . . . . .	44
Web 管理プログラムのための Web サーバーの構成 . . . . .	45
Host Access Class Library . . . . .	45
CS/AIX 構成ファイルのバックアップ . . . . .	45
CS/AIX 構成ファイルのバックアップ・コピーの復元 . . . . .	46
構成ファイルの再初期化 . . . . .	46
<b>第 4 章 Linux での IBM Remote API Client のインストール . . . . .</b>	<b>49</b>
ハードウェア要件とソフトウェア要件 . . . . .	49
ハードウェア要件 . . . . .	49
Linux オペレーティング・システムのバージョン . . . . .	49
Java . . . . .	49
GSKIT . . . . .	49
製品インストール詳細の表示 . . . . .	50
言語環境変数の設定 . . . . .	50
Linux での Remote API Client のインストール . . . . .	50
GSKIT を使用した HTTPS セキュリティ証明書セットアップ . . . . .	52
Linux 上の Remote API Client のアンインストール . . . . .	54
<b>第 5 章 zSeries 用 Linux での IBM Remote API Client のインストール . . . . .</b>	<b>55</b>
ハードウェア要件とソフトウェア要件 . . . . .	55
ハードウェア要件 . . . . .	55
Linux オペレーティング・システムのバージョン . . . . .	55
Java . . . . .	55
GSKIT . . . . .	56
製品インストール詳細の表示 . . . . .	56
言語環境変数の設定 . . . . .	56
zSeries 用 Linux での Remote API Client のインストール . . . . .	57
GSKIT を使用した HTTPS セキュリティ証明書セットアップ . . . . .	58
zSeries 用 Linux 上の Remote API Client のアンインストール . . . . .	60
<b>第 6 章 pSeries 用 Linux での IBM Remote API Client のインストール . . . . .</b>	<b>61</b>
ハードウェア要件とソフトウェア要件 . . . . .	61
ハードウェア要件 . . . . .	61
Linux オペレーティング・システムのバージョン . . . . .	61
Java . . . . .	61
GSKIT . . . . .	61
製品インストール詳細の表示 . . . . .	62
言語環境変数の設定 . . . . .	62
pSeries 用 Linux での Remote API Client のインストール . . . . .	62
GSKIT を使用した HTTPS セキュリティ証明書セットアップ . . . . .	64
pSeries 用 Linux 上の Remote API Client のアンインストール . . . . .	65
<b>第 7 章 AIX システムでの IBM Remote API Client のインストール . . . . .</b>	<b>67</b>
ハードウェア要件とソフトウェア要件 . . . . .	67
ハードウェア要件 . . . . .	67
オペレーティング・システムのバージョン . . . . .	67
Java . . . . .	67
GSKIT . . . . .	67

言語環境変数の変更	68
AIX での Remote API Client のインストール	68
AIX ワークステーションへのファイルのコピーによる Remote API Client のインストール	68
CD からの Remote API Client のインストール	69
GSKIT を使用した HTTPS セキュリティ証明書セットアップ	70
AIX 上の Remote API Client のアンインストール	71
<b>第 8 章 Windows 上の Remote API Client の計画とインストール</b>	<b>73</b>
ハードウェア要件とソフトウェア要件	73
Setup プログラムへのアクセス	73
Setup プログラムを使用した Windows での Remote API Client のインストール	75
Remote API Client 構成の拡張オプション	78
コマンド行からの Remote API Client ソフトウェアのインストール	79
GSKIT ソフトウェアのインストールおよびセキュリティ証明書のセットアップ	81
GSKIT を使用した HTTPS セキュリティ証明書のセットアップ	82
インストール後の Remote API Client ソフトウェアのカスタマイズ	83
Remote API Client ソフトウェアの再インストール	83
Remote API Client ソフトウェアのアンインストール	84
GSKIT ソフトウェアのアンインストール	85
ヘルプ	85
<b>第 9 章 CS/AIX の構成と使用</b>	<b>87</b>
CS/AIX 構成の計画	88
計画ワークシート	89
作業シート	89
Motif 管理プログラムの使用	89
CS/AIX プログラムのパスの指定	89
CS/AIX の使用可能化	90
Motif 管理プログラムによる CS/AIX の管理	90
クライアント/サーバー機能の構成	95
ノードの構成	96
接続の構成	99
従属トラフィック用の SDLC リンクの構成	99
従属トラフィックと独立トラフィックをサポートするイーサネット・リンクの構成	101
エンタープライズ・エクステンダー・リンクの構成	102
タイプ 0 から 3 LU の構成	103
タイプ 0 から 3 LU の定義	104
LU プールの定義	104
APPC 通信の構成	105
単純な APPN ネットワークの構成	107
従属 APPC の構成	112
CPI 通信のための構成	113
LUA の構成	113
LU 0 の構成	114
LU 0 の 1 次側の構成	114
LU 0 の 2 次側の構成	115
SNA ゲートウェイの構成	116
暗黙のダウンストリーム LU のサポート	118
ダウンストリーム LU の定義	119
DLUR の構成	119
ローカル・ノードでの DLUR サポートの構成	121
ダウンストリーム・ノードをサポートするパススルー DLUR の構成	122
TN サーバーの構成	122
3270 LU の定義	124
LU プールの定義	125
TN3270 サーバーの構成	126

TN リダイレクターの構成 . . . . .	128
TN リダイレクターの構成 . . . . .	128
AnyNet の構成 . . . . .	129
APPC over TCP/IP の構成 . . . . .	130
CS/AIX を使用不可にする . . . . .	131
<b>第 10 章 CS/AIX と SNA の情報リソース . . . . .</b>	<b>133</b>
SNA ライブラリー . . . . .	133
ネットワークで入手可能な情報 . . . . .	133
推薦資料 . . . . .	134
<b>付録 A. アクセシビリティ . . . . .</b>	<b>137</b>
支援テクノロジーの使用 . . . . .	137
ユーザー・インターフェースのキーボード・ナビゲーション . . . . .	137
z/OS の情報 . . . . .	137
<b>付録 B. 特記事項 . . . . .</b>	<b>139</b>
商標 . . . . .	141
<b>参考文献 . . . . .</b>	<b>143</b>
CS/AIX バージョン 6.3 の資料 . . . . .	143
IBM Communications Server for AIX バージョン 4.2 関連資料 . . . . .	145
IBM Redbooks . . . . .	145
ブロック・マルチプレクサーおよび S/390 ESCON チャンネル PCI アダプター 関連資料 . . . . .	146
AnyNet/2 ソケットおよび SNA 関連資料 . . . . .	146
AIX オペレーティング・システム関連資料 . . . . .	146
システム・ネットワーク体系 (SNA) 関連資料 . . . . .	146
ホスト構成関連資料 . . . . .	147
z/OS Communications Server 関連資料 . . . . .	147
マルチプロトコル・トランスポート・ネットワーキング関連資料 . . . . .	148
TCP/IP 関連資料 . . . . .	148
X.25 関連資料 . . . . .	148
APPC 関連資料 . . . . .	148
プログラミング関連資料 . . . . .	148
その他の IBM ネットワーキング関連資料 . . . . .	149
<b>索引 . . . . .</b>	<b>151</b>



---

## 表

1. 本書内容の参照リスト . . . . . xii
2. 表記上の規則 . . . . . xii





1. 複数のダウンストリーム AIX コンピューターをホスト・コンピューターにリンクする SNA ゲートウェイ	8
2. 分岐エクステンダー	9
3. TN サーバー	11
4. 「Node (ノード)」ウィンドウ	92
5. CS/AIX ツールバー	95
6. ホストと直接通信する CS/AIX ノード	97
7. APPN ネットワークの CS/AIX ノード	98
8. SNA ゲートウェイ	117
9. DLUR を提供する CS/AIX ノード	120
10. TN サーバー・サポートに構成された CS/AIX ノード	123
11. TN サーバー	124
12. AnyNet APPC over TCP/IP アクセス・ノード	129
13. AnyNet APPC over TCP/IP ゲートウェイ	130



---

## Communication Server for AIX へようこそ

本書では、IBM®Communications Server for AIX (CS/AIX) について紹介します。この IBM ソフトウェア製品は、IBM の拡張対話式エグゼクティブ (AIX®) オペレーティング・システムが稼働するサーバーが、システム・ネットワーク体系 (SNA) ネットワークの他のノードと情報を交換できるようにするものです。これは、AIX バージョン 4 基本オペレーティング・システムが稼働するワークステーションで現在使用可能な最も包括的な SNA ネットワーク製品です。

Communications Server for AIX は、1 つ以上のネットワークに接続された AIX ワークステーション上で稼働するように設計されています。CS/AIX V6.3 は、AIX v5.2 または v5.3 でサポートされる任意の IBM RISC System/6000® または eServer pSeries システム上で稼働します。本書では、AIX ワークステーションという用語は、AIX オペレーティング・システムがインストールされている、これらのシステムのうちのいずれかを指す場合に使用します。

CS/AIX は、多様なネットワークのニーズとソリューションに対応する構成要素を備えています。これらを使用すると、SNA ネットワーク、伝送制御プロトコル / インターネット・プロトコル (TCP/IP) ネットワーク、および SNA と TCP/IP が統合されたネットワーク内のノード間で情報を交換できます。

「*IBM Communications Server for AIX 入門*」に関するご意見、ご要望は、中表紙裏に記載されている宛先にお送りください。

本書では、Communication Server for AIX およびその機能を以下のように省略して表記します。

正式名	省略名
Communications Server for AIX バージョン 6 AnyNet®AIX APPC over TCP/IP	CS/AIX V6.3 APPC over TCP/IP

---

## 本書の使い方

このセクションでは、本書の編成および表記方法について説明します。

### 参照リスト

本書は、ネットワーク計画に関する管理およびテクニカル担当、および AIX オペレーティング・システム用の Communications Server に関心を持つ方々を対象としています。

CS/AIX を初めてご使用になる際に必要な情報を xii ページの表 1 で探してください。

表 1. 本書内容の参照リスト

内容	参照先
CS/AIX について	1 ページの『第 1 章 Communications Server for AIX について』
ネットワーク内での CS/AIX の使用計画	19 ページの『第 2 章 ネットワークおよび Communications Server for AIX の計画』
AIX サーバーへの CS/AIX のインストール	29 ページの『第 3 章 AIX サーバーへの CS/AIX のインストール』
Linux での Remote API Client のインストール	49 ページの『第 4 章 Linux での IBM Remote API Client のインストール』
zSeries 用 Linux での Remote API Client のインストール	55 ページの『第 5 章 zSeries 用 Linux での IBM Remote API Client のインストール』
pSeries 用 Linux での Remote API Client のインストール	61 ページの『第 6 章 pSeries 用 Linux での IBM Remote API Client のインストール』
AIX での Remote API Client のインストール	67 ページの『第 7 章 AIX システムでの IBM Remote API Client のインストール』
Windows での Remote API Client のインストール	73 ページの『第 8 章 Windows 上の Remote API Client の計画とインストール』
CS/AIX の構成	87 ページの『第 9 章 CS/AIX の構成と使用』
CS/AIX マニュアル、その他の資料、オンライン情報について	133 ページの『第 10 章 CS/AIX と SNA の情報リソース』
特記事項および商標情報について	139 ページの『付録 B. 特記事項』

## 表記上の規則

表 2 に、本書で使用されている表記上の規則を示します。

表 2. 表記上の規則

内容	表記例
強調	削除する前にファイルのバックアップをとります。
資料名	「 <i>Communications Server for AIX 管理ガイド</i> 」
ファイル名およびパス名	<b>/usr/spool/uucp/myfile.bkp</b>
プログラムまたはアプリケーション	<b>snaadmin</b>
ユーザー入力	<b>0p1</b>
コンピューターからの出力	<b>CLOSE</b>

## 本書で使用される省略名

本書で使用されている省略名を以下に示します。

---

AIW	APPN Implementers Workshop
AIX	拡張対話式エグゼクティブ
ANR	自動ネットワーク・ルーティング
API	アプリケーション・プログラミング・インターフェース
APPC	拡張プログラム間通信機能
APPN	拡張対等通信ネットワーク機能
ATM	非同期転送モード
BOS	基本オペレーティング・システム
BrNN	分岐ネットワーク・ノード
CICS	顧客情報管理システム
COS	サービス・クラス
CPI-C	共通プログラミング・インターフェース・コミュニケーション
CSV	Common Service Verb
DB2	DATABASE 2
DDDLU	従属 LU の動的定義
DES	データ暗号化規格
DLC	データ・リンク制御
DLUR	従属 LU リクエスト
DLUS	従属 LU サーバー
FDDI	光ファイバー分散データ・インターフェース
FTP	ファイル転送プロトコル
GSNA	汎用 SNA API
HPR	高性能ルーティング
IEEE	米国電気電子学会
IETF	Internet Engineering Task Force
ISO	国際標準化機構
ISR	中間セッション・ルーティング
LAN	ローカル・エリア・ネットワーク
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol
LEN	ローエントリー・ネットワーク
LLC2	論理リンク制御 2
LU	論理装置
LUA	従来型 LU アプリケーション・プログラミング・インターフェース
MDS-NMVT	マルチドメイン・サポート・ネットワーク管理ベクトル・トランスポート
MPC	マルチパス・チャネル
MPQP	マルチプロトコル・クワッド・ポート
MPTN	マルチプロトコル・トランスポート・ネットワーク
MS	管理サービス
NMVT	ネットワーク管理ベクトル・トランスポート
NOF	ノード・オペレーター・ファシリティー
OS/2	Operating System/2®
OSI	オープン・システム相互接続
PU	物理装置
RFC	Request For Comments
RISC	縮小命令セット・コンピューター
RLE	ラン・レングス・エンコード
RTP	高速トランスポート・プロトコル
SAA	システム・アプリケーション体系
SAP	サービス・アクセス・ポイント
SDLC	同期データ・リンク制御
SLP	サービス・ロケーション・プロトコル

---

---

SMIT	System Management Interface Tool
SMP	対称マルチプロセッシング
SNA	システム・ネットワーク体系
SNMP-MIB	シンプル・ネットワーク管理プロトコル管理情報ベース
SSL	Secure Sockets Layer
TCP/IP	TCP/IP プロトコル
TN	Telnet
TP	トランザクション・プログラム
VT	仮想端末
VTAM	仮想記憶通信アクセス方式
WAN	広域ネットワーク

---

---

## 本リリースでの新機能

Communications Server for AIX V6.3 は、Communications Server for AIX V6.1 に置き換わるものです。

本製品のリリースのうち、現在でもサポートされているリリースは次のとおりです。

- Communications Server for AIX V6.1

本製品の以下のリリースは、現在ではサポートされていません。

- Communications Server for AIX バージョン 6 (V6)
- Communications Server for AIX バージョン 5 (V5)
- Communications Server for AIX バージョン 4 リリース 2 (V4R2)
- Communications Server for AIX バージョン 4 リリース 1 (V4R1)
- SNA サーバー for AIX バージョン 3 リリース 1.1 (V3R1.1)
- SNA サーバー for AIX バージョン 3 リリース 1 (V3R1)
- AIX SNA サーバー/6000 バージョン 2 リリース 2 (V2R2)
- AIX バージョン 3.2 上の AIX SNA サーバー/6000 バージョン 2 リリース 1 (V2R1)
- AIX SNA サービス/6000 バージョン 1

## 新しい機能

本リリースで、次の機能が CS/AIX に追加されました。

- AIX、Windows、または Linux 上で稼働する IBM Remote API Client のサポート。これらのクライアントは、TCP/IP を使用して、あるいは WebSphere サーバー経由で HTTPS を使用して、CS/AIX サーバー (または CS Linux サーバー) と通信することができます。
- CS/AIX は、APPN アーキテクチャー更新 AMB 8538 に指定されているように、修飾および非修飾の IPv4 ホスト名の動的な IPv4 ホスト名の解決をサポートするようになりました。
- セッション・レベル・インターフェース (SLI, Session Level Interface) は、LUA インターフェースに組み込まれました。



- CS/AIX は、LUA インターフェースの一部として 1 次 RUI をサポートするようになりました。これにより、ダウンストリーム PU との通信の 1 次 SNA として動作するアプリケーションを作成することができます。
- TN3270 LU 可視性: CS/AIX は、TN3270 クライアントの IP アドレス情報を識別して、クライアントが接続した時点で制御ベクトル (CV64) をホストに送信するようになりました。
- 管理コマンド **define\_rtp\_tuning** および **query\_rtp\_tuning** を使用して、HPR チューニング・パラメーターが提供されるようになりました。
- 新しい TN\_REDIRECTION\_INDICATION を使用して、TN リダイレクトについて新しい状況情報が提供されるようになりました。

## 廃止された機能

AnyNet Sockets over SNA 機能は、本リリースで終了となりました。

AnyNet APPC over TCP/IP 機能は、本リリースでもサポートされますが、32 ビット・システム上のみのサポートで、64 ビットシステムではサポートされません。これは、将来のリリースではサポートされません。

---

## 詳細について

CS/AIX ライブラリーのその他の資料と、SNA、AIX オペレーティング・システム、その他関連製品に関する追加情報は、「参考文献」を参照してください。

本書では、IBM Communications Server for AIX ライブラリーの表題を示す際に、製品の省略名、「Communications Server for AIX」を使用します。Communications Server for AIX バージョン 4.2 の資料 (バージョン 4.2 以前のバージョンから現行リリースへ移行する際に役立つ可能性がある情報が記載されています) を示す場合は、その表題に「バージョン 4.2」と記載しています。V5、V6、V6.1 のいずれかのリリースから現行リリースに移行する場合は、既存の構成情報を変更せずにそのまま現行リリースでも使用でき、アクションは必要ないため、前の資料を参照する必要はありません。

CS/AIX 資料は、HTML 形式でも入手可能です。このライブラリーでは、特定の情報を検索したり、オンライン版の各 CS/AIX 資料を参照できます。



---

## 第 1 章 Communications Server for AIX について

この章では、CS/AIX のパッケージ化の方法、ならびに機能、フィーチャー、および利点について説明します。

---

### Communications Server for AIX の機能とパッケージ化

CS/AIX V6.3 は、AIX オペレーティング・システムで稼働する通信用ソフトウェアです。これは、『Communications Server for AIX V6.3』および 7 ページの『拡張ネットワーク機能』で説明されている機能から構成されます。

#### Communications Server for AIX V6.3

Communications Server for AIX V6.3 は、SNA ネットワークおよび TCP/IP ネットワークを通してアプリケーションを接続します。AIX が稼働しているワークステーションに SNA リソースおよびプロトコルを備えることによって、そのワークステーションを SNA ノードに変換します。これにより、そのワークステーションは、SNA ネットワーク内のその他のワークステーションやホスト・コンピューターと通信できるようになります。TCP/IP 機能も提供するので、TCP/IP ネットワーク内において、あるいは TCP/IP ネットワークと SNA ネットワークの境界においても Communications Server for AIX を使用できます。

CS/AIX では、以下のサービスが提供されます。

##### ネットワーク・サポート

CS/AIX は、ホスト介在のネットワークおよび対等ネットワークをサポートします。

##### SNA ホスト介在のネットワーク

このタイプのネットワークは、1 つ以上のホスト・コンピューターがある階層構造になっています。ホスト・コンピューターが、コンピューター間の通信を制御し、ネットワークを管理し、処理サービスおよび大容量データ・ストレージを提供します。ネットワーク内のその他のすべてのノードは、ホストの制御に依存します。

AIX コンピューターは、ホスト従属ノードとして構成すれば、ホスト介在のネットワークに組み入れることができます。

##### 対等ネットワーク

分散処理環境に対して、CS/AIX V6.3 は APPN および TCP/IP ネットワークをサポートします。これらの対等ネットワーク内で、AIX コンピューターは処理機能を保持し、互いに対等に直接通信します。対等ネットワークは、現在では高価なホスト・コンピューターの能力にも匹敵する AIX コンピューターの能力を完全に使用しています。

APPN ネットワークは、以下のタイプの対等ノードで構成されます。

## Communications Server for AIX の機能とパッケージ化

- APPN ネットワーク・ノード (トラフィック制御、動的経路計算および選択サービス、ならびにネットワーク管理サービスを提供します)
- APPN エンド・ノード (APPN ネットワーク・ノード・サービスを使用して、対等ノードと通信します)
- LEN ノード (隣接ノードまたは隣接に見えるように構成されているノードと直接に通信します)

注: ホスト・コンピューターは、独立 LU 6.2 を使用して APPN ネットワーク内の AIX コンピューターおよび他のホストと通信することによって、ネットワーク内の対等ノードとして機能することができます。

### APPN ネットワーク内でのホスト介在の機能の提供

従属 LU リクエスター (DLUR) 機能により、ホストとホスト従属ノードの間のトラフィックを、APPN ネットワーク内で受け渡すことができます。

### データ・リンク制御オプション

リンク・レベルで、CS/AIX は、多くの接続オプションを提供し、ネットワークのサイズ、速度、セキュリティー、およびコストに関する要件を満たすのを支援します。(サポートされるリンク・タイプの詳細リストについては、22 ページの『インストール要件』を参照してください。) また、以下のように、さまざまな異なるネットワーク・タイプ用のデータ・リンクをサポートします。

### ローカル・エリア・ネットワーク

LAN 接続の場合、トークンリング、標準イーサネット、および 802.3 イーサネット・プロトコルを使用して通信する適切なリンクをインストールできます。(トークンリングまたはイーサネット・ネットワークでエミュレートされた LAN インターフェースを使用して、ATM サポートを提供できます。)

### 広域ネットワーク

WAN 接続の場合、確立された電話回線を通じて通信する同期リンクを以下から選択できます。

- EIA-232D
- Smart modem
- X.21
- EIA-422A
- V.25 bis
- V.35

CS/AIX は、X.25 パケット交換データ・リンク制御もサポートします。(これらのリンク・タイプには、別個に注文可能な追加製品が必要です。)

### IP 統合

企業のバックボーン・ネットワークが IP に基づいている場合、CS/AIX のエンタープライズ・エクステンダー (HPR/IP) 機能を使用

してこれを SNA に統合することにより、SNA アプリケーションが IP ネットワークを通して通信できるようになります。

### LU サポート

論理装置 (LU) は、アプリケーション固有のネットワーク・リソースであり、SNA ネットワーク内の各ノードにあります。各 LU は、ネットワーク上の他のノード上のパートナー・アプリケーションと通信するために、アプリケーションがリンクにアクセスする際に使用するインターフェースとして機能します。

CS/AIX は、アプリケーションの異なるクラスごとに異なるタイプの LU をサポートします。

- ホスト介在のネットワークでは、CS/AIX は以下のタイプの従属 LU をサポートします。
  - LU 0
  - LU 1
  - LU 2
  - LU 3
  - LU 6.2

LU 0 は、基本的なプログラム間の通信をサポートします。これは、通常、小売業や銀行の販売時点トランザクションで使用します。LU 2 は、AIX コンピューターが IBM 3270 ファミリー端末をエミュレートできるように、端末エミュレーション・アプリケーションをサポートします。その他の LU タイプは、アプリケーションが分散処理に参加したり、各種プリンターや対話式ディスプレイ端末と通信したりできるようにします。

CS/AIX は、従属 LU の動的定義 (DDDLU) を使用するホスト・システムをサポートします。DDDLU は、SNA システムからホストへの通信リンクが確立されたとき、SNA システムの従属 LU をホスト構成に追加できるホスト機能です。DDDLU を使用すると、LU をホストに静的に構成する必要はありません。(ただし、CS/AIX ノード上の従属 LU を定義する必要はあります。) これにより、ホストに必要な初期構成が少なくなり、後の拡張が簡単になります。

CS/AIX は、構成を変えなくても、DDDLU 可能なホストと DDDLU 可能でないホストの両方と通信できます。CS/AIX ノードからホストへの通信リンクが確立されると、DDDLU 可能なホストは、DDDLU をサポートしていることをノードに通知します。ノードは、次に、リンクを使用する従属 LU を定義するために必要な情報を送信します。ホストが DDDLU 可能でない場合、CS/AIX はこの情報を送信せず、LU がホストで既に静的に定義されていると想定します。

- 独立 LU 6.2 は、APPN ネットワーク内の独立トラフィックをサポートします。独立 LU 6.2 は、自立走行式通信およびネットワーク管理ならびに分散処理をサポートします。

さらに、CS/AIX の DLUR 機能により、従属 LU からのトラフィックが APPN ネットワーク上を通ることができます。

- 1 次 RUI サポートは、CS/AIX アプリケーションが、メインフレームであるかのように、ダウンストリームの LAN/WAN 接続された従属 LU デバイスを管理できる機能を提供します。この機能には接続性に関していくつかの制約事項がありますが、この機能によって、アプリケーションは完全なメインフレーム・アプリケーションを必要とせずに、従属 LU デバイス同士の間でデータを渡すことができます。

### セッション・サポート

セッションは、パートナー LU 間の一時的な論理チャネルです。通常、各 LU に関連するパートナー・アプリケーションは、セッションを介して通信を行います。CS/AIX は何千ものセッションをサポートできます。CS/AIX は、1 次 LU と 2 次 LU の両方が同じ AIX コンピューターにある、U 型セッション（「ローカル/リモート透過型」ともいいます）もサポートできます。これにより、リンク接続を必要とせずに、1 台のコンピューターでソースとターゲットのトランザクション・プログラムのペアの開発やテストを行うことができます。

セッションの 2 つのパートナー LU 間を流れるデータは、必要な帯域幅を削減するために圧縮されることがあります。

- LU タイプ 6.2 の場合、セッションが使用するモードの構成内で圧縮の使用を指定することが、CS/AIX によってサポートされています。使用される圧縮アルゴリズムとして、圧縮のレベルが異なるさまざまな方法を指定できます（RLE、LZ9、または LZ10）。セッションでデータが流れる方向によって異なる圧縮レベルを指定したり、一方向にだけ圧縮を指定して別の方向には指定しないことも可能です。
- LU タイプ 0 から 3 の場合、セッションが使用するリンク・ステーションまたは PU の構成内で圧縮の使用を指定することが、CS/AIX によってサポートされています。インバウンド方向には RLE 圧縮が使用され、アウトバウンド方向には LZ9 圧縮が使用されます。

### API サポート

CS/AIX には、複数のアプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) が組み込まれていて、特定のタイプの LU、分散処理、ネットワーク管理、および CS/AIX 自体の管理のためのアプリケーションの開発に用いられます。このリリースでは、CS/AIX は、その他のオペレーティング・システム上で稼働する Communications Server ファミリーのメンバーが提供する API と互換性のある一連の API を提供します。

API は、トランザクション・プログラム (TP) が、それがサポートする LU と通信できるようにするインターフェースです。API は、verb (関数、コール、サブルーチンともいう) のライブラリーから構成されています。ここから、TP は、SEND\_DATA などのアクションを要求するために LU に渡す必要のあるものを選択します。LU は、verb を処理し、適切なプロトコルに従ってデータ・ストリームを作成し、宛先アドレスを示すヘッダーを付加し、リンクを通してパートナー LU へこのデータを送信します。

共通プログラミング・インターフェース・コミュニケーション (CPI-C) は、移植性があるため、最強の API の 1 つになっています。従属型および独立型 LU 6.2 をサポートするために導入された CPI-C は、システム・アプリケーション体系® (SAA®) に準拠して、異なるプラットフォームおよび

オペレーティング・システムを統合します。CPI-C は、すべてのシステムに共通の構文規則のセットを使用します。これが、CPI-C が標準になった理由です。

CS/AIX には、標準 C 言語 CPI-C API の他に、Java™ アプリケーションで使用するための CPI-C API も組み込まれています。詳しくは、

「*Communications Server for AIX CPI-C プログラマーズ・ガイド*」を参照してください。CS/AIX の資料では、特に断りのない限り、CPI-C という記述は Java CPI-C を含んでいます。

その他の CS/AIX API には、以下のものがあります。

- APPC API。LU 6.2 を使用するアプリケーション・プログラム間の対等通信用です。この API には、非ブロッキングにするオプションがあります。TP が非ブロッキング verb を使用すると、要求されたアクションが完了する前に、この API は TP に制御を戻すことができます。後にアクションが完了した時点で、TP はその通知を受け取ります。
- LUA API。ホスト・アプリケーションとの通信用です。
- CSV (共通サービス Verb) API。文字変換やアプリケーション・トレース制御などのユーティリティー関数用です。

さらに、CS/AIX には、所有権のある以下のプログラミング・インターフェースがあります。

- MS (管理サービス) API。ネットワーク・メッセージ処理機能用です。
- NOF (ノード・オペレーター機能) API。CS/AIX リソースを構成および管理するアプリケーション用です。

これらの CS/AIX API を使用するアプリケーションは、32 ビット・モードまたは 64 ビット・モードのいずれかで実行するように、コンパイルおよびリンクできます。

API について詳しくは、該当する API のプログラミング・ガイド (巻末の「参考文献」を参照) を参照してください。

次に示す API は、CS/AIX バージョン 4 以前に対して作成された TP をサポートする目的で組み込まれています。今後のリリースでこれらの API がサポートされるかどうかは未定のため、新しいアプリケーションを開発する場合にはこれらの API を使用しないようお勧めします。

- 汎用 SNA
- LU 0
- オペレーティング・システム・サブルーチン (LU タイプ 1、2、3、6.2)
- TP 会話用ライブラリー・サブルーチン (LU タイプ 1、2、3、6.2)
- ネットワーク管理用ライブラリー・サブルーチン。このサブルーチンは、SSCP-PU セッションでネットワーク管理ベクトル・トランスポート (Network Management Vector Transport: NMVT) を交換するために使用されます。
- 管理サービス (MS)

これらの API についての詳細は、「*Communications Server for AIX Transaction Program Reference V4R2*」を参照してください。



### クライアント/サーバーのサポート

CS/AIX が稼働しているコンピューターを、クライアント/サーバー・プロトコルを使用して通信するように構成できます。クライアント/サーバー・プロトコルが使用されているネットワークにおいて、クライアント/サーバー・プロトコルを通信に使用するすべてのコンピューターを 1 つの「ドメイン」と呼びます。

クライアント/サーバー構成内にある、CS/AIX が稼働しているコンピューターは、以下の役割を持つことができます。

- サーバーは、SNA ノードと、それに関連した接続コンポーネントを含みます。サーバーは、ローカル・システム上または CS/AIX ドメイン内の他のコンピューター上のアプリケーションに SNA 接続を提供します。サーバーは AIX システムでなければなりません。
- Remote API クライアントは、SNA ノード・コンポーネントは含みませんが、サーバーを通してそれらのコンポーネントにアクセスします。1 つのクライアントは同時に 1 つ以上のサーバーにアクセスでき、必要に応じて同時アプリケーションを実行できます。クライアントでは、AIX、Linux<sup>®</sup>、または Windows<sup>®</sup> のどれが稼働していてもかまいません。(1 台の AIX コンピューターは、サーバーとクライアントのどちらにもできますが、両方にはできません。つまり、同じコンピューターにサーバーとクライアントの両方をインストールすることはできません。)

サーバーとクライアントは、CS/AIX ドメイン内で TCP/IP を使用して通信します。あるいは、サーバーとクライアントは、WebSphere<sup>®</sup> サーバー経由で HTTPS を使用して通信することができます。この場合、セキュリティ証明書を使用してクライアント接続が認証されます。通常、クライアントが公衆ネットワーク経由で接続している場合は、HTTPS を使用します。

1 つのドメイン内に複数の CS/AIX サーバーがある場合、1 つのサーバーが CS/AIX ドメイン構成ファイルのマスター・コピーを保持します。このサーバーをマスター・サーバーと呼びます。ドメイン内の他のサーバーは、バックアップ・サーバーと定義するか、そのままピア・サーバーにしておくことができます。ドメイン構成ファイルは、すべてのバックアップ・サーバーが最新情報のコピーを保持できるよう、バックアップ・サーバーが開始されたときか、マスター・コピーが変更されたときのいずれかの時点で、バックアップ・サーバーにコピーされます。ピア・サーバーは、必要に応じてドメイン構成情報をマスター・サーバーから入手しますが、バックアップ・サーバーのように動作することはできません。

マスター・サーバーに障害が起こると、そのドメインに対して定義されたサーバー・リストの先頭にあるバックアップ・サーバーがマスターを引き継ぎます。そのサーバー上のドメイン構成ファイルがマスター・コピーとして使用され、必要に応じて他のサーバーにコピーされます。マスター・サーバーが再始動されると、マスター・サーバーは、現在マスターとして動作しているバックアップ・サーバーからドメイン構成ファイルのコピーを受け取った後、マスターとしての役割を取り戻します。

### 分散アプリケーションのサポート

クライアント/サーバー CS/AIX システムにおいて、Remote API Client 上で稼働するアプリケーションは、サーバー上の接続リソースと協働して単一



タスクを実行します。他の (CS/AIX 以外の) コンピューター上で稼働するアプリケーションも、CS/AIX コンピューター上のアプリケーションと協働して分散処理を実行できます。

CS/AIX は、以下の種類の分散アプリケーションをサポートします。

- APPC アプリケーション (APPC は LU 6.2 と呼ばれます)
- 以下の 2 つの一般的な分散処理アプリケーションのサポート
  - 顧客情報管理システム (CICS<sup>®</sup>)
  - DATABASE 2<sup>®</sup> (DB/2)。これは、LU 6.2 (従属および独立) 用に開発されました。

CICS および DB2<sup>®</sup> (リレーショナル・データベース管理システム) は、SAA 準拠のアプリケーションであり、任意の環境用に簡単にカスタマイズできます。CICS および DB2 アプリケーションは、Fortune 誌による売上規模全米上位 500 社の 90% で両方が採用されています。これらのアプリケーションは、何千ものノードを同時に処理できる強力なトランザクション・プログラムです。通常、CICS および DB2 は、複数のロケーションからのデータにアクセスしたり、そのようなデータを更新したり、中央のリポジトリに保管するのに使用されます。

### Host Access Class Library

CS/AIX インストール・メディアに収録されている Host Access Class Library (ホスト・アクセス API) を使用すると、ホスト・システム上の 3270、5250、または VT アプリケーションにアクセスするための Java アプリケーションを開発することができます。このライブラリーは、データ・ストリーム・レベルでホスト情報にアクセス可能な、プラットフォームに依存しないアプリケーションを開発するための、クラスおよびメソッドのコア・セットを提供します。たとえば、既存の文字ベースのホスト・アプリケーションに対してグラフィカル・インターフェース (Web ブラウザーを使用してアクセスされます) を開発して、そのアプリケーションを使いやすくできます。

## 拡張ネットワーキング機能

CS/AIX V6.3 のベース製品には、拡張ネットワーキングの能力を追加する機能セットが組み込まれています。これらの機能には、以下のものがあります。

- SNA ゲートウェイは、LAN をホスト介在の SNA ネットワークに接続します。
- 分岐エクステンダーは、リソースを異なるロケーション (たとえば、大規模な組織内の異なる事業所など) に分割して、大規模 APPN ネットワークを単純化します。これにより、効率の良いリソース・ロケーションを維持しながら、保管が必要なトポロジー情報の量を削減できます。
- APPC Application Suite は、APPN ネットワークで使用するための各種アプリケーションを提供します。
- エンタープライズ・エクステンダー (EE、HPR/IP と呼ばれる) は、SNA トラフィックが IP ネットワークを経由してそのままトランスポートできるようにします。
- TN サーバーは、TN3270 クライアントと総称される TN3270 クライアントと TN3270E クライアントが、SNA 経由でホストにアクセスできるようにします。

- TN リダイレクターは、TN3270、TN3270E、TN5250、および VT クライアント（これらは、Telnet クライアントと総称されます）に、パススルー TCP/IP ホスト・アクセスを提供します。

### SNA ゲートウェイ

ゲートウェイは、異種のネットワークまたはコンピューター・システムを接続する、ユーザーに透過的な装置であり、接続されている両方の環境をサポートします。エンド・ユーザー同士は、互いに同じネットワーク内に存在しているように認識します。

SNA ゲートウェイによって、CS/AIX コンピューターは、図 1 に示すように、SNA ネットワーク内の複数のダウンストリーム・コンピューターを 1 つ以上のホスト物理装置 (PU) にリンクするゲートウェイとして動作できます。ホスト接続を単純化し、余分なリンクを減らすため、SNA ゲートウェイは、PU コンセントレーターとして動作します。つまり、複数のコンピューターを 1 つの PU (これは SNA ゲートウェイ・ノード上にあるように見えます) として扱い、1 つの物理接続を介してホストと通信します。




図 1. 複数のダウンストリーム AIX コンピューターをホスト・コンピューターにリンクする SNA ゲートウェイ

### 分岐エクステンダー

APPN ネットワーク内のネットワーク・ノードは、トポロジー情報 (ネットワーク内の他のノードのロケーションとノード間の通信リンクに関する情報) を保持し、トポロジーの変更時にはネットワーク全体にこの情報を転送する必要があります。ネットワークのサイズが大きくなると、保管する情報量やトポロジー関連のネットワーク・トラフィックが大きくなり、管理が難しくなる可能性があります。

ネットワークを複数のサブネットワークに分けると、こうした問題は避けられ、各ノードは、そのサブネットワーク内のノードに関するトポロジー情報を保持してい

るのみで済みます。ただし、こうすると、他のサブネットワーク内のリソースを探し出そうとするときに、ネットワーク・トラフィックを増加させることとなります。

図 2 に示す、APPN の分岐エクステンダー機能を使用すれば、こうした問題は解消されます。




図 2. 分岐エクステンダー

名前のお通り、分岐エクステンダーは、大規模な組織から分割した部門のように、ネットワークを個々の領域に分割できるよう設計されています。これは、メインのバックボーン APPN ネットワーク (たとえば、組織の本社内のネットワーク) から各分岐に分割することで機能します。

各分岐は、分岐ネットワーク・ノード (BrNN) という新しいタイプのノードを持ち、そのノードが、メインの APPN バックボーン・ネットワーク内の 1 つのネットワーク・ノードに接続されています。BrNN は、APPN ネットワーク・ノードと APPN エンド・ノードの機能を結合します。

- 以下に説明するように、バックボーン・ネットワークからは、BrNN はバックボーン・ネットワーク内のネットワーク・ノード・サーバー (NNS) に接続されたエンド・ノードとして認識されます。
  - バックボーン・ネットワーク内のノードは、分岐内のノードを認識しないため、保管すべきトポロジー情報量が削減されます。
  - BrNN はエンド・ノードとして認識されるため、バックボーン・ネットワークからトポロジー情報を受信することはありません (トポロジー情報は、ネットワーク・ノード間でしか送信されません)。
  - BrNN は、その分岐内のすべてのリソースを、BrNN 自身が保有しているかのように、NNS に登録します。つまり、バックボーン・ネットワーク内のノードは、分岐内のノードを個別に認識する必要なく、分岐内のリソースを探し出すことができます。

- 分岐ネットワークからは、BrNN は、分岐内のエンド・ノードの NNS として動作する、ネットワーク・ノードと認識されます。分岐内の各ノードは、ネットワーク内の残りのノードを、標準 NNS と同様に、NNS を経由して接続されているものと認識します。

### APPC Application Suite

APPC Application Suite は、APPN ネットワークの分散処理能力をデモンストレーションする一連のアプリケーションであり、構成の検証および問題の判別に役立ちます。APPC Application Suite を使用すると、ファイル転送など、ネットワークを介して頻繁に実行される操作をサポートできます。

APPC Application Suite は、以下のアプリケーションで構成されています。

- **ACOPY** (APPC COPY)
- **AFTP** (APPC File Transfer Protocol)
- **ANAME** (APPC Name Server)
- **APING** (APPC Ping)
- **AREXEC** (APPC Remote EXECution)
- **ATELL** (APPC TELL)

これらのアプリケーションには、サーバー、AIX クライアント、または Windows クライアントからアクセスできます。

### エンタープライズ・エクステンダー

エンタープライズ・エクステンダー (HPR/IP と呼ばれます) は、SNA アプリケーションを IP ネットワークと統合する仕組みを提供します。

SNA アプリケーションは、SNA プロトコルを使用し、SNA ネットワークを介して、他の SNA アプリケーションと通信するように設計されています。エンタープライズ・エクステンダーを使用して TCP/IP ネットワークにインストールすれば、SNA アプリケーションは引き続き通信可能です。エンタープライズ・エクステンダー機能により、IP ネットワークを経由して SNA プロトコルをトランスポートする機構が提供されるためです。特に、APPN 高性能ルーティング (HPR) 機能が提供されているので、アプリケーションに APPN と IP の両方の接続の利点が与えられます。

CS/AIX のエンタープライズ・エクステンダーは、単に通信リンクとしてインプリメントされます。IP 経由で 2 つの SNA アプリケーションを接続するには、SDLC またはイーサネットなどの他のリンク・タイプの場合のように、エンタープライズ・エクステンダー・リンクを定義します。

### TN サーバー

SNA ネットワークではなく TCP/IP を使用して通信を行う 3270 エミュレーション・プログラムは、「TN3270 プログラム」(Telnet 3270 エミュレーション・プログラム) と呼ばれます。

TN3270 プログラムには、TN3270E (Telnet 3270 標準拡張) サポートを組み込むこともできます。TN3270E は、Telnet を使用する 3270 装置エミュレーション (端末とプリンターの両方を含む) をサポートします。これにより、Telnet クライアン

トから (LU 名または LU プールの名前を指定して) 特定の装置を選択できるようになります。また、ATTN キーおよび SYSREQ キー、SNA 応答処理などの各種機能も拡張サポートされます。

**注:** 本書では、TN3270、TN3287、TN3270E プロトコルのすべてに適用できる情報については、TN3270 という用語を使用します。

CS/AIX TN サーバーを使用すると、3270 ホスト・コンピューターに、他のコンピューター上の TN3270 ユーザーがアクセスできるようになります。TN サーバーを使用すれば、TN3270 ユーザーが、CS/AIX ユーザーやその他の TN3270 ユーザーとホストへの接続を共有できます。この場合、直接リンクは必要ありません。また、TN3270 ユーザーは、TCP/IP を実行していないホストへもアクセスできます。

CS/AIX TN サーバー機能を、図 3 に示します。




図 3. TN サーバー

CS/AIX TN サーバー機能により、TN3270 ユーザーと CS/AIX 3270 LU との関連付けが行われます。TN3270 ユーザーからのデータはすべて、関連付けられた LU へ転送されます。つまり、ホストと TN3270 ユーザーのどちらの構成でも、両者が直接接続しているように構成されています。したがってホストもユーザーも、データが TN サーバーを介して転送されることを認識する必要はありません。

CS/AIX TN サーバーは、IETF RFC 1123、1576、1646、1647、2355 で定義されているプロトコルを正しくインプリメントしている TN3270 クライアント・エミュレーション・プログラムをすべてサポートします。

**セキュリティー機能:** CS/AIX TN サーバーは、Secure Sockets Layer (SSL) ソフトウェアを使用する、データ暗号化、サーバー認証、クライアント認証、高速ログオンをサポートします。

- データ暗号化とは、TN サーバーと TN3270 エミュレーターの間でのデータ・フローが暗号化された形式になっていることです。

- サーバー認証により、TN3270 クライアントは、接続先の TN サーバーが適切であるかどうか検証できます。
- クライアント認証により、TN サーバーは、そのサーバーに接続する TN3270 クライアントが適切であるかどうか検証できます。TN サーバーは、クライアントの許可が取り消されていないか確認するため、外部ディレクトリー・サーバーの取り消しリストも検査できます。
- 高速ログオンは、クライアント認証と連動して、TN3270 クライアントがホストに接続する際にユーザー ID とパスワードを指定する必要をなくします。その代わりに、クライアントのセキュリティー証明書を使用することによって、必要なユーザー ID とパスワード情報が取得されます。

これらの機能は、AIX 4.3.1 以上でのみ使用でき、標準 CS/AIX 製品の他にいくつかの追加ソフトウェアが必要です。詳しくは、22 ページの『インストール要件』を参照してください。

**サービス・ロケーション・プロトコル (SLP):** CS/AIX TN サーバーは、サービス・ロケーションおよびロード・バランシング機能を提供する、サービス・ロケーション・プロトコル (SLP) もサポートします。SLP を使用すると、各 TN サーバーは以下のことを公示します。

- サポート機能 (この場合は TN3270)
- 現在の負荷。これは、その TN サーバーの使用可能ホスト LU で現在使用中のもの割合に基づきますが、TN サーバー間のその他の差異に原因があることも考えられます。

SLP 可能な TN3270 クライアントは、「最適な」接続先サーバー (必要な機能を提供する最小負荷サーバー) を選択できます。これは、TN サーバーに直接照会するか、TN サーバーにより公示された情報を順次収集するディレクトリー・エージェントに照会することによって行われます。

大規模 SLP ネットワークは、「有効範囲」(通常、部門や地理的領域に基づきます) に分割でき、その結果、ある TN サーバーに関する情報は、その TN サーバーと同じ有効範囲にある、TN3270 クライアントおよびディレクトリー・エージェントにしか公示されません。これにより、各 TN サーバーごとに、そのサービスを利用できる TN3270 クライアントの範囲を制御できます。

### TN リダイレクター

CS/AIX TN リダイレクター機能は、TCP/IP を使用した 3270、5250 または VT セッションにパススルー・サービスを提供します。Telnet ユーザーは、TCP/IP 接続を介して CS/AIX との通信を行います。CS/AIX は次に、別の TCP/IP 接続を介してホストとの通信を行います。

CS/AIX TN リダイレクターは、3270 用の TN サーバーの場合と同じように、Secure Sockets Layer (SSL) ソフトウェアを使用するデータ暗号化、サーバー認証、およびクライアント認証をサポートします。これにより、ユーザーは、ユーザーからホストへの完全な接続を行わなくても、必要に応じて、Secure Sockets Layer (SSL) のセキュリティー検査を使用することができます。たとえば、次のとおりです。



- クライアントが、検査を必要としない TCP/IP LAN を介して CS/AIX に接続しながら、SSL を必要とするリモート・ホストに接続している場合は、ユーザーは、CS/AIX とホスト間の TCP/IP 接続を介して、SSL を使用することができます。つまり、すべてのクライアントに対するセキュリティーを一度検査すれば、個々のクライアントがセキュリティー情報を提供する必要はないということです。
- CS/AIX がホストと同じサイトにインストールされているが、クライアントは外部のサイトから接続している場合は、ユーザーは、CS/AIX へのクライアント接続を介して SSL を使用することができます。この場合、ホストに SSL ソフトウェアをインストールする必要はありません。

---

### 機能および利点

CS/AIX の機能および利点は、構成の単純化から問題診断の改善、ネットワーク・パフォーマンスの強化まで多岐にわたっています。

### 多用途の構成要素

CS/AIX は、ほとんどの環境およびノード機能をサポートします。ホスト介在または APPN など、どのタイプのネットワークであっても、CS/AIX により、AIX コンピューターは、以下のいずれかとして、または、以下を組み合わせたものとして機能できます。

- ホスト従属ノード
- 対等ノード (APPN 対等ノードについては、1 ページの『Communications Server for AIX V6.3』の対等ネットワークの説明を参照してください)
- 分散アプリケーションにおけるパートナー (ソースまたは宛先のいずれか)
- SNA ネットワークを相互接続するゲートウェイ・ノード
- SNA および TCP/IP ネットワークを相互接続するゲートウェイ・ノード

ネットワーク管理 API を通して、AIX コンピューターは、分散ネットワーク管理をサポートするための管理サービス (MS)・エントリー・ポイントとして機能するよう構成することもできます。リンク・レベルでは、AIX コンピューターは、サポートされているリンク・タイプ (1 ページの『Communications Server for AIX V6.3』および 22 ページの『インストール要件』で説明) のいずれかを使用することにより、各種の LAN および WAN に接続できます。

### クライアント/サーバー・オペレーション

クライアント/サーバー構成には、以下の利点があります。

- SNA リソースをサーバーに集中させることによりクライアントの負荷が軽減し、クライアントのパフォーマンスが向上し、SNA サービスをクライアントに提供するために必要なストレージが最小化されます。
- 異なるマシン上の複数のユーザーが単一のデータ・リンクを共用できるので、各マシンが物理 SNA ネットワーク接続を持つ必要がありません。
- 複数のサーバーが冗長接続を準備できます (たとえば、複数のサーバーから同じホストへアクセスできるようにして)。1 つの SNA リソースへ複数のパスを用意

しておくことによって、複数の異なるサーバー間でのロード・バランシングが可能になり、特定のサーバーまたはリンクに障害が起きた場合に即時バックアップを行うことができます。

- 複数のサーバーにわたる LU プールを使用することにより、管理者はサーバーとユーザーの構成および追加を簡単に行うことができます。
- ホスト接続用のリンクと PU が少なくなるので、ホスト VTAM® 定義のサイズが減少します。
- 管理ユーティリティを使用して、ノード・リソース (ドメイン内のいずれかのコンピューター用) と共用リソースの両方を構成し、管理することができます。CS/AIX 管理ツールによるクライアント/サーバーのサポートにより、ドメイン内のどのコンピューターからでも、すべてのドメイン・リソースを透過的に管理できます。
- ファイアウォールの通過、および認証とセキュリティのために TCP/IP および HTTPS を使用するインターネット・プロトコルを介して、SNA アプリケーションを接続できます。

## 容易な構成

CS/AIX は、構成時間およびネットワークの複雑性を低減するための構成オプションおよび機能を備えて設計されています。たとえば、次のとおりです。

### Motif 管理プログラム

CS/AIX 構成を定義および変更する場合、Motif 管理プログラム (`xsnaadmin`) を使用する方法が最も簡単です。このプログラムのグラフィカル・ユーザー・インターフェースにより、CS/AIX リソースを表示および管理できます。このプログラムは、インストール環境ごとに異なる値を持つことが多いフィールドのみを表示し、その他のフィールドにはデフォルト値を使用して、構成を単純化します。

Motif 管理プログラムには、ヘルプ画面があります。この画面では、SNA および CS/AIX に関する概要情報、CS/AIX ダイアログの参照情報、および特定のタスクを実行するための説明が表示されます。

### Web 管理プログラム

CS/AIX には、Web 管理プログラムも組み込まれています。これは、Motif 管理プログラムと同様の機能を提供します。これを使用すると、CS/AIX サーバーへの X セッションまたは telnet セッションを開始しなくても、ブラウザから CS/AIX を管理することが可能になり、低速リンクまたは不安定なリンクによる接続の場合は特に効果を発揮します。

### APPN ネットワークの動的構成

ノードまたはネットワークの構成も、APPN ネットワークの動的構成を使用すると簡単になります。たとえば、APPN エンド・ノードおよびアプリケーションは、LU 6.2 セッションをサポートする構成データを動的に登録するので、セッション構成はオプションで行えばよいようになります。さらに、ノード制御点をデフォルトのローカル LU として機能させて、LU 6.2 構成を完全に避けることができます。

APPN は、構成されたリンク・ステーションがない場合の動的リンク・ステーション構成もサポートします。



## 追加の管理用ユーザー・インターフェースの選択

Motif 管理プログラムは、CS/AIX を構成および管理するために推奨されるインターフェースです。ただし、ユーザーは CS/AIX のインターフェースを選択できます。これにより、装置、ニーズ、およびプリファレンスに合ったインターフェースで作業できるようになります。

### コマンド行管理プログラム

コマンド行管理プログラム (`snaadmin`) を使用して、個々の CS/AIX リソースを管理するためのコマンドを発行できます。 `snaadmin` は、AIX コマンド・プロンプトから直接使用することも、シェル・スクリプト内から使用することもできます。

### Web 管理プログラム

Web 管理プログラムを用いて、ブラウザーから CS/AIX を管理できます。

### System Management Interface Tool (SMIT)

SMIT インターフェースは、AIXwindows<sup>®</sup>環境用のグラフィック Motif バージョンおよび ASCII 端末用の文字バージョンで使用可能です。両方のバージョンで、SMIT は構成や操作データを容易に入力できるようなダイアログを表示します。

### NOF API

CS/AIX NOF API は、コマンド行管理プログラムと同じ機能を提供します。これは、(コマンド・スクリプトではなく) プログラム内で使用するのに適したインターフェースを提供します。NOF API を使用して、CS/AIX を管理するためのアプリケーション・プログラムを作成できます。

## パフォーマンスの改善

CS/AIX は、SNA ネットワーク本来の高性能を強化し、サービス・クラス・オペレーションを使用します。また、CS/AIX は、LU 0 - 3 セッション・データに対する SNA データ圧縮や、ネットワーク・サイズに合わせてトラフィック・フローのバランスを取るさまざまなトラフィック管理メソッドを使用することにより、ネットワーク速度を最適化します。

- APPN ネットワークでは、CS/AIX は、高性能ルーティング (HPR) と中間セッション・ルーティング (ISR) の両方をサポートし、接続ネットワーク・オプションを提供します。ISR は、小規模ネットワークの場合は効率的に機能しますが、大規模ネットワークの場合はパフォーマンスが低下します。
- LAN 接続オプション (トークンリングまたはイーサネットなど) またはエンタープライズ・エクステンダーを使用する大規模ネットワークの場合、接続ネットワーク・オプションを使用して通信効率を上げることができます。接続ネットワーク・オプションは、ノード間に通信パスを直接作成します。これにより、トラフィックは中間ネットワーク・ノードをバイパスできるようになります。
- もう 1 つのトラフィック制御機能、適応セッション・レベル・ペーシングは、LU がメッセージ単位をパートナー LU に送信する速度を調節して、輻輳を自動的に調整します。

## セキュリティー・オプション

ネットワークがさらに複雑化するにつれ、また、オープン・アーキテクチャーへ移行するにつれて、セキュリティーが重要な問題として取り上げられるようになって

きました。CS/AIX が稼働する SNA ネットワークでは、構成で各種レベルのセキュリティを定義したり、特定のタイプのリンクをインプリメントすることにより、資産を保護できます。たとえば、次のとおりです。

- クライアント/サーバー・システムでは、WebSphere サーバーが Remote API Client からサーバーへの HTTPS アクセスを提供するようにセットアップできます。これは、クライアント接続がセキュリティ証明書を使用して認証されることを意味します。(この機能は、標準 CS/AIX 製品に加えて、いくつかの追加ソフトウェアを必要とします。詳しくは、22 ページの『インストール要件』を参照してください。)
- LU 6.2 ユーザーは、3 つまでのレベルのセキュリティ (セッション、リソース、会話) を定義できます。セッション・レベルのセキュリティは、セッションで適切な LU が利用されることを確実にし、リソース・レベルのセキュリティは、特定の LU に関連付けられたすべてのアプリケーションへのアクセスを制限します。会話レベルのセキュリティは、特定のアプリケーションへのアクセスを制限します。データ暗号化ルーチンによって、追加のセキュリティが可能です。
- リンク・レベルで、光ファイバーは、(電気配線と異なり) 信号を漏えいしないため、容易に盗聴できないメディアとして追加のセキュリティを提供します。
- CS/AIX TN サーバーおよび TN リダイレクターは、Secure Sockets Layer (SSL) ソフトウェアを使用して、CS/AIX と TN3270 または Telnet クライアントの間で、データ暗号化、サーバー認証およびクライアント認証をサポートすることができます。(この機能は、標準 CS/AIX 製品に加えて、いくつかの追加ソフトウェアを必要とします。詳しくは、22 ページの『インストール要件』を参照してください。)

## ネットワーク管理の柔軟性

CS/AIX は、以下の 2 通りのネットワーク管理体系を使用します。

- マルチドメイン・サポート・ネットワーク管理ベクトル・トランスポート (MDS-NMVT) は、集中、分散、または階層管理体系として機能します。これは、フォーカル・ポイント/エントリー・ポイント・アーキテクチャーに基づいて高度な柔軟性を提供するものです。

フォーカル・ポイントは、エントリー・ポイント (ネットワーク内の他のすべてのノードにある管理アプリケーション) から収集するデータに基づいて、ネットワークを管理する制御ノードです。

- 集中管理では、単一フォーカル・ポイントが、ネットワーク全体の制御点として機能します。
- 分散管理では、複数のフォーカル・ポイントがネットワーク管理を行ないます。
- 階層管理では、複数のフォーカル・ポイントが機能に従ってネスト構造を取ります。

MDS-NMVT は、こうして、ホスト介在、標準 APPN、および超大規模ネットワークを管理するように適合させることができます。

- シンプル・ネットワーク管理プロトコル - 管理情報ベース (SNMP-MIB)。これは、エージェント・マネージャー・アーキテクチャーに基づく分散管理サービス

であり、TCP/IP から APPN ネットワークに適用されます。この管理体系は、1 つ以上の SNMP エージェント、1 つのマネージャー、および 1 つの MIB データベースという複数のコンポーネントから構成され、通常、これらはすべて異なるノードに存在します。

- SNMP エージェントは、管理対象のシステムで稼働し、システムの状態をモニターするプロセスです。エージェントは、そのシステムの MIB データベースを保守します。
- マネージャー (アプリケーション) は、エージェントに MIB 情報を照会し、応答を処理します。マネージャーは、エージェントから非送信請求データ (SNMP トラップ) も受信できます。マネージャーおよびエージェントは、SNMP プロトコルを使用して、互いに通信します。

APPN ネットワーク・マネージャーは、APPN SNMP-MIB を使用して、ネットワークを解析して問題点を訂正するための情報を収集することができます。

CS/AIX は、APPN MIB をサポートするエージェント・ソフトウェアを使用します。APPN MIB についての詳細は、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」および <http://www.networking.ibm.com/app/aiwhome.htm> にある AIW IBM ホーム・ページを参照してください。

## 信頼性、可用性、および保守容易性

システム操作の信頼性を維持するのを支援するため、CS/AIX には、一連の表示機能および問題診断ツールが備わっています。

- Motif 管理プログラムは、以下のように、優れた構成および管理ツールを提供します。
  - 構成情報の即時更新
  - リンク、セッション、およびノード・リソースの状況情報
- query コマンドと status コマンドを使用すると、以下に関する情報を取得できます。
  - LU-LU セッション
  - APPN 中間セッション
  - アクティブ・リンク
  - APPN トポロジー・データベース。これは、リンク情報を保管します。
- 問題診断ツールは、構成および操作のさまざまな段階で役に立ちます。これらのツールには、以下のものがあります。
  - 診断情報収集ツール (**snagetpd**)。サービス情報を容易に収集できます。
  - 状況およびエラー・メッセージ。構成ルーチンおよびシステム操作の問題解決に役立ちます。
  - ログ。ネットワークのエラー、障害、および監査情報を収集します。
  - トレース機能。詳細な問題情報を収集し、形式設定します。

その他のユーティリティーは、アプリケーション間のリンク接続および通信のテストに役立ちます。

CS/AIX には、管理サービス API も組み込まれています。これは、ネットワーク・アラートや問題データの送受信のためのツールの開発に使用されます。

これらの管理ツールと問題診断ツールは、すべて CS/AIX クライアント/サーバー・モデルに統合されているので、CS/AIX ドメイン全体を管理したり、ネットワーク内のある 1 つのポイントから診断情報を収集したりできます。

### ネットワークの統合、成長および変更

ネットワークの統合、成長、および変更をサポートするために、CS/AIX API を使用して、特定の LU、プラットフォーム、オペレーティング・システム用のアプリケーションをビジネス・ニーズに合わせて開発できます。CPI-C は、異種のプラットフォームおよびオペレーティング・システムを通じて一貫性があるため、特に重要な API です。これを使用して、任意のシステムで実行可能なアプリケーションを開発できます。

エンタープライズ・エクステンダーも、SNA ネットワークと TCP/IP ネットワークを統合するためのメカニズムを提供します。

---

## 第 2 章 ネットワークおよび Communications Server for AIX の計画

この章では、CS/AIX を実行するネットワークを計画する際の各段階の概要を説明します。また、AIX コンピューターに構成可能な機能の要約と、それらの機能をサポートするために必要なリソース量の見積りのガイドラインも示します。

---

### ネットワーク計画の段階

このセクションでは、CS/AIX および AIX の各種ユーティリティーを使用してネットワークの計画、構成、管理を行う際の一般的なガイドラインを示します。

ネットワークの計画には、機能の平衡化、パフォーマンス、リソースおよびコストが関係します。ネットワークに最適な計画を 1 つだけ示すことはできませんが、いくつかの一般ガイドラインおよび技法が、確実にニーズに合う計画を立てる際に役立ちます。ネットワークを計画するために、以下の作業を行います。

- ネットワークが提供する機能 (ファイル転送や 3270 エミュレーションなど) およびパフォーマンス要件を決定します。
- 必要な機能を提供するための CS/AIX の構成方法を決定します。
- CS/AIX のインストール、パフォーマンスおよび容量要件のサポート、CS/AIX 機能のサポートに必要なリソースを見積もり、そのために要するコストを算出します。

### ネットワークの機能要件の確認

ネットワークで提供するべき機能を判別するには、以下の設問を考慮する必要があります。

- TCP/IP ネットワークを介して APPC アプリケーションを実行する必要があるか。
- ネットワークは APPN である必要があるか。
- CS/AIX はクライアント/サーバー・システムとして稼働するか。その場合、すべてのコンピューターが単一の CS/AIX ドメイン内で動作するのか、それとも、2 つ以上のドメインを定義する必要があるのか。
- 接続リソースのロード・バランシングを取るために CS/AIX ドメイン内に複数のサーバーが必要か。必要な場合、どのサーバーがマスター構成サーバーになるか。1 つ以上のバックアップ構成サーバーが必要か。
- HTTPS を使用して Remote API Client から CS/AIX サーバーへの接続をサポートする必要があるか。
- ユーザー・アプリケーションはサーバー上で実行するのか、それとも AIX クライアント・コンピューター上で実行するのか。
- Windows クライアントで実行する Windows アプリケーション (たとえば、API トランザクション・プログラム) 用の接続リソースをサーバーが提供するのか。

## ネットワーク計画の段階

- 各サーバーをセッションのエンドポイントにするか、あるいは、以下のいずれかのタイプのゲートウェイにするか。
  - APPN
  - LU 0
  - LU 2
  - TN サーバーまたは TN リダイレクター
- ネットワークはどのタイプの物理リンクを使用するか。

上記の設問に対する回答が、ネットワークで必要な CS/AIX の機能を決定するのに役立ちます。

## CS/AIX の構成方法の決定

CS/AIX をどのように機能させるのかを決定するには、まず、ネットワーク内での作業の流れを決定する必要があります。考慮すべき事項は、以下のとおりです。

- ネットワークを介して使用できる必要のあるリソース (アプリケーションなど)
- リモート・リソースにアクセスする必要のあるユーザーの数
- 各リソースへのアクセス頻度
- ユーザーのネットワークへのアクセス取得方法
- ユーザー要求がネットワークを通してルーティングされる方法

CS/AIX は、多数の機能をサポートするように構成できます。たとえば、次のとおりです。

- 中間セッション・ルーティング (ISR) 用の APPN ネットワーク・ノード
- APPN エンド・ノード (隣接ノードとは自発的に通信しますが、隣接していない対等ノードとは、APPN ネットワーク・ノード・サービスを使用して通信します。)
- ローエントリー・ネットワーキング (LEN) ノード (隣接ノードまたは隣接しているように見えるよう構成されたノードと直接に通信します。)
- LU 2 を使用するホスト端末エミュレーション
- LU 0、LU 1、LU 2、LU 3 および LU 6.2 (従属および独立) の使用
- ホストへの SNA ゲートウェイ接続

ニーズに応じて、ある 1 つのノードに対して 1 つ以上の機能を構成できます。たとえば、CS/AIX を APPN ネットワーク・ノードとして構成してルーティング・サービスおよび ISR を提供するようにし、その同じノードを SNA ゲートウェイ用に使用して LU 0 および LU 2 などの従属 LU セッションをルーティングすることができます。同様に、CS/AIX を、TN サーバーを実行し、共用データベースをサポートし、さらに、ホスト上の MQSeries® への独立 LU 6.2 接続もサポートするように構成できます。

## インストールおよび操作のリソース要件の確認

CS/AIX の機能のサポートを見積もるには、以下の設問に回答する必要があります。

- 要員の必要スキルは何か
- どのモデルの AIX ワークステーションが必要か



- どのトランスポート・メディアを使用したいか
- 選択する構成のインストール要件は何か
- 操作に必要なメモリーおよびページング・スペース量はどのくらいか
- 予測されるトラフィック・レベルに期待する応答時間はどのくらいか

上記の設問に回答することにより、19ページの『ネットワークの機能要件の確認』に説明されている多数の機能のうち1つ以上の機能をサポートするよう構成される場合にCS/AIXが使用するリソースのタイプを特定できます。これらの設問に回答することは、CS/AIX機能、AIXリソース、およびネットワーク・リソース間の関係を理解するのにも役立ちます。

ノードに対するリソースの割り振り方法により、ネットワークの実現方法が決定します。

### 要員要件

CS/AIXのインストール、操作、および調整を行うには、以下の担当者が必要です。

- ネットワーク管理者。ネットワークの計画、新しい装置の追加、ネットワーク全体のパフォーマンスの保守および拡張を行います。
- システム管理者。CS/AIXのインストールと保守、およびCS/AIXが作動するハードウェアのインストールと保守を行います。また、ネットワーク接続に関するシステム構成を行いません。
- プログラマー。トランザクション・プログラムやネットワーク管理ルーチンなど、カスタマイズされたアプリケーションを開発します。

ネットワーク管理者およびシステム管理者は、CS/AIXが作動するハードウェア、およびAIXオペレーティング・システムに精通していなければなりません。また、さまざまなシステムが接続されるネットワークについての知識があり、一般的なSNAの概念も理解していなければなりません。さらに、以下のことにも精通している必要があります。

- AIX用のMotifインターフェースまたはSystem Management Interface Tool (SMIT)
- TCP/IP (クライアント/サーバー機能、TNサーバー、エンタープライズ・エクステンダー、またはAnyNetの使用を計画している場合)
- Linuxオペレーティング・システム (CS/AIXシステムにLinux上のRemote API Clientが含まれる場合)
- Windows 2000、Windows XP、またはWindows Server 2003オペレーティング・システム (CS/AIXシステムにWindows上のRemote API Clientが含まれる場合)
- WebSphere Application Server (CS/AIXシステムに、HTTPSを使用してサーバーに接続するRemote API Clientが含まれる場合)

SNA用のカスタマイズされたアプリケーションを開発するプログラマーは、C言語 (または、Java CPI-Cを使用する場合はJava) の経験と、CS/AIXで使用可能なAPIに関する知識を持っている必要があります。

### IBM eServer pSeries モデル

Communications Server for AIX は、1 つ以上のネットワークに接続された AIX ワークステーション上で稼働するように設計されています。CS/AIX V6.3 は、AIX V5.2 または V5.3 でサポートされる任意の IBM RISC System/6000 または eServer™ pSeries® システム上で稼働します。

IBM pSeries ワークステーションには、メモリー、ディスク・スペース、入出力アダプター、CPU 速度のキャパシティーが異なるさまざまなモデルがあります。これらは、以下のようにパッケージされています。

- JS20 などのブレード・センター・モデル。ブレード・センター・モデルは、メモリー、ディスク・ドライブ、入出力アダプター（イーサネットなど）のキャパシティーが最も小さなモデルです。これらは、クライアントまたはエンドポイント・システムに最適です。
- p5 520 などのデスクサイドまたはラック・マウント・モデル。デスクサイド・モデルおよびラック・マウント・モデルは、より大きなキャパシティーのメモリー、ディスク・ドライブ、入出力アダプターを備えたモデルです。これらは、小型から中型サイズのサーバーまたはマルチユーザー環境に適しています。これらのシステムの中には、LPAR を構成して同じハードウェア上に複数の OS インスタンスを作成できるものもあります。
- p5 590 などのフレーム・マウント・モデル。フレーム・マウント・モデルは、メモリー、ディスク、入出力のキャパシティーが最大のモデルであり、大規模サーバーまたは複数ユーザー環境に適しています。これらのモデルでは、LPAR を構成することもできます。

さまざまな IBM eServer pSeries システムの相対 CPU 速度については、<http://www.ibm.com.eserver/pseries> を参照してください。

### トランスポート・メディア

CS/AIX が、基盤のトランスポート・メディア（SDLC、トークンリングなど）を他の通信プロトコルと共用する必要がある場合があります。したがって、物理層の帯域幅要件は、トランスポート・メディアを共用するすべてのプロトコルおよびアプリケーションに適応できなければなりません。

注：CS/AIX は、トークンリング、イーサネット、および X.25 アダプターを他のプロトコル（TCP/IP など）と共用することができます。使用するプロトコルごとに、固有のサービス・アクセス・ポイント（SAP）アドレスを指定する必要がある場合があります。CS/AIX は、マルチプロトコル・クワッド・ポート（MPQP）アダプターも共用できますが、MPQP ポートは共用できません。

### インストール要件

CS/AIX に（19 ページの『ネットワークの機能要件の確認』から）割り当てる機能によって、インストール要件も決まります。このセクションでは、CS/AIX のインストールに必要なコンピューター・リソースの概要について説明します。詳しくは、製品ごとに同梱される資料を参照してください（資料リストについては「参考文献」を参照してください）。

### リンク・ハードウェア

リンク・ハードウェアは、サーバー上でのみ必要であり、クライアント上では不要です。



AIX ワークステーションまたは Power Series® ワークステーションを 1 つ以上のネットワークにインストールするには、選択されたネットワークの通信プロトコルに適合するリンクが必要です。リンク・ハードウェアは、コンピュータに取り付けられた通信アダプターと、それにマッチするネットワーク接続用ケーブルからなります (デバイス・ドライバー・ソフトウェアも必要です)。

### 注:

1. 装着する通信アダプターには、必ず適切なケーブルを接続してください。たとえばイーサネット・アダプターの場合、リンクを正しく機能させるにはイーサネット・ケーブルが必要です。
2. エンタープライズ・エクステンダーを唯一のリンク・タイプとして使用する場合、または、CS/AIX の AnyNet APPC over TCP/IP 機能のみを使用する場合、このセクションにリストされているアダプターは必要ありません。ただし、AIX TCP/IP が必要とするアダプターのうちの 1 つが必要です。

CS/AIX は次のリンク・プロトコルの通信アダプターをサポートしています。

- トークンリング
- イーサネット (標準または IEEE 802.3)
- SDLC
  - IBM 2 ポート PCI
  - IBM 4 ポート MPQP

次のリンク・プロトコルには、CS/AIX に組み込まれていない製品または機能を追加する必要があります。

- X.25 (AIXLink/X.25 製品が必要)
- IBM AIX ATM アダプターを介して LAN (トークンリングまたはイーサネット) エミュレーション・インターフェースを使用する ATM
- トークンリング・エミュレーション・インターフェースを使用するフレーム・リレー

CS/AIX でテスト済みのアダプターについては、  
[http://www.ibm.com/software/network/commserver/about/comp\\_products/adapter\\_csaix.html](http://www.ibm.com/software/network/commserver/about/comp_products/adapter_csaix.html) を参照してください。

ニーズに適したアダプターまたはハードウェアについて不明点がある場合は、IBM 営業担当員にお問い合わせください。

### ソフトウェア: AIX サーバー

AIX ワークステーションに CS/AIX をインストールして使用するには、そのワークステーションに次のソフトウェアがなければなりません。

- AIX 基本オペレーティング・システム (BOS) バージョン 5.2 以降
- 適切な DLC サポート (CS/AIX のインストールには必要ありませんが、CS/AIX を使用するのに必要です)。DLC の詳細については、33 ページの『データ・リンク制御 (DLC) ファイルセットのインストール』を参照してください。

- Motif レベル 1.2 サポート (AIX 基本オペレーティング・システムの一部。CS/AIX TN サーバーまたは TN リダイレクターあるいはその両方の Secure Sockets Layer 機能を使用したい場合、または Motif 管理プログラムを使用したい場合に必要です)。
- Java バージョン 1.4.2 以降 (Java CPI-C を使用したい場合に必要です)。Java Runtime Environment (JRE) が必要になります。Java CPI-C アプリケーションと使用するために新規 Java クラスをコンパイルする必要がある場合、Java SDK も必要になります。

最新バージョンの Java SDK は、

<http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk> からダウンロードできます。64 ビット Java が選択可能ですが、Java CPI-C API は 32 ビット JVM を必要とします。

Java SDK パッケージは、**installp** コマンドを使用してインストールします。

- 64 ビット・モードで CS/AIX API を使用するアプリケーションを実行する予定の場合、AIX オプション **bos.64bit** が前提条件となります。このオプションはインストールするのみでなく、コマンド **smit load64bit** を使用して、ユーザーが 64 ビット・アプリケーションを実行する前に確実にロードされるように、構成する必要があります。64 ビット・アプリケーションのコンパイルおよびリンクは、このコンピューターで行うものの、実行するのは別のコンピューターである場合 (たとえば、アプリケーションの開発とテストに別々のコンピューターを使用する場合) は、オプション **bos.64bit** は必須ではありません。
- Java サブレットをサポートする Web サーバー (Web 管理プログラム用に必要です)。IBM HTTP Server (IHS) v6.0.1 が CS/AIX でテスト済みです。

別の Web サーバーを使用する場合、または、CS/AIX のインストール後に上記 Web サーバーをインストールする場合は、CS/AIX ディレクトリーとその Web サーバーのディレクトリーの間に、リンクをセットアップする必要があります。詳しくは、45 ページの『Web 管理プログラムのための Web サーバーの構成』を参照してください。(上記 Web サーバーがすでにインストールされている場合は、CS/AIX インストール・プロセスにより、必要なリンクが自動的にセットアップされます。)

- Java をサポートする Web ブラウザー (Web 管理プログラム用に必要です)。以下の Web ブラウザーが CS/AIX でテスト済みです。
  - Microsoft®Internet Explorer v4 SP1 以降
  - Netscape Navigator v4.06 以降

### WebSphere Application Server (HTTPS アクセス用)

Remote API Client が HTTPS を使用して CS/AIX サーバーに接続するようなクライアント/サーバー・システムを実行する予定の場合、それらのクライアントからサーバーへの HTTPS アクセスを提供するために WebSphere Application Server が必要になります。

CS/AIX は、WebSphere Application Server バージョン 5 と連動して作動します。WebSphere Application Server は、WebSphere がサポートするオペレ

ーティング・システムが稼働しているコンピューターにインストール可能です。(必要な場合、CS/AIX サーバーと同じ AIX コンピューターにインストールできます。) インストールについての詳細は、WebSphere Application Server の資料を参照してください。さらに、40 ページの『WebSphere Application Server の構成』に説明されているように、WebSphere を CS/AIX と一緒に使用するために、追加の CS/AIX プラグインをこのコンピューターにインストールする必要があります。

### メモリーおよびストレージ

すべての範囲にわたる構成やサービスをサポートするには、CS/AIX を稼働するワークステーションに、(インストールするオプション機能にもよりますが) 32 MB のメモリーと、32 から 36 MB のディスク・スペースが必要です。また、インストール時には 2 MB の一時ストレージが必要となります。

メッセージおよびヘルプ・テキストは、数か国語で提供されます。ユーザーは、各国語のファイルセットを、少なくとも 1 つはインストールしなければなりません。必要に応じて、複数のファイルセットをインストールすることもできます。1 つの言語につき、2.5 から 4.0 MB のディスク・スペースが必要です (容量は言語によって異なります)。

CS/AIX の資料をソフトコピー (HTML) 形式でインストールする場合は、追加のハード・ディスク・ストレージが必要です。この場合も、複数の異なる各国語バージョンを入手することができます。すべてのソフトコピー資料をインストールするには、どの言語のバージョンをインストールするかによりますが、9 から 15 MB のディスク・スペースが必要です。

**注:** その他のライセンス・プログラム、ユーザー・アプリケーション、データに必要なメモリーおよびハード・ディスクの要件は、上記の要件には含まれていません。システム、メモリー、ハード・ディスクのすべての要件について、IBM 担当員または特約店と共に慎重に検討してください。

### 拡張構成

基本構成以外の構成を必要とするアプリケーションを実行する場合には、コンピューター・リソースが余分に必要となります。

一般に、CS/AIX を実行するためのメモリーおよびストレージの所要量は、AIX ワークステーションの機能とその環境によって異なるさまざまな要因によって決まります。ただし、コンピューター・リソースを主に消費するのは、LU、アクティブ・リンクおよび進行中のセッションであるという経験法則を利用して、最も要求の多いアプリケーションをサポートするのに必要な、追加のメモリーおよびディスク・スペースの容量を見積もることはできます。

ノード機能に関するリソースの使用、割り振り、および最適化についての詳細は、<http://www.ibm.com/software/network/commsserver> (英語サイト) を参照してください。

### 操作に必要なメモリーおよびストレージ容量

このセクションでは、CS/AIX を実行するワークステーションのメモリーおよびストレージの所要量について説明します。

### メモリー・バッファ (MBUF)

AIX は、通信サブシステムと AIX DLC の間の通信を可能にするため、メモリー・バッファ (MBUF) を使用します。MBUF プールは共用リソースであり、システム・レベルで管理する必要があります。CS/AIX は MBUF を使用し、ネットワークを通じてデータを送受信しますが、それは、MBUF を使用するサブシステムの 1 つにすぎません。CS/AIX の MBUF リソース使用状況が、他のサブシステム (たとえば TCP/IP、NFS、DCE など) のパフォーマンスに影響を与える場合があります。MBUF の容量を決定する際には、ネットワーク管理者と相談してください。

### メモリー、ディスク、およびページング・ストレージ

CS/AIX は、1 次ストレージ (メイン・メモリーおよびランダム・アクセス・メモリー (RAM) とも呼ばれます)、永続ディスク・ストレージ、およびページング・ディスク・ストレージ (ページ・スペースとも呼ばれます) を使用します。

- SNA リソース (LU、リンク、セッションなど) の制御ブロックは、1 次ストレージを使用します。
- メモリー・バッファは 1 次ストレージのみを使用します。
- CS/AIX 実行可能プログラム、構成ファイル、およびソフトコピー資料は、永続ディスク・ストレージを使用します。
- アプリケーション・プログラム、セッション、およびそれに関連したプロセスにはページング・スペースが必要ですが、これは、永続ディスク・ストレージを使用します。

メモリーおよびディスク・ストレージの所要量はさまざまな要因によって決まりますが、これらの要因は、環境によって大きく異なります。メモリーおよびディスク・ストレージを大量に消費するのは、トランザクション・プログラム (TP) および SNA セッションです。

TP は、SNA アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) を使用して、ネットワークにアクセスするプログラムです。セッションは、パートナー・ノード上の 2 つの LU 間の一時的論理チャネルです。TP はこのチャネルを使用して、互いに通信を行います。

メモリーおよびディスク・ストレージの使用量は、主に、セッションの全体数、割り振られたセッション (会話) の数、会話のトラフィック量、アクティブ・ユーザー TP 数の影響を受けます。メモリー所要量に最も影響するのは、データ・トラフィック量と、その結果の MBUF 使用量です。ディスク・ストレージ所要量は、TP、セッション、および関連プロセスの、ページング・スペース所要量によって決まります。

LU のすべてのタイプにおいて、アイドル・セッションと、割り振られたセッションは区別されます。アイドル・セッションとは、TP が使用していないアクティブ・セッションです。割り振られたセッションとは、進行中の会話をサポートしているセッションです。メモリー所要量の合計を見積もるには、トラフィック量と、総セッション数のうち、平均して割り振られる数およびある一時点で割り振られる数を見積もる必要があります。ピーク時の要求処理に合わせて、システムを構成することもできます。これらの見積もりは、環境によって異なります。

セッション負荷がシステム・メモリー容量を超えるような場合は、ページングのコストが増大します。

### プロセス

CS/AIX は、最小で 20 個の AIX プロセスを必要とします。CS/AIX V4R2 以前のバージョンとは対照的に、セッションの数に基づいて余分なプロセスが必要になるということはありません。アクティブ状態の 1 次および 2 次サーバーの数にもよりますが、LU 0 機能は、最高 33 までのプロセス (CS/AIX に必要なプロセスは含まない) を作成することができます。

### 応答時間

予期されるトラフィック・レベルにおける応答時間の見積もりは、さまざまなネットワーク条件が存在するため、不可能です。応答時間は簡単な公式で表すこともできないので、実験データから取得するのが最も良い方法です。このデータを、ユーザーはそれぞれのネットワークに当てはめることができます。

見積もりの参考として、<http://www.ibm.com/software/network/commsserver> にある IBM Communications Server Web ページでは、さまざまなネットワーク構成と、各ネットワークでの応答時間に AIX ワークステーションのモデルや進行中セッションの数などの要因がどのように影響するのかを示しています。

---

## クロスプラットフォーム構成における互換性の保証

異なるプラットフォームで稼働する SNA 製品 (たとえば、IBM パーソナル・コミュニケーションズまたは Communications Server for Windows、ホスト上の VTAM NCP など) は、一定の要件が満たされた場合は CS/AIX と共に機能します。

一般に、現行リリースの SNA ネットワーク製品は、PU 2.1 ノードをサポートし、CS/AIX がサポートするリンク・タイプの少なくとも 1 つをサポートしている限り、CS/AIX と共に機能します。ただし、かなり以前のリリース (VTAM V2 など) は、確実に機能するとは限りません。それぞれのネットワーク製品の機能は、当該製品のユーザーズ・ガイドに記載されています。

考慮すべきその他の要因には、次のようなものがあります。

- 独立 LU 6.2 を使用しており、ネットワークが APPN でない場合は、パートナー LU がローカル・システムに対して定義されていることを確認する必要があります。
- DLC ウィンドウ・サイズとタイマーのデフォルト値はデバイスによって異なるので、リモート・デバイスが正しい値を使用しているかどうか、確認してください。たとえば、ある DLC ウィンドウ・サイズが Communications Server for Windows NT<sup>®</sup> ノードでは良好なパフォーマンスをもたらしても、3172 ノードでもそうなるとは限りません。ウィンドウ・サイズのパフォーマンスの考慮事項についての詳細は、<http://www.ibm.com/software/network/commsserver> にある IBM Communications Server Web ページを参照してください。
- 複数の LAN セグメントを持つ異種混合環境 (TCP/IP プロトコルと SNA プロトコルが、同一 LAN 上にあるなど) で作業する場合は、LAN 相互接続デバイスが、TCP/IP の「ルーティング」と SNA フレームの「ブリッジ」を同時に実行することができるかどうか、確認する必要があります。



---

### 命名規則

ネットワーク ID を使用すると、物理ネットワークを論理的にセグメント化することができます。また、他のネットワークに接続する計画がある場合は、ネットワーク名の競合を避けるためにも、ネットワーク ID を登録することを強くお勧めします。

ネットワーク名および LU 名は、次のように定義できます。

#### ネットワーク名

それぞれ異なるネットワーク名 (ネットワーク ID) を定義することによって、APPN ネットワークのセグメンテーションを行うことができます。セグメンテーションにより、ネットワーク・トポロジー・データベースのサイズ、および個々のネットワークを流れるブロードキャスト LOCATE 要求の頻度を規制できます。

ネットワーク ID の固有性を保証するために、ネットワーク管理者は、IBM のワールド・ワイド・レジストリーにネットワーク ID を登録することができます。この IBM レジストリーは、そこに登録されているネットワーク ID がそれぞれ固有の ID であることを保証します。登録規格は、国際標準化機構 (ISO) が確立した、オープン・システム間相互接続 (OSI) の規格 (OSI 国別コードを含む) に準拠しています。登録に関する詳細は、「*User's Guide for SNA Network Registry*」を参照してください。

**LU 名** LU 名にワイルドカードを使用すると、システム定義とネットワーク検索を最小限にとどめることができます。

---

## 第 3 章 AIX サーバーへの CS/AIX のインストール

この章では、AIX コンピューターに CS/AIX をインストールする方法について説明します。また、CS/AIX 構成情報の保守方法についても説明します。

注:

1. CS/AIX をインストールするには、root 権限が必要です。
2. CS/AIX を使用する前に、必ずデータ・リンク制御 (DLC) を追加してください。DLC は通信アダプターを管理します。詳しくは、「AIX コマンド・リファレンス」で **mkdev** コマンドの説明を参照するか、System Management Interface Tool (SMIT) の「**Devices (デバイス)**」メニューにある「**Communications (通信)**」オプションを使用してください。(詳しくは、「*AIX Communications Programming Concepts*」を参照してください。)

---

### CS/AIX ライセンス許可およびパッケージ化

このセクションでは、CS/AIX 製品のライセンス許可とパッケージ化の方法について説明します。

#### CS/AIX ライセンス許可の仕組み

このセクションの意図は、読者に、ライセンス許可の仕組みに関する高度の知識を提供することです。CS/AIX の「ライセンス情報」に、製品の契約条件が完全に記載されています。また、CS/AIX が提供する多くの異なるタイプの接続および機能のライセンス許可をさらに分かりやすく説明するサンプル・シナリオがあります。この情報については、<http://www.ibm.com/software/network/commserver> (英語サイト) を参照してください。

CS/AIX には、以下で説明する、いくつかのコンポーネントが組み込まれています。

#### Communications Server for AIX プログラム・プロダクト

組み込まれたコンポーネントの一部またはすべてがインストールされたマシンまたは SP™ ノードごとに、個別の CS/AIX のプログラム・ライセンスが必要です。

CS/AIX のライセンス許可には、プログラム (サーバー) ライセンスとユーザー・ライセンスがあります。

- ユーザーは人物として定義されます。直接、間接を問わず、CS/AIX にアクセスし使用するあらゆる同時ユーザーは、ユーザー許可を購入しなければなりません。間接的使用の例としては、多重方式プログラムまたはアプリケーション・サーバー (たとえば、CICS、DB2、WebSphere、またはユーザー独自のビジネス・アプリケーション) が、複数の同時ユーザーに代わって CS/AIX に接続してアクセスを行う場合があります。この場合でも、同時ユーザーの数だけユーザー・ライセンスが必要です。
- さらに、実際のユーザーに関連していないアプリケーション・プログラムの場合には、CS/AIX ノードに対して確立されたアクティブなアップスト

リームまたはダウンストリーム接続ごとに、ユーザー許可が必要です。  
APPN 環境では、接続は隣接ノードへのアクティブ・リンクです。

### ノードロック・ライセンスによる CS/AIX の使用可能化

CS/AIX では、ノードロック・ライセンスを使用して、製品を使用可能または使用不可にします。(ノードロック・ライセンスは、ネットワーク・ライセンス・サーバーではなく、特定のノードにより管理されるライセンスです。)

ノードロック・ライセンスは、永久ライセンスの場合と、オペレーターが CS/AIX を一定の期間だけ使用できるようにする一時キーの場合 (たとえば、システムの紹介またはデモンストレーションの目的でインストールする場合) があります。CS/AIX 製品を購入すれば、ノードロック・ライセンス (永久ライセンス) が組み込まれてきます。ノードロック・ライセンスは、製品のインストール時に自動的にシステムの **nodelock** ライセンス・ファイルにインストールされます。

デモンストレーション用メディア (CD Showcase<sup>®</sup>メディアなど) からインストールする場合、CS/AIX は一時キーと共にインストールされます。製品を完全に使用可能にするには、従来の IBM 販売ルートを通して CS/AIX ライセンスを購入する必要があります。一時キーからアップグレードするには、CS/AIX インストール・メディアから永久キーをインストールするだけです。製品を再度インストールする必要はありません。

CS/AIX インストール CD からキーを取り出す手順は次のとおりです。

1. コマンド **smit bffcreate** を発行します。表示された SMIT ダイアログを使用して、インストール・メディアからコンポーネント **sna.rte** を取り出します。作成されたファイル名をメモします。
2. 次のコマンドを使用して、**sna.rte** LPP イメージからキー・ファイルを取り出します。

```
cd /tmp
```

```
restore -f /usr/sys/inst.images/sna.rte /usr/lib/sna/install/license.sna
```

3. 次のコマンドを使用して、キーをファイル **/var/ifor/nodelock** にコピーします。キーをファイルに連結するため、必ず「付加」演算子 **>>** を使用してください (**>** 演算子は使用しないでください。この演算子を使用すると、前のキーがすべて上書きされてしまいます)。

```
cat /tmp/usr/lib/sna/install/license.sna >> /var/ifor/nodelock
```

### CS/AIX リソースの使用量のモニター

CS/AIX ライセンス数は製品の同時ユーザー数に基づいていますが、CS/AIX が、提供する多くの異なるタイプの通信リソースのユーザー数を実際に計測し報告することは困難です。しかし、全体の使用量、または発生する可能性のあるピーク時の使用量の変化のインディケータとして、さまざまなタイプのリソースの使用量をモニターできることは有用です。この情報は、

<http://www.ibm.com/software/network/commserver> (英語サイト) で示すサンプル・シナリオを取り扱うときに役に立ち、必要な同時 CS/AIX ユーザー・ライセンスの数の理解を助けます。

CS/AIX は、提供する以下のタイプの通信リソースの使用量をモニターします。



- APPC または CPI-C API を使用するアプリケーション (たとえば、DB2 または WebSphere)
- LUA API を使用するアプリケーション (通常はユーザーが開発したもの)
- アクティブなリンク・ステーション (ホスト、隣接 APPN ノードまたは LEN ノード、エンタープライズ・エクステンダー、ダウンストリーム DLUR または SNA ゲートウェイ・クライアントへの)
- SSL データ暗号化またはクライアント/サーバー認証の使用の有無に関係なく、CS/AIX の TN3270E サーバー・コンポーネントに接続している Telnet セッション
- SSL データ暗号化またはクライアント/サーバー認証を使用するために、CS/AIX の TN リダイレクター・コンポーネントに接続している Telnet セッション (たとえば、リダイレクトされた VT セッション)
- アクティブな SNA データ・セッション (タイプ 1、2 または 3 の LU へのアクティブ・セッション。ネットワークの制御に使用されるセッションを除く、アクティブ LU6.2 セッション。)

各リソースの使用率は定期的に計測され、その時に計測された CS/AIX の使用量は「使用量のログ・ファイル」に記録され、ユーザーが分析し使用するのに利用できます。それぞれの抽出時刻に、リソースの現在の使用量とピーク時の使用量 (システムが最後にレポートされてからの) の両方が記録されます。

使用量のロギングについての詳細は、「*Communications Server for AIX 診断用ガイド*」を参照してください。

## CS/AIX ライセンス・プログラムのパッケージ内容

CS/AIX ライセンス・プログラム・プロダクト (LPP) は、いくつかのパッケージ (インストール可能なイメージ) で構成され、それぞれには 1 つ以上のファイルセットが含まれています。ファイルセットは、製品のインストール可能な最小単位です。AIX は、各ファイルセットごとにリリースとレベルの情報を保守します (34 ページの『製品インストール詳細の表示』の AIX `lspp` コマンドを参照)。ライセンス・プログラムには、更新ファイルが含まれている場合もあります。

注: 必要なストレージの容量については、22 ページの『インストール要件』を参照してください。

CS/AIX のインストール時に必要なファイルセットを次に示します。

### sna パッケージ

**sna.rte** CS/AIX 基本プログラム。

### sna.msg.Language パッケージ

CS/AIX メッセージ・カタログ。このカタログには、実行時環境用に指定した言語のメッセージとダイアログ・ヘルプ・ファイルが入っています。以下のファイルセットが必要です。

#### sna.msg.Language.rte

基本 CS/AIX 機能のメッセージおよびダイアログ・ヘルプ・ファイル。Language は、メッセージの表示に使用される言語を示します。以下の言語 ID のいずれかを選択します。

ID	言語
en_US	英語 (US)
Ja_JP	日本語 (PC)
de_DE	ドイツ語
es_ES	スペイン語
fr_FR	フランス語
ko_KR	韓国語
pt_BR	ポルトガル語
zh_CN	中国語 (簡体字 EUC)
zh_TW	中国語 (繁体字)

ある製品に複数の言語をインストールする場合は、必ず、優先 (または 1 次) 言語を最初にインストールしてください。たとえば、米国英語を 1 次言語としてインストールする場合は、次のように指定します。

#### **sna.msg.en\_US.rte**

**sna.rte** は、**sna.msg.Language.rte** の前提条件です。

#### **SSL サポートのためのファイルセット**

TN サーバーまたは TN リダイレクターでの Secure Sockets Layer (SSL) サポートのために、以下のファイルセットが組み込まれています。

#### **gskta.rte**

AIX 証明書および SSL ベース・ランタイム。

### **CS/AIX に組み込まれている機能**

CS/AIX には、次の機能が組み込まれています。これらの機能については、インストールするかどうかを選択できます。

#### **sna.xsna**

Motif 管理プログラム

**sna.rte**、**X11.base.rte**、**X11.Dt.helprun** は、**sna.xsna** をインストールするための前提条件です。

#### **sna.wa** Web 管理プログラム

**sna.rte** は、**sna.wa** をインストールするための前提条件です。

#### **sna.lu0** LU 0 機能

**sna.rte** は、**sna.lu0** をインストールするための前提条件です。

#### **sna.docs.Language.data**

オンライン文書。*Language* は、文書の表示に使用する言語を示します (たとえば、フランス語の場合は fr\_FR)。

#### **sna.man.en\_US.rte.data**、**sna.man.en\_US.xsna.data**、**sna.man.en\_US.lu0.data**

CS/AIX コマンドの AIX Man ページ。

#### **sna.msg.Language.snapi**、**sna.msg.Language.xsna**、**sna.msg.Language.wa**

オプションの CS/AIX 機能のメッセージおよびダイアログ・ヘルプ・ファイル。これらのファイルセットをインストールする必要があるのは、オプション

ョンの機能に対応するファイルセットをインストールする場合のみです。  
*Language* は、メッセージの表示に使用する言語を示します (たとえば、フランス語の場合は `fr_FR`)。

### **sna.snapi**

SNA Application Development Toolkit (SNAPI)。

**sna.rte** は、**sna.snapi** をインストールするための前提条件です。

### **sna.rte64**

64 ビット API サポートのためのファイルセット

**sna.rte** は **sna.rte64** をインストールするための前提条件です。

### **sna.dlcmpe**

SNA チャンネル・データ・リンク

### **sna.ecl** Host Access Class Library

### **Communications.Bnd**

簡易インストール (36 ページの『インストール方法』で説明のとおり) で使用するためのバンドル定義。

---

## CS/AIX インストールの準備

CS/AIX をインストールする前に、AIX 5.2 以降を実行中でなければなりません。  
以下の作業を行ってください。

- 『データ・リンク制御 (DLC) ファイルセットのインストール』を参照して、ネットワーク通信に必要な DLC をインストールして構成します。(DLC のインストールと構成は CS/AIX を使用する前に行う必要がありますが、CS/AIX のインストール後に DLC をインストールすることもできます。)
- 以前のバージョンの CS/AIX がインストールされている場合は、製品インストール履歴情報を表示できます。34 ページの『製品インストール詳細の表示』を参照してください。また、移行作業について検討する場合には、34 ページの『CS/AIX V4R2 以前からの CS/AIX V6.3 への移行』を参照してください。
- Web 管理プログラムを使用する予定で、まだ適切な Web サーバーをインストールしていない場合には、ここでインストールしてください。CS/AIX でサポートされる Web サーバーは、22 ページの『インストール要件』にリストしてあります。Web サーバー・ソフトウェアと共に提供されるインストール指示に従ってください。
- 製品のダイアログとメッセージが正しく処理されるように、35 ページの『言語環境変数の変更』の手順に従って環境変数 LANG が正しく設定されていることを確認してください。

## データ・リンク制御 (DLC) ファイルセットのインストール

CS/AIX は、ネットワークでの通信を行うために、少なくとも 1 つの AIX データ・リンク制御 (DLC) ファイルセットを必要とします。これらの DLC ファイルセットのリストを次に示します。

- **bos.dlc.token** トークンリング・リンク・ステーション用
- **bos.dlc.ether** 標準イーサネット・リンク・ステーション用
- **bos.dlc.8023** 802.3 イーサネット・リンク・ステーション用

- **bos.dlc.qllc** X.25 リンク・ステーション用
- **bos.dlc.sdlic** SDLC リンク・ステーション用

すべての **bos.dlc** ファイルセットは、AIX 基本オペレーティング・システム内に、**bos.dlc.usr** パッケージの一部として提供されています。DLC は必ず 1 つずつインストールしてください。

注: AIX データ・リンク制御についての詳細は、「*AIX Communications Programming Concepts*」を参照してください。

## 製品インストール詳細の表示

次のコマンドを入力することにより、CS/AIX (およびその関連製品の一部) のインストール・ヒストリーを表示できます。

入力コマンド	該当製品
<b>lslpp -h sna.rte</b>	Communications Server for AIX

製品のインストール後に適用されたプログラム一時修正 (PTF) を表示するには、**-h** フラグではなく、**-ha** フラグを付けてコマンドを入力します。

## CS/AIX V4R2 以前からの CS/AIX V6.3 への移行

CS/AIX V4R2 (またはその先行製品 SNA Server for AIX または SNA Server/6000 のいずれか) からアップグレードする場合は、構成情報を移行できます。V5、V6、または V6.1 からアップグレードする場合は、既存の構成情報を変更せずに CS/AIX V6.3 で使用できるので、移行の必要はありません。

CS/AIX V6.3 をインストールすると、インストール・ユーティリティーにより、古い構成ファイルのバックアップが自動的に **/etc/sna** ディレクトリーに作成されます。その後、**snamig** コマンドを実行することによって、古い構成プロファイルを、CS/AIX V6.3 で使用されるテキスト・ファイル形式に変換できます。構成情報の移行が正常に完了した後、**postsnamig** コマンドを実行すると、古い ODM データベースとバックレベルの構成ファイルを除去できます。

移行プロセスの詳細については、「*Communications Server for AIX 移行ガイド*」を参照してください。

新しいバージョンをインストールする前に、必ず CS/AIX と LU 0 機能、および CS/AIX を使用するどのアプリケーションも停止してください。

1. LU 0 機能がフォアグラウンドで実行されている場合は、対話型の **X** コマンドを使用して LU 0 サーバーを非アクティブ化します。LU 0 がバックグラウンドで実行されている場合は、次のコマンドを入力して LU 0 サーバーを非アクティブ化します。

**lu0sndmsg x**

2. アプリケーションが CS/AIX を使用している場合には、それらのアプリケーションをいずれも停止してください。必要な場合には、アプリケーション資料を参照してください。

3. CS/AIX がアクティブである場合には、以下の **sna** コマンドを使用して非アクティブにします。

```
sna stop
```

## 言語環境変数の変更

CS/AIX を使用するときは、LANG 変数が C に設定されていないことを確認してください。

使用されている LANG 変数の表示、または LANG 変数の変更を使用する手順は以下のとおりです。

1. SMIT メイン・メニューから「**System Environments (システム環境)**」を選択します。
2. 次の SMIT メニューから「**Manage Language Environment (言語環境の管理)**」を選択します。
3. 次の SMIT メニューから「**Change/Show Primary Language Environment (1 次言語環境の変更/表示)**」を選択します。
4. 次の SMIT メニューから「**Change/Show Cultural Convention, Language, or Keyboard (国別情報、言語、キーボードの変更/表示)**」を選択します。
5. 使用したい言語を選択します。たとえば、米国英語のメッセージを使用するには「en\_US」を選択します。

---

## CS/AIX ライセンス・プログラムのインストール

前提条件ソフトウェアのインストールが完了したら、CS/AIX をインストールすることができます。以下の手順を使用してください。

1. root 権限によりログインします。
2. 選択された通信アダプター用の関連する AIX DLC をインストールし、構成します。DLC を構成するには、**mkdev** コマンド（「*AIX Commands Reference*」に説明があります）を使用するか、SMIT 「**Devices (デバイス)**」メニューの「**Communications (通信)**」オプション（「*AIX Communications Programming Concepts*」に説明があります）を使用します。
3. 36 ページの『インストール方法』の手順に従って、CS/AIX をインストールします。インストールする機能（適用可能なメッセージ・ファイルセットも含む）を選択するか、組み込み機能すべてを CS/AIX と共にインストールする場合は「a11」を選択します。

機能 1 つを選択し、「*Install requisite software (必要なソフトウェアをインストール)*」フィールドで「yes」を選択すると、**sna.rte** (CS/AIX 基本プログラム) もインストールされます。

4. 前のリリースの CS/AIX (またはその先行製品 SNA Server for AIX または SNA Server/6000 のいずれか) からアップグレードしている場合は、構成情報を移行できます (34 ページの『CS/AIX V4R2 以前からの CS/AIX V6.3 への移行』、または「*Communications Server for AIX 移行ガイド*」を参照してください)。
5. TN サーバーまたは TN リダイレクターで SSL 機能を使用するために AIX 証明書と SSL ベース・ランタイム・ソフトウェアをインストールした場合、

CS/AIX をインストールした後で、SSL ソフトウェアを構成する必要があります。詳しくは、44 ページの『TN サーバーまたは TN リダイレクターで使用するための SSL の構成』を参照してください。

6. 必要に応じて CS/AIX 構成情報をカスタマイズします (87 ページの『第 9 章 CS/AIX の構成と使用』または「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」を参照してください)。

インストールの終了後、インストール・ユーティリティーによって自動的に CS/AIX が始動されます。

### 注:

1. CS/AIX をインストールすると、ローカル・ノード上の SNA デバイス・ドライバも自動的に再構成されます。既に CS/AIX V6.1 が AIX 5.3 にインストールされていて、それを V6.3 にアップグレードしている場合、CS/AIX のインストール後にリポートを行ってからのないと、SNA ノードを開始できません。それ以外の場合、CS/AIX を開始する前に、カーネルをリポート、再始動、または再構成する必要はありません。
2. CS/AIX のインストール後に、アダプターをインストールできます。アダプターを追加したあとで CS/AIX を再インストールする必要はありませんが、適切な DLC がインストールされるまでアダプターは使用できません。

## インストール方法

CS/AIX ライセンス・プログラムは、次のいずれかの方法でインストールできます。

- 簡易インストールを使用する
- ローカル・システムにインストールする
- ネットワークを介してインストールする (ローカル・ノードがネットワーク・サーバーの場合)

### 簡易インストールを使用した CS/AIX のインストール

ソフトウェア・バンドルを使用すると、ソフトウェアのインストールが容易になります。ソフトウェア・バンドルには、特定の用法に適したソフトウェア製品のリストが含まれています。これ以降の項では、簡易インストールを使用した CS/AIX のインストール方法について説明します。簡易インストールは、システム・コンソールまたはリモートで実行でき、X Window システムの下で実行するか、ASCII 端末から実行します。

『SMIT を使用した簡易インストール』または 37 ページの『共通デスクトップ環境 (CDE) を使用した簡易インストール』の説明に従って、CS/AIX をローカル・ノードへインストールします。

#### SMIT を使用した簡易インストール:

1. root 権限によりログインします。
2. 以下のコマンドを入力します。
  - **smit install\_bundle**
3. **PF4** を押すか、Motif の「**List (リスト)**」ボタンを押します。インストール・メディア用のインストール・デバイスとディレクトリーのリストが表示されます。
4. 「Media-defined (メディア定義)」を選択して、**Enter** を押します。



5. 入力デバイスを選択して、**Enter** を押します。

インストールの終了後、インストール・ユーティリティーによって自動的に CS/AIX が始動されます。

#### 共通デスクトップ環境 (CDE) を使用した簡易インストール:

1. デスクトップのランチパッドから、「Tools Application Manager (ツール・アプリケーション・マネージャー)」をオープンします。
2. 「System\_Admin」フォルダーをオープンします。
3. 「Easy Install (簡易インストール)」をオープンします。
4. 入力デバイスを選択します。
5. 「Media-defined (メディア定義)」バンドルを選択します。
6. 「Install/Update (インストール/更新)」ボタンをクリックします。

インストールの終了後、インストール・ユーティリティーによって自動的に CS/AIX が始動されます。

#### ローカル・ノードでの手動インストール

『SMIT を使用した手動インストール』または 38 ページの『共通デスクトップ環境 (CDE) を使用した手動インストール』の説明に従って、ローカル・システムへ CS/AIX をインストールします。

#### SMIT を使用した手動インストール:

1. インストール・メディアを AIX ワークステーションの適切なドライブに挿入します。
2. root 権限によりログインします。
3. 環境変数 LANG が C に設定されていないことを確認します。米国英語のメッセージを選択する場合は、環境変数 LANG を en\_US に設定します。環境変数 LANG の表示、または変更方法については、35 ページの『言語環境変数の変更』を参照してください。
4. 次のコマンドを AIX コマンド行に入力します。

#### **smit install**

このコマンドにより SMIT が起動されます。SMIT では、メニュー方式の環境でインストールを実行できます。

5. 選択可能なソフトウェアの標準インストールとソフトウェアの更新を実行するため、SMIT インストール・メニューで次のオプションを選択します。
  - a. **Install and Update Software** (ソフトウェアのインストールと更新)
  - b. **Install/Update Selectable Software (Custom Install)** (選択可能なソフトウェアのインストール/更新 (カスタム・インストール))
  - c. **Install/Update from All Available Software** (使用可能な全ソフトウェアからのインストール/更新)

メニューから上記の一連の項目を選択した場合と同じ操作を実行する高速パス・コマンドを次に示します。

### smit install\_selectable\_all

- 表示されるダイアログで、インストール・メディアに適したデバイス名を、インストール処理用のソース・デバイスとして選択します。(デバイス名のリストを表示するには、SMIT の文字インターフェースの場合は **PF4** を押し、Motif の場合は「**List**」ボタンを押します。)
- sna.rte** (CS/AIX 基本プログラム)、**sna.msg**、**Language.rte** (CS/AIX メッセージ・カタログ)、および当該ライセンス・プログラムの追加機能と更新 (他に該当するメッセージ・ファイルセットがあればそれも含む) を選択します。インストール・メディアに収録されているすべての機能をインストールする場合は、「a11(すべて)」オプションを選択します。

各部分が正常にインストールを完了するたびに、インストール・ユーティリティーにより、状況メッセージが表示されます。

- TN サーバーまたは TN リダイレクターで SSL 機能を使用するために AIX 証明書と SSL ベース・ランタイム・ソフトウェアをインストールするには、AIX 証明書と SSL ベース・ランタイム・ファイルセットも選択します。

各部分が正常にインストールを完了するたびに、インストール・ユーティリティーにより、状況メッセージが表示されます。

このソフトウェアをインストールした場合は、CS/AIX をインストールしてから、SSL ソフトウェアを構成する必要があります。詳しくは、44 ページの『TN サーバーまたは TN リダイレクターで使用するための SSL の構成』を参照してください。

- CS/AIX 構成情報をカスタマイズします (87 ページの『第 9 章 CS/AIX の構成と使用』または「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」を参照してください)。

インストールの終了後、インストール・ユーティリティーによって自動的に CS/AIX が始動されます。

### 注:

- CS/AIX をインストールすると、ローカル・ノード上の SNA デバイス・ドライバも自動的に再構成されます。既に CS/AIX V6.1 が AIX 5.3 にインストールされていて、それを V6.3 にアップグレードしている場合、CS/AIX のインストール後にリポートを行ってからのみ、SNA ノードを開始できません。それ以外の場合、CS/AIX を開始する前に、カーネルをリポート、再始動、または再構成する必要はありません。
- CS/AIX のユーザー・ライセンスについては、29 ページの『CS/AIX ライセンス許可の仕組み』を参照してください。

### 共通デスクトップ環境 (CDE) を使用した手動インストール:

- インストール・メディアを AIX ワークステーションの適当なドライブに挿入します。
- root 権限によりログインします。



3. 環境変数 LANG が C に設定されていないことを確認します。米国英語のメッセージを選択する場合は、環境変数 LANG を en\_US に設定します。環境変数 LANG の表示、または変更方法については、35 ページの『言語環境変数の変更』を参照してください。
4. デスクトップのランチパッドから、「Tools Application Manager (ツール・アプリケーション・マネージャー)」をオープンします。
5. 「System\_Admin」フォルダーをオープンします。
6. 「Install Manager (インストール・マネージャー)」フォルダーをオープンします。
7. 入力デバイスを選択します。
8. メディアに収録されているすべての内容をインストールする場合は、表示されているすべてのオブジェクトを選択します。インストールする Communications Server for AIX オプションをカスタマイズする場合は、展開してオブジェクトを個別に選択します。
9. 「Install (インストール)」アイコンをクリックすると、インストールが開始されます。
10. CS/AIX 構成情報をカスタマイズします (87 ページの『第 9 章 CS/AIX の構成と使用』または「Communications Server for AIX 管理ガイド」を参照してください)。

インストールの終了後、インストール・ユーティリティーによって自動的に CS/AIX が始動されます。

**注:**

1. CS/AIX をインストールすると、ローカル・ノード上の SNA デバイス・ドライバも自動的に再構成されます。既に CS/AIX V6.1 が AIX 5.3 にインストールされていて、それを V6.3 にアップグレードしている場合、CS/AIX のインストール後にリポートを行ってからのみ、SNA ノードを開始できません。それ以外の場合、CS/AIX を開始する前に、カーネルをリポート、再始動、または再構成する必要はありません。
2. CS/AIX のユーザー・ライセンスについては、29 ページの『CS/AIX ライセンス許可の仕組み』を参照してください。

## ネットワーク・インストール管理 (NIM) を使用したネットワーク経由のインストール

ネットワークを介して CS/AIX をインストールする手順は次のとおりです。

1. ネットワーク・インストール・サーバーのセットアップ、およびクライアントへのファイルのダウンロードについて、「AIX Version 5.3 Installation Guide and Reference」を参照してください。
2. 環境変数 LANG が C に設定されていないことを確認します。米国英語のメッセージを選択する場合は、環境変数 LANG を en\_US に設定します。環境変数 LANG の表示、または変更方法については、35 ページの『言語環境変数の変更』を参照してください。
3. 次のコマンドを AIX コマンド行に入力します。

```
smit nim
```

このコマンドにより SMIT が起動されます。SMIT では、メニュー方式の環境でインストールを実行できます。

4. ネットワーク・インストールを実行するために、SMIT インストール・メニューの指示に従って、プロンプトに応答を入力します。**sna.rte** およびライセンス・プログラム用の追加機能と更新 (ある場合) が含まれているファイルを選択します。各部分が正常にインストールを完了するたびに、インストール・ユーティリティにより、状況メッセージが表示されます。

**注:**

1. CS/AIX メッセージ・カタログ **sna.msg.Language.rte** は、「*Include corresponding LANGUAGE filesets?* (対応する LANGUAGE ファイルセットを取り込みますか?)」オプションが「yes」(デフォルト) に設定されていると、CS/AIX と共に自動的にインストールされます。
2. CS/AIX をインストールすると、ローカル・ノード上の SNA デバイス・ドライバも自動的に再構成されます。既に CS/AIX V6.1 が AIX 5.3 にインストールされていて、それを V6.3 にアップグレードしている場合、CS/AIX のインストール後にリポートを行ってからでないと、SNA ノードを開始できません。それ以外の場合、CS/AIX を開始する前に、カーネルをリポート、再始動、または再構成する必要はありません。
3. CS/AIX のユーザー・ライセンスについては、29 ページの『CS/AIX ライセンス許可の仕組み』を参照してください。

---

## WebSphere Application Server の構成

22 ページの『インストール要件』で説明されているように、Remote API Client が HTTPS を使用して CS/AIX サーバーに接続するようなクライアント/サーバー・システムを実行する予定の場合、それらのクライアントからサーバーへの HTTPS アクセスを提供するために、WebSphere Application Server を実行するコンピューターが必要になります。

このセクションでは、CS/AIX と共に使用するための WebSphere のセットアップ方法について説明します。

- クライアントに対して提示される WebSphere サーバー上のセキュア証明書のセットアップ
- WebSphere Application Server が CS/AIX と共に機能するための構成
- WebSphere サーバーへのサーバー構成ファイルのインストール

WebSphere Application Server にアクセスするため、各 Remote API Client 上にクライアント・セキュリティー証明書とクライアント・ネットワーク・データ・ファイルをセットアップする必要もあります。詳しくは、該当するクライアント・タイプのインストールに関する章を参照してください。

## WebSphere Application Server のセキュア証明書のセットアップ

WebSphere Application Server 資料で、サーバー上のセキュア証明書のセットアップに関する手順を参照してください。これは、HTTPS を使用して接続しようとするときの認証プロセス中に Remote API Client に提示される、サーバーの証明書です。

クライアント認証を施行するように WebSphere を構成することをお勧めします。詳しくは、WebSphere Application Server 資料を参照してください。この構成が意味するのは、WebSphere は、認証プロセス中に Remote API Client からのセキュリティー証明書を要求し、クライアントの証明書の認証性を検証できた場合にのみ Remote API Client から送られてくる接続を受け入れるということです。

## WebSphere Application Server の構成

CS/AIX と共に作動するように WebSphere Application Server を構成するには、以下のステップを実行します。詳しくは、WebSphere Application Server 資料を参照してください。

1. 2 つのファイル **snahttpsrv.ear** および **snahttpsrv.cfg** を、Remote API Client インストール CD 上の **ibm-commserver-https** ディレクトリーから、WebSphere 管理コンソールが稼働しているコンピューター上のディレクトリー、またはこのコンピューターからアクセス可能なネットワーク・ディレクトリーに、コピーするか FTP で転送します。

管理コンソールが Windows 上で稼働している場合、これらのファイルには CD から直接アクセスできるので、コピーする必要はありません。Remote API Client インストール CD を Windows コンピューターの CD ドライブに挿入するだけです。

2. WebSphere 管理コンソールを開始します。
3. WebSphere 資料の説明に従って、SSL セキュア接続を介してのみアクセス可能な仮想ホストを作成します。この仮想ホストは、SNA HTTPS 接続を管理する Java プラグインで使用されます。
4. メニューバーから、「アプリケーション」、「新規アプリケーションのインストール」を選択します。
5. **snahttpsrv.ear** ファイルの場所を指定します。「次へ」ボタンを選択します。
6. 最初の 2 画面で、仮想ホスト名を指定するようプロンプトが出されたら、HTTPS 用にセットアップした仮想ホストの名前を入力します。その他のすべてのパラメーターについては、何らかの特別な WebSphere 構成を使用する必要がない場合はデフォルト・オプションを受け入れます。以降のダイアログでは「次へ」ボタンを選択し、「完了」ボタンが表示されたら「完了」ボタンを選択します。そうすると、「アプリケーションは正常にインストールされました」というメッセージが画面に表示されます。
7. 「マスター構成に保管する」をクリックし、「保管」ボタンをクリックします。
8. メニューバーから、「アプリケーション」、「エンタープライズ・アプリケーション」を選択します。

9. アプリケーション・リストで **SnaHttpTransport** を見つけ、その横のチェック・ボックスをクリックし、このアプリケーションを開始するため「開始」ボタンをクリックします。(これ以降は、WebSphere Application Server が開始されると、このアプリケーションは自動的に開始されます。)
10. メニューバーから、「環境」、「Web サーバー・プラグインの更新」を選択し、「OK」ボタンをクリックします。これで WebSphere 構成が更新されます。

### サーバー構成ファイルのインストール

WebSphere Application Server が CS/AIX と共に作動するには、HTTPS を使用してアクセスされる CS/AIX サーバーのリストが必要です。以下のステップを使用して、このリストを作成し、インストールしてください。

1. WebSphere 管理コンソールのメニューバーで、「環境」、「WebSphere 変数の管理」を選択します。
2. このリストで **USER\_INSTALL\_ROOT** 変数を探し、その値 (WebSphere サーバー上のディレクトリーのパスです) をメモします。環境変数のリストは、複数のページにわたることがあるので、その場合は「次へ」ボタンを使用してリストをスクロールします。
3. **snahttpsrv.cfg** ファイルを、41 ページの『WebSphere Application Server の構成』で保管した場所から (またはインストール CD から) **USER\_INSTALL\_ROOT** 変数で指定されたディレクトリーへコピーします。次に、テキスト・エディターを使用してこのファイルを編集し、HTTPS を使用して Remote API Client によってアクセス可能な CS/AIX サーバーのリストを組み込みます。ファイル中では、各サーバーはそれぞれ別の行に以下の形式で指定する必要があります。

```
server=servername.domainname.com
```

---

### インストール後の作業

このセクションでは、CS/AIX のインストール後に必要な保守作業の実行方法について説明します。

#### クライアント/サーバー・オペレーション

インストール後、CS/AIX は最初はスタンドアロン・サーバー (すべてのコンポーネントが単一の AIX システム上にある) として作動します。クライアント/サーバー・ドメイン内のサーバーとして CS/AIX を稼働させたい場合の手順については、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」の CS/AIX クライアント/サーバー・システムの管理に関する章を参照してください。

#### HTML 資料の表示

この製品のインストール・メディアには、マニュアルがハイパーテキスト・マークアップ言語 (HTML) ソフトコピー形式で収録されています。ソフトコピー形式では、関連情報へのハイパーテキスト・リンクを使用して情報を簡単に検索または表示できます。また、サイトでライブラリーを共有することも簡単です。

製品のインストール時に HTML マニュアルのインストールを選択すると、マニュアルはディレクトリー `/usr/share/man/info/Language/sna` にインストールされます。ここで、*Language* はマニュアルの言語の種類を指定します。たとえば、米国英語のマニュアルは、`/usr/share/man/info/en_US/sna` にインストールされます。

HTML マニュアルを表示するには、HTML 3.2 をサポートしているブラウザを使用してください。

- ご使用の AIX システムに Web ブラウザーがインストールされている場合、以下の URL で HTML マニュアルにアクセスします。

**file:/usr/share/man/info/language/sna/SNABOOKS.htm**

*language* は、マニュアルの言語を指定し、たとえば、米国英語の場合は `en_US` です。

- ご使用の AIX システムに Web サーバーがインストールされている場合、ディレクトリー `/usr/share/man/info` を **doc\_link** として公開します。そうすると、以下の URL で HTML マニュアルにアクセスできるようになります。

**http://servername/doc\_link/language/sna/SNABOOKS.htm**

*servername* は、AIX サーバーの TCP/IP ホスト名を指定します。

*language* は、マニュアルの言語を指定し、たとえば、米国英語の場合は `en_US` です。

## PDF 資料の表示

この製品のインストール・メディアには、マニュアルが Portable Document Format (PDF) 形式で収録されています。ソフトコピー形式では、関連情報へのハイパーテキスト・リンクを使用して情報を簡単に検索、表示、印刷することができます。また、PDF ビューアーは多くの異なるプラットフォームで使用可能なので、サイトでのライブラリーの共有も簡単に行うことができます。

製品のインストール時に PDF マニュアルのインストールを選択すると、マニュアルはディレクトリー `/usr/lib/sna/docs` にインストールされます。マニュアルは、CS/AIX インストール・メディアのディレクトリー `/DOCS` にもあります。

PDF マニュアルは、任意の PDF ビューアー (たとえば、Windows 上の Adobe Acrobat、または Intel® Linux 上の **xpdf**) を使用して読むことができます。

## 現行リリース情報の検討

`/usr/lpp/sna` ディレクトリーに入っている CS/AIX の最新の **README** ファイルには、CS/AIX ライブラリー資料の編成後に行われた製品の変更に関する情報が収録されています。製品の更新を受け取ったら、必ず **README** ファイルをお読みください。

SMIT を使用して **README** ファイルにアクセスする手順は次のとおりです。

1. CS/AIX V6.3 のインストール後、コマンド行に以下のコマンドを入力して、CS/AIX 用の SMIT メイン・メニューにアクセスします。

```
smit sna
```



## インストール後の作業

CS/AIX 用の SMIT メイン・メニューが表示されます。

2. CS/AIX 用の SMIT メイン・メニューから「**Product Information (製品情報)**」を選択します。SMIT により、「Product Information (製品情報)」ダイアログが表示されます。
3. メニューからオプションを 1 つ選択し、関連する **README** ファイルを表示します。

## TN サーバーまたは TN リダイレクターで使用するための SSL の構成

TN サーバーまたは TN リダイレクターで SSL 機能を使用するために AIX 証明書と SSL ベース・ランタイム・ソフトウェアをインストールした場合、CS/AIX をインストールした後で、SSL ソフトウェアを構成する必要があります。

SSL ソフトウェアには以下の 2 つのコンポーネントが必要です。

- データ暗号化および暗号化解除を実行できるようにするため、鍵ペアが必要です。
- サーバー認証を可能にするため、証明書が必要です。

証明書および鍵ペアは、鍵リング・データベース内に単一のレコードを作成します。このレコードは、TN サーバーまたは TN リダイレクターを実行している CS/AIX サーバーに保管されます。CS/AIX はこのデータベースを使用して、SSL をインプリメントします。

鍵リング・データベースを管理するには、AIX コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力します。

### **snakeyman**

**snakeyman** コマンドは、Java プログラムを起動します。詳しい指示については、このプログラムと共に提供されるヘルプを参照してください。

データベース内の各レコードは、ラベルと呼ばれる固有名で識別されます。異なる TN サーバー・セッションまたは TN リダイレクター・セッションで使用するレコードが複数ある場合には、データベースを設定するときに割り当てるラベルを書き留めておく必要があります。これらのラベルは、各セッションで使用されるレコードを識別するために使用されます。レコードの 1 つをデフォルトにすることもできます。そうすると、別のレコードのラベルを明示的に指定しなければ、セッションはこのレコードを使用します。

**snakeyman** を使用してサーバー証明書を更新した後は、**snakeyman** プログラムを終了し、更新された証明書を使用するために CS/AIX ノードを停止して再始動する必要があります。ノードの停止と再始動には、以下のコマンドを使用します。

**snaadmin term\_node**

**snaadmin init\_node**

## Web 管理プログラムのための Web サーバーの構成

22 ページの『インストール要件』にリストされていない Web サーバーで Web 管理プログラムを使用している場合、あるいは、CS/AIX をインストールしてから Web サーバーをインストールする場合には、Web サーバーが必要なファイルを見つけて出すことができるよう、CS/AIX ディレクトリーと Web サーバーのディレクトリーの間にリンクを設定しておく必要があります。ln コマンドを使用して、これらのリンクを作成します。

- Web サーバーの「servlets」ディレクトリーは、**/usr/lib/sna/WebAdmin/Server** にリンクされなければなりません。
- Web サーバーの「public HTML」ディレクトリーのサブディレクトリー **SnaAdmin** は、**/usr/lib/sna/WebAdmin/Client** にリンクされなければなりません。

Web サーバーのセットアップ方法についての詳細は、CS/AIX Web Admin パッケージをインストールするときにインストールされるテキスト・ファイル **/usr/lpp/sna.wa/README** を参照してください。

## Host Access Class Library

製品のインストール時に Host Access Class Library ファイルのインストールを選択すると、それらのファイルはディレクトリー **/usr/share/lib/sna/ecl** にインストールされます。これらのファイルについての詳細は、同じディレクトリーにある **readme.htm** を参照してください。

## CS/AIX 構成ファイルのバックアップ

CS/AIX 管理ツールを使用してノード、ドメイン、および TP の構成ファイルに影響するような変更を行うと、CS/AIX によってこれらのファイルのバックアップが自動的に作成されます。たとえば、ノード構成ファイル (**sna\_node.cfg**) に影響するような変更を行うと、CS/AIX によって **sna\_node.bk n** という名前のバックアップ・ファイルが作成されます。この **n** は、1 または 2 のどちらかです。

- 初めてファイルを変更すると、既存の構成は **sna\_node.bk1** に保管されます。
- 2 度目にファイルを変更すると、既存の構成は **sna\_node.bk2** に保管され、**sna\_node.bk1** は変更されません。
- 3 度目以降にファイルを変更すると、**sna\_node.bk1** は破棄され、**sna\_node.bk2** は **sna\_node.bk1** に名前が変更されて、既存の構成が **sna\_node.bk2** に保管されます。

このプロセスは、ノード構成ファイルのバックアップ・ファイルは、常に、最大でも 2 つしかないことを意味します。他のバックアップ・ファイルのファイル名拡張子も、同じプロセスで生成されます。

次の状況では、自動バックアップの他に、データの消失を防ぐために構成ファイルのバックアップを各自作成しておく必要があります。

- 新しいレベルの AIX オペレーティング・システムをインストールする前
- 新しいリリースの CS/AIX をインストールする前
- 新しい構成を作成したあと

構成ファイルは、以下のコマンドを使用してバックアップできます。

```
cd /etc/sna
/bin/ls -l sna*cfg sna.net sna_tps ibmcs.* | backup -i -v -q -f Devicename
```

上記コマンドの *Devicename* は、バックアップ対象のファイルからデータを受け取るデバイスのパスとファイル名です。バックアップ・ファイルはディスクやテープなどの外部メディアに作成しておくことをお勧めします。

## CS/AIX 構成ファイルのバックアップ・コピーの復元

45 ページの『CS/AIX 構成ファイルのバックアップ』で説明されているようにバックアップされた CS/AIX 構成ファイルは、以下の手順で復元できます。

1. CS/AIX がアクティブでないことを確認してください。アクティブかどうかを判断するには、次のコマンドを入力します。

```
snaadmin status_node
```

CS/AIX がアクティブである場合には、このコマンドは、ローカル・ノードの状態に関する情報を表示します。そうでない場合には、CS/AIX が非アクティブであることを示すメッセージを表示します。

CS/AIX がアクティブである場合は、次のコマンドを入力して非アクティブにします。

```
sna stop
```

2. 以下のコマンドを入力します。

```
cd /etc/sna
restore -x -f Devicename
```

上記コマンドの *Devicename* は、ファイルをバックアップしたときに使用したデバイスのパスとファイル名です。

このコマンドは、*/etc/sna* ディレクトリーにある同じ名前の既存の構成ファイルを上書きします。

## 構成ファイルの再初期化

CS/AIX 構成ファイルが誤って変更されたために、ファイル内の情報を使用できなくなった場合には、構成ファイルの再初期化が必要なことがあります。これを行うと、CS/AIX を新たにインストールした場合と同様に再構成できます。この操作は、構成情報を修復できない場合にのみ行ってください。

**注:** 有効なバックアップ構成ファイルがある場合は、まずこれらのバックアップ・ファイルを */etc/sna* ディレクトリーにコピーし、**sna start** コマンドを使用してノードを初期化する際にこれらのファイルを使用します。

再初期化できる構成ファイルを次に示します。

- ノード構成ファイル **sna\_node.cfg**
- ドメイン構成ファイル **sna\_domn.cfg**
- TP 構成ファイル **sna\_tps**
- SSL 鍵リング・データベース・ファイルとパスワード・スタッシュ・ファイル



構成ファイルを再初期化する手順は次のとおりです。

1. 管理プログラムがアクティブである場合は管理プログラムを終了し、次のコマンドを発行して CS/AIX を使用不可にします。

#### **sna stop**

2. 再初期化するファイルをすべて別の場所へコピーすることによって、既存の構成ファイルをバックアップします。
3. 再初期化するファイルを削除します。
4. ドメイン構成ファイルを削除した場合は、以下のコマンドを発行して再作成します (CS/AIX と共に提供される空のドメイン構成ファイルからコピーされます)。

```
cp -p /usr/lib/sna/samples/empty.cfg /etc/sna/sna_domn.cfg
```

このコマンドによって、CS/AIX を開始するのに必要な新しいドメイン構成ファイルが作成されます。

5. SSL 鍵リング・データベース・ファイルを削除した場合は、以下のコマンドを発行して、そのデータベース・ファイルを再作成します (CS/AIX と共に提供されるサンプル・ファイルからコピーされます)。

```
cp -p /usr/lib/sna/samples/ibmcs.* /etc/sna
```

6. 次のコマンドを入力して、CS/AIX を再始動します。

#### **sna start**

7. Motif 管理プログラムを開始します。

#### **xsnaadmin &**

この管理プログラムは、**sna\_node.cfg** ファイルが存在しない場合、ノードを構成するように指示するプロンプトを出します。 87 ページの『第 9 章 CS/AIX の構成と使用』または「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」に記述されているように、ノードおよび他のリソースの構成を続けることができます。

有効な **sna\_node.cfg** ファイルを使用した場合は、この新規構成ファイルがノードの初期化に使用されます。

## インストール後の作業

---

## 第 4 章 Linux での IBM Remote API Client のインストール

この章では、Linux での IBM Remote API Client のインストールの方法について説明します。このインストールにより、Linux ワークステーションは、SNA スタックがフルにインストールされていなくても SNA アプリケーションを実行できるようになります。Linux 上の Remote API Client は、TCP/IP ネットワークを使用して 1 つ以上の CS/AIX サーバー (または CS Linux サーバー) に接続できます。

このソフトウェアをインストールする前に、IBM Remote API Client README ファイルを読むことをお勧めします。このファイルは、インストール CD の `/ibm-commserver-clients/linux` ディレクトリーにあります。

---

### ハードウェア要件とソフトウェア要件

#### ハードウェア要件

IBM Remote API Client は、下記のリスト中のいずれかの Linux ディストリビューションでサポートされている、Pentium® II 以降の 32 ビット Intel システムまたは Opteron ベースのシステムを必要とします。

#### Linux オペレーティング・システムのバージョン

現行バージョンの IBM Remote API Client は、以下のバージョンの Linux オペレーティング・システムでテスト済みです。これ以外の Linux ディストリビューションでも十分に稼働する場合があります。

- RedHat Enterprise Linux 2.1 (RHEL2.1)
- RedHat Enterprise Linux 3 (RHEL3)
- RedHat Enterprise Linux 4 (RHEL4)
- SUSE Linux Enterprise Server 8 (SLES8)
- SUSE Linux Enterprise Server 9 (SLES9)

必要なオプション・パッケージの詳細については、インストール CD の `/ibm-commserver-clients/linux` ディレクトリーにある **README** ファイルを参照してください。

#### Java

Java CPI-C API を使用する場合、Java ソフトウェアが必要になります。詳しくは、インストール CD の `/ibm-commserver-clients/linux` ディレクトリーにある **README** ファイルを参照してください。

#### GSKIT

クライアントが HTTPS を使用して CS/AIX サーバーに接続する場合、WebSphere サーバーを通してサーバーに HTTPS アクセスできるようにするため、GSKIT ソフトウェアが必要です。GSKIT ソフトウェアは、インストール CD に収録されてい

## ハードウェア要件とソフトウェア要件

ますが、それをインストールするために、オプションの Linux オペレーティング・システム・パッケージがいくつか必要な場合があります。必要なオプション・パッケージについての詳細は、インストール CD の `/ibm-commserver-clients/linux` ディレクトリーにある **README** ファイルを参照してください。

この章の後で説明するように、クライアントのインストール・プロセスを実行するときに前提条件パッケージがすべてインストールされている場合は、GSKIT ソフトウェアはそのプロセスの一部として自動的にインストールされます。それ以外の場合は、後でインストールできます。

## 製品インストール詳細の表示

既にインストール済みの Remote API Client および関連ソフトウェア・パッケージに関する詳細を表示できます。インストール済みのパッケージをすべてリストするには、以下のコマンドを使用します。

```
rpm -q -a
```

ある特定のパッケージの詳細を表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
rpm -q -i packagename
```

*packagename* は、インストール済みパッケージのベース名 (たとえば、`ibm-commserver-client`) です。

## 言語環境変数の設定

LANG 変数を変更して、使用したい言語を指示するには、以下のコマンドを使用します。

```
export LANG=language
```

*language* は、使用したい言語の ID に置き換えてください。以下のいずれかを使用できます。

ID	言語
en_US	英語 (US)
ja_JP	日本語 (PC)
de_DE	ドイツ語
es_ES	スペイン語
fr_FR	フランス語
ko_KR	韓国語
pt_BR	ポルトガル語
zh_CN	中国語 (簡体字 EUC)
zh_TW	中国語 (繁体字)

## Linux での Remote API Client のインストール

前提条件ソフトウェアのインストールが完了したら、IBM Remote API Client をインストールすることができます。

前のレベルの IBM Remote API Client が既にインストールされている場合、新しいレベルをインストールする前に、54 ページの『Linux 上の Remote API Client のアンインストール』に説明されているステップに従ってそれを除去してください。新規インストールで使用できるように、構成情報はそのまま残されます。

1. root 権限によりログインします。
2. CD をマウントし、それを現行ディレクトリーにします。

RHEL2.1 または RHEL3 の場合:

```
mount /dev/cdrom  
cd /mnt/cdrom
```

SLES または RHEL4 の場合:

```
mount /dev/cdrom  
cd /media/cdrom
```

ディレクトリー名 **/media/cdrom** は、DVD ドライブがある場合は別の名前になることがあります。コマンド **df** を使用すると、Linux が CD をどこにマウントしたのかを確認できます。

3. CD の IBM Remote API Client on Linux サブディレクトリーに移動し、クライアントをインストールするシェル・スクリプトを実行します。

```
cd ibm-commserver-clients/linux  
./installibmcscli
```

このシェル・スクリプトは、一定の前提条件をテストし、満たされていない場合は警告メッセージを発行します。ご使用条件を読んで同意するように指示するプロンプトが出され、その後、スクリプトは RPM をインストールします。適切な前提条件が既にインストール済みであれば、スクリプトは GSKIT ソフトウェアもインストールします。

4. IBM Remote API Client バイナリー・ディレクトリーを PATH に追加します。これを自動的に行うようにプロファイルを変更することもできます。

```
export PATH="$PATH:/opt/ibm/sna/bin"  
  
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib:/opt/ibm/sna/lib  
  
export LD_RUN_PATH=/usr/lib:/opt/ibm/sna/lib
```

Java CPI-C アプリケーション用に、以下の環境変数も設定する必要があります。

```
export CLASSPATH=$CLASSPATH:/opt/ibm/sna/java/cpic.jar
```

一部のアプリケーション用に、LD\_PRELOAD 環境変数も設定する必要がある場合もありますが、プロファイル内での一括変更でこれを行うべきではありません。

```
export LD_PRELOAD=/usr/lib/libpLiS.so
```

## Linux での Remote API Client のインストール

5. IBM Remote API Client を開始します。インストール後は、マシンがリブートされたら自動的に開始されるようになります。開始するときには、まだ CD のディレクトリーにいないことがないようにしてください。

```
cd /  
sna start
```

注: IBM Remote API Client が HTTPS を使用してサーバーに接続できるようにするには、GSKIT キー・マネージャー・プログラムを使用して、セキュリティー証明書構成をクライアントにセットアップする必要があります。詳しくは、『GSKIT を使用した HTTPS セキュリティー証明書のセットアップ』を参照してください。

また、クライアント・ネットワーク・データ・ファイルを更新して、クライアントが接続可能な CS/AIX サーバーと、HTTPS サポートを提供する WebSphere サーバーの名前を指定する必要があります。詳しくは、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」の Remote API Client の管理に関するセクションを参照してください。

---

## GSKIT を使用した HTTPS セキュリティー証明書のセットアップ

クライアントが HTTPS を使用して CS/AIX サーバーに接続する場合、クライアントには GSKIT キー・マネージャー・ソフトウェアがインストール済みでなければなりません。これは、インストール CD の **README** ファイルに説明されている、必要な Linux オペレーティング・システム前提条件がインストール済みであれば、通常はクライアントのインストールの一部として実施されます。GSKIT がクライアントのインストールの一部としてインストールされなかったが、現在は前提条件をインストール済みである場合、以下のステップを使用して GSKIT ソフトウェアをインストールできます。

1. root 権限によりログインします。
2. CD をマウントし、それを現行ディレクトリーにします。

RHEL2.1 または RHEL3 の場合:

```
mount /dev/cdrom  
cd /mnt/cdrom
```

SLES または RHEL4 の場合:

```
mount /dev/cdrom  
cd /media/cdrom
```

ディレクトリー名 **/media/cdrom** は、DVD ドライブがある場合は別の名前になることがあります。コマンド **df** を使用すると、Linux が CD をどこにマウントしたのかを確認できます。

3. CD の IBM Remote API Client on Linux サブディレクトリーに移動し、GSKIT ソフトウェアをインストールするシェル・スクリプトを実行します。

```
cd ibm-commserver-clients/linux  
./installgskit
```

## GSKIT を使用した HTTPS セキュリティー証明書の設定アップ

IBM Remote API Client が HTTPS を使用してサーバーに接続できるようにするには、GSKIT キー・マネージャー・プログラムを使用して、セキュリティ証明書構成をクライアントにセットアップする必要があります。次のステップを実行してください。

1. 以下のコマンドを使用して GSKIT キー・マネージャーを実行します。

```
/opt/ibm/sna/bin/snakeyman
```

キー・マネージャー・ユーザー・インターフェース内から、鍵データベース・ファイル **/etc/opt/ibm/sna/ibmcs.kdb** を開きます。このファイルは CMS 形式です。

2. 鍵データベースの初期パスワードは **ibmcs** です。セキュリティ証明書をセットアップする前に、構成を保護するため、このパスワードを変更しなければなりません。パスワードを変更するためのダイアログでは、「Stash the password to a file? (パスワードをファイルへ stash する?)」というチェック・ボックスにマークを付ける必要があります。そうすると、新規パスワードが保管されるので、クライアントは鍵データベースをオープンできます。
3. Web サーバーのセキュリティ証明書に署名するのに使用された認証局 (CA) 証明書のコピーを入手し、それを鍵データベースにインストールします。これを行うには、キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから「Signer Certificates (署名者証明書)」を選択し、「Add (追加)」をクリックします。
4. WebSphere サーバーがクライアント・セキュリティ証明書を必要とするように構成されている場合、クライアントは、自身の証明書が Web サーバーのセキュリティ証明書データベース内にある CA によって発行された証明書を持っている必要があります。新規証明書を要求するには、以下を実行します。
  - a. キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから、「Create (作成)」、「New Certificate Request (新規証明書要求)」を選択し、要求される詳細情報を入力します。
  - b. 証明書を保管し、それをファイルに抽出し、CA に送信します。
  - c. 証明書が発行されたら、それを Web サーバーのデータベースに保管します。これを行うには、キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから「Personal Certificates (個人証明書)」を選択し、「Receive (受信)」をクリックします。

個人的な内部テスト用の一時的な手段として、CA から証明書を入手する代わりに、自己署名クライアント証明書を作成することもできます。ただし、これでは必要なレベルのセキュリティは確保されないため、実際のシステムで使用すべきではありません。自己署名証明書を作成するには、以下を実行します。

- a. キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから、「Create (作成)」、「New Self-Signed Certificate (新規自己署名証明書)」を選択し、要求される詳細情報を入力します。
  - b. 証明書を保管し、それをファイルに抽出します。
  - c. その証明書ファイルを Web サーバーのデータベースに保管します。これを行うには、キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから「Personal Certificates (個人証明書)」を選択し、「Receive (受信)」をクリックします。
5. 証明書の構成が完了したら、GSKIT キー・マネージャーを終了します。

### Linux 上の Remote API Client のアンインストール

Linux 上の Remote API Client は、以下のコマンドを使用してアンインストールできます。

```
/usr/bin/sna stop  
rpm -e ibm-commsserver-ptf  
rpm -e ibm-commsserver-docs  
rpm -e ibm-commsserver-ecl  
rpm -e ibm-commsserver-cli  
rpm -e ibm-commsserver  
rpm -e gsk7bas  
/sbin/shutdown -r now
```

これらのコマンドにリストされているパッケージのすべてが、どのシステムにもインストールされるわけではありません。

Linux 上の IBM Remote API Client をアンインストールしても、カスタマイズされた構成情報は、後のインストールで使用できるように残されます。



---

## 第 5 章 zSeries 用 Linux での IBM Remote API Client のインストール

この章では、Linux での IBM Remote API Client のインストールの方法について説明します。このインストールにより、zSeries<sup>®</sup> メインフレームは、SNA スタックがフルにインストールされていなくても SNA アプリケーションを実行できるようになります。zSeries 用 Linux 上の Remote API Client は、TCP/IP ネットワークを使用して 1 つ以上の CS/AIX サーバー (または CS Linux サーバー) に接続できます。

このソフトウェアをインストールする前に、IBM Remote API Client README ファイルを読むことをお勧めします。このファイルは、インストール CD の `/ibm-commsserver-clients/linux-zseries` ディレクトリーにあります。

---

### ハードウェア要件とソフトウェア要件

#### ハードウェア要件

IBM Remote API Client は、『Linux オペレーティング・システムのバージョン』のリスト中のいずれかの Linux ディストリビューションでサポートされている、31 ビットまたは 64 ビットの zSeries システムを必要とします。

CPU クラスを検証するには、コマンド `uname -m` を使用します。このコマンドが、31 ビット環境を示す `s390`、または 64 ビット環境を示す `s390x` を報告しなければなりません。

#### Linux オペレーティング・システムのバージョン

現行バージョンの IBM Remote API Client は、以下のバージョンの Linux オペレーティング・システムでテスト済みです。これ以外の Linux ディストリビューションでも十分に稼働する場合があります。

- RedHat Enterprise Linux 3 for S/390<sup>®</sup> (RHEL3-s390)
- RedHat Enterprise Linux 3 for zSeries (RHEL3-s390x)
- RedHat Enterprise Linux 4 for S/390 (RHEL4-s390)
- RedHat Enterprise Linux 4 for zSeries (RHEL4-s390x)
- SUSE Linux Enterprise Server 8 for IBM Mainframe (SLES8-s390\*)
- SUSE Linux Enterprise Server 9 for IBM Mainframe (SLES9-s390\*)

必要なオプション・パッケージの詳細については、インストール CD にある **README** ファイルを参照してください。

#### Java

Java CPI-C API を使用する場合は、Java ソフトウェアが必要になります。詳しくは、インストール CD にある **README** ファイルを参照してください。

### GSKIT

クライアントが HTTPS を使用して CS/AIX サーバーに接続する場合、WebSphere サーバーを通してサーバーに HTTPS アクセスできるようにするため、GSKIT ソフトウェアが必要です。GSKIT ソフトウェアは、インストール CD に収録されていますが、それをインストールするために、オプションの Linux オペレーティング・システム・パッケージがいくつか必要な場合があります。必要なオプション・パッケージについての詳細は、インストール CD の `/ibm-commsrver-clients/linux-zseries` ディレクトリーにある **README** ファイルを参照してください。

この章の後で説明するように、クライアントのインストール・プロセスを実行するときに前提条件パッケージがすべてインストールされている場合は、GSKIT ソフトウェアはそのプロセスの一部として自動的にインストールされます。それ以外の場合は、後でインストールできます。

### 製品インストール詳細の表示

既にインストール済みの Remote API Client および関連ソフトウェア・パッケージに関する詳細を表示できます。インストール済みのパッケージをすべてリストするには、以下のコマンドを使用します。

```
rpm -q -a
```

ある特定のパッケージの詳細を表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
rpm -q -i packagename
```

*packagename* は、インストール済みパッケージのベース名 (たとえば、**ibm-commsrver-client**) です。

### 言語環境変数の設定

LANG 変数を変更して、使用したい言語を指示するには、以下のコマンドを使用します。

```
export LANG=language
```

*language* は、使用したい言語の ID に置き換えてください。以下のいずれかを使用できます。

ID	言語
en_US	英語 (US)
ja_JP	日本語 (PC)
de_DE	ドイツ語
es_ES	スペイン語
fr_FR	フランス語
ko_KR	韓国語
pt_BR	ポルトガル語
zh_CN	中国語 (簡体字 EUC)
zh_TW	中国語 (繁体字)

## zSeries 用 Linux での Remote API Client のインストール

前提条件ソフトウェアのインストールが完了したら、IBM Remote API Client をインストールすることができます。

前のレベルの IBM Remote API Client が既にインストールされている場合、新しいレベルをインストールする前に、60 ページの『zSeries 用 Linux 上の Remote API Client のアンインストール』に説明されているステップに従ってそれを除去してください。新規インストールで使用できるよう、構成情報はそのまま残されます。

1. **ibm-commserver-client-6.3.0.0-s390.tgz** ファイルを、CD-ROM の **/ibm-commserver-clients/linux-zseries** ディレクトリーから、Linux zSeries システムにコピーするか、FTP で転送します。コピーまたは FTP でのファイル転送を行う際は、バイナリー・モードを使用してください。
2. root として Linux zSeries システムにログインします。
3. 上記 tar ファイルを解凍またはアンパックして、空の一時ディレクトリーに入れます。

```
mkdir /tmp/ibmcs
```

```
cd /tmp/ibmcs
```

```
tar -xzf ibm-commserver-client-6.3.0.0-s390.tgz
```

4. **installibmcscli** シェル・スクリプトを実行します。

```
./installibmcscli
```

このシェル・スクリプトは、一定の前提条件をテストし、満たされていない場合は警告メッセージを発行します。また、CS/AIX ライセンス条件を読んで同意したことを確認するプロンプトを出します。後述のように、**installibmcscli** コマンドにパラメーターを追加指定すれば、このプロンプトを無効にすることができます。プロンプトへの応答が終わると、シェル・スクリプトは **rpm** パッケージをインストールします。適切な前提条件が既にインストール済みであれば、スクリプトは GSKIT ソフトウェアもインストールします。

5. IBM Remote API Client バイナリー・ディレクトリーを **PATH** に追加します。これを自動的に行うようにプロファイルを変更することもできます。

```
export PATH="$PATH:/opt/ibm/sna/bin"
```

```
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib:/opt/ibm/sna/lib
```

```
export LD_RUN_PATH=/usr/lib:/opt/ibm/sna/lib
```

64 ビット・アプリケーションを実行する予定がある場合は、次のオプションを使用します。

```
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib64:/opt/ibm/sna/lib64
```

```
export LD_RUN_PATH=/usr/lib64:/opt/ibm/sna/lib64
```

Java CPI-C アプリケーション用に、以下の環境変数も設定する必要があります。

```
export CLASSPATH=$CLASSPATH:/opt/ibm/sna/java/cpic.jar
```

一部のアプリケーション用に、LD\_PRELOAD 環境変数も設定する必要がある場合もありますが、プロファイル内での一括変更でこれを行うべきではありません。

```
export LD_PRELOAD=/usr/lib/libpLiS.so
```

6. IBM Remote API Client を開始します。インストール後は、マシンがリブートされたら自動的に開始されるようになります。開始するときには、まだ CD のディレクトリーにいないことがないようにしてください。

```
cd /
```

```
sna start
```

7. インストールが完了したら、インストール・プロセス中に作成された **tgz** ファイルと一時ディレクトリーは削除してもかまいません。

注: IBM Remote API Client が HTTPS を使用してサーバーに接続できるようにするには、GSKIT キー・マネージャー・プログラムを使用して、セキュリティー証明書構成をクライアントにセットアップする必要があります。詳しくは、『GSKIT を使用した HTTPS セキュリティー証明書のセットアップ』を参照してください。

また、クライアント・ネットワーク・データ・ファイルを更新して、クライアントが接続可能な CS/AIX サーバーと、HTTPS サポートを提供する WebSphere サーバーの名前を指定する必要もあります。詳しくは、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」の Remote API Client の管理に関するセクションを参照してください。

---

## GSKIT を使用した HTTPS セキュリティー証明書のセットアップ

クライアントが HTTPS を使用して CS/AIX サーバーに接続する場合、クライアントには GSKIT キー・マネージャー・ソフトウェアがインストール済みでなければなりません。これは、インストール CD の **README** ファイルに説明されている、必要な Linux オペレーティング・システム前提条件がインストール済みであれば、通常はクライアントのインストールの一部として実施されます。GSKIT がクライアントのインストールの一部としてインストールされなかったが、現在は前提条件をインストール済みである場合、以下のステップを使用して GSKIT ソフトウェアをインストールできます。

1. **ibm-commserver-client-6.3.0.0-s390.tgz** ファイルを、CD-ROM の **/ibm-commserver-clients/linux-zseries** ディレクトリーから、Linux zSeries システムにコピーするか、FTP で転送します。コピーまたは FTP でのファイル転送を行う際は、バイナリー・モードを使用してください。
2. root として Linux zSeries システムにログインします。
3. 上記 tar ファイルを解凍またはアンパックして、空の一時ディレクトリーに入れます。

```
mkdir /tmp/ibmcs
```

```
cd /tmp/ibmcs
```

## GSKIT を使用した HTTPS セキュリティー証明書のセットアップ

```
tar -xzf ibm-commserver-client-6.3.0.0-s390.tgz
```

4. `installgskit` シェル・スクリプトを実行します。

```
./installgskit
```

5. インストールが完了したら、インストール・プロセス中に作成された `tgz` ファイルと一時ディレクトリーは削除してもかまいません。

IBM Remote API Client が HTTPS を使用してサーバーに接続できるようにするには、GSKIT キー・マネージャー・プログラムを使用して、セキュリティ証明書構成をクライアントにセットアップする必要があります。次のステップを実行してください。

1. 以下のコマンドを使用して GSKIT キー・マネージャーを実行します。

```
/opt/ibm/sna/bin/snakeyman
```

キー・マネージャー・ユーザー・インターフェース内から、鍵データベース・ファイル `/etc/opt/ibm/sna/ibmcs.kdb` を開きます。このファイルは CMS 形式です。

2. 鍵データベースの初期パスワードは `ibmcs` です。セキュリティ証明書をセットアップする前に、構成を保護するため、このパスワードを変更しなければなりません。パスワードを変更するためのダイアログでは、「Stash the password to a file? (パスワードをファイルへ stash する?)」というチェック・ボックスにマークを付ける必要があります。そうすると、新規パスワードが保管されるので、クライアントは鍵データベースをオープンできます。
3. Web サーバーのセキュリティ証明書に署名するのに使用された認証局 (CA) 証明書のコピーを入手し、それを鍵データベースにインストールします。これを行うには、キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから「Signer Certificates (署名者証明書)」を選択し、「Add (追加)」をクリックします。
4. WebSphere サーバーがクライアント・セキュリティ証明書を必要とするように構成されている場合、クライアントは、自身の証明書が Web サーバーのセキュリティ証明書データベース内にある CA によって発行された証明書を持っている必要があります。新規証明書を要求するには、以下を実行します。
  - a. キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから、「Create (作成)」、「New Certificate Request (新規証明書要求)」を選択し、要求される詳細情報を入力します。
  - b. 証明書を保管し、それをファイルに抽出し、CA に送信します。
  - c. 証明書が発行されたら、それを Web サーバーのデータベースに保管します。これを行うには、キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから「Personal Certificates (個人証明書)」を選択し、「Receive (受信)」をクリックします。

個人的な内部テスト用の一時的な手段として、CA から証明書を手に入る代わりに、自己署名クライアント証明書を作成することもできます。ただし、これでは必要なレベルのセキュリティは確保されないため、実際のシステムで使用すべきではありません。自己署名証明書を作成するには、以下を実行します。

## GSKIT を使用した HTTPS セキュリティー証明書のセットアップ

- a. キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから、「Create (作成)」、「New Self-Signed Certificate (新規自己署名証明書)」を選択し、要求される詳細情報を入力します。
  - b. 証明書を保管し、それをファイルに抽出します。
  - c. その証明書ファイルを Web サーバーのデータベースに保管します。これを行うには、キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから「Personal Certificates (個人証明書)」を選択し、「Receive (受信)」をクリックします。
5. 証明書の構成が完了したら、GSKIT キー・マネージャーを終了します。

---

## zSeries 用 Linux 上の Remote API Client のアンインストール

zSeries 用 Linux 上の Remote API Client は、以下のコマンドを使用してアンインストールできます。

```
/opt/ibm/sna/bin/sna stop  
rpm -e ibm-commsserver-ptf  
rpm -e ibm-commsserver-docs  
rpm -e ibm-commsserver-ecl  
rpm -e ibm-commsserver-cli  
rpm -e ibm-commsserver  
rpm -e gsk7bas  
/sbin/shutdown -r now
```

これらのコマンドにリストされているパッケージのすべてが、どのシステムにもインストールされるわけではありません。

zSeries 用 Linux 上の IBM Remote API Client をアンインストールしても、カスタマイズされた構成情報は、後のインストールで使用できるように残されます。

---

## 第 6 章 pSeries 用 Linux での IBM Remote API Client のインストール

この章では、pSeries 用 Linux での IBM Remote API Client のインストールの方法について説明します。このインストールにより、pSeries コンピューターは、SNA スタックがフルにインストールされていなくても SNA アプリケーションを実行できるようになります。pSeries 用 Linux 上の Remote API Client は、TCP/IP ネットワークを使用して 1 つ以上の CS/AIX サーバー (または CS Linux サーバー) に接続できます。

このソフトウェアをインストールする前に、IBM Remote API Client README ファイルを読むことをお勧めします。このファイルは、インストール CD の `/ibm-commsserver-clients/linux-ppc64` ディレクトリーにあります。

---

### ハードウェア要件とソフトウェア要件

#### ハードウェア要件

IBM Remote API Client は、『Linux オペレーティング・システムのバージョン』のリスト中のいずれかの Linux ディストリビューションでサポートされている、pSeries POWER5™ または OpenPower™ システムを必要とします。

CPU クラスを検証するには、コマンド `uname -m` を使用します。このコマンドが、pSeries POWER5 または OpenPower システムを示す `ppc64` を報告しなければなりません。

#### Linux オペレーティング・システムのバージョン

現行バージョンの IBM Remote API Client は、以下のバージョンの Linux オペレーティング・システムでテスト済みです。これ以外の Linux ディストリビューションでも十分に稼働する場合があります。

- RedHat Enterprise Linux 4 (RHEL4)
- SUSE Linux Enterprise Server 9 (SLES9)

必要なオプション・パッケージの詳細については、インストール CD にある README ファイルを参照してください。

#### Java

Java CPI-C API を使用する場合、Java ソフトウェアが必要になります。詳しくは、インストール CD にある README ファイルを参照してください。

#### GSKIT

クライアントが HTTPS を使用して CS/AIX サーバーに接続する場合、WebSphere サーバーを通してサーバーに HTTPS アクセスできるようにするため、GSKIT ソフトウェアが必要です。GSKIT ソフトウェアは、インストール CD に収録されてい



## ハードウェア要件とソフトウェア要件

ますが、それをインストールするために、オプションの Linux オペレーティング・システム・パッケージがいくつか必要な場合があります。必要なオプション・パッケージについての詳細は、インストール CD の **/ibm-commsserver-clients/linux-ppc64** ディレクトリーにある **README** ファイルを参照してください。

この章の後で説明するように、クライアントのインストール・プロセスを実行するときに前提条件パッケージがすべてインストールされている場合は、GSKIT ソフトウェアはそのプロセスの一部として自動的にインストールされます。それ以外の場合は、後でインストールできます。

## 製品インストール詳細の表示

既にインストール済みの Remote API Client および関連ソフトウェア・パッケージに関する詳細を表示できます。インストール済みのパッケージをすべてリストするには、以下のコマンドを使用します。

```
rpm -q -a
```

ある特定のパッケージの詳細を表示するには、以下のコマンドを使用します。

```
rpm -q -i packagename
```

*packagename* は、インストール済みパッケージのベース名 (たとえば、**ibm-commsserver-client**) です。

## 言語環境変数の設定

LANG 変数を変更して、使用したい言語を指示するには、以下のコマンドを使用します。

```
export LANG=language
```

*language* は、使用したい言語の ID に置き換えてください。以下のいずれかを使用できます。

ID	言語
en_US	英語 (US)
ja_JP	日本語 (PC)
de_DE	ドイツ語
es_ES	スペイン語
fr_FR	フランス語
ko_KR	韓国語
pt_BR	ポルトガル語
zh_CN	中国語 (簡体字 EUC)
zh_TW	中国語 (繁体字)

## pSeries 用 Linux での Remote API Client のインストール

前提条件ソフトウェアのインストールが完了したら、IBM Remote API Client をインストールすることができます。

前のレベルの IBM Remote API Client が既にインストールされている場合、新しいレベルをインストールする前に、65 ページの『pSeries 用 Linux 上の Remote API Client のアンインストール』に説明されているステップに従ってそれを除去してください。新規インストールで使用できるよう、構成情報はそのまま残されます。

1. root 権限によりログインします。
2. CD をマウントし、それを現行ディレクトリーにします。

```
mount /dev/cdrom  
cd /media/cdrom
```

ディレクトリー名 **/media/cdrom** は、DVD ドライブがある場合は別の名前になることがあります。コマンド **df** を使用すると、Linux が CD をどこにマウントしたのかを確認できます。

3. CD の IBM Remote API Client on OpenPower サブディレクトリーに移動し、クライアントをインストールするシェル・スクリプトを実行します。

```
cd ibm-commsrver-clients/linux-ppc64  
./installibmccli
```

このシェル・スクリプトは、一定の前提条件をテストし、満たされていない場合は警告メッセージを発行します。ご使用条件を読んで同意するように指示するプロンプトが出され、その後、スクリプトは RPM をインストールします。適切な前提条件が既にインストール済みであれば、スクリプトは GSKIT ソフトウェアもインストールします。

4. IBM Remote API Client バイナリー・ディレクトリーを PATH に追加します。これを自動的に行うようにプロファイルを変更することもできます。

```
export PATH="$PATH:/opt/ibm/sna/bin"
```

```
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib:/opt/ibm/sna/lib
```

```
export LD_RUN_PATH=/usr/lib:/opt/ibm/sna/lib
```

64 ビット・アプリケーションを実行する予定がある場合は、次のオプションを使用します。

```
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/lib64:/opt/ibm/sna/lib64
```

```
export LD_RUN_PATH=/usr/lib64:/opt/ibm/sna/lib64
```

Java CPI-C アプリケーション用に、以下の環境変数も設定する必要があります。

```
export CLASSPATH=$CLASSPATH:/opt/ibm/sna/java/cpic.jar
```

一部のアプリケーション用に、LD\_PRELOAD 環境変数も設定する必要がある場合もありますが、プロファイル内での一括変更でこれを行うべきではありません。

```
export LD_PRELOAD=/usr/lib/libpLiS.so
```

5. IBM Remote API Client を開始します。インストール後は、マシンがリブートされたら自動的に開始されるようになります。開始するときには、まだ CD のディレクトリーにいないことがないようにしてください。

```
cd /  
sna start
```

注: IBM Remote API Client が HTTPS を使用してサーバーに接続できるようにするには、GSKIT キー・マネージャー・プログラムを使用して、セキュリティ証明書構成をクライアントにセットアップする必要があります。詳しくは、『GSKIT を使用した HTTPS セキュリティ証明書のセットアップ』を参照してください。

また、クライアント・ネットワーク・データ・ファイルを更新して、クライアントが接続可能な CS/AIX サーバーと、HTTPS サポートを提供する WebSphere サーバーの名前を指定する必要があります。詳しくは、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」の Remote API Client の管理に関するセクションを参照してください。

---

## GSKIT を使用した HTTPS セキュリティ証明書のセットアップ

クライアントが HTTPS を使用して CS/AIX サーバーに接続する場合、クライアントには GSKIT キー・マネージャー・ソフトウェアがインストール済みでなければなりません。これは、インストール CD の **README** ファイルに説明されている、必要な Linux オペレーティング・システム前提条件がインストール済みであれば、通常はクライアントのインストールの一部として実施されます。GSKIT がクライアントのインストールの一部としてインストールされなかったが、現在は前提条件をインストール済みである場合、以下のステップを使用して GSKIT ソフトウェアをインストールできます。

1. root 権限によりログインします。
2. CD をマウントし、それを現行ディレクトリーにします。

```
mount /dev/cdrom  
cd /media/cdrom
```

ディレクトリー名 **/media/cdrom** は、DVD ドライブがある場合は別の名前になることがあります。コマンド **df** を使用すると、Linux が CD をどこにマウントしたのかを確認できます。

3. CD の IBM Remote API Client on OpenPower サブディレクトリーに移動し、以下のコマンドを使用して GSKIT ソフトウェアをインストールします。

```
cd ibm-commserver-clients/linux-ppc64  
./installgskit
```

IBM Remote API Client が HTTPS を使用してサーバーに接続できるようにするには、GSKIT キー・マネージャー・プログラムを使用して、セキュリティ証明書構成をクライアントにセットアップする必要があります。次のステップを実行してください。

1. 以下のコマンドを使用して GSKIT キー・マネージャーを実行します。

## GSKIT を使用した HTTPS セキュリティ証明書セットアップ

### /opt/ibm/sna/bin/snakeyman

キー・マネージャー・ユーザー・インターフェース内から、鍵データベース・ファイル `/etc/opt/ibm/sna/ibmcs.kdb` を開きます。このファイルは CMS 形式です。

2. 鍵データベースの初期パスワードは `ibmcs` です。セキュリティ証明書をセットアップする前に、構成を保護するため、このパスワードを変更しなければなりません。パスワードを変更するためのダイアログでは、「Stash the password to a file? (パスワードをファイルへ stash する?)」というチェック・ボックスにマークを付ける必要があります。そうすると、新規パスワードが保管されるので、クライアントは鍵データベースをオープンできます。
3. Web サーバーのセキュリティ証明書に署名するのに使用された認証局 (CA) 証明書のコピーを入手し、それを鍵データベースにインストールします。これを行うには、キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから「Signer Certificates (署名者証明書)」を選択し、「Add (追加)」をクリックします。
4. WebSphere サーバーがクライアント・セキュリティ証明書を必要とするように構成されている場合、クライアントは、自身の証明書が Web サーバーのセキュリティ証明書データベース内にある CA によって発行された証明書を持っている必要があります。新規証明書を要求するには、以下を実行します。
  - a. キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから、「Create (作成)」、「New Certificate Request (新規証明書要求)」を選択し、要求される詳細情報を入力します。
  - b. 証明書を保管し、それをファイルに抽出し、CA に送信します。
  - c. 証明書が発行されたら、それを Web サーバーのデータベースに保管します。これを行うには、キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから「Personal Certificates (個人証明書)」を選択し、「Receive (受信)」をクリックします。

個人的な内部テスト用の一時的な手段として、CA から証明書を入手する代わりに、自己署名クライアント証明書を作成することもできます。ただし、これでは必要なレベルのセキュリティは確保されないため、実際のシステムで使用すべきではありません。自己署名証明書を作成するには、以下を実行します。

- a. キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから、「Create (作成)」、「New Self-Signed Certificate (新規自己署名証明書)」を選択し、要求される詳細情報を入力します。
  - b. 証明書を保管し、それをファイルに抽出します。
  - c. その証明書ファイルを Web サーバーのデータベースに保管します。これを行うには、キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから「Personal Certificates (個人証明書)」を選択し、「Receive (受信)」をクリックします。
5. 証明書の構成が完了したら、GSKIT キー・マネージャーを終了します。

---

## pSeries 用 Linux 上の Remote API Client のアンインストール

pSeries 用 Linux 上の Remote API Client は、以下のコマンドを使用してアンインストールできます。

## pSeries 用 Linux 上の Remote API Client のアンインストール

```
/opt/ibm/sna/bin/sna stop  
rpm -e ibm-commsserver-ptf  
rpm -e ibm-commsserver-docs  
rpm -e ibm-commsserver-ecl  
rpm -e ibm-commsserver-cli  
rpm -e ibm-commsserver  
rpm -e gsk7bas  
/sbin/shutdown -r now
```

これらのコマンドにリストされているパッケージのすべてが、どのシステムにもインストールされるわけではありません。

zSeries 用 Linux 上の IBM Remote API Client をアンインストールしても、カスタマイズされた構成情報は、後のインストールで使用できるように残されます。

---

## 第 7 章 AIX システムでの IBM Remote API Client のインストール

この章では、AIX での IBM Remote API Client のインストールの方法について説明します。このインストールにより、AIX ワークステーションは、SNA スタックがフルにインストールされていなくても SNA アプリケーションを実行できるようになります。AIX 上の Remote API Client は、TCP/IP ネットワークを使用して 1 つ以上の CS/AIX サーバー (または CS Linux サーバー) に接続できます。

このソフトウェアをインストールする前に、IBM Remote API Client README ファイルを読むことをお勧めします。このファイルは、インストール CD の `/ibm-commserver-clients/aix` ディレクトリーにあります。

---

### ハードウェア要件とソフトウェア要件

#### ハードウェア要件

IBM Remote API Client は、『オペレーティング・システムのバージョン』のリスト中のいずれかの AIX オペレーティング・システムでサポートされている pSeries システムを必要とします。

#### オペレーティング・システムのバージョン

現行バージョンの IBM Remote API Client は、以下のバージョンのオペレーティング・システムでテスト済みです。

- AIX v5.2-ML5
- AIX v5.3-ML1

#### Java

Java CPI-C API を使用する場合、Java ソフトウェアが必要になります。<http://www.ibm.com/developerworks/java/jdk> から入手できる Java 1.4.2 SDK は、すべての要件を満たします。64 ビット Java も使用可能ですが、Java CPI-C API は 32 ビット JVM を必要とします。

Java SDK パッケージは、`installp` コマンドを使用してインストールします。

#### GSKIT

クライアントが HTTPS を使用して CS/AIX サーバーに接続する場合、WebSphere サーバーを通してサーバーに HTTPS アクセスできるようにするため、GSKIT ソフトウェアが必要です。詳しくは、インストール CD の `/ibm-commserver-clients/aix` ディレクトリーにある **README** ファイルを参照してください。この章の後で説明するように、GSKIT ソフトウェアは、クライアントをインストールするメイン・プロセスの一部として自動的にインストールされます。

## 言語環境変数の変更

Remote API Client を使用するときは、LANG 変数が C に設定されていないことを確認してください。

使用されている LANG 変数の表示、または LANG 変数の変更に使用する手順は以下のとおりです。

1. SMIT メイン・メニューから「**System Environments (システム環境)**」を選択します。
2. 次の SMIT メニューから「**Manage Language Environment (言語環境の管理)**」を選択します。
3. 次の SMIT メニューから「**Change/Show Primary Language Environment (1 次言語環境の変更/表示)**」を選択します。
4. 次の SMIT メニューから「**Change/Show Cultural Convention, Language, or Keyboard (国別情報、言語、キーボードの変更/表示)**」を選択します。
5. 使用したい言語を選択します。たとえば、米国英語のメッセージを使用するには「en\_US」を選択します。

---

## AIX での Remote API Client のインストール

前提条件ソフトウェアのインストールが完了したら、IBM Remote API Client をインストールすることができます。

前のレベルの IBM Remote API Client が既にインストールされている場合、新しいレベルをインストールする前に、71 ページの『AIX 上の Remote API Client のアンインストール』に説明されているステップに従ってそれを除去してください。新規インストールで使用できるよう、構成情報はそのまま残されます。

## AIX ワークステーションへのファイルのコピーによる Remote API Client のインストール

Remote API Client をインストールするには、次のステップを実行します。

1. **sna.client.6.3.0.0.bff** ファイルを、CD-ROM の **/ibm-commserver-clients/aix** ディレクトリーから、AIX ワークステーションにコピーするか、FTP で転送します。コピーまたは FTP でのファイル転送を行う際は、バイナリー・モードを使用してください。

クライアントが HTTPS を使用して CS/AIX サーバーに接続する場合、さらに 2 つのファイル、**gskta.\*.I** と **gksa.\*.I** を、CD の同じディレクトリーからコピーまたは FTP 転送する必要があります。これらのファイルには、クライアントからの HTTPS アクセスに必要な GSKIT ソフトウェアが含まれています。

2. **root** として AIX ワークステーションにログインします。
3. **installp** または **smit** のいずれかを使用して、AIX Client をインストールします。

**installp** を使用してインストールする場合は、以下のコマンドを使用します。(Y オプションを指定すると、ご使用条件が受け入れられます。)

```
installp -aYd sna.client.6.3.0.0.bff all
```



**smit** を使用してインストールする場合は、以下のコマンドを使用してインストーラー・プログラムを開始します。

### **smit install\_selectable\_all**

4. クライアントが HTTPS を使用して CS/AIX サーバーに接続する場合、同じようにして GSKIT ファイルをインストールします。
5. インストール・プロセスが完了したら、**sna.client.6.3.0.0.bff** ファイルおよび GSKIT ファイルを作業ディレクトリーから削除してもかまいません。
6. IBM Remote API Client を開始します。インストール後は、マシンがリブートされたら自動的に開始されるようになります。

**cd /**

**sna start**

注: IBM Remote API Client が HTTPS を使用してサーバーに接続できるようにするには、GSKIT キー・マネージャー・プログラムを使用して、セキュリティー証明書構成をクライアントにセットアップする必要があります。詳しくは、70 ページの『GSKIT を使用した HTTPS セキュリティー証明書のセットアップ』を参照してください。

また、クライアント・ネットワーク・データ・ファイルを更新して、クライアントが接続可能な CS/AIX サーバーと、HTTPS サポートを提供する

WebSphere サーバーの名前を指定する必要もあります。詳しくは、

「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」の Remote API Client の管理に関するセクションを参照してください。

## CD からの Remote API Client のインストール

Remote API Client をインストールするには、次のステップを実行します。

1. root として AIX ワークステーションにログインします。
2. 以下のコマンドを使用して、CD を AIX ワークステーションにマウントします。

**mount -o ro /dev/cd0 /mnt**

3. **installp** または **smit** のいずれかを使用して、AIX Client をインストールします。

**installp** を使用してインストールする場合は、以下のコマンドを使用します。(Y オプションを指定すると、ご使用条件が受け入れられます。)

**installp -aYd /mnt/ibm-commserver-clients/aix sna.client**

**smit** を使用してインストールする場合は、以下のコマンドを使用してインストーラー・プログラムを開始します。

### **smit install\_selectable\_all**

4. クライアントが HTTPS を使用して CS/AIX サーバーに接続する場合、同じようにして GSKIT ファイルをインストールします。
5. インストール・プロセスが完了したら、以下のコマンドを使用して CD をアンマウントします。

**umount /mnt**

6. IBM Remote API Client を開始します。インストール後は、マシンがリブートされたら自動的に開始されるようになります。開始するときには、まだ CD のディレクトリーにいないことがないようにしてください。

**cd /**

**sna start**

- 注: IBM Remote API Client が HTTPS を使用してサーバーに接続できるようにするには、GSKIT キー・マネージャー・プログラムを使用して、セキュリティ証明書構成をクライアントにセットアップする必要があります。詳しくは、『GSKIT を使用した HTTPS セキュリティ証明書のセットアップ』を参照してください。

また、クライアント・ネットワーク・データ・ファイルを更新して、クライアントが接続可能な CS/AIX サーバーと、HTTPS サポートを提供する WebSphere サーバーの名前を指定する必要があります。詳しくは、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」の Remote API Client の管理に関するセクションを参照してください。

---

## GSKIT を使用した HTTPS セキュリティ証明書のセットアップ

IBM Remote API Client が HTTPS を使用してサーバーに接続できるようにするには、GSKIT キー・マネージャー・プログラムを使用して、セキュリティ証明書構成をクライアントにセットアップする必要があります。次のステップを実行してください。

1. 以下のコマンドを使用して GSKIT キー・マネージャーを実行します。

**/usr/bin/snakeyman**

キー・マネージャー・ユーザー・インターフェース内から、鍵データベース・ファイル **/etc/sna/ibmcs.kdb** を開きます。このファイルは CMS 形式です。

2. 鍵データベースの初期パスワードは **ibmcs** です。セキュリティ証明書をセットアップする前に、構成を保護するため、このパスワードを変更しなければなりません。パスワードを変更するためのダイアログでは、「Stash the password to a file? (パスワードをファイルへ stash する?)」というチェック・ボックスにマークを付ける必要があります。そうすると、新規パスワードが保管されるので、クライアントは鍵データベースをオープンできます。
3. Web サーバーのセキュリティ証明書に署名するのに使用された認証局 (CA) 証明書のコピーを入手し、それを鍵データベースにインストールします。これを行うには、キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから「Signer Certificates (署名者証明書)」を選択し、「Add (追加)」をクリックします。
4. WebSphere サーバーがクライアント・セキュリティ証明書を必要とするように構成されている場合、クライアントは、自身の証明書が Web サーバーのセキュリティ証明書データベース内にある CA によって発行された証明書を持っている必要があります。新規証明書を要求するには、以下を実行します。

## GSKIT を使用した HTTPS セキュリティ証明書のセットアップ

- a. キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから、「Create (作成)」、「New Certificate Request (新規証明書要求)」を選択し、要求される詳細情報を入力します。
- b. 証明書を保管し、それをファイルに抽出し、CA に送信します。
- c. 証明書が発行されたら、それを Web サーバーのデータベースに保管します。これを行うには、キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから「Personal Certificates (個人証明書)」を選択し、「Receive (受信)」をクリックします。

個人的な内部テスト用の一時的手段として、CA から証明書を入手する代わりに、自己署名クライアント証明書を作成することもできます。ただし、これでは必要なレベルのセキュリティは確保されないため、実際のシステムで使用すべきではありません。自己署名証明書を作成するには、以下を実行します。

- a. キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから、「Create (作成)」、「New Self-Signed Certificate (新規自己署名証明書)」を選択し、要求される詳細情報を入力します。
  - b. 証明書を保管し、それをファイルに抽出します。
  - c. その証明書ファイルを Web サーバーのデータベースに保管します。これを行うには、キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから「Personal Certificates (個人証明書)」を選択し、「Receive (受信)」をクリックします。
5. 証明書の構成が完了したら、GSKIT キー・マネージャーを終了します。

---

## AIX 上の Remote API Client のアンインストール

Remote API Client は、以下のコマンドを使用してアンインストールできます。

1. クライアント・ソフトウェアが実行中であれば、以下のコマンドを使用して停止します。

**sna stop**

2. root 権限によりログインします。
3. 以下のコマンドのいずれかを使用して、Remote API Client パッケージおよび関連ソフトウェア・パッケージを除去します。

**installp** を使用してパッケージを除去する場合:

**installp -u sna.client**

**smit** を使用してパッケージを除去する場合:

**smit remove**



---

## 第 8 章 Windows 上の Remote API Client の計画とインストール

この章では、Windows での IBM Remote API Client のインストールの方法について説明します。このインストールにより、PC に SNA スタックをフルにインストールしなくても PC で SNA アプリケーションを実行できるようになります。Windows 上の Remote API Client は、TCP/IP ネットワークを使用して 1 つ以上の CS/AIX サーバー (または CS Linux サーバー) に接続できます。

Windows 上の IBM Remote API Client によって提供されるインターフェースは、IBM Communications Server for Windows および Microsoft Host Integration Server 製品によって提供されるインターフェースとおおむね互換性があります。

IBM Remote API Client on Windows Software Development Kit (SDK) は、オプションのパッケージであり、Remote API Client を使用して、APPC、CPI-C、LUA、および CSV の各 API を使用するアプリケーション・プログラムを開発することを可能にします。これらの API についての詳細は、適当なプログラマー用解説書を参照してください。Remote API Client が、新規アプリケーションを開発するためではなく、既存アプリケーションを実行するためにのみ使用される場合は、このパッケージをインストールする必要はありません。

---

### ハードウェア要件とソフトウェア要件

Windows 上で **Setup** プログラムおよび Remote API Client を実行するには、コンピューターは以下の要件を満たしている必要があります。

- 以下のいずれかのオペレーティング・システムを実行していなければなりません。
  - Windows 2000
  - Windows XP
  - Windows Server 2003
- 1 つ以上の CS/AIX サーバーへの、以下のいずれかのメカニズムを使用するアクセスが可能でなければなりません。
  - TCP/IP ネットワークを介して行われる、サーバーへのアクセス
  - CS/AIX サーバーへの HTTPS アクセスを提供する WebSphere サーバーへのアクセス (この場合、クライアント・セットアップ・プロセスの一部として GSKIT ソフトウェアもコンピューターにインストールされていなければなりません)。

---

### Setup プログラムへのアクセス

Remote API Client と SDK ソフトウェア、GSKIT ソフトウェア、および **Setup** プログラムは、インストール CD に Windows 形式で収録されているので、それらを CD から Windows コンピューターにインストールできます。Remote API Client ソフトウェアは、各 Windows クライアント PC にインストールする必要があります。

## Setup プログラムへのアクセス

す。SDK が必要なのは、クライアントを使用して Windows Remote API を使用する新規アプリケーションを開発する場合のみであり、既存アプリケーションを実行するだけの場合は必要ありません。GSKIT ソフトウェアが必要なのは、クライアントが HTTPS を使用して CS/AIX サーバーにアクセスする場合のみです。

Windows 上の Remote API Client のインストール・イメージは自己解凍型の ZIP 実行可能ファイルであり、名前は **i\_w32cli.exe** です。このファイルは、インストール CD の **/ibm-commserver-clients/windows** ディレクトリーにあります。このファイルをネットワーク上の他の Windows PC にコピーできるので、CS/AIX デリバリー CD に直接アクセスせずに、インストールを実行できます。この実行可能ファイルを実行すると、インストール・イメージが unzip され、自動的に **Setup** プログラムが実行されます。単にインストール・イメージを unzip して一時ディレクトリーに入れたい場合 (たとえば **Setup** プログラムをコマンド行から入力するために)、上記の自己解凍型実行可能ファイルを適当な unzip プログラムにロードすることによって、それを行うことができます。

ある特定のコンピュータで **Setup** プログラムが初めて実行されるときには、このプログラムは選択されたソースから実行します。このプログラムは、完全インストール・プロセスを処理し、基本的な構成をセットアップし、プログラム自身のアイコンのインストールと作成も行います。インストールの完了後、当ソフトウェアの再インストールが必要になった場合も、**Setup** プログラムを使用できます (「File Manager (ファイル・マネージャー)」からこのプログラムを選択するか、アイコンを選択します)。

Remote API Client インストール・イメージを一時ディレクトリーに抽出した後は、以下の 2 つの方法のいずれかでこのソフトウェアをインストールできます。

- 75 ページの『Setup プログラムを使用した Windows での Remote API Client のインストール』に説明されているように、Windows で **Setup** プログラムを実行する。SDK をインストールしたい場合は、この方法を使用する必要があります。
- 79 ページの『コマンド行からの Remote API Client ソフトウェアのインストール』に説明されているように、**setup** コマンドをコマンド行から入力する。この方法では、SDK はインストールできません。

**注:** IBM Remote API Client が HTTPS を使用してサーバーに接続できるようにするには、GSKIT ソフトウェアをインストールし、GSKIT キー・マネージャー・プログラムを使用して、セキュリティ証明書構成をクライアントにセットアップする必要があります。詳しくは、81 ページの『GSKIT ソフトウェアのインストールおよびセキュリティ証明書のセットアップ』と 82 ページの『GSKIT を使用した HTTPS セキュリティ証明書のセットアップ』を参照してください。

また、クライアント・ネットワーク・データ・ファイルを更新して、クライアントが接続可能な CS/AIX サーバーと、HTTPS サポートを提供する WebSphere サーバーの名前を指定する必要があります。詳しくは、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」の Remote API Client の管理に関するセクションを参照してください。

## Setup プログラムを使用した Windows での Remote API Client のインストール

**setup** プログラムは、自己解凍型 ZIP 実行可能ファイル **i\_w32cli.exe** の実行の一部として自動的に実行させるか、または、コマンド行から手動で実行します。このプログラムは、最初に「Choose Setup Language (Setup 言語の選択)」画面を表示します。

1. Remote API Client のインストールと構成に使用したい言語を選択し、「**OK**」をクリックします。

そうすると、**Setup** プログラムを紹介する初期画面が表示されます。

2. インストールを続けるには、「**Next (次へ)**」を選択します。

ソフトウェアのご使用条件が表示されるので、それを読んで理解します。

3. 使用条件を受け入れる場合は、「**Accept (同意する)**」をクリックして続けます。

ファイルをインストールする宛先ディレクトリーを指定するようプロンプトが出されます。

4. 宛先ディレクトリーを入力します。

希望するインストールのタイプを選択するよう求められます。

### Typical (標準)

通常の使用に必要なファイルを組み込みます。このオプションは、ほとんどのユーザーに適しています。

### Compact (コンパクト)

Remote API Client を実行するのに最小限必要なファイルを組み込みます。クライアント・ファイルが占めるハード・ディスク・スペースを最小化したい場合は、このオプションを選択します。

### Custom (カスタム)

必要な特定のファイルを組み込むようインストールをカスタマイズします。

**注:** SDK をインストールしたい場合は、「**Custom (カスタム)**」を選択する必要があります。

5. インストールのタイプを選択します。

「**Custom (カスタム)**」を選択した場合、Windows 上の Remote API Client のプログラム・ファイル、SDK、またはその両方を選択できます。インストールしたいファイルを選択してください。

どのインストール・タイプの場合にも、Windows 上の Remote API Client のアイコンが表示されるようにしたいプログラム・フォルダーの名前を入力するよう指示が出されます。

6. フォルダー名を入力します。
7. この **Setup** プログラムで 사용되는ファイルと同じ名前だが、Remote API Client ファイルではない (たとえば、他の SNA ソフトウェアからのファイル)



## Setup プログラムを使用した Windows での Remote API Client のインストール

**.DLL** ファイルが既にシステム・ディレクトリー内にある場合、以下のいずれかを実行するように指示するプロンプトが出されます。

- Remote API Client **.DLL** ファイルを既存の **.DLL** ファイルに上書きコピーする。
- 既存の **.DLL** ファイルを、インストール・ディレクトリーの下に **OTHERSNA** という名前で作成したサブディレクトリーにコピーし、その後で Remote API Client **.DLL** ファイルをインストールする。このオプションを選択すると、後でファイルをアンインストールする場合、Remote API Client インストール前の元のセットアップを復元できます (84 ページの『Remote API Client ソフトウェアのアンインストール』を参照してください)。
- クライアント・ソフトウェアのインストールをキャンセルする。

Remote API Client **.DLL** ファイルが既に存在する場合、**Setup** プログラムはそのことを知らせるメッセージを表示します。既存のファイルが **Setup** プログラムの **.DLL** ファイルよりも低いバージョン番号である場合に限り、新しい **.DLL** ファイルが既存の **.DLL** ファイルを上書きします。

8. この時点で、**Setup** プログラムは、指定されたソースからファイルをコピーし、それらを適当な場所にインストールします。このプロセス中は、インストールのどの部分が完了したかを表す通知バーが表示されます。**.DLL** ファイルは、System ディレクトリーまたはそれと同等のディレクトリーにコピーされ、その他のファイルは、ステップ 2 で指定した宛先ディレクトリーにコピーされます。各ファイルの転送操作ごとに 1 つのレコードが、指定したディレクトリーに作成される **setup.log** ファイルに書き込まれます。ファイルのどれかが「読み取り専用」に上書きされることになる場合、または、他の何らかの理由でコピーできないファイルがある場合、新しいファイル群は除去され、**setup.log** ファイルを調べるように通知するメッセージが表示されます。
9. **Setup** プログラムの実行元のソースにすべての必要ファイルが含まれていない場合、ディレクトリー名の入力を求めるプロンプトがこのプログラムから出されます。必要ファイルが置かれているディレクトリーの名前を入力してください。

指定した情報が Remote API Client ファイルを見つけるのに十分でない場合、同じ画面がもう一度表示されます。

10. 必要ファイルのコピーが完了したら、**Setup** プログラムは「Configuration (構成)」ウィンドウを表示します。

デフォルトの構成値は、ドメイン構成ファイルから取られます。詳しくは、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」を参照してください。それらのデフォルト値を使用したくない場合は、下記のように構成することができます。

*Domain* (ドメイン)

CS/AIX クライアント/サーバーのドメイン名を指定します。

以下の設定はオプションです。

*Server Name* (サーバー名)

このクライアントが接続できる 9 個までのサーバーが画面に表示され

## Setup プログラムを使用した Windows での Remote API Client のインストール

ます。そのリスト中でサーバが現れる順序に従って、クライアントはサーバを選択します。リストの先頭にあるサーバにクライアントが接続できない場合、その次のサーバが試されます。

- 新しいサーバをリストに追加するには、「**Add (追加)**」ボタンを使用します。
- リストからサーバを除去するには、サーバを選択してから「**Remove (除去)**」ボタンを使用します。
- サーバをリスト内で上下に移動するには、サーバを選択し、リストの横にある移動ボタンを使用します。

クライアントが、サーバと同じプライベート・ネットワークにあり、サーバへのアクセスに TCP/IP を使用している場合、各サーバは単純にそのサーバ名で識別されます。

クライアントがサーバへのアクセスに HTTPS を使用している場合、各サーバを識別するには、HTTPS サポートを提供している WebSphere サーバの名前、および CS/AIX サーバの名前を、以下の形式で指定する必要があります。

*webservername : servername1*

これは、WebSphere が HTTPS 接続にデフォルトのポート 443 を使用するようセットアップされていると想定しています。ネットワーク管理者によって、別のポート番号を使用するように WebSphere が構成されている場合、以下の形式でポート番号を組み込む必要があります。

*webservername : portnumber : servername1*

HTTPS 接続サポートに関する WebSphere の構成について詳しくは、40 ページの『WebSphere Application Server の構成』を参照してください。

### *UDP broadcasts (UDP ブロードキャスト)*

このクライアントがサーバへの接続に UDP ブロードキャストを使用するかどうかを指定します。このオプションが選択されている場合、クライアントは、特定のサーバに直接接続しようとする代わりに、UDP ブロードキャストをネットワーク上へ送信してサーバ接続を見つけます。

UDP ブロードキャストを使用するのが、デフォルトの設定です。この設定を変更するには、ボックスをクリックします。

### *Advanced (拡張)*

**Setup** プログラムで提供されるデフォルトの代わりに値を追加指定するには、ウィンドウの下部にある「**Advanced (拡張)**」ボタンをクリックします。**Setup** プログラムにより、Windows クライアント構成の拡張設定が含まれている「Advanced Options (拡張オプション)」ウィンドウが表示されます。ほとんどのユーザーがこれらのパラメーターに対してデフォルトの設定値を使用でき、このダイアログで設定値を変更する必要はありません。

これらのパラメーターについての詳細は、78 ページの『Remote API Client 構成の拡張オプション』を参照してください。

## Setup プログラムを使用した Windows での Remote API Client のインストール

構成パラメーターまたは設定値についての詳細は、「**Help (ヘルプ)**」をクリックしてください。

11. 「**Configuration (構成)**」ウィンドウを完了したら、「**OK**」をクリックします。この画面を正しく完了していない場合は、**Setup** プログラムからメッセージが表示されます。
12. インストールが正常に完了したら、「**Finish (完了)**」ウィンドウが表示されます。インストール・プログラムの終了後に実行されるアクションとして、以下のいずれかまたは両方を選択できます。

### **View README file (README ファイルの表示)**

**README** ファイルを表示します。

### **Start client (クライアントの開始)**

この CS/AIX クライアントの実行を開始します。

「**Finish (完了)**」を選択して、インストール・プログラムを終了します。

---

## Remote API Client 構成の拡張オプション

「**Advanced Options (拡張オプション)**」ウィンドウで、Remote API Client に対するいくつかの拡張パラメーターを構成できます。大部分のユーザーはこれらのパラメーターを変更する必要はありませんが、必要な場合はデフォルト設定を調整できます。

### *LAN access time-out (LAN アクセス・タイムアウト)*

クライアントからサーバーへの接続が、アイドルのままどれだけの時間が経過するとクローズされるのかを秒単位で指定します。このチェック・ボックスを空のままにすると、LAN アクセスにはタイムアウトが指定されません(従って、無限のタイムアウトが使用されます)。このボックスをチェックすると、その横のフィールドにタイムアウト値を秒単位で入力できます。最小値は 60 (60 秒) です。このボックスをブランクのままにするか、60 よりも少ない値を指定した場合、Remote API Client は最小値の 60 を使用します。

### *Max. broadcast attempts (最大ブロードキャスト試行回数)*

クライアントがブロードキャストによってサーバーへの接続を試行する最大回数を指定します。「**Advanced Options (拡張オプション)**」ウィンドウが開いたときには、デフォルト値の 5 が表示されます。このボックス内の値は、メインの「**Configuration (構成)**」ウィンドウの「**UDP broadcasts (UDP ブロードキャスト)**」チェック・ボックスがチェックされている場合のみ使用されます。

### *Reconnect time-out (再接続タイムアウト)*

サーバーがダウンした後、クライアントはどれだけ待機してからそのサーバーへの再接続を試みるのかを、秒単位で指定します。「**Advanced Options (拡張オプション)**」ウィンドウが開いたときには、デフォルト値の 200 が表示されます。

これらのパラメーターについての詳細は、「**Help (ヘルプ)**」を押してください。

「**Advanced Options (拡張オプション)**」ウィンドウを完了したら、「**OK**」をクリックします。ユーザーがこの画面を正しく完了した場合、**Setup** プログラムは、

「Configuration (構成)」ウィンドウに戻ります。新しい Remote API Client をインストールする場合、ステップ 11 (78 ページ) に戻ってください。それ以外の場合、「Configuration (構成)」ダイアログで「OK」ボタンをクリックします。

---

## コマンド行からの Remote API Client ソフトウェアのインストール

注: SDK をインストールしたい場合は、75 ページの『Setup プログラムを使用した Windows での Remote API Client のインストール』に説明されているように、**Setup** プログラムを使用する必要があります。SDK をコマンド行からインストールすることはできません。

Remote API Client インストール・イメージを一時ディレクトリーに抽出した後は、Windows で **Setup** プログラムを使用する代わりに、コマンド行から Remote API Client ソフトウェアをインストールできます。コマンド行で、1 つ以上のオプションを付けて **setup** コマンドを入力します。オプションは、大文字でも小文字でも入力でき、オプションの前に / (スラッシュ) または - (ハイフン) を付けることができます。スペースを含む文字列からなるパラメーター (たとえば *folder*) は、二重引用符で囲む必要があります。

ユーザーが **setup** コマンドを入力すると、**Setup** プログラムは、ユーザーがコマンド行に組み入れなかった情報があれば入力を求めるプロンプトを出し、セットアップのさまざまな段階で確認メッセージを表示します。**Setup** プログラムからのプロンプトが表示されないようにしたい場合は、**-accept -s** オプションを使用すると、このプログラムはサイレント・モードで実行し、ソフトウェア・ライセンス使用条件を受け入れます。

**setup** コマンドのオプションは、次のとおりです。

**-?** コマンド行オプションのリストを表示します。これは、**-h** オプションと同じです。

**-h** コマンド行オプションのリストを表示します。これは、**-?** オプションと同じです。

**-accept -s**

インストールをサイレント・モードで実行し、ソフトウェア・ライセンス使用条件を受け入れます。この使用条件は、Windows インストール・イメージの **license** サブディレクトリーにあります。

**-s** オプションは、コマンド行の最後に置かなければならず、ドメイン名 (**-i** オプションを使用) およびその他の指定したいパラメーターをすべて指定したことを確認する必要があります。インストールがサイレント・モードで実行される場合、パラメーターを求めるプロンプトは出されず、確認メッセージも表示されません。**-s** の後にあるコマンド行引数は無視されます。

**-f2** サイレント・モードでのインストール (**-s** オプションを使用) 中に作成されるインストール・ログ・ファイルの絶対パス名を指定します。

このオプションを指定しない場合、インストール・プログラムを実行したディレクトリー内に、**setup.log** としてファイルが作成されます。CD ドライブからサイレント・モードでインストールしている場合、このオプションを指

## コマンド行からの Remote API Client ソフトウェアのインストール

定して、ファイルがコンピューター上に作成されるようにしなければなりません (CD ドライブには作成できないため)。

### **-kfolder**

プログラム・フォルダーを指定します。

### **-pdirectory**

インストール・ディレクトリーを指定します。

### **-idomain**

このクライアントのドメイン名を指定します。このパラメーターは必須です。デフォルトはありません。

### **-wdirectory**

ソースがディスクまたは CD にある場合、CS/AIX クライアント・ソフトウェアのファイルが収容されているソース・ディレクトリーを指定します。それ以外の場合、**-v** オプションを使用してください。

### **-vserver**

クライアント・ソフトウェアのファイルをダウンロードする元のサーバーを指定します。サーバー名または TCP/IP アドレスのいずれかで指定します。ソース・ファイルをディスクまたは CD からコピーする場合、**-v** オプションの代わりに **-w** オプションを使用してください。

### **-lserver**

このクライアントがアクセスできるサーバーのリストに入れるサーバーを指定します。

クライアントが、サーバーと同じプライベート・ネットワークにあり、サーバーへのアクセスに TCP/IP を使用している場合、各サーバーは単純にそのサーバー名で識別されます。

クライアントがサーバーへのアクセスに HTTPS を使用している場合、各サーバーを識別するには、HTTPS サポートを提供している WebSphere サーバーの名前、および CS/AIX サーバーの名前を、以下の形式で指定する必要があります。

*webservername : servername1*

これは、WebSphere が HTTPS 接続にデフォルトのポート 443 を使用するようセットアップされていると想定しています。ネットワーク管理者によって、別のポート番号を使用するように WebSphere が構成されている場合、以下の形式でポート番号を組み込む必要があります。

*webservername : portnumber : servername1*

HTTPS 接続サポートに関する WebSphere の構成について詳しくは、40 ページの『WebSphere Application Server の構成』を参照してください。

**-o** 既存の **.DLL** ファイルを上書きします。Remote API Client **.DLL** ファイルが既に存在する場合、それらのファイルが **Setup** プログラムの **.DLL** ファイルよりも大きいバージョン番号である場合でも、**Setup** プログラムは、それらのファイルを上書きします。

**-y** 既存の **.DLL** ファイルを保管します。必要なディレクトリー内に既に Remote API Client **.DLL** ファイルが存在する場合、**Setup** プログラムは、それらの既存の **.DLL** ファイルをインストール・ディレクトリーの下のサ



## コマンド行からの Remote API Client ソフトウェアのインストール

ブディレクトリーにコピーし、その後で Remote API Client **.DLL** ファイルをインストールします。サブディレクトリーにコピーされたファイルによって、Remote API Client ソフトウェアをアンインストールする場合に、アンインストール・プロセスが完了することが保証されます。

**-n** 既存の Remote API Client **.DLL** ファイルが検出された場合、インストールをキャンセルします。

### **-atimeout**

LAN アクセスのタイムアウト時間を秒単位で指定します。これは、クライアントからサーバーへの接続が、アイドルのままどれだけの時間が経過するとクローズされるのかを表します。値 **0** は、タイムアウトにならないことを示します。

### **-bmax-broadcast**

UDP ブロードキャストの最大試行回数を指定します。UDP ブロードキャストとは、ある特定のサーバーではなく、ドメイン内の任意のサーバーへの、クライアントからの接続の試行です。値 **0** は、ブロードキャスト試行が行われないことを示します。

### **-jreconnect-timeout**

サーバーがダウンした後、クライアントはどれだけ待機してからそのサーバーへの再接続を試みるのかを、秒単位で指定します。

---

## GSKIT ソフトウェアのインストールおよびセキュリティ証明書のセットアップ

IBM Remote API Client が HTTPS を使用してサーバーに接続できるようにするには、GSKIT ソフトウェアをインストールしてセキュリティ証明書を管理する必要があります。以下のステップを実行します。

1. Windows コンピューター上に、インストール・ファイル格納用の一時ディレクトリーを作成します。
2. コマンド・ウィンドウで、クライアント・ソフトウェアをインストールしたディレクトリーに移動します。クライアントのインストール中に別の場所を指定していない限り、これは **C:\¥IBMCS¥w32cli** です。
3. 以下のコマンドを実行してインストール・ファイルを抽出します。

```
gsk7bas tempdir /D
```

*tempdir* は、最初のステップで作成した一時ディレクトリーの絶対パスです。

4. 一時ディレクトリーに移動し、以下のコマンドを実行してインストール・プログラムを開始します。

```
setup sxclient
```

画面の指示に従って、GSKIT ソフトウェアをインストールしてください。

5. インストール完了後、最初のステップで作成した一時ディレクトリーとその内容を削除します。

これで、以下のセクションに説明されているように、セキュリティ証明書をセットアップすることができます。

## GSKIT ソフトウェアのインストールおよびセキュリティー証明書のセットアップ

無人インストールを実行する必要がある場合 (たとえば、多数のクライアント・コンピュータに GSKIT ソフトウェアをインストールするので、プロセスを自動化するバッチ・ファイルを作成したい場合)、以下のコマンドを使用すると、インストール・プログラムをサイレント・モードで実行できます。

### **setup sxclient -s**

このコマンドを使用すると、インストール・プログラムのユーザー・インターフェースが表示されることなく、ユーザー入力を必要とせずに、ソフトウェアがインストールされます。インストールのデフォルトは、インストール・プロセスの最初に一時ディレクトリーに抽出されたファイルの 1 つである **SETUP.ISS** ファイルから取られます。GSKIT ソフトウェアのインストール先ディレクトリーを変更する必要がある場合は、一時ディレクトリーへのファイル抽出が終わった後に、テキスト・エディターを使用して **SETUP.ISS** を編集します。更新したこのファイルも含めて、このディレクトリー内のファイルは、他のクライアント・コンピュータへのインストールにも使用できるので、そのたびごとにファイルを抽出したり、インストール先ディレクトリーを修正する必要はありません。

---

## GSKIT を使用した HTTPS セキュリティー証明書のセットアップ

IBM Remote API Client が HTTPS を使用してサーバーに接続できるようにするには、GSKIT キー・マネージャー・プログラムを使用して、セキュリティー証明書構成をクライアントにセットアップする必要があります。次のステップを実行してください。

1. GSKIT キー・マネージャー・プログラム **C:\Program Files\ibm\gsk7\bin\gsk7ikm.exe** を実行します。

キー・マネージャー・ユーザー・インターフェース内から、鍵データベース・ファイル **installdir\ibmcs.kdb** を開きます。このファイルは CMS 形式です。**installdir** は、クライアント・ソフトウェアをインストールしたディレクトリーで、クライアントのインストール中に別の場所を指定していない限り、**C:\IBMCS\w32cli** です。

2. 鍵データベースの初期パスワードは **ibmcs** です。セキュリティー証明書をセットアップする前に、構成を保護するため、このパスワードを変更しなければなりません。パスワードを変更するためのダイアログでは、「Stash the password to a file? (パスワードをファイルへ stash する?)」というチェック・ボックスにマークを付ける必要があります。そうすると、新規パスワードが保管されるので、クライアントは鍵データベースをオープンできます。
3. Web サーバーのセキュリティー証明書に署名するのに使用された認証局 (CA) 証明書のコピーを入手し、それを鍵データベースにインストールします。これを行うには、キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから「Signer Certificates (署名者証明書)」を選択し、「Add (追加)」をクリックします。
4. WebSphere サーバーがクライアント・セキュリティー証明書を必要とするように構成されている場合、クライアントは、自身の証明書が Web サーバーのセキュリティー証明書データベース内にある CA によって発行された証明書を持っている必要があります。新規証明書を要求するには、以下を実行します。



## GSKIT を使用した HTTPS セキュリティ証明書のセットアップ

- a. キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから、「Create (作成)」、「New Certificate Request (新規証明書要求)」を選択し、要求される詳細情報を入力します。
- b. 証明書を保管し、それをファイルに抽出し、CA に送信します。
- c. 証明書が発行されたら、それを Web サーバーのデータベースに保管します。これを行うには、キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから「Personal Certificates (個人証明書)」を選択し、「Receive (受信)」をクリックします。

個人的な内部テスト用の一時的手段として、CA から証明書を入手する代わりに、自己署名クライアント証明書を作成することもできます。ただし、これでは必要なレベルのセキュリティは確保されないため、実際のシステムで使用するべきではありません。自己署名証明書を作成するには、以下を実行します。

- a. キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから、「Create (作成)」、「New Self-Signed Certificate (新規自己署名証明書)」を選択し、要求される詳細情報を入力します。
  - b. 証明書を保管し、それをファイルに抽出します。
  - c. その証明書ファイルを Web サーバーのデータベースに保管します。これを行うには、キー・マネージャー・ユーザー・インターフェースから「Personal Certificates (個人証明書)」を選択し、「Receive (受信)」をクリックします。
5. 証明書の構成が完了したら、GSKIT キー・マネージャーを終了します。

---

## インストール後の Remote API Client ソフトウェアのカスタマイズ

CS/AIX プログラム・グループ内に置かれている **Configuration Utility** プログラムを実行することによって、初期インストール後の任意の時点で、カスタマイズされた設定値をどれでも変更できます。このプログラムは、初期インストール・プロセスで表示されたのと同じ「Configuration (構成)」ウィンドウを表示します。75 ページの『Setup プログラムを使用した Windows での Remote API Client のインストール』に説明されている手順に従って、任意のフィールド内の情報を変更できます。

初期インストール中に SDK ファイルをインストールしなかった場合で、この時点でそれらを追加したい場合、もう一度 Setup プログラムを実行すればそれを行うことができます。インストール・タイプに「**Custom (カスタム)**」を選択し、SDK パッケージを選択します。

---

## Remote API Client ソフトウェアの再インストール

Remote API Client ソフトウェアは、たとえば、このソフトウェアをアップグレードしたいときなど、任意の時点で再インストールできます。

再インストールを行うには、75 ページの『Setup プログラムを使用した Windows での Remote API Client のインストール』または 79 ページの『コマンド行からの Remote API Client ソフトウェアのインストール』の説明に従って、前と同様に Setup プログラムを実行します。Setup プログラムは、初期インストール中にクライアント・ソフトウェアのファイルのコピー元になった場所を表示します。この同じ場所からファイルの新規コピーを取得する場合は、「**OK**」をクリックします。

## Remote API Client ソフトウェアの再インストール

「OK」をクリックすると、**Setup** プログラムは、ファイルをコピーしてから「Options (オプション)」画面に戻ります。

**注:** サイレント・モードで Remote API Client ソフトウェアを再インストールする場合 (79 ページの『コマンド行からの Remote API Client ソフトウェアのインストール』に説明されているように)、コンピューターを再始動しないとインストールを完了できないことがあります。なぜなら、一部のプログラム・ファイルがインストール・プロセス中に使用中である場合があります (たとえば、Remote API Client が稼動中である場合など)、新しいファイルで置換できないためです。このような場合には、新しいファイルは一時ディレクトリーにコピーされ、コンピューターが次に再始動されたときに自動的に移動されます。

コンピューターを再始動する必要があるかどうかを確認するには、インストール・プロセス完了時に、**Notepad** などのテキスト・エディターを使用して、インストール・ログ・ファイルの内容を表示します。インストール・ログ・ファイルは **setup.log** という名前で、**-f2** コマンド行オプションで別のパスとファイル名を指定していない限り、**Setup** を実行したディレクトリーに作成されます。

このファイルの最後の部分で、Response Result という見出しの下に、テキスト Result Code に続けて 0 (ゼロ) または -12 の 2 つの値のいずれかがあるはずですが、値が 0 の場合はコンピューターを再始動する必要はありませんが、値が -12 の場合は、Windows クライアントを使用する前にコンピューターを再始動してください。

---

## Remote API Client ソフトウェアのアンインストール

Remote API Client ソフトウェアは、Windows コントロール・パネルから「**Remove (削除)**」オプションを使用して、いつでもアンインストールできます。アンインストール・プロセスが確定されると、Windows は以下を行ないます。

- すべてのインストール済みファイルを削除します。
- 初期インストール中にサブディレクトリーに保管された **.DLL** ファイルがある場合、それらのファイルを元の場所にリストアします。
- 保管された **.DLL** ファイルを収容していたサブディレクトリーが空であれば削除します。
- プログラム・フォルダーおよび作成されたディレクトリーが空であれば削除します。
- アンインストールが正常終了した場合、すべてのファイル転送および削除が含まれている **setup.log** ファイルを削除します。
- アンインストールが正常終了したことを示すメッセージ、または、インストールの一部が失敗したので **setup.log** ファイルのチェックが必要であることを示すメッセージを表示します。

「**Exit (終了)**」ボタンをクリックすると、Windows に戻ります。

Windows Remote API Client と共に使用するために **GSKIT** ソフトウェアをインストールした場合で、他にはそれを使用しているアプリケーションがない場合、85 ページの『**GSKIT** ソフトウェアのアンインストール』の説明に従って、このソフトウェアをアンインストールしてもかまいません。

---

## GSKIT ソフトウェアのアンインストール

Windows Remote API Client と共に使用するために GSKIT ソフトウェアをインストールした場合、他にはそれを使用しているアプリケーションがない場合、Windows Remote API Client をアンインストールした後、このソフトウェアをアンインストールしてもかまいません。次のステップを実行してください。

1. コマンド・ウィンドウで、Windows がインストールされているディレクトリーに移動します。通常、これは **C:\Windows** です。
2. 以下のコマンドを実行します。

**gskbui sxclient**

GSKIT を使用している他のアプリケーションがない場合、Windows はそれらのファイルを削除します。まだ GSKIT を使用中のアプリケーションがある場合、それらのアプリケーションがアンインストールされるまでファイルは残されます。

---

## ヘルプ

**F1** キーを押すと、いつでもヘルプを利用できます。「Configuration (構成)」ウィンドウおよび「Advanced Options (拡張オプション)」ウィンドウにも、それぞれ「**Help (ヘルプ)**」ボタンがあります。



---

## 第 9 章 CS/AIX の構成と使用

CS/AIX 構成を定義および変更する場合、Motif 管理プログラム (**xsnaadmin**) を使用する方法が最も簡単です。このプログラムのグラフィカル・ユーザー・インターフェースから、ローカル・ノード上の SNA リソースを表示および管理できます。Web 管理プログラムまたはコマンド行管理など、それ以外の管理ツールを使用することもできますが、Motif プログラムの使用をお勧めします。

Motif 管理プログラムには、ヘルプ画面があります。この画面では、SNA および CS/AIX に関する概要情報、CS/AIX ダイアログの参照情報、および特定のタスクを実行するための説明が表示されます。この管理プログラムは、各タスク (ノードの構成など) または通信タイプ (TN3270 または APPC など) について、必要なリソースの構成をユーザーがセットアップする作業を支援します。

Motif 管理プログラムでは、標準 CS/AIX 構成に必要なすべてのパラメーターを設定できます。拡張パラメーターには、Motif 管理プログラムによりデフォルト値が設定されます。指定する必要があるのは主要な構成情報のみなので、SNA 通信を簡単かつ迅速に設定できます。

また、Motif 管理プログラムを使用して、稼働中の CS/AIX システムを管理することもできます。この管理プログラムでは、CS/AIX がアクティブであるときでも、変更内容を構成に適用できます。また、ノード・リソースの状況情報へも簡単にアクセスできます。

Motif 管理プログラムでは、CS/AIX リソースに関する状況情報が自動的に表示されます。状況情報の大部分は、「Node (ノード)」ウィンドウに表示されます (90 ページの『Motif 管理プログラムによる CS/AIX の管理』を参照してください)。さらに「Node (ノード)」ウィンドウの、「**Start (開始)**」ボタンと「**Stop (停止)**」ボタンを使用して、ノードやリンク・ステーションなどの特定のリソースを管理することもできます。その他のリソースの始動と停止は常に自動的に実行されるため、手動で制御する必要はありません。

### 注:

1. CS/AIX のリソースを定義または変更するには、ログイン・グループ `system` のメンバーである必要があります。
2. Motif 管理プログラムを使用するには、ロー・ファンクション端末 (LFT) または X 端末が必要です。これらの端末を使用していない場合には、System Management Interface Tool (SMIT)、または Web 管理プログラムを使用することができます。この両者は、Motif プログラムの機能に類似した機能を備えています。詳しくは、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」を参照してください。
3. ウィンドウに表示されるボタンやアイコンなど、Motif 管理プログラムのユーザー・インターフェースについての詳細は、この管理プログラムのヘルプ画面または「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」を参照してください。

4. 特定のダイアログで選択した項目によっては、Motif 管理プログラムのウィンドウやダイアログが、本書に記載されているものと異なる場合があります。

Web 管理、コマンド行管理、および NOF アプリケーション・プログラムなど、他の CS/AIX 管理ツールについては、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」、「*Communications Server for AIX 管理コマンド・リファレンス*」、または「*Communications Server for AIX Node Operator Facility プログラマーズ・ガイド*」を参照してください。

---

## CS/AIX 構成の計画

構成を変更する場合は、事前に全体的な計画を立てておくことが大切です。変更内容によっては、ローカル・ノードのユーザーのみでなく、ネットワーク全体のユーザーの混乱を招く恐れがあります。

ネットワーク・トポロジーに対するすべての変更内容を表す図を作成すると便利です。他のノードへの接続を追加または除去しようとしている場合は、自分のノードと他のノードの関係図を作成してください。Motif 管理プログラムを使用して、既存のすべての接続に関する構成情報を収集し、その情報をノード図に書き加えることができます。

図に新しいリソースを追加するときには、新しいリソースが既存のリソースと重複していないかどうか、名前が競合していないかどうかを簡単に確認できます。同様に、図を使用すれば、除去する必要があるリソースを判別し、重要なリソースの削除を防止できます。

複数のノードを持つクライアント/サーバー CS/AIX システムを構成しようとしている場合、すべての CS/AIX ノードとそれらの接続リソースを図に書き込んでください。次に、この章での説明に従って、単体ノードを構成する場合と同様に、各ノードを順に構成します。

必要な変更が決まったら、その変更に必要な構成情報を収集します。特定の CS/AIX 機能の構成情報を収集する際には、そのガイドとして、Motif 管理プログラムのオンライン・ヘルプにある作業シート、あるいは「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」にある計画ワークシートを使用すると便利です。

この章では、CS/AIX で使用可能な機能のうち、最も頻繁に使用される機能を構成する方法について説明します。各構成手順では、リソースを構成する前に収集する必要がある情報についても記述しています。

**注:** 本書では、CS/AIX ダイアログに入力する必要がある構成情報の詳細については説明していません。特定のダイアログのフィールドの詳細については、Motif 管理プログラム、または SMIT の該当ダイアログのオンライン・ヘルプを参照してください。



## 計画ワークシート

CS/AIX のリソースの構成を始める前に、その新規リソースの構成データをすべて収集してください。「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」にある計画ワークシートを使用して、サポートする必要がある特定の機能またはアプリケーションの情報をすべて記録します。

ほとんどの場合、ネットワーク管理者、ホスト管理者、アプリケーション・プログラマー、エンド・ユーザーなど、いくつかの情報源から構成情報を収集する必要があります。

他のノードへ接続しようとしている場合、そのノードの管理者と連絡をとることが大切です。ノード上のすべてのリソースについて、名前、アドレス、特性をそのノードの管理者から入手できます。また、ローカル・ノードで入力される構成パラメーターと、リモート・ノードで入力される構成パラメーターが一致していることを、確認する必要がある場合があります。

## 作業シート

Motif 管理プログラムのオンライン・ヘルプ画面には、特定の構成タスクをガイドする作業シートがあります。作業シートには、構成情報を入力するために使用される、各ダイアログのヘルプ画面へのポインターが示されます。これらのポインターを使用して、ヘルプ情報を表示し、収集が必要なデータを特定することができます。

作業シートでは、構成情報を入力するために使用する、ウィンドウやダイアログごとの詳細なヘルプも参照できます。これらのヘルプ画面では、入力または選択する必要のある各フィールドの説明が表示されます。

---

## Motif 管理プログラムの使用

Motif 管理プログラムを使用する前に、システムが実行可能プログラムを検出できるように、各自の **.login** ファイルまたは **.profile** ファイルに、パス情報を追加します (『CS/AIX プログラムのパスの指定』を参照してください)。また、この管理プログラムは、CS/AIX ソフトウェアを使用可能にしておかないと使用できません (90 ページの『CS/AIX の使用可能化』を参照してください)。

Motif 管理プログラムの起動方法、および使用方法の概要については、90 ページの『Motif 管理プログラムによる CS/AIX の管理』を参照してください。

## CS/AIX プログラムのパスの指定

CS/AIX プログラムを実行するには、CS/AIX 実行可能プログラムが入っているディレクトリーへのパスを指定する必要があります。パスを指定するには、プログラムを初めて実行する前に環境変数 **PATH** にディレクトリーを追加するか、プログラムを実行するたびにディレクトリー名を指定します。

Motif 管理プログラムは **/usr/bin/X11** ディレクトリーに保管され、その他のプログラムは **/usr/bin** に保管されています。**.login** ファイルまたは **.profile** ファイルの、環境変数 **PATH** の定義にこれらのディレクトリーを追加すると、CS/AIX により自動



## Motif 管理プログラムの使用

的にプログラムが検出されます。あるいは次のように、プログラムの実行時にディレクトリー名を指定することもできます。

```
/usr/bin/sna start
```

```
/usr/bin/X11/xsnaadmin
```

本書に記載されているコマンド行の例では、環境変数 PATH にディレクトリーを追加していることを前提としているため、ディレクトリー名は含まれていません。

## CS/AIX の使用可能化

ローカル・ノードの構成や管理を行うには、ローカル・システム上の CS/AIX が使用可能な状態でなければなりません。他の X/Motif アプリケーションと同様、適切な X サーバーを指定するため、環境変数 DISPLAY を設定する必要があります。

通常、CS/AIX はインストール後に自動的に使用可能になります。CS/AIX が使用不可にされている場合は、AIX コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力すると、再び使用可能にできます。

```
sna start
```

CS/AIX をインストールすると、インストール・ユーティリティーは、スタートアップ・ファイル `/etc/inittab` を自動的に更新し、`/etc/rc.sna` 用の項目を追加します。

`sna start` コマンドは、この項目に含まれています。これによって、CS/AIX は確実に、システム起動時に自動的に始動します。CS/AIX が自動的に始動しないようにしたい場合は、この行を除去するかコメント化し、次にこの節の指示に従って、CS/AIX ソフトウェアを手動で使用可能にしてください。

標準エラー表示 (通常は端末の画面) に、CS/AIX が初期化中であることを示すメッセージと、初期化が正常に終了したかどうかを示すメッセージが書き込まれます。

## Motif 管理プログラムによる CS/AIX の管理

CS/AIX に対して Motif 管理プログラムを使用するには、まず最初に、『CS/AIX の使用可能化』で説明されているように、CS/AIX が初期化されていることを確認します。(適切な X サーバーを指定するために、環境変数 DISPLAY も設定する必要がある場合もあります。)

Motif 管理プログラムをバックグラウンドで始動するには、次のコマンドを入力します。

```
xsnaadmin &
```

CS/AIX は、「Domain (ドメイン)」ウィンドウを表示します。このウィンドウでは、すべての定義済みノードが表示され、ノードの追加、削除、開始、停止を実行できます。いずれかのノードをダブルクリックすると、そのノードの「Node (ノード)」ウィンドウが表示されます (92 ページの図 4 を参照)。

「Node (ノード)」ウィンドウには、ノードとそのリソースに関する情報が表示されます。ノードを構成していない場合は、管理プログラムから、ノードを構成するようという指示が出されます。ノードの構成については、96 ページの『ノードの構成』で説明します。

注: 本書では、ウィンドウという用語は、CS/AIX リソースの情報を表示する Motif ウィンドウを意味します。ウィンドウは、1 つ以上のセクションあるいはペイン (画面区画) からなります。ダイアログは、ユーザーが情報を入力できる Motif ウィンドウです。

「Node (ノード)」ウィンドウには必要な情報のほとんどが表示されており、どの情報へも簡単にアクセスできるようになっています。このウィンドウには、ローカル・ノード上の主要なリソースがすべて表示されています。

複数のノードを持つクライアント/サーバー CS/AIX システムを構成しようとしている場合、この章で説明されている手順に従って、各ノードを順に構成します (「Domain (ドメイン)」ウィンドウに戻って次のノードを選択します)。

その他のウィンドウへは、「Node (ノード)」ウィンドウの「**Windows (ウィンドウ)**」メニューからアクセスできます。このようなウィンドウには、次のものがあります。

- 「LU Pools (LU プール)」ウィンドウ
- 「CPI-C Destination Names (CPI-C 宛先名)」ウィンドウ

「Node (ノード)」ウィンドウの「**Services (サービス)**」メニューでは、リソースの追加が容易に実行できるようになっています。また構成作業および管理作業のヘルプも表示されます。「**Diagnostics (診断)**」メニューからは、「Logging (ロギング)」ダイアログと「Tracing (トレース)」ダイアログに進むことができます。

## 「Node (ノード)」ウィンドウ

「Node (ノード)」ウィンドウの例を 92 ページの図 4 に示します。タイトル・バーには、AIX システムの名前が表示されます。




図4. 「Node (ノード)」ウィンドウ

「Node (ノード)」ウィンドウでは、CS/AIX ノードのすべてのリソースとコンポーネントの構成と管理を行うことができます。

- ポート
- リンク・ステーション
- タイプ 0 から 3 の LU およびタイプ 6.2 の従属 LU
- DLUR 内部 PU
- 独立型ローカル LU
- リモート・ノード
- パートナー LU

「Node (ノード)」ウィンドウでは、上記のリソースの追加、削除、変更、および管理を行うことができます。ウィンドウに表示されるリソースのレイアウトでリソース間の関係が示されます。また、どのリソースが表示されるのかを制御することができます。

ポート、ローカル LU、リモート・ノードは常に表示されます。「Node (ノード)」ウィンドウには、各リンク・ステーションがその親ポートの下に表示され、各従属

LU がその親リンク・ステーションの下に表示されます。また、パートナー LU はローカル LU とリモート・ノードの下に表示されます。

「Node (ノード)」ウィンドウでは、ノードのリソースがタイプ別に各セクションにまとめられています。

- 「Node (ノード)」ウィンドウの右上隅にある「Node (ノード)」ボックスには、ノードが Active または Inactive のいずれであるかが示されます。
- 「Node (ノード)」ウィンドウの最上部のペイン (「Connectivity (接続)」ペイン) には、ポート、リンク・ステーション、各ポートの PU、特定のリンク・ステーションまたは PU の従属 LU など、ノードの接続リソースのリストが表示されます。各リソースごとの現行の状況情報も表示されます。
- 中央のペイン (「Independent Local LUs (独立型ローカル LU)」ペイン) には、ローカル・ノード上で定義されている独立 LU が表示されます。このウィンドウには、特定の LU を使用するセッションに関する情報と、パートナー LU にアクセスするために使用されるリンク・ステーションによる、パートナー LU の位置を定義するレコードも表示されます。
- 最下部のペイン (「Remote Systems (リモート・システム)」ペイン) には、リモート・ノードとパートナー LU に関する情報が表示されます。また、各リモート・ノードまたは各パートナー LU のセッション情報も表示されます。

ペインを選択するには、ペインをクリックします。ペインの中に表示されている特定のリソースを選択するには、そのリソースの行をクリックします。特定の項目の構成を表示または変更するには、その項目をダブルクリックします。(特定のリソースの構成情報にアクセスする場合は、このウィンドウのボタンとメニューを使用してアクセスできます。)

リストに表示されている項目ごとに、その項目に属するリソースが、その項目の情報内でネストされて表示されます。たとえば、リンク・ステーションは、属しているポートの下にまとめられます。項目のリソースが表示されていない場合には、その項目の横にある「**Expand (展開)**」ボタン (+) をクリックすると表示されます。また、「**Contract (縮小)**」ボタン (-) をクリックするとリソースを非表示にできます。

「Node (ノード)」ウィンドウから次の管理タスクを実行できます。

#### リソースの始動と停止

リソースを選択して、「**Start (開始)**」ボタン、または「**Stop (停止)**」ボタンをクリックします。(あるいは「**Selection (選択)**」メニューから、「**Start item (項目の始動)**」または、「**Stop item (項目の停止)**」を選択します。)

#### 項目にリソースを追加

項目を選択して、「**New (新規)**」ボタンをクリックします(あるいは、「**Selection (選択)**」メニューから「**New (新規)**」を選択します)。たとえば、ポートのリンク・ステーションを追加するには、ポートを選択してから「**New (新規)**」ボタンをクリックします。

#### リソースの削除

項目を選択して、「**Delete (削除)**」ボタンをクリックします(あるいは、「**Selection (選択)**」メニューから「**Delete (削除)**」を選択します)。

### リソース構成の表示または変更

リソースを選択して、「**Properties (プロパティ)**」ボタンをクリックします (あるいは、「**Selection (選択)**」メニューから、「**Properties (プロパティ)**」を選択します)。

### リソースの状況情報の取得

項目を選択して、「**Status (状況)**」ボタンをクリックします (あるいは、「**Selection (選択)**」メニューから「**Status (状況)**」を選択します)。

### リソース構成のコピー

リソースを選択して、「**Copy (コピー)**」ボタンをクリックします (あるいは、「**Selection (選択)**」メニューから「**Copy (コピー)**」を選択します)。

さらに、ノードの特定の構成タスクの選択 («**Services (サービス)**」メニュー)、ロギング (ドメインの場合) とトレース (ノードの場合) の制御 («**Diagnostics (診断)**」メニュー)、ドメイン・リソースの表示、または変更 («**Windows (ウィンドウ)**」メニューで項目を 1 つ選択) などの操作が可能です。

## リソース項目

ウィンドウに表示されるリソースのレイアウトによって、リソース間の関係が示されます。

項目に 1 つ以上の子項目が関連付けられている場合、項目の隣に「**Expand (展開)**」記号 (+)、または「**Contract (縮小)**」記号 (-) が表示されます。

- 「**Expand (展開)**」記号は、関連付けられている子項目が隠されていることを示します。隠れている子項目を表示するには、「**Expand (展開)**」記号をクリックするか、数字キーパッドの + キーを押します。
- 「**Contract (縮小)**」記号は、子項目が表示されていることを示します。表示されている子項目を隠すには、「**Contract (縮小)**」記号をクリックするか、数字キーパッドの - キーを押します。
- 項目の隣にどちらの記号も表示されていない場合は、関連する子リソースがないことを示します。

たとえば、特定のポートに関連付けられているリンク・ステーションがあるとします。「**Node (ノード)**」ウィンドウの「**Connectivity (接続)**」ペインでは、このリンク・ステーションが、同じ親ポートに関連付けられているその他のすべてのリンク・ステーションと共に、親ポートの下に表示されます。ポートは常に表示されますが、関連付けられているリンク・ステーションについては、表示または非表示を選択できます。同様に、関連付けられている LU のリストがあるリンク・ステーションの場合も、展開して LU を表示することも、縮小して LU を隠すこともできます。

親リソースは必ず子リソースよりも前に構成しなければなりません。親リソースを削除すると、その子リソースもすべて削除されます。

## ツールバー・ボタン

リソース・ウィンドウには、主な機能を簡単に実行できるように、ツールバー・ボタンが組み込まれています。95 ページの図 5 に、CS/AIX のツールバーを示します。



図 5. CS/AIX ツールバー

各リソース・ウィンドウのツールバーに、すべてのボタンが表示されるわけではありません。現在選択している項目に対して、ボタンの操作が無効な場合（あるいは、操作対象の項目を選択する必要があるが、選択されていない場合）は、ボタンの枠線がぼかし表示されます。この場合、ボタンの機能は選択できません（ボタンをクリックしても何も実行されません）。リソース・ウィンドウには、次のボタンが表示されます。

**Start (開始)**

選択した項目を始動します。

**Stop (停止)**

選択した項目を停止します。

**New (新規)**

新しいリソース項目を追加します。

**Delete (削除)**

選択したリソースを削除します。

**Properties (プロパティ)**

選択した項目の構成を表示および変更できるダイアログをオープンします。

**Status (状況)**

選択した項目の現在の状況を表示します。

**Copy (コピー)**

選択した項目をコピーします。このボタンをクリックすると、表示されるダイアログのフィールドに、選択された項目の構成が複製されます。新しいリソースを追加するには、ダイアログのフィールドに情報をすべて入力します（新しい項目の名前を入力します）。

ポートやリンク・ステーションなどの多くのリソースは、アクティブである場合には変更できません。ただし、アクティブなリソースのパラメータを表示することはできます。パラメータを表示するには、リソースを選択して、「**Properties (プロパティ)**」ボタンをクリックし、ダイアログをオープンします。完了したら、「**Close (クローズ)**」ボタンをクリックしてください。

---

## クライアント/サーバー機能の構成

このセクションは、クライアント/サーバー環境で稼働する CS/AIX をインストールした（同一ネットワーク内に複数の CS/AIX ノードがある）場合のみ該当します。

クライアント/サーバー環境では、サーバーを構成サーバーとしてマークでき、CS/AIX はそれらの構成サーバーのリストを保守します。リスト中の先頭のサーバーがマスター・サーバーであり、他のサーバーはすべてバックアップ・サーバーです。サーバーは順番にリストされていて、マスター・サーバーが使用不可の場合には、リスト中の 2 番目のサーバー（最初のバックアップ・サーバー）が引き継ぎ、



## クライアント/サーバー機能の構成

マスター・サーバーも最初のバックアップ・サーバーも使用不可の場合には、リスト中の 3 番目のサーバー (2 番目のバックアップ・サーバー) が引き継ぎます。

ドメイン内のいずれかのノードがアクティブであれば、ドメイン内の最初に使用可能な構成サーバー (アクセスが可能で、かつ CS/AIX ソフトウェアが稼働している最初のサーバー) がマスター・サーバーになります。現在のマスターが使用不可になる (ネットワーク障害などでアクセスできないため、あるいは、そこで稼働している SNA ソフトウェアが停止したため) と、リスト中にある次に使用可能な構成サーバーが新しいマスターになります。

CS/AIX は、マスターなしで稼働できます。このような状態は、構成サーバー・リスト中のどのサーバーにもアクセスできない場合に発生します。このような状態が発生した場合は、アクセス可能なサーバーについてのみ、ノード・リソースの表示および構成を行うことができます。

注: どのノードがマスター・サーバーとして機能するかを直接指示することはできません。マスター・サーバーは、構成サーバー・リストにノードが追加される順序に基づいて選択されます。あるサーバーをリストの先頭に移動したい場合は、他のすべてのノードをリストから除去してから再び追加します。

Motif 管理プログラムの「Domain (ドメイン)」ウィンドウで「**Selection (選択)**」メニューから「**Make configuration server (構成サーバーの作成)**」を選択することによって、構成サーバーを追加できます。サーバーは、リストの末尾に追加され、他のすべてのサーバーが使用不可である場合にのみマスターになります。サーバーを除去するには、「**Selection (選択)**」メニューから「**Remove configuration server (構成サーバーの除去)**」を選択します。

注: リストに CS/AIX ソフトウェアが稼働しているサーバーが 1 つしかない場合、そのサーバーを削除することはできません。このような場合、マスター・サーバーを引き継ぐサーバーが他にないからです。クライアント/サーバー構成には、少なくとも 1 つの使用可能なマスター・サーバーが必要です。

クライアント/サーバー CS/AIX システムの構成と管理についての詳細は、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」を参照してください。このマニュアルには、別の CS/AIX ドメインへのクライアントの移動方法や、クライアント・オペレーションの詳細を構成する方法など、拡張クライアント/サーバー構成についての説明もあります。

---

## ノードの構成

システム上で CS/AIX を構成する最初の手順は、ローカル・ノードを構成することです。ノードの構成により、SNA ネットワーク内で通信するためにノードに必要な基本情報が作成されます。ノードの接続やその他のリソースを定義する前に、まずノードを構成する必要があります。

ノードがすでに構成されている場合には、この項で説明する手順に従ってノードの構成を変更できます。ただし、構成を変更する前に、必ずノードを停止させてください。



ノードを構成する前に、APPN ノードとして構成するか、APPN 以外のノードとして構成するかを決定します。この決定は、通信相手になる他の SNA ノードの機能に基づきます。

図 6 に、ホスト・コンピューターと直接通信する CS/AIX ノードを示します。




図 6. ホストと直接通信する CS/AIX ノード

ホストで APPN がサポートされていない場合は、CS/AIX ノードを LEN ノードとして構成してください。ホストが APPN をサポートしている場合は、CS/AIX ノードを APPN ネットワーク・ノードまたは APPN エンド・ノードのいずれかとして構成できます (CS/AIX が SNA をホストとの通信にのみ使用している場合は、CS/AIX ノードをエンド・ノードまたは分岐ネットワーク・ノードとして構成してもかまいません)。

98 ページの図 7 に、APPN ネットワークの各種 CS/AIX ノードを示します。




図7. APPN ネットワークの CS/AIX ノード

ローカル・ノードが APPN ネットワークの一部であり、他のノードに対して APPN ルーティング・サービスを提供する場合は、それを APPN ネットワーク・ノードとして構成します。他のノードがルーティング・サービスを提供する場合は、そのローカル・ノードを APPN エンド・ノードとして構成します。ローカル・ノードが、直接接続された 1 つのノード (タイプは問いません) のみと通信を行う場合、このノードを LEN ノードとして構成します。

ノードを構成する前に、次の情報を収集してください。

- APPN サポートのタイプ (ネットワーク・ノード、分岐ネットワーク・ノード、エンド・ノード、LEN ノード)
- 制御点名 (別名が異なる場合は、別名も)。制御点名を確認するには、ネットワーク計画担当者に問い合わせてください。
- デフォルトのノード ID。(個々の通信リンクを構成するときに、このデフォルトをオーバーライドできます。)

ノードを構成するには、「Node (ノード)」ウィンドウから次の手順を行います。

1. 「Services (サービス)」メニューから「Configure node parameters (ノード・パラメーターの構成)」を選択するか、「Node (ノード)」ウィンドウの右上隅にある「Node (ノード)」ボックスをダブルクリックします。CS/AIX によって「Node Parameters (ノード・パラメーター)」ダイアログが表示されます。
2. APPN サポートのレベル、制御点名、デフォルトのノード ID (必要な場合) を指定します。
3. 「OK」ボタンをクリックします。これでノードが定義されます。ノードが定義されると、CS/AIX は、制御点と同じ名前を持つデフォルトの LU を自動的に定義します。

入力した値を保管しないで終了するには、「Cancel (取り消し)」ボタンをクリックします。

## 接続の構成

他のノードと通信する CS/AIX ノードの場合、少なくとも 1 つの隣接ノードとの接続を構成する必要があります。接続リンクは、従属トラフィックと独立トラフィックのいずれか、または両方をサポートするように構成できます。

コンピューターには、1 つ以上のリンク・プロトコル用にアダプター・カードを装着できます。接続の構成に入力する必要がある情報の大部分は、使用しているリンク・プロトコルに応じて決まります。CS/AIX でサポートされているリンク・プロトコルのリストについては、22 ページの『インストール要件』を参照してください。

リンクを構成するには、ポートとリンク・ステーション (ほとんどの場合) を定義する必要があります。Motif 管理プログラムを使用している場合は、ポート構成の一部として DLC (データ・リンク制御) が自動的に構成されます。さらに、接続ネットワークの一部としてポートを定義することもできます。

構成する必要があるリンクは、使用しているネットワークが APPN ネットワークであるかどうかと、現在の構成しようとしている内容によって異なります。必要な情報は、リンク・プロトコルによって異なり、また、リンクが従属トラフィックと独立トラフィックのいずれかまたはその両方をサポートするかによっても異なります。

このセクションでは、例として次のタイプのリンクの構成方法について説明します。

- SDLC 回線を使用してホスト・システムとの従属トラフィックをサポートするリンク
- イーサネット・リンク・プロトコルを使用している APPN ネットワークへの従属トラフィックと独立トラフィックの両方をサポートするリンク。この例では、イーサネット・ポート上で接続ネットワークも定義します。
- APPN ネットワークへのエンタープライズ・エクステンダー・リンク (ただし、エンタープライズ・エクステンダー・リンクがサポートするのは、独立トラフィックのみです)。

その他のリンク・プロトコルについては、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」または Motif 管理プログラムのオンライン・ヘルプを参照してください。

## 従属トラフィック用の SDLC リンクの構成

SDLC (同期データ・リンク制御) ポートについて、次の情報が必要となります。

- SNA ポート名 (通常、デフォルト名を使用できます)。また、SDLC デバイス番号も確認しておく必要があります。
- ノード始動時にポートを自動的にアクティブにするかどうか。
- 回線の種類 (交換回線 (発呼、着呼)、専用回線)
- リンク・ロール (1 次、2 次、折衝可能、1 次マルチドロップ、2 次マルチドロップ)
- ポーリング・アドレス (1 次ポート以外のポートの交換着呼回線の場合のみ)。その他のタイプのポートについては、リンク・ステーションのポーリング・アドレスを構成します。

## 接続の構成

交換着呼回線および専用回線の場合、エンコード (NRZ または NRZI) および二重設定 (半二重または全二重) が必要です。その他のタイプのポートについては、リンク・ステーションのエンコードと二重設定を構成します。

- 物理リンクのタイプ (モデムの種類を識別するため)
- ダイヤル・ストリング (交換着呼回線のみ必要)。交換着呼回線の場合は、リンク・ステーションのダイヤル・ストリングを構成してください。

SDLC リンク・ステーションについて、次の追加情報が必要となります。

- アクティブ化の方法 (管理者が行う、ノード始動時に行う、要求時に行う)
- サポートされているトラフィックのタイプ (「従属トラフィックのみ」など)
- リモート・ノード・ロール (ホストなど)

SDLC リンクを構成するには、「Node (ノード)」ウィンドウで次の手順を行います。

1. ポートを構成します。
  - a. ウィンドウの「Connectivity (接続)」ペインを選択します。
  - b. 「Services (サービス)」メニューの、「Connectivity (接続)」サブメニューから、「New port (新規ポート)」を選択します (あるいは、ボタン・バーの「New (新規)」ボタンをクリックします)。
  - c. その結果表示されるダイアログのオプション・メニューから、プロトコルのタイプを選択し、次にポートの定義を選択します。

「OK」ボタンをクリックすると、CS/AIX は「SDLC Port (SDLC ポート)」ダイアログを表示します。

- d. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
- e. 「OK」ボタンをクリックします。これでポートが定義されます。

「Node (ノード)」ウィンドウの「Connectivity (接続)」ペインに、ポートが表示されます。

2. ポートのリンク・ステーションを定義します。
  - a. 「Node (ノード)」ウィンドウの「Connectivity (接続)」ペインで、リンク・ステーションの追加先のポートが選択されていることを確認します。
  - b. 「Services (サービス)」メニューの、「Connectivity (接続)」サブメニューから、「New link station (新規リンク・ステーション)」を選択します (あるいは、ボタン・バーの「New (新規)」ボタンをクリックします)。
  - c. 「OK」ボタンをクリックします。

CS/AIX によって「SDLC Link Station (SDLC リンク・ステーション)」ダイアログが表示されます。

- d. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
- e. 「OK」ボタンをクリックすると、リンク・ステーションが定義されます。

リンク・ステーションは、「Node (ノード)」ウィンドウの「Connectivity (接続)」ペインに表示されている、所属先ポートの下に表示されます。

## 従属トラフィックと独立トラフィックをサポートするイーサネット・リンクの構成

この例では、APPN ネットワークへの従属トラフィックと独立トラフィックの両方をサポートするイーサネット・リンクの構成方法を説明します。また、イーサネット・ポート上で接続ネットワークも定義します。

イーサネット・ポートについて、次の情報を収集する必要があります。

- SNA ポート名 (通常、デフォルト名を使用できます)。複数のイーサネット・ネットワーク・アダプター・カードがある場合は、イーサネット・カード番号も確認しておく必要があります。また、ローカル SAP (サービス・アクセス・ポイント) 番号も、指定する必要があります (通常は 04 です)。
- ノード始動時にポートを自動的にアクティブにするかどうか。
- 接続ネットワーク名 (1 つの接続ネットワーク内では、すべてのポートで同一の名前が使用されていなければなりません)。

イーサネット・リンク・ステーションについて、次の追加情報を収集する必要があります。

- アクティブ化の方法 (管理者が行う、ノード始動時に行う、要求時に行う)
- サポートされているトラフィックのタイプ (この例では、従属トラフィックと独立トラフィックの両方)
- リモート・ノードの制御点名 (LEN ノードの場合のみ必要)
- リモート・ノードのタイプ (ネットワーク・ノード、エンド・ノード、または自動検出)
- リモート・ノード・ロール (ダウンストリーム SNA ゲートウェイ、またはパススルー DLUR など)
- 選択リンク・ステーションを構成するには、リモート・ステーションの MAC (メディア・アクセス制御) アドレスと、SAP 番号 (通常は 04) が必要です。アドレス情報がない場合に、「*Activation* (アクティブ化)」フィールドに、「By administrator (管理者)」を指定すると、リンク・ステーションは非選択 listen リンク・ステーションになります。

イーサネット・リンクを構成するには、「Node (ノード)」ウィンドウで次の手順を行います。

1. ポートを構成します。
  - a. ウィンドウの「Connectivity (接続)」ペインを選択します。
  - b. 「Services (サービス)」メニューの、「Connectivity (接続)」サブメニューから、「New port (新規ポート)」を選択します (あるいは、ボタン・バーの「New (新規)」ボタンをクリックします)。
  - c. その結果表示されるダイアログのオプション・メニューから、プロトコルのタイプを選択し、次にポートの定義を選択します。
 

「OK」ボタンをクリックすると、CS/AIX は「Ethernet SAP (イーサネット SAP)」ダイアログを表示します。
  - d. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
  - e. 「OK」ボタンをクリックします。これでポートが定義されます。

「Node (ノード)」ウィンドウの「Connectivity (接続)」ペインに、ポートが表示されます。

2. ポートのリンク・ステーションを定義します。
  - a. 「Node (ノード)」ウィンドウの「Connectivity (接続)」ペインで、リンク・ステーションの追加先のポートが選択されていることを確認します。
  - b. 「Services (サービス)」メニューの、「Connectivity (接続)」サブメニューから、「New link station (新規リンク・ステーション)」を選択します (あるいは、ボタン・バーの「New (新規)」ボタンをクリックします)。
  - c. 「OK」ボタンをクリックします。

CS/AIX によって「Ethernet Link Station (イーサネット・リンク・ステーション)」ダイアログが表示されます。

- d. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
- e. 「OK」ボタンをクリックすると、リンク・ステーションが定義されます。

リンク・ステーションは、「Node (ノード)」ウィンドウの「Connectivity (接続)」ペインに表示されている、所属先ポートの下に表示されます。

## エンタープライズ・エクステンダー・リンクの構成

この例では、APPN ネットワークへの、エンタープライズ・エクステンダー・リンクの構成方法を説明します。エンタープライズ・エクステンダー・リンクがサポートするのは、独立 LU トラフィックのみであることに注意してください。

エンタープライズ・エクステンダー・ポートについて、次の情報を収集する必要があります。

- SNA ポート名 (通常、デフォルト名を使用できます)。IP を実行しているネットワーク・アダプター・カードが複数ある場合、使用したい IP インターフェースも指定する必要があります (例: eth0)。
- ノード始動時にポートを自動的にアクティブにするかどうか。

エンタープライズ・エクステンダー・リンク・ステーションについて、次の追加情報を収集する必要があります。

- アクティブ化の方法 (管理者が行う、ノード始動時に行う、要求時に行う)
- リモート・ノードのタイプ (ネットワーク・ノード、エンド・ノード、または自動検出)
- 選択リンク・ステーションを構成するには、リモート・ステーションの IP ホスト名または IP アドレスが必要です。この情報を提供せず、「Activation (アクティブ化)」フィールドで「By administrator (管理者)」を指定すると、リンク・ステーションは非選択 listen リンク・ステーションになります。

エンタープライズ・エクステンダー・リンクを構成するには、「Node (ノード)」ウィンドウで次の手順を行います。

1. ポートを構成します。
  - a. ウィンドウの「Connectivity (接続)」ペインを選択します。

- b. 「**Services (サービス)**」メニューの、「**Connectivity (接続)**」サブメニューから、「**New port (新規ポート)**」を選択します (あるいは、ボタン・バーの「**New (新規)**」ボタンをクリックします)。
- c. その結果表示されるダイアログのオプション・メニューから、プロトコルのタイプを選択し、次にポートの定義を選択します。

「**OK**」ボタンをクリックすると、CS/AIX は「**IP Port (IP ポート)**」ダイアログを表示します。

- d. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
- e. 「**OK**」ボタンをクリックします。これでポートが定義されます。

「**Node (ノード)**」ウィンドウの「**Connectivity (接続)**」ペインに、ポートが表示されます。

2. ポートのリンク・ステーションを定義します。
  - a. 「**Node (ノード)**」ウィンドウの「**Connectivity (接続)**」ペインで、リンク・ステーションの追加先のポートが選択されていることを確認します。
  - b. 「**Services (サービス)**」メニューの、「**Connectivity (接続)**」サブメニューから、「**New link station (新規リンク・ステーション)**」を選択します (あるいは、ボタン・バーの「**New (新規)**」ボタンをクリックします)。
  - c. 「**OK**」ボタンをクリックします。

CS/AIX によって「**IP Link Station (IP リンク・ステーション)**」ダイアログが表示されます。

- d. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
- e. 「**OK**」ボタンをクリックすると、リンク・ステーションが定義されます。

リンク・ステーションは、「**Node (ノード)**」ウィンドウの「**Connectivity (接続)**」ペインに表示されている、所属先ポートの下に表示されます。

---

## タイプ 0 から 3 LU の構成

タイプ 0 から 3 の LU を使用するユーザー・アプリケーションをサポートするには、従属 LU を構成する必要があります。従属 LU を構成する前に、次の構成を実行する必要があります。

- 96 ページの『ノードの構成』の説明に従って、ノードを構成します。
- 99 ページの『接続の構成』の説明に従って、従属 LU トラフィックをサポートするリンクを構成します。

SNA ゲートウェイを使用する別のノードにアップストリーム・リンクを有している場合、または DLUR を使用している場合は、ホストに対する直接リンクを構成する必要はありません。詳細については、116 ページの『SNA ゲートウェイの構成』および 119 ページの『DLUR の構成』を参照してください。

ホスト・システムとの通信をサポートするには、タイプ 0 から 3 の従属 LU を構成する必要があります。このセクションにある説明に従って、LUA、DLUR、また



## タイプ 0 から 3 LU の構成

は PU コンセントレーションをサポートする LU を定義できます。また、多数の LU を定義しておくことで、1 回の操作で同じタイプの複数の LU を構成できます。

LU を定義するときその LU をプールに割り当てるか、前に定義済みの LU をプールに割り当てることによって、必要な場合に使用される LU のプールを定義できます。

### タイプ 0 から 3 LU の定義

3270 LU を構成する前に、次の情報を収集してください。

- LU 名 (これはローカル ID であり、ホスト構成に一致する必要はありません。)
- LU 番号 (ある範囲の複数の LU の場合は複数の番号)
- LU タイプ (3270 ディスプレイ・モデルまたは 3270 プリンター)
- プール名 (LU をプールに追加する場合)

前に定義済みのリンク・ステーションについて、タイプ 0 から 3 の LU を構成するには、「Node (ノード)」ウィンドウで次の手順を行います。

1. このウィンドウの「Connectivity (接続)」ペインから、ホスト接続リンク・ステーションを選択します。
2. 「New (新規)」ボタンをクリックします。
3. 上記の操作の結果表示されたダイアログで、LU タイプ (「New 3270 display LU (新規 3270 ディスプレイ LU)」、または「New 3270 printer LU (新規 3270 プリンター LU)」) を選択します。

この項目を選択して「OK」をクリックすると、CS/AIX によって「LU Type 0-3 (LU タイプ 0 から 3)」ダイアログが表示されます。

4. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
5. 「OK」をクリックすると、LU が定義されます。

LU は、「Node (ノード)」ウィンドウの「Connectivity (接続)」ペインに表示されている、ホスト接続リンク・ステーションの下に表示されます。

### LU プールの定義

LU タイプ 0 から 3 に対して、LU プールを定義すると、ユーザー構成が単純化され、ホスト・セッションの確立の柔軟性が大幅に向上します。たとえば、いくつかの LU を 1 つの LU プール内に定義し、次に、この LU プールを使用する複数のユーザーを構成することができます。このようにすると、ユーザーのセッションを容易に構成でき、任意のセッションがプール内の任意の LU を使用できます。

**注:** ユーザーのセッションは、特定の LU または LU プールのいずれかに割り当てることができます。

- ユーザーのセッションをプール内の特定の LU に割り当てると、セッションはこの LU が使用可能であればこれを使用します。それ以外の場合、セッションはそのプール内のフリーのいずれかの LU を、特定の LU の代わりにそれが LU プールに割り当てられたかのように使用します。

- 指定された LU だけをユーザーが使用するようにして、その LU が使用中であればユーザーのセッションが確立できないようにしたい場合、その LU がプール内に入っていないようにしてください。

ローカル CS/AIX ノードの LU プールは、「LU Pools (LU プール)」ウィンドウを使用して表示できます。このウィンドウには、ローカル・システム上に構成されている LU プールがリストされます。また、LU プールに追加する LU を選択することもできます。

プールに追加できる LU タイプを次に示します (1 つのプール内では異なるタイプの LU を混在させないでください)。

- 3270 display LU (3270 ディスプレイ LU)
- Unrestricted LU (制限なしの LU)

LU は、プールに追加する前に必ずローカル・ノードで定義してください。

LU プールを構成するには、「Node (ノード)」ウィンドウで次の手順を行います。

1. 「Windows (ウィンドウ)」メニューから、「LU Pools (LU プール)」を選択します。

CS/AIX によって「LU Pools (LU プール)」ウィンドウが表示されます。

2. 「New (新規)」ボタンをクリックします。

CS/AIX によって「LU Pool Configuration (LU プールの構成)」ダイアログが表示されます。

右側のボックスに、まだプールに割り振られていない LU のリストが表示されます。このリストに表示されている LU はすべて、新しいプールに割り振ることができます。

3. プールに追加する LU (1 つ以上) を選択してから、「New (新規)」ボタンをクリックします。選択された LU が左側のボックスへ移動します。

左側のボックスから LU を除去するには、LU を選択して「Remove (除去)」ボタンをクリックします。

4. 「OK」をクリックすると、LU プールが定義されます。

左側のボックスに表示されている LU がすべて LU プールに追加されます。

定義されたプールが「LU Pools (LU プール)」ウィンドウに表示されます。

---

## APPC 通信の構成

APPC アプリケーションと CPI-C アプリケーションを使用する場合には、まず最初に APPC を構成する必要があります。APPC アプリケーションは、ホストまたは対等コンピューター上の他の APPC アプリケーションまたは CPI-C アプリケーションと、指定されたモードで通信を行う際に、ノードの LU タイプ 6.2 リソースを使用します。

APPC 通信を構成する前に、次の構成を行ってください。

1. 96 ページの『ノードの構成』の説明に従って、ノードを構成します。

2. 99 ページの『接続の構成』の説明に従って、接続を構成します。

これ以降の構成手順は、構成でサポートされているトラフィックの種類 (従属トラフィックと独立トラフィックのいずれか、または両方) によって異なります。

### 独立 APPC

独立 APPC では独立 LU が使用されます。各 LU-LU セッションでは、ローカル LU とパートナー LU が使用されます。

ローカル LU の場合、ノード制御点に関連付けられている事前定義のデフォルト LU を使用できます。あるいは新しいローカル LU を構成することもできます。

CS/AIX ノードが APPN ネットワーク内のエンド・ノードまたはネットワーク・ノードの場合、APPN は LU を動的に検出できるため、パートナー LU を構成する必要はありません。ただし、APPN ネットワーク以外のネットワークの場合や LEN ノードの場合は、パートナー LU を構成する必要があります。この場合、まずパートナー LU があるリモート・ノードを構成してから、このリモート・ノード上のパートナー LU を定義してください。

### 従属 APPC

リモート・ノードが、独立 LU 6.2 をサポートしないホストである場合は、従属トラフィックをサポートするように構成します。従属 APPC では、ローカル LU を構成する必要があります。

アプリケーションで CPI-C が使用される場合には、APPC の構成後にさらに、CPI-C を構成しなければならないことがあります (113 ページの『CPI 通信のための構成』を参照してください)。CPI-C アプリケーションは、ホストまたは対等コンピューター上の他の APPC アプリケーションまたは CPI-C アプリケーションと通信を行う際に、ノードの LU タイプ 6.2 およびモードのリソースを使用します。CPI-C アプリケーションと APPC アプリケーションには、同じリソースを定義します。また、CS/AIX コンピューターの TP が始動 TP、つまり ソース TP (会話を開始する TP) の場合、TP に対して 1 つ以上のサイド情報エントリを定義しなければならないことがあります。この手順については 113 ページの『CPI 通信のための構成』で説明します。各エントリには、パートナー TP の情報、パートナー TP にアクセスするために使用される LU やその他のリソースの情報、必須セキュリティ情報が示されます。

この節では、単純な APPN ネットワーク (独立 LU 6.2 を使用) の構成方法について説明します。このネットワークは、107 ページの『単純な APPN ネットワークの構成』に説明があるように、1 つのネットワーク・ノード、1 つのエンド・ノード、1 つの LEN ノードで構成されています。(この例では、2 つのノード間の CP-CP セッションの状況情報の取得方法についても説明します。)

また、この節では、112 ページの『従属 APPC の構成』で説明されている、従属 APPC 通信の構成方法についても説明します。

どちらの例でも、APPC セッションで、標準モードとサービス・クラス (COS) が使用されていることを前提としています。

モード、セキュリティー、始動可能な (ターゲット) TP など、その他の APPC 情報の構成方法については、「*Communications Server for AIX 管理ガイド*」を参照してください。

## 単純な APPN ネットワークの構成

最も単純な APPN ネットワークの構成は、APPN ネットワーク・ノードと APPN エンド・ノードの 2 つのノードのみで構成できます。ネットワーク・ノードは、エンド・ノードのためにセッション・ルーティングを処理します。

### ネットワーク・ノードの構成

このシナリオでは、制御点 LU と標準モードを使用していること、および LAN リンク・タイプ (トークンリング、イーサネット) を使用していることを想定しています。この場合にネットワーク・ノードを構成する手順は次のとおりです。

1. 96 ページの『ノードの構成』の説明に従って、ノードを構成します。「*APPN support (APPN サポート)*」フィールドでは、値「*Network node (ネットワーク・ノード)*」を選択します。制御点名をメモしておいてください。
2. 99 ページの『接続の構成』の説明に従って、接続を構成します。独立トラフィックをサポートするリンクを構成します。

隣接するエンド・ノードからこのネットワーク・ノードへ通信するには、ネットワーク・ノードのポートの MAC アドレスと SAP 番号が必要です。CS/AIX ノードの MAC アドレスを取得する手順は次のとおりです。

1. 「*Node (ノード)*」ウィンドウでポートを選択します。
2. 「**Start (開始)**」ボタンをクリックすると、ポートが始動します。
3. ポートの状況情報を取得するため、「**Status (状況)**」ボタンをクリックします。「*Port Status (ポートの状況)*」ダイアログに、MAC アドレスと SAP 番号が表示されます。
4. MAC アドレスと SAP 番号は、あとでエンド・ノードのリンク・ステーション構成ダイアログで入力する必要があるため、これらの値をメモしておいてください。

### エンド・ノードの構成

このシナリオでは、制御点 LU と標準モードを使用していること、および LAN リンク・タイプ (トークンリング、イーサネット) を使用していることを想定しています。この場合にネットワーク・ノードを構成する手順は次のとおりです。

1. 96 ページの『ノードの構成』の説明に従って、ノードを構成します。「*APPN support (APPN サポート)*」フィールドでは、値「*End node (エンド・ノード)*」を選択します。
2. 99 ページの『接続の構成』の説明に従って、接続を構成します。独立トラフィックをサポートするリンクを構成して、リンク・ステーション用に次の情報を入力します。
  - 「*Remote node (リモート・ノード)*」フィールドへの値として、ネットワーク・ノードの名前 (『ネットワーク・ノードの構成』を参照) を入力します。
  - リンク・ステーション構成ダイアログの、「*Contact Information (接続情報)*」ペインに、ネットワーク・ノードのポートの MAC アドレスと SAP 番号を入力します。

APPN ネットワークでは、隣接するネットワーク・ノードに接続する 1 つのリンク・ステーションを使用して、ネットワーク内の他のリモート・ノードと通信できます。このため、リモート・ノードごとに個別のリンク・ステーションを構成する必要はありません。

### 2 つのノード間の接続の確認

この例では、107 ページの『ネットワーク・ノードの構成』と 107 ページの『エンド・ノードの構成』の説明に従って、すでにネットワーク・ノードとエンド・ノードが構成済みであることを前提としています。エンド・ノードから次の手順を行います。

1. 「Node (ノード)」ウィンドウで、隣接するネットワーク・ノードに接続するリンク・ステーションを選択します。
2. 「Start (開始)」ボタンをクリックします。リンク・ステーションが始動します。

リンク・ステーションの始動時に、2 つのノード間での CP-CP セッションも自動的に確立されます。これらのセッションは、「Node (ノード)」ウィンドウの、「Independent Local LUs (独立型ローカル LU)」ペインに表示されます。

3. セッションの状況情報を取得するには、「Node (ノード)」ウィンドウでセッションを選択してから、「Status (状況)」ボタンをクリックします。

### 独立 APPC LU の構成

多くの場合、アプリケーションではローカル・ノードの制御点 LU を使用できます。この制御点 LU は、ノードの構成時に自動的に定義されます。これはデフォルトの LU です。アプリケーションでは、特定の LU が指定されない場合には、このデフォルト LU を使用できます。アプリケーションでデフォルト LU を使用する場合は、ローカル LU を定義する必要はありません。使用している APPC アプリケーションの資料を参照するか、アプリケーション・プログラマーに問い合わせてください。

独立 LU 6.2 を構成するには、次の情報を収集する必要があります。

- ローカル LU 名
- ローカル LU の別名 (この LU がサポートする TP で別名が使用されている場合)

独立型ローカル LU を構成するには、「Node (ノード)」ウィンドウで次の手順を行います。

1. このウィンドウで「Independent Local LUs (独立型ローカル LU)」ペインを選択します。
2. 「Services (サービス)」メニューの「APPC」サブメニューから、「New independent local LU (新しい独立型ローカル LU)」を選択します (あるいは、「New (新規)」ボタンをクリックします)。

CS/AIX によって「Local LU (ローカル LU)」ダイアログが表示されます。

3. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。



4. 「OK」ボタンをクリックして、ローカル LU を定義します。「Node (ノード)」ウィンドウの「Independent Local LUs (独立型ローカル LU)」ペインに、独立型 LU が表示されます。

## LEN ノードのパートナー LU の構成

次の状況では、リモート・ノード (およびそのノード上のパートナー LU) を定義する必要があります

- ローカル・ノードが LEN ノードの場合、すべてのリモート・ノードと、このローカル・ノードが APPC を使用して通信を行うリモート・ノード上のパートナー LU を定義しなければなりません。LEN ノードはパートナー LU を動的に検出することはできませんが、リモート・ノードの定義により、それが可能になります。
- ローカル・ノードが APPN ネットワークの一部ではない場合 (たとえば、ネットワーク・ノード・サーバーを使用せずに、2 つのエンド・ノードを直接接続している場合) は、LU を動的に検出できません。この場合には、各パートナー LU を個別に構成する必要があります。
- リモート・ノードが LEN ノードであり、ローカル・ノードが、この LEN ノードのネットワーク・ノード・サーバーとして動作するネットワーク・ノードである場合、LEN ノード (およびそのパートナー LU) をネットワーク・ノード・サーバー上のリモート・ノードとして定義しなければなりません。このように定義することで、APPN ネットワークのその他のノードから、LEN ノードの LU を検出できるようになります。
- リモート・ノードが別の APPN ネットワークにある場合、このリモート・ノードは動的に検出できないため、定義しておく必要があります。

ローカル・ノードとリモート・ノードの両方が、同じ APPN ネットワークに接続している場合は、パートナー LU を定義しないでください。

リモート・ノード定義を追加すると、リモート・ノードと同じ名前のパートナー LU が自動的に追加されます。これは、リモート・ノードの制御点 LU となります。このパートナー LU をアプリケーションで使用する場合、その他のパートナー LU を追加する必要はありませんが、このパートナー LU に LU 別名を追加できます。別名を追加するには、パートナー LU をダブルクリックし、「Partner LU Configuration (パートナー LU の構成)」ダイアログに別名を入力します。

アプリケーションで、LU 別名を使用してパートナー LU を参照する場合には、パートナー LU 別名の定義を追加する必要があります。

ローカル・ノードまたはリモート・ノードのいずれかが LEN ノードの場合、LEN ノードでは LU を動的に検出できないため、パートナー LU をリモート・ノードの子として定義しなければなりません。アプリケーションで、リモート・ノードの制御点 LU をそのパートナー LU として使用する場合、リモート・ノードの定義時に自動的に制御点 LU を定義します。

Motif 管理プログラムでは、パートナー LU 別名の追加 (110 ページの『パートナー LU 別名の定義』を参照)、特定のリモート・ノード上のパートナー LU の定義の追加 (110 ページの『リモート・ノードでのパートナー LU の定義』を参照)、ワイルドカードを使用した、複数のパートナー LU の定義 (111 ページの『ワイルドカードを使用した複数のパートナー LU の定義』を参照) を行うことができます。

**リモート・ノードの定義:** リモート・ノードを構成する前に、次の情報を収集する必要があります。

- ノードの SNA ネットワークの完全修飾名

リモート・ノードを構成するには、「Node (ノード)」ウィンドウで次の手順を行います。

1. このウィンドウの「Remote Systems (リモート・システム)」ペインを選択します。
2. 「Services (サービス)」メニューの「APPC」サブメニューから、「New remote node (新規リモート・ノード)」を選択します (あるいは、ボタン・バーの「New (新規)」をクリックし、次に「Define remote node (リモート・ノードの定義)」を選択します)。

CS/AIX によって「Remote Node Configuration (リモート・ノードの構成)」ダイアログが表示されます。

3. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
4. 「OK」ボタンをクリックすると、リモート・ノードが定義されます。「Node (ノード)」ウィンドウの「Remote Systems (リモート・システム)」ペインに、リモート・ノードが表示されます。

リモート・システムを定義すると、CS/AIX は、リモート・ノード上の制御点 LU を、ローカル・ノード上のパートナー LU として自動的に定義します。

**パートナー LU 別名の定義:** パートナー LU の別名を定義するには、次の情報を収集する必要があります。

- パートナー LU の完全修飾名 (SNA ネットワーク名と LU 名)
- ローカル TP が使用するパートナー LU 別名

パートナー LU の別名を追加するには、「Node (ノード)」ウィンドウで次の手順を行います。

1. このウィンドウの「Remote Systems (リモート・システム)」ペインを選択します。
2. 「Services (サービス)」メニューから、「APPC」、「New partner LUs (新規パートナー LU)」、「Partner LU alias (パートナー LU の別名)」を選択します (あるいは、ボタン・バーの「New (新規)」ボタンをクリックし、次に「Define partner LU alias (パートナー LU 別名の定義)」を選択します)。

CS/AIX によって「Partner LU Alias Configuration (パートナー LU の別名の構成)」ダイアログが表示されます。

3. ダイアログにパートナー LU の名前と別名を入力します。
4. 「OK」ボタンをクリックすると、パートナー LU の別名が定義されます。「Node (ノード)」ウィンドウの「Remote Systems (リモート・システム)」ペインに、(ネットワーク定義の一部として) パートナー LU の別名が表示されます。

**リモート・ノードでのパートナー LU の定義:** 特定のリモート・ノード上のパートナー LU を定義するには、次の情報を収集する必要があります。

- パートナー LU の完全修飾名



- パートナー LU の別名 (ローカル TP で別名が使用されている場合)
- パートナー LU のディレクトリー情報を含むノードの完全修飾名
- パートナー LU が TCP/IP ネットワーク上にある場合、優先ルーティング方式 (APPN または AnyNet)。

特定のリモート・ノードのパートナー LU 定義を追加するには、「Node (ノード)」ウィンドウで次の手順を行います。

1. リモート・ノードを選択します。
2. 「Services (サービス)」メニューから、「APPC」、「New partner LUs (新規パートナー LU)」、「Partner LU on remote node (リモート・ノードのパートナー LU)」を選択します (あるいは、ボタン・バーの「New (新規)」ボタンをクリックし、次に、「Define partner LU on remote node (リモート・ノードのパートナー LU の定義)」を選択します)。

CS/AIX によって「Partner LU Configuration (パートナー LU 構成)」ダイアログが表示されます。

3. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
4. 「OK」ボタンをクリックすると、パートナー LU が定義されます。パートナー LU の別名が、「Node (ノード)」ウィンドウの「Remote Systems (リモート・システム)」ペインで、この LU が所属するリモート・システムの下に表示されます。

**ワイルドカードを使用した複数のパートナー LU の定義:** 1 つのリモート・ノードにあり、名前が同じ文字で始まる複数のパートナー LU を構成する場合には、ワイルドカードを使用できます。ワイルドカードを使用すれば、パートナー LU を個別に構成する必要がなくなります。

ワイルドカードを使用して複数のパートナー LU を定義する際には、次の情報を入力する必要があります。

- ワイルドカード・パートナー LU 名。ワイルドカード・パートナー LU 名は、定義する複数のパートナー LU の完全修飾 LU 名に一致する、1 から 8 文字のタイプ A の EBCDIC スtring 2 つからなります。

最初の String には、パートナー LU の SNA ネットワーク名と厳密に一致する完全な SNA ネットワーク名か、ネットワーク名の先頭の文字に一致するワイルドカード接頭部のいずれかを使用できます。ネットワーク名にワイルドカード接頭部を入力する場合は、2 番目の String をブランクにしてください。

最初の String に完全な SNA ネットワーク名を入力した場合は、2 番目の値も入力できます。(この場合、最初の String に有効な SNA ネットワーク名を指定していないと、2 番目の String に入力できません。) 2 番目の String は、パートナー LU の完全修飾名の後半の部分の先頭に一致する、ワイルドカード接頭部として処理されます。

- パートナー LU があるノードの名前。

複数のパートナー LU を追加するには、「Node (ノード)」ウィンドウで次の手順を行います。

1. 定義するパートナー LU があるリモート・ノードを選択します。

2. 「**Services (サービス)**」メニューから、「**APPC**」、「**New partner LUs (新規パートナー LU)**」、「**Wildcard partner on remote node (リモート・ノードのワイルドカード・パートナー)**」を選択します (あるいは、ボタン・バーの「**New (新規)**」ボタンをクリックし、次に、「**Define wildcard partner LUs on remote node (リモート・ノードのワイルドカード・パートナー LU の定義)**」を選択します)。

CS/AIX によって「**Wildcard Partner LU Configuration (ワイルドカード・パートナー LU の構成)**」ダイアログが表示されます。

3. ダイアログのフィールドに、適切な情報を入力します。
4. 「**OK**」ボタンをクリックすると、パートナー LU が定義されます。パートナー LU が、「**Node (ノード)**」ウィンドウの「**Remote Systems (リモート・システム)**」ペインで、この LU が属するリモート・ノードの下に表示されます。

## 従属 APPC の構成

従属 LU 6.2 を構成するには、次の情報を収集する必要があります。

- ローカル LU 名
- ローカル LU の別名 (この LU がサポートする TP で別名が使用されている場合)
- ホストへの接続を提供するリンク・ステーションの名前
- LU 番号
- LU を従属 LU 6.2 のデフォルト・プールに割り当てる必要があるかどうか

APPC アプリケーションまたは CPI-C アプリケーションで使用するために、タイプ 6.2 の従属 LU を構成している場合は、これらの LU をデフォルト・プールのメンバーとして定義することがあります。特定のローカル LU を指定しないアプリケーションには、デフォルト LU として定義されている LU のプールから、未使用の LU が割り当てられます。

従属型ローカル LU を構成するには、「**Node (ノード)**」ウィンドウで次の手順を行います。

1. ウィンドウの「**Connectivity (接続)**」ペインでリンク・ステーションを選択します。
2. 「**Services (サービス)**」メニューの「**APPC**」サブメニューから、「**New dependent Local LU (新しい従属型ローカル LU)**」を選択します (あるいは、ボタン・バーの「**New (新規)**」をクリックし、次に「**New dependent local LU (新しい従属型ローカル LU)**」を選択します)。

CS/AIX によって「**Local LU (ローカル LU)**」ダイアログが表示されます。

3. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
4. 「**OK**」ボタンをクリックして、ローカル LU を定義します。従属型ローカル LU は、「**Connectivity (接続)**」ペインでこの LU が属するリンク・ステーションの下に表示されます。

---

## CPI 通信のための構成

CPI-C シンボリック宛先名を使用する CPI-C アプリケーションをサポートする場合には、CPI-C サイド情報を定義する必要があります。サイド情報により、シンボリック宛先名と、会話のパートナー TP、パートナー LU、モード、セキュリティに関する情報が関連付けられます。

CPI-C 用のシンボリック宛先名を決定するには、アプリケーション開発者に相談してください (サード・パーティーのアプリケーションの場合は、その製品の資料を参照してください)。

CPI-C サイド情報を構成する前に、次の情報を収集する必要があります。

- TP により使用されるシンボリック宛先名
- パートナー TP 名
- パートナー LU 名または別名
- モード名

CPI-C サイド情報を構成するには、「Node (ノード)」ウィンドウで次の手順を行います。

1. 「**Services (サービス)**」メニューの「**APPC**」サブメニューから、「**CPI-C**」を選択します。

CS/AIX によって「CPI-C Destination Names (CPI-C 宛先名)」ウィンドウが表示されます。

2. 「**New (新規)**」ボタンをクリックします。

CS/AIX によって「CPI-C Destination Configuration (CPI-C 宛先の構成)」ダイアログが表示されます。

3. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
4. 「**OK**」ボタンをクリックすると、CPI-C サイド情報が定義されます。

---

## LUA の構成

LU 0 から 3 を使用する新しいアプリケーションには、LUA API を使用してください。LUA API は、LU タイプ 0 から 3 を使用して、ホスト・コンピューターと通信を行うアプリケーションに使用できます。(LUA API についての詳細は、「*Communications Server for AIX LUA プログラマーズ・ガイド*」を参照してください。)

LUA を構成する前に、次の構成を行ってください。

1. 96 ページの『ノードの構成』の説明に従って、ノードを構成します。
2. 99 ページの『接続の構成』の説明に従って、従属トラフィック用の接続を構成します。(アップストリーム SNA ゲートウェイまたは DLUR を使用している場合は、ホストへの直接リンクではなく、アップストリーム・ノードへのリンクを構成してください。)

LUA を構成するには、次の情報を収集する必要があります。

- LU 名または LU プール名。

## LUA の構成

- 各 LU の LU 番号。LU 番号は、ホストで構成されている LU 番号と一致していなければなりません。

LUA を構成するため、次の手順に従って LU を定義します。

1. 「Node (ノード)」ウィンドウの「Connectivity (接続)」ペインで、ホストへのリンク・ステーションを選択します。
2. 「New (新規)」ボタンをクリックします。
3. 表示されるダイアログから、「New LU for LUA (LUA の新しい LU)」を選択します。
4. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。LU タイプとして「Unrestricted (制限なし)」を選択します。
5. 「OK」ボタンをクリックします。LU は、「Node (ノード)」ウィンドウの「Connectivity (接続)」ペインに表示されている、ホスト接続リンク・ステーションの下に表示されます。
6. LU プールを使用する場合は、104 ページの『LU プールの定義』の説明に従って LU プールを定義します。

---

## LU 0 の構成

LU 0 の 1 次側 LU は、2 次ノードの LU (ストア・コントローラーなど) との通信をサポートします。このタイプの LU では、ダウンストリーム・コントローラーとの 1 次 LU 0 セッションと、ホストと 2 次 LU 間でのパススルー・セッションをサポートできます。LU 0 の 1 次側には、EIA-232D プロトコルまたは EIA-422A プロトコルを使用した、SDLC 1 次回線が必要です。

LU 0 の 2 次側 LU は、ホスト通信をサポートします。この LU は、CS/AIX の SNA 汎用デバイス・ドライバーを使用して、汎用 SNA アプリケーションとして稼働します。

注: 新しい LU 0 の 2 次側のアプリケーションの場合は、LU 0 の代わりに LUA API を使用してください。LUA 構成の詳細については、113 ページの『LUA の構成』を参照してください。

### LU 0 の 1 次側の構成

LU 0 の 1 次側を構成する前に、次の構成を行ってください。

1. 96 ページの『ノードの構成』の説明に従って、ノードを構成します。

LU 0 の 1 次側を構成する前に、次の情報を収集してください。

- 1 次回線で使用する SDLC プロトコル (EIA-232D または EIA-422A)
- 1 次回線用ローカル・ステーション・アドレス
- 1 次回線用リモート・ステーション・アドレス
- ダウンストリーム・ステーションからの INIT-SELF 要求により、ローカル・ノードの 1 次 LU アプリケーションを開始するかどうか。
- ローカル・ノードの LU 0 の 1 次側のアプリケーションの名前 (INIT-SELF 要求を受け入れる場合)
- ローカル・ノードの 1 次 LU アドレス。

LU 0 の 1 次側を構成する手順は次のとおりです。

1. LU 0 の 1 次回線を構成します。
  - a. 「Node (ノード)」ウィンドウの「Services (サービス)」メニューから、「New LU 0 primary line (新しい LU 0 の 1 次回線)」を選択します。

CS/AIX によって「LU 0 Primary Line Configuration (LU 0 の 1 次回線の構成)」ダイアログが表示されます。

- b. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
- c. 「OK」をクリックすると、LU 0 の 1 次回線が定義されます。

LU 0 の 1 次側 LU を構成します。

- a. 「Node (ノード)」ウィンドウの「Services (サービス)」メニューから、「New LU 0 primary LU (新しい LU 0 の 1 次側 LU)」を選択します。

CS/AIX によって「LU 0 Primary LU Configuration (LU 0 の 1 次側 LU の構成)」ダイアログが表示されます。

- b. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
- c. 「OK」をクリックすると、LU 0 の 1 次側 LU が定義されます。

2. AIX コマンド行で以下のコマンドを入力して、ダウンストリーム・ステーションへの 1 次回線用の LU 0 サーバーを開始します (ここで、*LineName* は 1 次回線です)。

```
lu0 -p LineName -b -t &
```

## LU 0 の 2 次側の構成

LU 0 の 2 次側を構成する前に、次の構成を行ってください。

1. 96 ページの『ノードの構成』の説明に従って、ノードを構成します。ノード制御点の PU サポートを使用するホストが他にない場合には、「Node Parameters (ノード・パラメーター)」ダイアログに、ローカル・ノード ID を入力します。
2. 99 ページの『接続の構成』の説明に従って、接続を構成します。他のホストがノード制御点の PU サポートを使用する場合には、「Link Station Configuration (リンク・ステーションの構成)」ダイアログに、ローカル・ノード ID を入力します。また、ホスト PU のリモート・リンク・アドレスも入力します。

LU 0 の 2 次側を構成する前に、次の情報を収集してください。

- ホストとの通信に使用する 2 次 LU のローカル LU アドレス。
- 構成に使用するセッション LU 名
- LU の通信先を特定の SSCP に限定する場合は、SSCP ID が必要です。
- LU から INIT-SELF 要求をホストへ送信できるかどうか
- ホスト・アプリケーションまたは、サービス・プログラムの名前 (LU が INIT-SELF 要求を送信できる場合)
- ログ・モード・テーブル・エントリ (LU が INIT-SELF 要求を送信できる場合)
- LU が 1 次側 LU へのパススルーをサポートしている場合は、1 次 LU 構成のプロファイル名が必要です (LU が INIT-SELF 要求を送信できない場合のみ)。

## LU 0 の構成

LU 0 の 2 次側 LU を構成するには、「Node (ノード)」ウィンドウから次の手順を行います。

1. 「Node (ノード)」ウィンドウの「Connectivity (接続)」ペインで、ホストへのリンク・ステーションを選択します。
2. 「New (新規)」ボタンをクリックします。
3. 表示されるダイアログから、「New LU for LUA (LUA の新しい LU)」を選択し、次に「OK」ボタンをクリックします。

CS/AIX によって「LU Type 0-3 (LU タイプ 0 から 3)」ダイアログが表示されます。

4. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。LU タイプとして「Unrestricted (制限なし)」を選択します。
5. 「Advanced (拡張)」ボタンをクリックします。

CS/AIX によって「LU Type 0-3 Advanced Parameters (LU タイプ 0 から 3 拡張パラメーター)」ダイアログが表示されます。

6. 「LU use (使用する LU)」フィールドで、「LU 0 secondary (LU 0 の 2 次側)」を選択します。Motif ダイアログが拡大され、「LU 0 secondary (LU 0 の 2 次側)」のフィールドが表示されます。
7. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
8. 「OK」をクリックすると、LU が定義されます。

LU は、「Node (ノード)」ウィンドウの「Connectivity (接続)」ペインに表示されている、ホスト接続リンク・ステーションの下に表示されます。

9. ホストへのリンク用の LU 0 サーバーを開始するため、ホストへのリンク・ステーションの名前を使用して、AIX コマンド行で以下のコマンドを入力します。

```
lu0 -s LinkName -b -t &
```

10. LU 0 アプリケーションを開始するには、パラメーターとして LU 0 の 2 次側 LU 名を指定します。

---

## SNA ゲートウェイの構成

CS/AIX には、ホスト・コンピューターへの直接アクセス機能のみでなく、SNA ゲートウェイ機能が組み込まれています。この機能により、他のコンピューターが、CS/AIX ノードを介してホスト・コンピューターにアクセスできます。各コンピューターからホストへ個別に接続する必要はありません。

117 ページの図 8 に SNA ゲートウェイの機能を示します。






図8. SNA ゲートウェイ

ダウンストリーム・コンピューターには、従属 LU をサポートする、タイプ 2.0 または 2.1 の SNA PU がインストールされていなければなりません。たとえば、別の CS/AIX コンピューター、または、Communications Server for Windows NT が稼働する PC をダウンストリーム・コンピューターにできます。

ローカル CS/AIX ノードで SNA ゲートウェイ機能を使用すると、ホストとダウンストリーム・コンピューター間で送受信されるデータはすべて、ローカル・ノードを介して転送されます。これにより、ダウンストリーム・コンピューターは、直接リンクがなくても、CS/AIX やその他のダウンストリーム・コンピューターとホスト接続を共有できます。たとえば、複数のダウンストリーム・コンピューターを、ローカル・トークンリング・ネットワークを介して CS/AIX に接続するように設定すると、これらのコンピューターはすべて、同一の長距離専用回線を介して、CS/AIX からホストにアクセスできるようになります。

SNA ゲートウェイを使用すると、ダウンストリーム・コンピューターと、それらのコンピューターとの通信リンクを定義する必要がなくなるため、ホスト側での構成が単純化されます。ホストの構成では、CS/AIX コンピューターとそのホスト通信リンクのみを含めます。ダウンストリーム・コンピューターの LU は、CS/AIX コンピューターのリソースの一部として構成されます。ホスト・コンピューターでは、SNA ゲートウェイの使用を認識しません。

SNA ゲートウェイを構成する前に次の構成作業を行ってください。

- 96 ページの『ノードの構成』の説明に従って、ローカル・ノードを定義します。
- 99 ページの『接続の構成』の説明に従って、ローカル・ノードとホスト間の、従属トラフィック用のポートとリンク・ステーションを構成します。また、ローカル・ノードとダウンストリーム・ノード間の、従属トラフィック用のポートとリンク・ステーションを構成します。事前に定義されていないダウンストリーム LU をサポートする必要がある場合は、暗黙の PU とダウンストリーム LU をサポートするように、ポートのテンプレートを定義できます (118 ページの『暗黙のダウンストリーム LU のサポート』を参照してください)。



- ホストとの通信に使用する、ローカル・ノードの LU (アップストリーム LU) を定義します。アップストリーム LU は、LU タイプが Unrestricted (制限なし) (unknown (不明)) の、LU タイプ 0 から 3 として定義してください。(ダウンストリーム・ノードの LU にはどの LU タイプでも定義できます。)
- LU プールを使用する場合は、104 ページの『LU プールの定義』の説明に従って LU プールを定義します。

### 暗黙のダウンストリーム LU のサポート

CS/AIX に対して事前に定義されていないダウンストリーム LU をサポートするには、暗黙のダウンストリーム PU と LU に対して、ポートのテンプレートを定義できます (基本的なポート構成については、99 ページの『接続の構成』を参照してください)。これらのテンプレートにより、ダウンストリーム LU がサポートされます。この際、ダウンストリーム・ノードのすべての LU をサポートするように、ローカル・ノードに LU を 1 つ構成する必要はありません。

SNA ゲートウェイに対してダウンストリーム LU を構成する前に、次の情報を収集する必要があります。

- ダウンストリーム LU をサポートする LU 番号の範囲
- ホスト LU 名

暗黙のダウンストリーム LU についてテンプレートを定義する手順は、次のとおりです。

1. ポートをすでに構成している場合は、「Node (ノード)」ウィンドウの「Connectivity (接続)」ペインの、ポート定義をダブルクリックします。CS/AIX によってポート構成ダイアログが表示されます。

ポートをまだ構成していない場合は、ポートを構成します。

- a. 「Node (ノード)」ウィンドウの「Connectivity (接続)」ペインを選択します。
- b. 「New (新規)」ボタンをクリックします。
- c. 表示されたダイアログから、ポートを定義してリンク・プロトコルのタイプを選択します。

CS/AIX によってポート構成ダイアログが表示されます。

- d. 基本ポート・パラメーターを入力します。詳細については、99 ページの『接続の構成』を参照してください。
2. ダイアログの下部にある、「Advanced (詳細設定)」ボタンをクリックします。

CS/AIX によって「Port Parameters (ポート・パラメーター)」ダイアログが表示されます。下のペインに表示されている設定が、ダウンストリーム LU テンプレートに反映されます。

3. 「Configure downstream LUs for implicit PU access (暗黙 PU アクセス用にダウンストリーム LU を構成)」オプションを選択します。
4. 「OK」をクリックします。

CS/AIX によって「Downstream LU Template Configuration (ダウンストリーム LU テンプレートの構成)」ダイアログが表示されます。

5. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。

6. 「OK」をクリックすると、暗黙のダウンストリーム LU テンプレートが定義されます。

## ダウンストリーム LU の定義

SNA ゲートウェイに対してダウンストリーム LU を構成する前に、次の情報を収集する必要があります。

- 各ダウンストリーム LU の LU 名 (これはローカル ID であり、ダウンストリーム・システムの構成に一致する必要はありません。)
- 各ダウンストリーム LU の LU 番号
- ダウンストリーム・ノードへのリンク・ステーション
- アップストリーム LU 名 (ホスト LU の場合)

SNA ゲートウェイに対してダウンストリーム LU を構成する手順は次のとおりです。

1. 「Node (ノード)」ウィンドウの「Connectivity (接続)」ペインで、ダウンストリーム・ノードへのリンク・ステーションを選択します。
2. 「New (新規)」ボタンをクリックします。
3. 「New downstream LU (新しいダウンストリーム LU)」を選択してから、「OK」をクリックします。

CS/AIX によって「Downstream LU (ダウンストリーム LU)」ダイアログが表示されます。

4. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
5. 「OK」をクリックすると、ダウンストリーム LU が定義されます。

LU 定義は、「Node (ノード)」ウィンドウの「Connectivity (接続)」ペインで、ダウンストリーム・ノード接続リンク・ステーションの下に表示されます。

---

## DLUR の構成

CS/AIX は、ホスト・コンピューターへの直接アクセス機能のみでなく、従属 LU リクエスター (DLUR) 機能を備えています。この機能により、ホストへ直接接続しなくても、APPN ネットワーク内の複数のノードを介して従属 LU のセッションを実行できます。

従属 LU セッションでは、通常ホスト・コンピューターとの直接通信リンクが必要となります。1 つの APPN ネットワーク内で多数のノード (ホスト・ノードも含む) が互いに接続されている場合、一部のノードには、ホストとの直接接続がなく、他のノードを介した間接接続しかないことがあります。このような間接接続ノードの LU からホストへ、従属 LU セッションを確立することはできません。

従属 LU リクエスター (DLUR) は、このような制限を解決するように設計された APPN 機能です。

APPN ノード (CS/AIX ノードなど) 上の DLUR は、ホストの従属 LU サーバー (DLUS) と連携して機能し、APPN ネットワーク上の DLUR ノード上の従属 LU から DLUS ホストにセッションをルーティングします。ホストへの経路では、複数のノードを経由できるため、APPN のネットワーク管理、ダイナミック・リソース

検出、経路計算などの機能を利用できます。DLUR は LU のあるノードで使用可能な状態であり、DLUS はホスト・ノードで使用可能な状態でなければなりません。ただし、セッション経路の中間ノードでは DLUR は必要ありません。

CS/AIX DLUR ノードがネットワーク・ノードまたは分岐ネットワーク・ノードの場合は、CS/AIX ノードに接続しているダウンストリーム・コンピューターの従属 LU に、パススルー DLUR 機能を提供することもできます。このような LU では、ネットワークを介してホストにアクセスするために、CS/AIX ノード内部の LU と同様に CS/AIX ノードの DLUR を使用できます。ダウンストリーム・コンピューターは DLUR を実行しないので、DLUR が使用されていることを認識する必要はまったくありません。

図9に示すのは、APPN ネットワーク・ノードとして構成されている CS/AIX サーバーで、パススルー DLUR をインプリメントしているため、ホスト (アップストリーム・ノード) の LU と、APPN ネットワーク内のノード (ダウンストリーム・ノード) の LU とのセッションをサポートしています。




図9. DLUR を提供する CS/AIX ノード

注:

1. LEN ノードでは DLUR を構成できません。
2. パススルー DLUR は、ネットワーク・ノードまたは分岐ネットワーク・ノード上でしか構成できません。
3. 分岐エクステンダーを使用する場合は、その分岐のエンド・ノード (分岐ネットワーク・ノードを、ネットワーク・ノード・サーバーとして使用する) 上で DLUR を構成することはできません。しかし、分岐ネットワーク・ノード上でパススルー DLUR を構成すれば、このノードから従属 LU アプリケーションをサポートすることができます (つまり、分岐上のエンド・ノードは DLUR は実行しませんが、分岐ネットワーク・ノード上のパススルー DLUR は使用するということです)。

DLUR の構成手順は、従属 LU が、ローカル・ノードとダウンストリーム・ノードのどちらにあるかによって異なります。

## ローカル・ノードでの DLUR サポートの構成

この手順を実行するために、次の情報を収集する必要があります。

- ローカル・ノード上の PU の ID。
- PU 名 (これはローカル ID であり、ホスト構成に一致する必要はありません)。
- ホスト上の DLUS の名前 (および、バックアップ DLUS がある場合はその名前)。
- 各ダウンストリーム LU の LU 名、LU 番号、LU タイプ。LU 番号は、ホストで構成されている番号と一致していなければなりません。

ローカル・ノードで DLUR サポートを構成する手順は次のとおりです。

1. 96 ページの『ノードの構成』の説明に従って、ローカル・ノードを定義します。ダウンストリーム・ノードに対してパススルー DLUR をサポートする場合は、ノードを APPN ネットワーク・ノードまたは分岐ネットワーク・ノードとして定義してください。
2. APPN ネットワークとの接続を構成します。APPN 接続では、ローカル・ノードと隣接する APPN ネットワーク・ノード間の、独立トラフィック用のポートとリンク・ステーションが、少なくとも 1 つは必要になります。詳細については、99 ページの『接続の構成』を参照してください。
3. ローカル・ノードの DLUR PU を定義します (DLUR PU により、ホストとの接続がサポートされます)。

DLUR PU を構成するには、「Node (ノード)」ウィンドウで次の手順を行います。

- a. 「Services (サービス)」メニューから、「Connectivity (接続)」サブメニュー、「New DLUR PU (新規 DLUR PU)」の順に選択します (あるいは、ボタン・バーの「New (新規)」ボタンをクリックして、「DLUR PU」を選択します)。

「OK」ボタンをクリックすると、CS/AIX によって「DLUR PU Configuration (DLUR PU 構成)」ダイアログが表示されます。

- b. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
- c. 「OK」ボタンをクリックすると、DLUR PU が定義されます。

「Connectivity (接続)」ペインの DLUR 項目の下に DLUR PU が表示されません。

4. ローカル・ノード上の LU をサポートするように DLUR を構成するには、ローカル・ノードに LU を追加する必要があります。LU は、113 ページの『LUA の構成』で説明されているように、LUA をサポートするように構成されなければなりません。それらの LU によってサポートされるユーザー・アプリケーションの要件によっては、さらに他の構成を実行する必要がある場合もあります。

## ダウンストリーム・ノードをサポートするパススルー DLUR の構成

この手順を実行するために、次の情報を収集する必要があります。

- 各ダウンストリーム・ノードごと、またはダウンストリーム・ノード上の各 PU ごと、ダウンストリーム PU 名。(これはローカル ID であり、ホスト構成に一致する必要はありません。)
- ホストの DLUR の名前

ダウンストリーム・ノードでパススルー DLUR サポートを構成する手順は次のとおりです。

1. ローカル・ノードを、APPN ネットワーク・ノードとして定義します (96 ページの『ノードの構成』を参照してください)。
2. ダウンストリーム・ノードとの接続を構成します。99 ページの『接続の構成』の手順に従って、ローカル・ノードと各ダウンストリーム・ノード間の従属トラフィック用の、ポートとリンク・ステーションを構成します。(ダウンストリーム・ノードのパススルー DLUR をサポートするために、DLUR PU を定義する必要はありません。)
3. 1 つのダウンストリーム・ノードが複数の PU をサポートできます。この場合、各ダウンストリーム PU には、それぞれ異なるリンクが関連付けられているため、CS/AIX DLUR ノードとダウンストリーム・ノード間に、複数のリンクを構成する必要があります。また、各リンクのダウンストリーム PU 名を確認しておく必要があります。

---

## TN サーバーの構成

SNA ネットワークではなく TCP/IP を使用して通信を行う 3270 エミュレーション・プログラムは、「TN3270 プログラム」(Telnet 3270 エミュレーション・プログラム) と呼ばれます。

TN3270 プログラムには、TN3270E (Telnet 3270 標準拡張) サポートを組み込むこともできます。TN3270E は、Telnet を使用して、3270 装置エミュレーション (端末およびプリンターの両方を含む) をサポートするオープン・プロトコルです。これにより、Telnet クライアントから、(LU 名を指定することにより) 特定の装置を選択できるようになります。また、ATTN キーおよび SYSREQ キー、SNA 応答処理などの各種機能も拡張サポートされます。

注: 本書では、TN3270、TN3287、TN3270E プロトコルのすべてに適用できる情報については、TN3270 という用語を使用します。

CS/AIX TN サーバーを使用すると、3270 ホスト・コンピューターに、他のコンピューター上の TN3270 ユーザーがアクセスできるようになります。TN サーバーを使用すれば、TN3270 ユーザーが、CS/AIX ユーザーやその他の TN3270 ユーザーとホストへの接続を共有できます。この場合、直接リンクは必要ありません。また、TN3270 ユーザーは、TCP/IP を実行していないホストへもアクセスできます。

図 10 に、TN3270 クライアント向けの TN サーバー・サポートを備えた CS/AIX ノードを示します。TN サーバー・ノードとクライアントは、TCP/IP ネットワークを介して通信を行います。




図 10. TN サーバー・サポートに構成された CS/AIX ノード

CS/AIX TN サーバー機能により、TN3270 ユーザーと CS/AIX 3270 LU との関連付けが行われます。TN3270 ユーザーからのデータはすべて、関連付けられた LU へ転送されます。つまり、ホストと TN3270 ユーザーのどちらの構成でも、両者が直接接続しているように構成されています。したがってホストもユーザーも、データが TN サーバーを介して転送されることを認識する必要はありません。

CS/AIX TN サーバーは、IETF RFC 1123、1576、1646、1647、2355 で定義されているプロトコルを正しくインプリメントしている TN3270 クライアント・エミュレーション・プログラムをすべてサポートします。

TN3270 プログラムが TN サーバーと通信を行うと、CS/AIX では、このプログラムが実行されているコンピューターの TCP/IP アドレスにより、プログラムを識別します。CS/AIX では、同じコンピューター上で異なるユーザーに使用されている、2 つの TN3270 プログラムを区別することはできません。CS/AIX のマニュアルでは、TN サーバー・ユーザーという用語は、TN3270 プログラムを使用している個人ユーザーではなく、TN3270 プログラムが実行されているコンピューターを指します。

124 ページの図 11 に示すように、ホスト側から見た場合と、TN サーバー・ユーザー側から見た場合とでは、TN サーバー構成が異なります。






図 11. TN サーバー

通常、TN3270 サーバー機能を使用して CS/AIX に接続する TN サーバー・ユーザーは、それぞれ、1 つの 3270 LU にアクセスするように構成されているため、1 回に確立できるホスト・セッションは 1 つに制限されます。しかし、TN サーバー・ユーザーが、それぞれ専用の 3270 LU を 1 つずつ持つように構成するのではなく、3270 LU プールにアクセスするよう構成することもできます。このように設定すると、ユーザーは、プール内の使用可能な LU と同数のセッションにアクセスできます。

TN サーバーのアクセスを構成する前に、次の構成作業を行ってください。

- 96 ページの『ノードの構成』の説明に従って、ローカル・ノードを定義します。
- 99 ページの『接続の構成』の説明に従って、ローカル・ノードとホスト間の、従属トラフィック用のポートとリンク・ステーションを構成します。

TN サーバーのアクセスを構成するには、次の構成作業を行う必要があります。

- ホストとの通信に使用するローカル・ノードの 3270 LU を定義します。LU の追加については、『3270 LU の定義』を参照してください。
- LU プールを使用する場合は、125 ページの『LU プールの定義』の説明に従って LU プールを定義します。

### 3270 LU の定義

3270 LU を構成する前に、次の情報を収集してください。

- LU 名 (これはローカル ID であり、ホスト構成に一致する必要はありません。)
- LU 番号 (ある範囲の複数の LU の場合は複数の番号)
- LU タイプ (3270 ディスプレイ・モデルまたは 3270 プリンター)
- プール名 (LU をプールに追加する場合)



前に定義済みのリンク・ステーションについて、タイプ 0 から 3 の LU を構成するには、「Node (ノード)」ウィンドウで次の手順を行います。

1. このウィンドウの「Connectivity (接続)」ペインから、ホスト接続リンク・ステーションを選択します。
2. 「New (新規)」ボタンをクリックします。
3. 上記の操作の結果表示されたダイアログで、LU タイプ (「New 3270 display LU (新規 3270 ディスプレイ LU)」、または「New 3270 printer LU (新規 3270 プリンター LU)」) を選択します。

この項目を選択して「OK」をクリックすると、CS/AIX によって「LU Type 0-3 (LU タイプ 0 から 3)」ダイアログが表示されます。

4. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
5. 「OK」をクリックすると、LU が定義されます。

LU は、「Node (ノード)」ウィンドウの「Connectivity (接続)」ペインに表示されている、ホスト接続リンク・ステーションの下に表示されます。

## LU プールの定義

3270 に対して、LU プールを定義すると、ユーザー構成が単純化され、ホスト・セッションの確立の柔軟性が大幅に向上します。たとえば、いくつかの 3270 LU を 1 つの LU プール内に定義し、次に、この LU プールを使用する複数の TN3270 クライアントを構成することができます。このようにすると、3270 セッションを容易に構成でき、任意のクライアントがプール内の任意の LU を使用できます。

**注:** TN3270 クライアントは、特定の LU または LU プールのいずれかに割り当てることができます。

- クライアントをプール内の特定の LU に割り当てると、クライアントはこの LU が使用可能であればこれを使用します。それ以外の場合、クライアントはそのプール内のフリーのいずれかの LU を、特定の LU の代わりにそれを LU プールに割り当てられたかのように使用します。
- 指定された LU だけをクライアントが使用するようにして、その LU が使用中であればクライアントのセッションが確立できないようにしたい場合、その LU がプール内にないことを確認してください。

ローカル CS/AIX ノードの LU プールは、「LU Pools (LU プール)」ウィンドウを使用して表示できます。このウィンドウには、ローカル・システム上に構成されている LU プールがリストされます。また、LU プールに追加する LU を選択することもできます。

3270 が使用するプールに追加できる LU タイプを次に示します (ただし、1 つのプールには異なる種類の LU を混在させないでください)。

- 3270 display LU (3270 ディスプレイ LU)
- Unrestricted LU (制限なしの LU)

LU は、プールに追加する前に必ずローカル・ノードで定義してください。

LU プールを構成するには、「Node (ノード)」ウィンドウで次の手順を行います。

## TN サーバーの構成

1. 「**Windows (ウインドウ)**」メニューから、「**LU Pools (LU プール)**」を選択します。

CS/AIX によって「LU Pools (LU プール)」ウィンドウが表示されます。

2. 「**New (新規)**」ボタンをクリックします。

CS/AIX によって「LU Pool Configuration (LU プールの構成)」ダイアログが表示されます。

右側のボックスに、まだプールに割り振られていない LU のリストが表示されます。このリストに表示されている LU はすべて、新しいプールに割り振ることができます。

3. プールに追加する LU (1 つ以上) を選択してから、「**New (新規)**」ボタンをクリックします。選択された LU が左側のボックスへ移動します。

左側のボックスから LU を除去するには、LU を選択して「**Remove (除去)**」ボタンをクリックします。

4. 「**OK**」をクリックすると、LU プールが定義されます。

左側のボックスに表示されている LU がすべて LU プールに追加されます。

定義されたプールが「LU Pools (LU プール)」ウィンドウに表示されます。

## TN3270 サーバーの構成

TN3270 サーバーを構成する前に、次の情報を収集する必要があります。

- サーバーが TN3270 のみをサポートしているのか、TN3270E (TN3270 サポートも含まれます) もサポートしているかどうか。
- TN3270E クライアントが特定の LU を要求できるかどうか。
- 各クライアントのディスプレイとプリンターの LU 名 (あるいは LU プール名)。(プリンター LU 名が必要となるのは、TN3270E をサポートしている場合のみです。)
- 特定のクライアントのみが許可されている場合や、特定の LU に対してクライアントを制限する場合には、対象となるクライアントの TCP/IP 名またはアドレスが必要です。
- TN サーバー・ノードの TCP/IP ポート番号。
- SSL データの暗号化、クライアント認証、およびサーバー認証が必要かどうか (このオプションは、このサポートに必要な追加のソフトウェアがインストールされている場合にのみ使用可能です)。
- TN3270 サーバーが SLP ネットワークで動作するかどうか。

ディスプレイ LU とプリンター LU を関連付ける場合は、これらの LU の名前も必要です。TN サーバーのアソシエーション・レコードにより、プリンター LU とディスプレイ LU の関連付けが定義されるため、この 2 つの LU は TN3270E プロトコルによって接続できます。TN3270E をサポートしない場合、または、プリンター LU をサポートしない場合は、アソシエーション・レコードを定義する必要はありません。

TN サーバーのデフォルト・レコードで定義されるパラメーターは、すべての TN3270 クライアント・セッションで使用されます。各サーバーにデフォルト・レコードを 1 つずつ定義できます。

TN3270 サーバーを構成するには、「Node (ノード)」ウィンドウで次の手順を行います。

1. TN サーバーのアクセス・レコードを定義します。

- a. 「**Services (サービス)**」メニューから、「**TN Server (TN サーバー)**」を選択します。

CS/AIX によって「TN Server (TN サーバー)」ウィンドウが表示されます。このウィンドウの上部のペインには、TN サーバーの構成済みアクセス・レコードがすべてリストされ、下部のペインには、TN サーバーのアソシエーション・レコードが表示されます。

- b. TN3270 サーバーのアクセス・レコードが表示されているペインを選択してから、「**New (新規)**」ボタンをクリックします。

CS/AIX によって「TN Server Access (TN サーバー・アクセス)」ダイアログが表示されます。

- c. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。  
 d. 「**OK**」をクリックすると、TN サーバー・アクセス・レコードが定義されます。定義されたレコードが「TN Server (TN サーバー)」ウィンドウに表示されます。

2. TN サーバーのアソシエーション・レコードを定義します。

- a. 「TN Server (TN サーバー)」ウィンドウで、アソシエーション・レコードが表示されているペインを選択してから、「**New (新規)**」ボタンをクリックします。

CS/AIX によって「TN Server Association Record (TN サーバーのアソシエーション・レコード)」ダイアログが表示されます。

- b. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。  
 c. 「**OK**」をクリックすると、TN サーバーのアソシエーション・レコードが定義されます。定義されたレコードが「TN Server (TN サーバー)」ウィンドウに表示されます。

3. プリンター応答を強制する必要がある場合は、TN3270 のすべてのセッションにキープアライブ・メソッドを指定するか、TN3270 クライアントの許可検査に使用される取り消しリストを保有する、外部 LDAP サーバーへのアクセス方法を指定するか、あるいは、TN3270 SLP (サービス・ロケーション・プロトコル)、または TN サーバー拡張パラメーター・ダイアログを使用してください。

TN サーバーに対する SSL サポートの構成についての詳細は、IBM Communications Server Support Web ページ (<http://www.ibm.com/software/network/commsserver/support/>) を参照してください。

### TN リダイレクターの構成

CS/AIX TN リダイレクター機能により、TN3270、TN3270E、TN5250、および VT クライアント (まとめて Telnet クライアントと呼ばれます) への、パススルー TCP/IP ホスト・アクセスが可能になります。Telnet ユーザーは、TCP/IP 接続を介して CS/AIX との通信を行います。CS/AIX は次に、別の TCP/IP 接続を介してホストとの通信を行います。これにより、ユーザーは、ユーザーからホストへの完全な接続を行わなくても、必要に応じて、Secure Sockets Layer (SSL) のセキュリティ検査を使用することができます。たとえば、次のとおりです。

- クライアントが、検査を必要としない TCP/IP LAN を介して CS/AIX に接続しながら、SSL を必要とするリモート・ホストに接続している場合は、ユーザーは、CS/AIX とホスト間の TCP/IP 接続を介して、SSL を使用することができます。つまり、すべてのクライアントに対するセキュリティを一度検査すれば、個々のクライアントがセキュリティ情報を提供する必要はないということです。
- CS/AIX がホストと同じサイトにインストールされているが、クライアントは外部のサイトから接続している場合は、ユーザーは、CS/AIX へのクライアント接続を介して SSL を使用することができます。この場合、ホストに SSL ソフトウェアをインストールする必要はありません。

### TN リダイレクターの構成

TN リダイレクター・アクセスの構成を行う前には、96 ページの『ノードの構成』の説明に従って、ローカル・ノードを定義しなければなりません。さらに、次の情報を収集する必要もあります。

- 特定のクライアントのみが許可されている場合は、そのクライアントの TCP/IP 名またはアドレスが必要です。
- クライアントが TN リダイレクター・ノードに接続する際に使用する、TCP/IP ポート番号。
- ホストの TCP/IP 名またはアドレス。
- TN リダイレクター・ノードがホストに接続する際に使用する、TCP/IP ポート番号。
- クライアントと TN リダイレクター・ノードの間で、SSL データの暗号化、クライアント認証、およびサーバー認証が必要かどうか (このオプションは、そのサポートに必要な追加のソフトウェアがインストールされている場合にのみ使用可能です)。
- TN リダイレクター・ノードとホストの間で、SSL データの暗号化が必要かどうか。

TN リダイレクターのデフォルト・レコードで定義されるパラメーターは、すべての TN リダイレクター・クライアント・セッションで使用されます。個々のクライアント TCP/IP ポート番号には、デフォルト・レコードを 1 つずつ定義することができます。

TN リダイレクターを構成するには、「Node (ノード)」ウィンドウで次の手順を実行して、TN リダイレクター・アクセス・レコードを定義します。

1. 「Services (サービス)」メニューから、「TN Server (TN サーバー)」を選択します。

CS/AIX によって「TN Server (TN サーバー)」ウィンドウが表示されます。このウィンドウには、TN3270 サーバーの構成済みアクセス・レコード、TN3270 サーバーのアソシエーション・レコード、TN リダイレクターのアクセス・レコードが表示されます。

2. TN リダイレクターのアクセス・レコードが表示されているペインを選択してから、「New (新規)」ボタンをクリックします。

CS/AIX によって「TN Redirector Access (TN リダイレクター・アクセス)」ダイアログが表示されます。

3. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
4. 「OK」をクリックすると、TN リダイレクターのアクセス・レコードが定義されます。定義されたレコードは、「TN Server (TN サーバー)」ウィンドウの「TN Redirector (TN リダイレクター)」ペインに表示されます。

注: TN リダイレクターを使用するには、SNA ノードがアクティブでなければなりません (TN リダイレクターがそのノードの SNA リソースをどれも使用しない場合でも)。

## AnyNet の構成

CS/AIX には、AnyNet APPC over TCP/IP 機能が組み込まれています。この機能は、非ネイティブ・ネットワークを介したアプリケーション間のプロトコル変換と通信をサポートします。AnyNet APPC over TCP/IP アクセス・ノード機能は、LU 6.2 (APPC) アプリケーションが TCP/IP ネットワークを介して通信することを可能にし、APPC over TCP/IP ゲートウェイ機能は、APPC アプリケーションが、一部は TCP/IP で一部は SNA であるようなネットワークを介して通信することを可能にします。APPC over TCP/IP についての詳細は、「*Communications Server for AIX AnyNet ガイド: APPC over TCP/IP*」を参照してください。

図 12 に、APPC over TCP/IP のアクセス・ノードを示します。




図 12. AnyNet APPC over TCP/IP アクセス・ノード

130 ページの図 13 に、APPC over TCP/IP のゲートウェイを示します。




図 13. AnyNet APPC over TCP/IP ゲートウェイ

## APPC over TCP/IP の構成

APPC over TCP/IP を構成する前に、次の構成手順を行ってください。

1. 96 ページの『ノードの構成』の説明に従って、ノードを構成します。

APPC over TCP/IP アクセス・ノードを構成する場合には、ノードを APPN ネットワーク・ノード、エンド・ノード、LEN ノードのいずれかとして構成できます。APPC over TCP/IP ゲートウェイを構成する場合には、ローカル・ノードを必ずネットワーク・ノードとして構成してください。

2. APPC over TCP/IP ゲートウェイを構成する場合には、99 ページの『接続の構成』の説明に従って、SNA ネットワークへの接続を構成します。(APPC over TCP/IP アクセス・ノードの場合は、この手順は必要ありません。)

APPC over TCP/IP を構成する前に、次の情報を収集してください。

- ローカル・システムが、APPC over TCP/IP のアクセス・ノードまたはゲートウェイの、どちらとして機能するか。ローカル・システムが、SNA ネットワークと TCP/IP ネットワークの両方に接続している場合、このシステムをゲートウェイとして構成すると、2 つのネットワークのノードが相互に通信できるようになります。
- TCP/IP ネットワークのドメイン名。フォーム `NETWORKNAME.LUNAME` の LU 名が、フォーム `LUNAME.NETWORK.DOMAIN` の TCP/IP アドレスに変換されます。ドメイン名は、ローカル・システムの `/etc/hosts` または DNS エントリ内で構成されます。
- LU の検索に使用されたデフォルトの優先ルーティング指定 (SNA ネットワークのみ、TCP/IP ネットワークのみ、または SNA ネットワークと TCP/IP ネットワークの両方)。
- デフォルトの優先ルーティング指定に TCP/IP ネットワーク検索が含まれていない場合、TCP/IP ネットワークを通して検出されるパートナー LU のリストが必要です。TCP/IP ネットワークを通して検出されるパートナー LU は、TCP/IP ネットワーク内のアクセス・ノード、または APPC over TCP/IP ゲートウェイにより TCP/IP ネットワークに接続されている SNA ネットワーク内の LU です。
- TCP/IP ネットワークを通して検出される各 LU の IP アドレス。この情報は、`/etc/hosts` ファイル内または DNS サーバー上に構成されます。

APPC over TCP/IP を構成する手順は次のとおりです。



## 1. APPC over TCP/IP のデフォルトを構成します。

- a. 「Node (ノード)」ウィンドウの「**Services (サービス)**」メニューから、「**AnyNet**」オプションを選択します。次に、「**AnyNet**」サブメニューから「**AnyNet**」オプションを選択します。

CS/AIX によって「AnyNet」ウィンドウが表示されます。

- b. 「**Selection (選択)**」メニューから、「**APPC over TCP/IP parameters (APPC over TCP/IP パラメーター)**」オプションを選択します。

CS/AIX によって「AnyNet APPC over TCP/IP Parameters (AnyNet APPC over TCP/IP パラメーター)」ダイアログが表示されます。

- c. ダイアログのフィールドに適切な値を入力します。
  - d. 「**OK**」ボタンをクリックします。「AnyNet」ウィンドウの「**APPC over TCP/IP Sessions (APPC over TCP/IP セッション)**」ペインに、APPC over TCP/IP デフォルト定義が表示されます。
2. TCP/IP ネットワークを組み込んだ、デフォルトの優先ルーティング指定を定義していない場合は、TCP/IP ネットワークを通して検出される各パートナー LU を構成する必要があります。
- a. 「Node (ノード)」ウィンドウの、「**Remote Systems (リモート・システム)**」ペインを選択してから、「**New (新規)**」ボタンをクリックします。
  - b. 表示されるダイアログから、「**Partner LU on remote node (リモート・ノードのパートナー LU)**」を選択して、「**OK**」ボタンをクリックします。
  - c. パートナー LU の完全修飾名を入力し、TCP/IP ネットワークが組み込まれている AnyNet ルーティング・オプションを選択します。
  - d. 「**OK**」ボタンをクリックします。「Node (ノード)」ウィンドウの「**Remote Systems (リモート・システム)**」ペインに、パートナー LU 定義が表示されます。
3. パートナー LU の TCP/IP アドレスを構成します。ローカル・システムの `/etc/hosts` ファイル、または TCP/IP ネットワークの DNS サーバーに、次のフォームのエントリーを追加します。

*dotted\_decimal\_address* LUNAME.NETWORKNAME.DOMAINNAME

TCP/IP ネットワークの、APPC over TCP/IP アクセス・ノードにパートナー LU がある場合は、アクセス・ノードの IP アドレスを使用してください。SNA ネットワークにパートナー LU があり、APPC over TCP/IP ゲートウェイにより TCP/IP に接続している場合は、APPC over TCP/IP ゲートウェイの IP アドレスを使用してください。

---

## CS/AIX を使用不可にする

CS/AIX ソフトウェアを使用不可にすると、自動的に CS/AIX ノードと関連する接続コンポーネントも停止します。CS/AIX を使用不可にすると、その他のプロセス (3270 エミュレーション・プログラムなど) は、このサーバー上の CS/AIX リソースも使用しなくなります。



## CS/AIX を使用不可にする

通常、サービスを終了するユーザーとして、サービスを個別に停止して CS/AIX 上で何も実行されていない状態にしてから、システムを使用不可にしてください。

ユーザーがアクティブであるときに CS/AIX を使用不可にする必要がある場合は、このソフトウェアを使用不可にする前に、これらのユーザーに CS/AIX が停止することを通知し、各ユーザーがアクティビティーを終了するための時間を与えてください。

CS/AIX ソフトウェアを使用不可にするときに、3270 エミュレーション・プログラムがノードの LU を使用していると、これらの LU を使用している 3270 エミュレーション・セッションはすべて終了します。プログラムは引き続き実行されますが、このソフトウェアが再度使用可能になるまで、ユーザーはこれらのセッションを使用できません。APPC、CSV、LUA、NOF、または MS API を使用しているアプリケーションには、戻りコード COMM\_SUBSYSTEM\_ABENDED によって通知され、CPI-C アプリケーションには、戻りコード CM\_PRODUCT\_SPECIFIC\_ERROR によって通知されます。

CS/AIX ソフトウェアを使用不可にするには、AIX コマンド・プロンプトで以下のコマンドを入力します。

### **sna stop**

CS/AIX が正常に使用不可になると、**sna stop** により終了コード 0 が戻されます。これ以外の終了コードは、エラーが発生して、CS/AIX ソフトウェアを使用不可にできなかったことを示します。終了コード値についての詳細は、「*Communications Server for AIX 診断用ガイド*」を参照してください。

---

## 第 10 章 CS/AIX と SNA の情報リソース

この章では、SNA テクノロジーに関する情報を提供する SNA ライブラリー内のリソースと、IBM が提供するさまざまなネットワーキング製品およびサービスについて説明します。また、ネットワーク・フォーラムで入手できる情報についても説明します。

---

### SNA ライブラリー

SNA ライブラリーには、マーケティング・パンフレット、資料、ユーザー・ガイド、チュートリアルが含まれ、以下のトピックに関する入門情報および詳細情報を提供します。

- SNA 理論
- SNA 製品
- 製品のインプリメンテーション
- システムおよびネットワークの構成
- SNA アプリケーション・プログラムおよび API
- 全体の計画、パフォーマンスおよびチューニング
- 問題診断
- ネットワーク管理
- ネットワーク・セキュリティー

IBM 関連資料は、IBM 担当員または地区担当の IBM 営業所を通じて注文できます。

CS/AIX に最も関係のある資料のリストについては、本書巻末の参考文献を参照してください。

それ以外の資料に関する情報は、IBM 担当員にお尋ねください。

---

### ネットワークで入手可能な情報

情報交換を促進するため、IBM は電子フォーラムと電子掲示板を提供しています。また、インターネット上にホーム・ページを開設し、CompuServe と WWW でアクセスできるオンライン資料を公開しています。

#### IBMLink™ を使用した製品サポート

IBMLink フォーラムは、IBM が所有するネットワーク上に開設されています。このフォーラムは、IBM 製品のライセンスをお持ちのお客様に対して、技術的問題またはお客様のシステムやネットワークに関するその他の問題の解決を支援できるよう設計されています。IBM の担当者が質問にお答えし、IBM 製品のユーザー間のオンライン・ディスカッションを仲介します。

IBMLink についての詳細は、<http://www.ibm.link.ibm.com> をご覧ください。

### IBM ホーム・ページの情報

インターネット上のさまざまな IBM ホーム・ページでは、フォーラムにアクセスできるようになっています。包括的なヘルプについて、IBM のメイン・ホーム・ページを使用して、インターネット上または WWW 上のインフォメーション・センターを検索できます。メイン・ホーム・ページにアクセスするには、<http://www.ibm.com> (日本語の情報は、<http://www.ibm.co.jp>) を使用します。

<http://www.ibm.com/software/network> にアクセスすると、CS/AIX も含めて、IBM ネットワーク・ソフトウェアに関する情報を入手することができます。CS/AIX に関する情報は、

<http://www.ibm.com/software/network/commserver> (日本語の情報は、<http://www.ibm.co.jp/software/secureway/cms/cmsAIX.html>) にあります。

CS/AIX のサポートに関する詳細情報は、

<http://www.ibm.com/software/network/commserver/support> (英語サイト) をご覧ください。

### ダウンロードに関する情報

ユーザーはワールド・ワイド・ウェブ (WWW) の

<http://www.redbooks.ibm.com> から、レッドブック資料をダウンロードすることができます。

CompuServe ネットワーク上の APPC Online (「GO APPC」を使用) によって、その他の有益な情報 (プログラム・コードなど) に幅広くアクセスすることができます。

IBM ソフトウェアについての情報は、<http://www.ibm.com/software> (英語サイト) にあります。ここから、CS/AIX およびすべての IBM ソフトウェア・サーバーに関するページにリンクすることができます。

### 試行版ソフトウェア

国によっては、IBM は、60 日間に限って無料で試用できる SNA ソフトウェア (最新版の CS/AIX を含む) を提供しています。試行版の入手方法の詳細については、IBM 担当員に問い合わせるか、WWW 上の

<http://www.ibm.com/software/network/commserver/downloads> (英語サイト) にある CS/AIX のページを参照してください。

---

## 推薦資料

SNA の知識を深めたい場合は、SNA の理論と CS/AIX の実践方法を扱っている以下の資料が参考になります。これらの資料は、SNA を知る第一歩が必要な初心者にも、この主題を深く掘り下げる必要がある専門家にも、役立ちます。

- *Systems Network Architecture: Technical Overview* (英文番号 GC30-3073)
- *IBM Communications Server for AIX 管理ガイド* (邦文番号 SC88-6950: 英文番号 SC31-8586)
- *IBM Communications Server for AIX Version 6* (英文番号 SG24-5947)
- *IBM CS/AIX Understanding and Migrating to Version 5: Part 1 - Configuration and New Features* (英文番号 SG24-5215)
- *IBM CS/AIX Understanding and Migrating to Version 5: Part 2 - Performance* (英文番号 SG24-2136)

- *Multiprotocol Transport Networking Architecture: Technical Overview* (英文番号 GC31-7073)

さらに特定の関心がある場合は、参考文献の他の解説書を参照するか、IBM 担当員にお問い合わせください。



---

## 付録 A. アクセシビリティ

アクセシビリティ機能は、運動障害または視覚障害など身体に障害を持つユーザーがソフトウェア・プロダクトを快適に使用できるようにサポートします。z/OS™ のアクセシビリティの主要機能により、ユーザーは以下のことができるようになります。

- スクリーン・リーダー (読み上げソフトウェア) および画面拡大機能などの支援テクノロジーの使用
- キーボードのみを使用して、特定の機能または画面を使用したのと同等の機能を操作
- 色、コントラスト、フォント・サイズなど表示属性のカスタマイズ

---

### 支援テクノロジーの使用

スクリーン・リーダー (読み上げソフトウェア) などの支援テクノロジーは、z/OS のユーザー・インターフェースを使用して機能します。そのような支援製品を使用して z/OS インターフェースにアクセスする場合、その特定情報については支援テクノロジーの資料を参照してください。

---

### ユーザー・インターフェースのキーボード・ナビゲーション

ユーザーは、TSO/E または ISPF を使用して z/OS ユーザー・インターフェースにアクセスできます。TSO/E および ISPF インターフェースのアクセスについて詳しくは、「z/OS TSO/E 入門」(邦文番号 SA88-8632; 英文番号 SA22-7787)、「z/OS TSO/E ユーザーズ・ガイド」(邦文番号 SA88-8638; 英文番号 SA22-7794)、「対話式システム生産性向上機能 (ISPF) ユーザーズ・ガイド 第1巻 z/OS バージョン1 リリース2.0」(邦文番号 SC88-8965; 英文番号 SC34-4822) を参照してください。上記の資料には、キーボード・ショートカットまたはファンクション・キー (PF キー) の使用方法を含む TSO/E および ISPF の使用方法が記載されています。それぞれの資料では、PF キーのデフォルトの設定値とそれらの機能の変更方法についても説明しています。

---

### z/OS の情報

z/OS の情報については、スクリーン・リーダー (読み上げソフトウェア) を使用して、BookServer/Library Server 版の z/OS ブックが次のインターネット・ライブラリーでアクセス可能です。

<http://www.ibm.com/servers/eserver/zseries/zos/bkserv/>





---

## 付録 B. 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものであり、本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒106-0032  
東京都港区六本木 3-2-31  
IBM World Trade Asia Corporation  
Licensing

**以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。** IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

IBM Corporation Site Counsel  
P.O. Box 12195  
3039 Cornwallis Road  
Research Triangle Park, NC 27709-2195  
U.S.A.

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができませんが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります。その測定値が、一般に利用可能なシステムのもと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者にお願いします。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って、IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。お客様は、IBM のアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。

それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生した創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。「© (お

お客様の会社名) (西暦年)」このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プログラムから取られています。© Copyright IBM Corp. 2000, 2005. All rights reserved.

---

## 商標

以下は、IBM Corporation の商標です。

ACF/VTAM	IBM
Advanced Peer-to-Peer Networking	IBMLink
AIX	IMS
AIXwindows	MVS
AnyNet	MVS/ESA
Application System/400	Operating System/2
APPN	Operating System/400
AS/400	OS/2
CICS	OS/400
DATABASE 2	PowerPC
DB2	PowerPC Architecture
Enterprise System/3090	pSeries
Enterprise System/4381	S/390
Enterprise System/9000	System/390
ES/3090	VSE/ESA
ES/9000	VTAM
eServer	WebSphere
	zSeries

以下は、各々の会社の商標または登録商標です。

Java およびすべての Java ベースの商標は、Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

UNIX は、The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

Intel は、Intel Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT、Windows 2003 および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。



---

## 参考文献

下にリストする IBM 資料には、このライブラリーで扱われているトピックについての情報が記載されています。資料は、次のトピック別に大きく分けてあります。

- CS/AIX バージョン 6.3
- IBM Communications Server for AIX, バージョン 4.2
- Redbooks™
- AnyNet/2 および SNA
- ブロック・マルチプレクサーおよび S/390 ESCON チャネル PCI アダプター
- AIX オペレーティング・システム
- システム・ネットワーク体系 (SNA)
- ホスト構成
- z/OS Communications Server
- マルチプロトコル・トランスポート・ネットワーキング
- 伝送制御プロトコル / インターネット・プロトコル (TCP/IP)
- X.25
- 拡張プログラム間通信機能 (APPC)
- プログラミング
- その他の IBM ネットワーキング・トピック

CS/AIX 関連の資料については、簡単な説明を付記してあります。その他の資料については、タイトル、資料番号を記し、一部の資料については本書で使用している略称タイトルを記しています。

---

### CS/AIX バージョン 6.3 の資料

CS/AIX 関連資料として次のものがあります。なお、これらの資料のソフトコピー版が CD-ROM で提供されています。CD-ROM のソフトコピーへのアクセスの方法については、「*IBM Communications Server for AIX 入門*」を参照してください。これらのソフトコピー・ブックをシステムにインストールするには、9 から 15 MB のハード・ディスク・スペースが必要になります (このスペースは、どの各国語バージョンをインストールするかによって異なります)。

- *IBM Communications Server for AIX CS/AIX 移行ガイド* バージョン 6(SC88-6949-01)*Communications Server for AIX Migration Guide* (SC31-8585)

この資料は、Communications Server for AIX バージョン 4.2 以前のバージョンから CS/AIX バージョン 6 への移行方法を説明しています。

- *IBM Communications Server for AIX 入門* (邦文番号 GC88-6947: 英文番号 GC31-8583)

この資料は CS/AIX の概要を示すもので、サポートされているネットワークの特性、インストール、構成、および操作について説明しています。

- *IBM Communications Server for AIX 管理ガイド* (邦文番号 SC88-6950: 英文番号 SC31-8586)

この資料では、SNA および CS/AIX の概要、および CS/AIX の構成と操作について説明しています。

- *IBM Communications Server for AIX 管理コマンド・リファレンス* (邦文番号 SD88-6675: 英文番号 SC31-8587)

この資料では、SNA および CS/AIX のコマンドについて説明しています。

- *IBM Communications Server for AIX CPI-C プログラマーズ・ガイド* (邦文番号 SC88-6954: 英文番号 SC31-8591)

この資料では、「C」または Java の熟練したプログラマーを対象として、CS/AIX CPI 通信 API を使用する SNA トランザクション・プログラムの作成に関する情報を提供しています。

- *IBM Communications Server for AIX APPC プログラマーズ・ガイド* (邦文番号 SC88-6953: 英文番号 SC31-8590)

この資料では、拡張プログラム間通信機能 (APPC) を使用するアプリケーション・プログラムを作成するために必要な情報を記載しています。

- *IBM Communications Server for AIX LUA プログラマーズ・ガイド* (邦文番号 SC88-6955: 英文番号 SC31-8592)

この資料では、従来型 LU アプリケーション・プログラミング・インターフェース (LUA) を使用してアプリケーション・プログラムを作成するために必要な情報を記載しています。

- *IBM Communications Server for AIX Common Service Verb プログラマーズ・ガイド* (邦文番号 SC88-6956: 英文番号 SC31-8593)

この資料では、Common Service Verbs (CSV) アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) を使用してアプリケーション・プログラムを作成するために必要な情報を記載しています。

- *IBM Communications Server for AIX Management Services プログラマーズ・ガイド* (邦文番号 SC88-6957: 英文番号 SC31-8594)

この資料では、管理サービス (MS) API を使用してアプリケーション・プログラムを作成するために必要な情報を記載しています。

- *IBM Communications Server for AIX Node Operator Facility プログラマーズ・ガイド* (邦文番号 SC88-6958: 英文番号 SC31-8595)

この資料では、Node Operator Facility (NOF) API を使用してアプリケーション・プログラムを作成するために必要な情報を記載しています。

- *IBM Communications Server for AIX 診断用ガイド* (邦文番号 SC88-6951: 英文番号 SC31-8588)

この資料では、SNA ネットワークの問題解決について説明しています。

- *IBM Communications Server for AIX AnyNet ガイド: APPC over TCP/IP* (邦文番号 GC88-6961: 英文番号 GC31-8598)



この資料では、CS/AIX の AnyNet APPC over TCP/IP 機能のインストール、構成、および使用法について説明しています。

- *IBM Communications Server for AIX AnyNet ガイド: Sockets over SNA* (邦文番号 GC88-6960: 英文番号 GC31-8597)

この資料では、CS/AIX の AnyNet Sockets over SNA 機能のインストール、構成、および使用法について説明しています。

- *IBM Communications Server for AIX APPC Application Suite ユーザーズ・ガイド* (邦文番号 SC88-6959: 英文番号 SC31-8596)

この資料では、CS/AIX で使用される APPC アプリケーションについて説明しています。

- *IBM Communications Server for AIX 用語集* (邦文番号 SC88-6952: 英文番号 GC31-8589)

この資料は、IBM Communications Server for AIX 関連資料で頻繁に使用される用語とその定義を包括的に収録しています。

---

## IBM Communications Server for AIX バージョン 4.2 関連資料

以下に挙げた資料は、Communications Server for AIX の以前のリリースのもので、バージョン 6 には適用されません。これらの資料は、バージョン 6 には含まれていませんが、継続してサポートされている情報を参照する場合に役に立ちます。

- *IBM Communications Server for AIX Transaction Program Reference* (英文番号 SC31-8212)

この資料では、トランザクション・プログラミング API に関するバージョン 4.2 の情報を記載しています。バージョン 4.2 の API を使用するように作成されたアプリケーションは、バージョン 6 でも使用することができます。

---

## IBM Redbooks

IBM は、Redbooks として知られている資料を作成している International Technical Support Center を運営しています。製品の資料と同様、Redbooks は SNA テクノロジーの理論的側面と実用的側面の両方を扱っています。ただし、製品に同梱される資料に書かれている内容は、Redbooks には記載されていません。

次の資料では、CS/AIX に役に立つ情報を記載しています。

- *IBM Communications Server for AIX Version 6* (英文番号 SG24-5947)
- *IBM CS/AIX Understanding and Migrating to Version 5: Part 2 - Performance* (英文番号 SG24-2136)
- *Load Balancing for Communications Servers* (英文番号 SG24-5305)

ユーザーはワールド・ワイド・ウェブ (WWW) の <http://www.redbooks.ibm.com> から、レッドブック資料をダウンロードすることができます。

---

## ブロック・マルチプレクサーおよび S/390 ESCON チャンネル PCI アダプター 関連資料

次の資料では、ブロック・マルチプレクサーと S/390 ESCON チャンネル PCI アダプターについての情報を記載しています。

- AIX Version 4.1 Block Multiplexer Channel Adapter: User's Guide and Service Information (英文番号 SC31-8196)
- AIX Version 4.1 Enterprise Systems Connection Adapter: User's Guide and Service Information (英文番号 SC31-8197)
- AIX Version 4.3 S/390 ESCON Channel PCI: User's Guide and Service Information (英文番号 SC23-4232)
- IBM Communications Server for AIX チャンネル接続ユーザーズ・ガイド (邦文番号 SC88-6905: 英文番号 SC31-8219)

---

## AnyNet/2 ソケットおよび SNA 関連資料

次の資料では、AnyNet/2 ソケットおよび SNA についての情報を記載しています。

- AnyNet/2 Version 2.0: Guide to Sockets over SNA (英文番号 GV40-0376)
- AnyNet/2 Version 2.0: Guide to SNA over TCP/IP (英文番号 GV40-0375)
- AnyNet/2: Guide to Sockets over SNA Gateway Version 1.1 (英文番号 GV40-0374)
- z/OS V1R2.0 Communications Server: AnyNet Sockets over SNA (英文番号 SC31-8831)
- z/OS V1R2.0 Communications Server: AnyNet SNA over TCP/IP (英文番号 SC31-8832 )

---

## AIX オペレーティング・システム関連資料

次の資料では、AIX オペレーティング・システムについての情報を記載しています。

- AIX バージョン 5.3 システム・マネージメント・ガイド: オペレーティング・システムおよびデバイス (邦文番号 SC88-6944: 英文番号 SC23-4910)
- AIX バージョン 5.3 システム・マネージメント・コンセプト: オペレーティング・システムおよびデバイス (邦文番号 SC88-6936: 英文番号 SC23-4908)
- AIX バージョン 5.3 システム・マネージメント・ガイド: コミュニケーションおよびネットワーク (邦文番号 SC88-6943: 英文番号 SC23-4909)
- AIX バージョン 5.3 パフォーマンス・マネージメント・ガイド (邦文番号 SC88-6934: 英文番号 SC23-4905)
- AIX Version 5.3 Performance Tools Guide and Reference (英文番号 SC23-4906)
- Performance Toolbox Version 2 and 3 Guide and Reference (英文番号 SC23-2625)
- AIXlink/X.25 Version 2.1 for AIX: Guide and Reference (英文番号 SC23-2520)

---

## システム・ネットワーク体系 (SNA) 関連資料

次の資料では、SNA ネットワークについての情報を記載しています。

- *Systems Network Architecture: Format and Protocol Reference Manual—Architecture Logic for LU Type 6.2* (英文番号 SC30-3269)
- *Systems Network Architecture: Formats* (英文番号 GA27-3136)
- *Systems Network Architecture: Guide to SNA Publications* (英文番号 GC30-3438)
- *Systems Network Architecture: Network Product Formats* (英文番号 LY43-0081)
- *Systems Network Architecture: Technical Overview* (英文番号 GC30-3073)
- *Systems Network Architecture: APPN Architecture Reference* (英文番号 SC30-3422)
- *Systems Network Architecture: Sessions between Logical Units* (英文番号 GC20-1868)
- *Systems Network Architecture: LU 6.2 Reference—Peer Protocols* (英文番号 SC31-6808)
- *Systems Network Architecture: Transaction Programmer's Reference Manual for LU Type 6.2* (英文番号 GC30-3084)
- *IBM 3270 情報表示システム データストリーム プログラマー用解説書* (邦文番号 N:GA23-0059: 英文番号 GA23-0059)
- *Networking Blueprint Executive Overview* (英文番号 GC31-7057)
- *Systems Network Architecture: Management Services Reference* (英文番号 SC30-3346)

---

## ホスト構成関連資料

次の資料では、ホスト構成についての情報を記載しています。

- *ES/9000, ES/3090 IOCP User's Guide Volume A04* (英文番号 GC38-0097)
- *3174 Establishment Controller Installation Guide* (英文番号 GG24-3061)
- *3174 制御装置: 計画の手引き 構成サポート C リリース 5* (邦文番号 N:GA27-3918: 英文番号 GA27-3918)
- *OS/390 ハードウェア構成定義 ユーザーズ・ガイド* (邦文番号 SC88-6630: 英文番号 SC28-1848)
- *IBM 9032 の導入計画 ESCON ディレクター* (邦文番号 N:GA23-0364: 英文番号 GA23-0364)

---

## z/OS Communications Server 関連資料

次の資料では、z/OS Communications Server についての情報を記載しています。

- *z/OS V1R7 Communications Server: SNA ネットワーク導入の手引き* (邦文番号 SC88-8928: 英文番号 SC31-8777)
- *z/OS V1R7 Communications Server: SNA Diagnostics* (英文番号 Vol 1: GC31-6850、Vol 2: GC31-6851)
- *z/OS V1R6 Communications Server SNA リソース定義解説書* (邦文番号 SC88-8929: 英文番号 SC31-8778)

---

## マルチプロトコル・トランスポート・ネットワーキング関連資料

次の資料では、マルチプロトコル・トランスポート・ネットワーキング・アーキテクチャーについての情報を記載しています。

- Multiprotocol Transport Networking: Formats (英文番号 GC31-7074)
- Multiprotocol Transport Networking Architecture: Technical Overview (英文番号 GC31-7073)

---

## TCP/IP 関連資料

次の資料では、伝送制御プロトコル / インターネット・プロトコル (TCP/IP) ネットワーク・プロトコルについての情報を記載しています。

- *z/OS V1R7 Communications Server: IP 構成ガイド* (邦文番号 SC88-8926: 英文番号 SC31-8775)
- *z/OS V1R7 Communications Server: IP 構成解説書* (邦文番号 SC88-8927: 英文番号 SC31-8776)
- *z/VM V5R1 TCP/IP 計画およびカスタマイズ* (邦文番号 SD88-6453: 英文番号 SC24-6125)

---

## X.25 関連資料

次の資料では、X.25 ネットワーク・プロトコルについての情報を記載しています。

- *AIXLink/X.25 for AIX: Guide and Reference* (英文番号 SC23-2520)
- *RS/6000® AIXLink/X.25 Cookbook* (英文番号 SG24-4475)
- *Communications Server for OS/2® Version 4 X.25 Programming* (英文番号 SC31-8150)

---

## APPC 関連資料

次の資料では、拡張プログラム間通信機能 (APPC) についての情報を記載しています。

- *APPC Application Suite V1 User's Guide* (英文番号 SC31-6532)
- *APPC Application Suite V1 Administration* (英文番号 SC31-6533)
- *APPC Application Suite V1 Programming* (英文番号 SC31-6534)
- *APPC Application Suite V1 Online Product Library* (英文番号 SK2T-2680)
- *APPC Application Suite Licensed Program Specifications* (英文番号 GC31-6535)
- *z/OS V1R2.0 Communications Server: APPC Application Suite User's Guide* (英文番号 SC31-8809)

---

## プログラミング関連資料

次の資料では、プログラミングについての情報を記載しています。

- *共通プログラミング・インターフェース コミュニケーション・インターフェース CPI-C 解説書* (邦文番号 SC88-7217: 英文番号 SC26-4399)

- *Communications Server for OS/2 Warp* 日本語版 32ビット アプリケーション・プログラミングの手引き (邦文番号 SC88-5585: 英文番号 SC31-8152)

---

## その他の IBM ネットワーキング関連資料

次の資料では、CS/AIX に関連するその他のトピックについての情報を記載していません。

- *同期データ・リンク制御 (SDLC) 解説書* (邦文番号 N:GA27-3093: 英文番号 GA27-3093)
- *Local Area Network Concepts and Products: LAN Architecture* (英文番号 SG24-4753)
- *Local Area Network Concepts and Products: LAN Adapters, Hubs and ATM* (英文番号 SG24-4754)
- *Local Area Network Concepts and Products: Routers and Gateways* (英文番号 SG24-4755)
- *Local Area Network Concepts and Products: LAN Operating Systems and Management* (英文番号 SG24-4756)
- *ネットワーク制御プログラムおよびシステム・サポート・プログラム 資源定義の手引き* (邦文番号 N:SC30-3349: 英文番号 SC30-3349)



# 索引

日本語、数字、英字、特殊文字の順に配列されています。なお、濁音と半濁音は清音と同等に扱われています。

## [ア行]

アクセシビリティ 137  
圧縮、LU セッション・データ 4  
アップストリーム・ノード 120  
アプリケーション・プログラミング・インターフェース (API) 4  
アラート 17  
アンインストール、AIX 上の Remote API Client 71  
アンインストール、Linux 上の Remote API Client 54  
アンインストール、pSeries 用 Linux 上の Remote API Client 65  
アンインストール、zSeries 用 Linux 上の Remote API Client 60  
暗黙のダウンストリーム LU の構成 118  
イーサネット  
    リンクの構成 101  
    SAP ダイアログ 101  
移行 34  
インストール  
    簡易インストールを使用した 36  
    既存のパッケージの詳細 34  
    実行後の保守作業 42  
    手動 37, 38, 39  
    準備 33  
    AIX 上の Remote API Client 68, 69  
    Linux 上の Remote API Client 51  
    pSeries 用 Linux 上の Remote API Client 63  
    zSeries 用 Linux 上の Remote API Client 57  
インストール、AIX 上の Remote API Client 68, 69  
インストール、Linux 上の Remote API Client 51  
インストール、pSeries 用 Linux 上の Remote API Client 63  
インストール、zSeries 用 Linux 上の Remote API Client 57  
インストール後の作業 42  
インストール前の作業 33  
インストール要件 22  
インターフェースの選択 15  
ウィンドウ 91  
エンタープライズ・エクステンダー  
    概要 10  
    ポート・ダイアログ 103  
    リンクの構成 102  
エントリー・ポイント 16  
オープン・システム間相互接続 (OSI) 28  
応答時間 27

オンライン  
    ディスカッション・グループ 133  
    フォーラム 134  
    文書 133  
    ヘルプ 14  
    APPC 134

## [カ行]

開始、リソースの 93  
拡張構成、メモリーおよびストレージ容量 25  
拡張対話式エグゼクティブ (AIX) 1  
拡張プログラム間通信機能 (APPC) 7  
簡易インストール  
    CDE を使用した 37  
    SMIT を使用した 36  
関数 4  
管理アプリケーション 17  
管理プログラム  
    コマンド行 15  
    Motif 14, 17  
    NOF API 15  
    SMIT 15  
    Web 14  
キーボード 137  
機能 32  
機能要件 19  
基本オペレーティング・システム (BOS) 23  
共通デスクトップ環境 (CDE) 37  
共通プログラミング・インターフェース (CPI) 4  
クライアント 6  
クライアント/サーバー  
    構成 95  
クライアント/サーバーのインストール 42  
クライアント/サーバーのサポート 6  
クライアント・ソフトウェア  
    アップグレード 83  
    アンインストール 84  
    カスタマイズ 83  
    再インストール 83  
ゲートウェイ  
    定義 8  
    SNA ゲートウェイ 8  
計画ワークシート 89  
言語環境変数 35, 68  
    Linux 上の Remote API Client 50  
    pSeries 用 Linux 上の Remote API Client 62  
    zSeries 用 Linux 上の Remote API Client 56  
コール 4  
広域ネットワーク (WAN) 2  
構成 20



## 構成 (続き)

- 暗黙のダウンストリーム LU 118
  - 計画 88
  - 接続 99
  - ノード 96
  - バックアップ 45
  - 表示 94
  - ファイル 45, 46
  - 変更 94
  - ポート 100
  - リモート・ノード 110
  - 例 97, 120, 123
  - APPC over TCP/IP 130
  - APPC 通信 105
  - CPI-C サイド情報 113
  - DLUR 119
  - LEN ノードのパートナー LU 109
  - LU 0 の 1 次 LU 114
  - LU 6.2 108, 112
  - LU タイプ 0 から 3 103
  - SNA ゲートウェイのダウンストリーム LU 116
  - TN サーバーのアソシエーション・レコード 126
  - TN サーバーのデフォルト 127
  - TN リダイレクターのデフォルト 128
- 構成ウィンドウ、Windows 上の Remote API Client
- 拡張パラメーター 78
  - パラメーター 76
- 構成サーバー 95
- 除去 96
  - 追加 96
- 互換性計画 27
- 顧客情報管理システム (CICS) 7
- 国際標準化機構 (ISO) 28
- コマンド行管理プログラム 15
- コンポーネントの管理 91

## [サ行]

- サーバー 6
  - 除去 96
  - 追加 96
- サーバー、Telnet 10
- サービス・アクセス・ポイント (SAP) 22, 101
- 作業シート 89
- 削除、リソースの 93
- サブルーチン 4
- システム・アプリケーション体系 (SAA) 5
- 始動、CS/AIX の
  - システム起動時に自動的に 90
- 始動コマンド 90
- 従属 LU 6.2 112
- 従属 LU サーバー (DLUS) 119
- 従属 LU の動的定義 (DDDLU) 3
- 従属 LU リクエスター (DLUR) 2
- 手動インストール 37
- ショートカット・キー 137

## 使用可能化、CS/AIX の

- ローカル・システムでの 90
- 使用不可化、CS/AIX の 132
- 情報リソース 133
- 身体障害 137
- シンプル・ネットワーク管理プロトコル - 管理情報ベース (SNMP-MIB) 17
- 推薦資料 134
- スキル要件 21
- ストレージ要件 25
- セキュリティー・オプション 15
- セッション
- サポート 4
  - ペーシング 15
  - ルーティング 15
  - U 型 4
- 接続
- オプション 2
  - 構成 99
- 接続ネットワーク 15
- 接続ネットワーク、構成 101
- ソフトウェア機能 7
- ソフトウェア要件 23
- AIX 上の Remote API Client 67
  - Linux 上の Remote API Client 49
  - pSeries 用 Linux 上の Remote API Client 61
  - Windows 上の Remote API Client 73
  - zSeries 用 Linux 上の Remote API Client 55

## [タ行]

- ダイアログ 91
- 対等
- ネットワーク 1
- ダウンストリーム LU
- 構成 119
  - ハードウェアの例 117
  - SNA ゲートウェイ 116
- ダウンストリーム・コンピューター 117
- ダウンストリーム・ノード 120
- 中間セッション・ルーティング (ISR) 15
- ツールバー・ボタン 94
- 追加、リソースの 93
- 通信アダプター 23
- データ・ストリーム 4
- データ・リンク制御 (DLC) 29
- データ・リンク制御オプション 2
- 停止、リソースの 93
- 停止コマンド 132
- ディスカッション・グループ、オンラインの 133
- ディスク・ストレージ 26
- ディレクトリー、CS/AIX 実行可能プログラムの 89
- 適応セッション・レベル・ペーシング 15
- 手順
- Windows での Remote API Client のインストール 75, 79
- 透過性、ローカル/リモート 4

同期データ・リンク制御 (SDLC) 99  
動的構成 14  
独立 LU 6.2 の構成 108  
ドメイン 6  
トラブルシューティング・ツール 17  
トランザクション・プログラム (TP) 4  
トランスポート・メディア 22

## [ナ行]

ネットワーク  
アラート 17  
管理 16  
計画 19, 20, 27, 28  
サポート 1  
対等 1  
入手可能な情報 133  
ホスト介在の 1  
命名規則 28  
ネットワーク・インストール管理 39  
ノード  
アップストリーム 120  
構成 96  
ダウンストリーム 122  
ホスト通信 97  
リモート 109, 110  
ローカル 121  
APPN 構成の 98  
ノードロック・ライセンス 30

## [ハ行]

ハードウェア  
要件 22  
リンク 22  
ハードウェア要件  
AIX 上の Remote API Client 67  
Linux 上の Remote API Client 49  
pSeries 用 Linux 上の Remote API Client 61  
Windows 上の Remote API Client 73  
zSeries 用 Linux 上の Remote API Client 55  
パートナー LU  
構成 109  
別名 110  
リモート・ノード 110  
ワイルドカードを使用した定義 111  
パートナー・アプリケーション 7  
ハード・ディスク・ストレージ 25  
パス、CS/AIX 実行可能プログラムの 89  
バックアップ  
構成ファイル 45  
復元 46  
バックアップ、マスター・サーバーの 95  
バックアップ・サーバー 6  
ピア・サーバー 6

表示、構成の 94  
フォーカル・ポイント 16  
フォーラム、オンラインの 134  
複数サーバー、1 ドメイン内の 6  
物理装置 (PU) 8  
プログラム一時修正 (PTF) 34  
分岐エクステンダー 8  
分岐ネットワーク・ノード 8  
分散処理  
アプリケーションのサポート 6  
環境 1  
文書、オンラインの 133  
ペーシング、セッション・レベル 15  
ページング・ストレージ 26  
別名、パートナー LU の定義 110  
ヘルプ  
Motif 管理プログラム 14  
Web 管理プログラム 14  
変更、構成の 94  
ポートの構成 100, 101, 102  
ホスト  
サブエリア・ネットワーク内で 1  
APPN ネットワーク内での 2  
LU サポート 3  
ボタン、リソース・ウィンドウの 94

## [マ行]

マスター・サーバー 6  
マルチドメイン・サポート・ネットワーク管理ベクトル・トランスポート (MDS-NMVT) 16  
マルチプロトコル・クワッド・ポート (MPQP) 22  
命名規則 28  
メイン・メモリー 26  
メディア・アクセス制御 (MAC) 101  
メモリー所要量 25  
拡張構成 25  
ストレージのタイプ 26  
メモリー・バッファ (MBUF) 26  
問題  
診断ツール 17  
データ 17

## [ヤ行]

要員要件 21  
要件  
インストール 22  
ソフトウェア 23  
ハードウェア 22  
メモリーおよびストレージ 25  
要員とスキル 21  
HTTPS 24  
WebSphere Application Server 24

## [ラ行]

- ライセンス許可の仕組み 29
- ライセンス・プログラム 35
  - AIX 上の Remote API Client 68
  - Linux 上の Remote API Client 50
  - pSeries 用 Linux 上の Remote API Client 62
  - zSeries 用 Linux 上の Remote API Client 57
- ライセンス・プログラム・プロダクト (LPP) 31
- ランダム・アクセス・メモリー (RAM) 26
- リソース
  - 開始 93
  - 管理 91
  - 項目 94
  - 削除 93
  - 情報 133
  - 定義 93
  - 停止 93
  - 要件 20
- リモート・ノード
  - 構成 109, 110
  - パートナー LU の構成 110
- リリース情報 43
- リンク・ステーション
  - ポートでの定義 100
- リンク・ハードウェア 22
- ローエントリー・ネットワーキング (LEN) ノード 101
- ローカル LU の定義 108
- ローカル/リモート透過性 4
- ローカル・エリア・ネットワーク (LAN) 2
- 論理装置 (LU) 3, 119

## [ワ行]

- ワークシート、計画 89
- ワークステーション
  - 要件 22
- ワイルドカード 111

## [数字]

- 1 次 RUI 4
- 1 次ストレージ 26
- 3270 LU
  - 定義 124
  - TN サーバーの 11, 123

## A

- AIX
  - CS/AIX の稼働 1
  - CS/AIX のハードウェア要件 22
  - Man ページ 32
- AnyNet
  - APPC over TCP/IP の構成 129

- API
  - サポート 4
  - バックレベル・サポート 5
  - CS/AIX 管理用 15
  - CS/AIX タイプ 5

- APPC
  - オンライン 134
  - 構成 105
  - 従属 LU 6.2 112
  - 対話式の Application Development Toolkit 33
  - 独立 LU 6.2 108
  - 分散アプリケーションのサポート 7
    - application suite 7, 10
- APPC Application Suite 10
- APPC over TCP/IP 129
  - 構成 130

- APPN
  - アプリケーション 7, 10
  - エンド・ノード 2
  - 構成 107, 108
  - 接続ネットワーク 15
  - 動的構成 14
  - 独立 LU サポート 3
  - ネットワークのセグメンテーション 28
  - ネットワーク・ノード 2
    - ノード・タイプ 1
  - 分散管理サービス 16
  - ホスト介在の機能 2
  - ホスト・サポート 2
  - ルーティング 15
  - DLUR サポート 2

## B

- BOS (基本オペレーティング・システム) 23

## C

- CDE 37
- CICS (顧客情報管理システム) 7
- CPI コミュニケーション (CPI-C) 4
- CPI-C
  - 構成 113
  - 相互運用性 18
  - API 4

## D

- DATABASE 2 (DB2) 7
- DB2 (DATABASE 2) 7
- DDDLU (従属 LU の動的定義) 3
- DLC
  - インストール 33
  - 構成 101, 102
  - ポート構成の 99

DLC (続き)

目的 29

DLUR

構成 119

説明 2

ダウンストリーム・ノードのサポート 122

ローカル・ノード上の 121

PU 構成 121

DLUS 119

Domain (ドメイン) パラメーター 76

## G

GSKIT

アンインストール、Windows 上の Remote API Client 85

AIX 上の Remote API Client 67, 70

Linux 上の Remote API Client 49, 52

pSeries 用 Linux 上の Remote API Client 61, 64

Windows 上の Remote API Client 81, 82

zSeries 用 Linux 上の Remote API Client 56, 58

## H

Host Access Class Library

概要 7

ファイル 45

ファイルセット 33

HPR

ISR との比較 15

HPR/IP 10

HTML、資料の表示 42

HTTPS

構成 40

要件 24

AIX 上の Remote API Client 70

Linux 上の Remote API Client 52

pSeries 用 Linux 上の Remote API Client 64

Windows 上の Remote API Client 81, 82

zSeries 用 Linux 上の Remote API Client 58

## I

IP ポート・ダイアログ 103

ISO (国際標準化機構) 28

ISR (中間セッション・ルーティング) 15

## J

Java

AIX 上の Remote API Client 67

Linux 上の Remote API Client 49

pSeries 用 Linux 上の Remote API Client 61

zSeries 用 Linux 上の Remote API Client 55

## L

LAN access time-out (LAN アクセス・タイムアウト) パラメーター 78

LAN (ローカル・エリア・ネットワーク) 2

LEN ノード

説明 2

パートナー LU の構成 109

リモート・ノードの識別 101

LPP (ライセンス・プログラム・プロダクト) 31

LU

構成 108, 112, 114, 115, 116, 125

サポート 3

ダウンストリーム 117, 119

パートナーの定義 109

プール 124, 125

命名規則 28

LU タイプ 0 から 3 103, 104

LU プール

構成 105

定義 104

表示 105

## M

MAC (メディア・アクセス制御) 101

Man ページ 32

Max. broadcast attempts (最大ブロードキャスト試行回数) パラメーター 78

MBUF (メモリー・バッファー) 26

MDS-NMVT (マルチドメイン・サポート・ネットワーク管理ベクトル・トランスポート) 16

Motif 管理プログラム

管理機能 17

使用 87

説明 14

ヘルプ 14

MPQP (マルチプロトコル・クワッド・ポート) 22

## N

NIM (ネットワーク・インストール管理) 39

「Node (ノード)」ウィンドウ 91

NOF API 15

## O

OSI (オープン・システム間相互接続) 28

## P

PDF、資料の表示 43

PTF (プログラム一時修正) 34

PU コンセントレーション 116

PU コンセントレーター 8

PU (物理装置) 8

## Q

query コマンド 17

## R

RAM (ランダム・アクセス・メモリー) 26

rc.sna ファイル 90

Reconnect time-out (再接続タイムアウト) パラメーター 78

Remote API Client

AIX ソフトウェア要件 67

AIX ハードウェア要件 67

Linux ソフトウェア要件 49

Linux ハードウェア要件 49

pSeries 用 Linux ソフトウェア要件 61

pSeries 用 Linux ハードウェア要件 61

zSeries 用 Linux ソフトウェア要件 55

zSeries 用 Linux ハードウェア要件 55

Remote API Client、Linux 上の

既存のパッケージの詳細 50

Remote API Client、pSeries 用 Linux 上の

既存のパッケージの詳細 62

Remote API Client、Windows 上の

インストール 73

コマンド行からのインストール 79

GSKIT のアンインストール 85

setup プログラムによるインストール 75

Remote API Client、zSeries 用 Linux 上の

既存のパッケージの詳細 56

RISC システム /6000 ワークステーション 22

## S

SAA (システム・アプリケーション体系) 5

SAP (サービス・アクセス・ポイント) 22, 101

SDK ソフトウェア

Windows 上の Remote API Client 73

SDLC

構成 100

従属トラフィックの 99

Secure Sockets Layer (SSL)

クライアント認証 126, 128

サーバー認証 44, 126, 128

データ暗号化 44, 126, 128

Server Name (サーバー名) 76

SMIT

簡易インストール 36

手動インストール 37

DLC の構成 29

SMIT (System Management Interface Tool) 15, 21

SNA

ライブラリー 133

SNA ゲートウェイ

概要 8

構成 116

SNA チャンネル・データ・リンク 33

snaadmin プログラム 15

SNMP エージェント 17

SNMP-MIB (シンプル・ネットワーク管理プロトコル - 管理情報ベース) 17

status コマンド 17

System Management Interface Tool (SMIT) 15, 21, 29

## T

TN サーバー

アクセス・レコードの構成 127

アソシエーション・レコードの構成 126, 127

概要 10

構成 122

デフォルト構成 127

複数セッションのサポート 124

ユーザー 123

TN リダイレクター

アクセス・レコードの構成 128

概要 12

構成 128

デフォルト構成 128

TN3270

サーバー 10

プログラム 10

TN3270 プログラム 122

TN3270 ユーザー 11, 123

TP (トランザクション・プログラム) 4

## U

U 型セッション 4

UDP broadcasts (UDP ブロードキャスト) パラメーター 77

## V

verb 4

## W

WAN (広域ネットワーク) 2

Web 管理プログラム

説明 14

ヘルプ 14

WebSphere Application Server

構成 40

要件 24

# X

xsnaadmin プログラム 14, 87









プログラム番号: 5765-E51

Printed in Japan

GC88-6947-02



日本アイ・ビー・エム株式会社  
〒106-8711 東京都港区六本木3-2-12