

IBM

@server

iSeries

ネットワーキング

Windows ネットワーク・コンピューターに対する

iSeries サポート

(iSeries NetServer)

バージョン 5 リリース 3





@server

iSeries

ネットワーキング

Windows ネットワーク・コンピューターに対する

iSeries サポート

(iSeries NetServer)

バージョン 5 リリース 3

お願い

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、85 ページの『特記事項』に記載されている情報をお読みください。

本書は、IBM OS/400 (プロダクト番号 5722-SS1) のバージョン 5、リリース 3、モディフィケーション 0 に適用されます。また、改訂版で断りがない限り、それ以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。このバージョンは、すべての RISC モデルで稼動するとは限りません。また CISC モデルでは稼動しません。

本マニュアルに関するご意見やご感想は、次の URL からお送りください。今後の参考にさせていただきます。

<http://www.ibm.com/jp/manuals/main/mail.html>

なお、日本 IBM 発行のマニュアルはインターネット経由でもご購入いただけます。詳しくは

<http://www.ibm.com/jp/manuals/> の「ご注文について」をご覧ください。

(URL は、変更になる場合があります)

お客様の環境によっては、資料中の円記号がバックスラッシュと表示されたり、バックスラッシュが円記号と表示されたりする場合があります。

原 典： iSeries
Networking
iSeries support for Windows Network Neighborhood
(iSeries NetServer)
Version 5 Release 3

発 行： 日本アイ・ピー・エム株式会社

担 当： ナショナル・ランゲージ・サポート

第1刷 2005.8

この文書では、平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、および平成角ゴシック体™W7を使用しています。この(書体*)は、(財)日本規格協会と使用契約を締結し使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

注* 平成明朝体™W3、平成明朝体™W7、平成明朝体™W9、平成角ゴシック体™W3、平成角ゴシック体™W5、平成角ゴシック体™W7

© Copyright International Business Machines Corporation 1998, 2005. All rights reserved.

© Copyright IBM Japan 2005

目次

第 1 部 iSeries NetServer.	1
第 1 章 印刷可能な PDF.	3
第 2 章 iSeries NetServer と iSeries Access for Windows.	5
iSeries NetServer を使用した iSeries Access for Windows の Windows PC へのインストール.	5
第 3 章 Linux および Samba クライアントのサポート.	9
第 4 章 始めに.	11
要件.	11
NetServer のための iSeries サーバーの構成.	11
PC クライアントの構成および接続.	13
iSeries NetServer UDP ブロードキャスト.	14
iSeries NetServer とドメイン・ネーム・システム (DNS) の管理.	14
iSeries NetServer と Windows インターネット・ネーム・サービス (WINS) 管理.	16
PC クライアント LMHOSTS 静的構成ファイル.	18
iSeries ネットワーク上の iSeries NetServer の検索.	19
第 5 章 iSeries NetServer の管理.	23
iSeries NetServer プロパティの表示と構成.	24
Kerberos v5 認証に対する iSeries NetServer サポート.	24
iSeries ナビゲーター・セキュリティー・オプション.	25
iSeries NetServer 構成ウィザード.	25
Kerberos v5 認証の使用可能化に関する追加の構成要件.	26
iSeries NetServer のサーバー名の変更.	27
使用不可になったユーザー・プロファイル.	28
iSeries NetServer の始動と停止.	30
iSeries NetServer のサブシステムの指定.	30
iSeries NetServer のゲスト・ユーザー・プロファイルの設定.	31
iSeries NetServer 状況の表示.	32
iSeries NetServer 共有オブジェクトのリストの表示.	32
iSeries NetServer 共有オブジェクト・プロパティの表示と構成.	34
共有オブジェクト状況の表示.	34
iSeries NetServer セッションのリストの表示.	35
iSeries NetServer セッション・プロパティの表示.	35
iSeries NetServer セッション接続状況の表示.	36
iSeries NetServer セッションの停止.	36
第 6 章 iSeries NetServer ファイル共有 39	

iSeries NetServer ファイル共有の作成.	39
iSeries NetServer ファイル共有へのアクセスの制御.	40
ファイル共有の停止.	40
Windows クライアントによる iSeries NetServer ファイル共有へのアクセス.	40
iSeries NetServer のファイル・システムでの大文字小文字の区別.	41
第 7 章 iSeries NetServer 印刷共有.	43
iSeries NetServer 印刷共有の作成.	43
iSeries NetServer 印刷共有に使用する PC クライアント印刷装置ドライバー.	44
印刷共有の停止.	44
Windows NT での iSeries NetServer 印刷共有の使用.	45
Windows 2000、Windows XP、および Windows Server 2003 クライアントでの iSeries NetServer 印刷共有の使用.	45
第 8 章 iSeries NetServer のドメイン・ログオンのサポート.	47
iSeries NetServer およびクライアント PC の構成.	48
ログオン・サーバーのセットアップ.	48
ログオン・サーバーのホーム・ディレクトリー.	48
ローミング・プロファイル.	50
Windows NT、Windows 2000、および Windows XP クライアントからの構成.	50
必須プロファイル.	52
ローミング・プロファイルの問題.	52
ログオン・スクリプト.	53
ポリシー・サービス.	54
ブラウズ・サポート.	54
ヒントと技法.	55
ログオン・サーバーのトラブルシューティング.	56
第 9 章 iSeries NetServer セキュリティ.	61
iSeries NetServer ユーザー・プロファイル権限要件.	61
iSeries NetServer ゲスト・ユーザー・プロファイル.	62
ネットワークからの iSeries NetServer の隠し.	62
第 10 章 iSeries NetServer での Windows スタイル・メッセージの使用.	63
クライアントの構成.	63
iSeries NetServer でのサポートの使用可能化.	64
新しい関連する iSeries メッセージ.	65
メッセージ送信試行のログの表示.	65
iSeries NetServer を介したカスタム・メッセージの送信.	66
第 11 章 ヒントと技法.	69

iSeries NetServer が Windows ネットワーク・コンピューターに表示されない	69
iSeries NetServer が始動しない	69
IPL 時の iSeries NetServer の始動	70
iSeries NetServer セキュリティー: ゲストと非ゲストの違い	70

第 12 章 iSeries NetServer API ガイド 73

第 13 章 構成および共用情報のバックアップと回復 75

第 14 章 iSeries NetServer のトラブルシューティング 77

iSeries NetServer ユーザー・プロファイル接続のトラブルシューティング	77
iSeries NetServer ファイル共用ディレクトリー・パスのトラブルシューティング	78
iSeries NetServer 印刷共用障害のトラブルシューティング	78

iSeries NetServer ゲスト・サポートを使用するときの印刷の問題のトラブルシューティング	79
PC クライアント接続問題のトラブルシューティング	79
iSeries NetServer ファイル共用問題のトラブルシューティング	80
印刷装置ドライバー問題のトラブルシューティング	80
QSYSOPR メッセージ・キューを使用した iSeries NetServer のトラブルシューティング	81
ネットワークでの iSeries NetServer ロケーションのトラブルシューティング	81
Windows スタイルのメッセージを使用した iSeries NetServer のトラブルシューティング	82

第 2 部 付録 83

付録. 特記事項. 85	
商標	87
資料に関するご使用条件	87

第 1 部 iSeries NetServer

Windows® ネットワーク・コンピューターへの iSeries サポート (iSeries NetServer) は、IBM® i5/OS™ の機能の 1 つで、この機能を使用すると、Windows NT®、Windows 2000、Windows XP および Windows Server 2003 クライアントは、i5/OS 共用ディレクトリーのパスと共用出力待ち行列にアクセスできるようになります。ネットワーク上の Windows クライアントは、使用しているオペレーティング・システムに含まれるファイルおよび印刷共用機能を利用します。付加的なソフトウェアを PC にインストールしなくても、iSeries NetServer を活用することができます。ただし、iSeries NetServer プロパティを PC クライアントから管理する必要がある場合は、iSeries Access for Windows、iSeries ナビゲーター、および i5/OS Host Servers - Option 12 をインストールする必要があります。

iSeries NetServer の紹介と使用方法に関する特定の情報については、以下の情報を参照してください。

3 ページの『第 1 章 印刷可能な PDF』

このトピックや他の関連トピックの印刷に関する情報が収められています。

5 ページの『第 2 章 iSeries NetServer と iSeries Access for Windows』

iSeries™ NetServer™ と iSeries Access for Windows との比較情報が収められています。

9 ページの『第 3 章 Linux および Samba クライアントのサポート』

Linux/Samba を使用して iSeries NetServer にアクセスするための情報が収められています。

11 ページの『第 4 章 始めに』

iSeries NetServer を起動して実行するために必要な情報が収められています。

23 ページの『第 5 章 iSeries NetServer の管理』

iSeries NetServer 機能をユーザーの PC クライアントから管理する方法についての情報が収められています。

39 ページの『第 6 章 iSeries NetServer ファイル共用』

iSeries NetServer のファイル共用機能に関する情報が収められています。

43 ページの『第 7 章 iSeries NetServer 印刷共用』

iSeries NetServer の印刷共用機能に関する情報が収められています。

47 ページの『第 8 章 iSeries NetServer のドメイン・ログオンのサポート』

iSeries NetServer ドメインへのログオンに関する情報が収められています。

61 ページの『第 9 章 iSeries NetServer セキュリティー』

iSeries NetServer を安全に使用するための情報が収められています。

63 ページの『第 10 章 iSeries NetServer での Windows スタイル・メッセージの使用』

iSeries サーバー上での Windows スタイルのメッセージの使用についての情報が収められています。

69 ページの『第 11 章 ヒントと技法』

iSeries NetServer の最適化に関する情報が収められています。

73 ページの『第 12 章 iSeries NetServer API ガイド』

iSeries NetServer の管理に使用できるアプリケーション・プログラム・インターフェース (API) のリストが含まれています。

75 ページの『第 13 章 構成および共用情報のバックアップと回復』

iSeries NetServer のバックアップと回復に関する重要情報が収められています。

77 ページの『第 14 章 iSeries NetServer のトラブルシューティング』

iSeries NetServer に関連する問題のトラブルシューティングに関する情報が収められています。

第 1 章 印刷可能な PDF

本書の PDF 版を表示またはダウンロードするには、『iSeries NetServer』(753 KB) を選択します。

その他の情報

AS/400 NetServer Advantage  では、iSeries NetServer の共用とプリンターを構成して管理する方法が説明されています。また、Warp Server/400 または Novell Netware を使用する Integrated Netfinity Server から iSeries NetServer にファイルまたはプリント・サービスを移動する際の考慮事項についても説明されています。

PDF ファイルの保管

表示用または印刷用の PDF ファイルをワークステーションに保管するには、次のようにします。

1. ブラウザーで PDF ファイルを右クリックします (リンク上で右クリック)。
2. PDF をローカルに保管するオプションをクリックします。
3. PDF ファイルを保存したいディレクトリーに進みます。
4. 「保存」をクリックします。

Adobe Reader のダウンロード

これらの PDF を表示または印刷するには、ご使用のシステムに Adobe Reader をインストールしておく必要があります。「Adobe Web サイト」(www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html) からコピーを無料でダウンロードできます .

第 2 章 iSeries NetServer と iSeries Access for Windows

iSeries Access for Windows や iSeries ナビゲーターがインストールされていなくても、iSeries NetServer を活用することができます。iSeries NetServer は、統合ファイル・システムと印刷リソースに特定のサポートを提供しますが、iSeries Access for Windows と同等のツールやインターフェースを提供するわけではありません。

iSeries NetServer と iSeries Access for Windows の違いは、以下のとおりです。

iSeries NetServer

- PC クライアント上に何らかの付加的なソフトウェアをインストールする必要がない。iSeries NetServer へのアクセスに必要なソフトウェアは、すべて PC クライアントのオペレーティング・システムに入っています。iSeries ナビゲーターを使用して PC クライアントから iSeries NetServer を管理している場合を除いて、付加的なソフトウェアをインストールする必要はありません。
- ディレクトリーを読み取り専用アクセスで共用できる。
- 共用名の後ろに \$ を付けることによってネットワークから隠すことができる。
- iSeries NetServer を Windows ネットワーク・コンピュータから隠すことができる。
- 個々のディレクトリーを共用できる。これは i5/OS のセキュリティにも有効です。

iSeries Access for Windows

- Windows にはない 5250 エミュレーションとデータ転送の機能を含む。

iSeries Access for Windows のインストールについては、『iSeries NetServer を使用した iSeries Access for Windows の Windows PC へのインストール』を参照してください。

iSeries NetServer を使用した iSeries Access for Windows の Windows PC へのインストール

iSeries NetServer を使用して、iSeries Access for Windows をご使用の Windows クライアントに簡単にインストールできます。ただし、iSeries NetServer を PC クライアントから管理するには、iSeries Access for Windows のサブコンポーネントである iSeries ナビゲーターを使用する必要があります。Windows クライアントに iSeries Access for Windows をインストールするには、以下のステップを実行します。

Windows NT の場合:

1. Windows の「スタート」メニューを開く。
2. 「スタート」メニューから「検索」を選択し、「ほかのコンピュータ」を選択する。
3. 「コンピュータ名」フィールドに、iSeries NetServer のシステム名 (たとえば QSYSTEM1) を入力する。
4. ステップ 3 で検索したコンピューターをダブルクリックする。
5. 「QIBM」フォルダーを開く。
6. 「ProdData」フォルダーを開く。
7. 「Access」フォルダーを開く。
8. 「Windows」フォルダーを開く。

9. 「**Install**」フォルダーを開く。
10. 「**Image**」フォルダーを開く。
11. **Setup.exe** をダブルクリックする。「iSeries Access for Windows インストール」ウィザードにより、PC に iSeries Access for Windows をインストールする処理が実行されます。

注: iSeries ナビゲーターの「ネットワーク」オプションのインストールを選択したことを確認してください。

Windows 2000 の場合:

1. Windows の「**スタート**」メニューを開く。
2. 「**検索**」を選択する。
3. 「**ファイルやフォルダ...**」を選択する。
4. 「**コンピュータ**」リンクをクリックする。
5. 「**コンピュータ名**」フィールドに、iSeries NetServer のサーバー名を指定する。
6. 「**検索開始**」をクリックする。
7. ステップ 3 (5 ページ) で検索したコンピューターをダブルクリックする。
8. 「**QIBM**」フォルダーを開く。
9. 「**ProdData**」フォルダーを開く。
10. 「**Access**」フォルダーを開く。
11. 「**Windows**」フォルダーを開く。
12. 「**Install**」フォルダーを開く。
13. 「**Image**」フォルダーを開く。
14. **Setup.exe** をダブルクリックする。「iSeries Access for Windows インストール」ウィザードにより、PC に iSeries Access for Windows をインストールする処理が実行されます。

注: iSeries ナビゲーターの「ネットワーク」オプションのインストールを選択したことを確認してください。

Windows XP の場合:

1. Windows の「**スタート**」メニューを開く。
2. 「**検索**」を選択する。
3. 「**コンピュータまたは人**」をクリックする。
4. 「**ネットワーク上のコンピュータ**」をクリックする。
5. 適切なフィールドに iSeries NetServer のサーバー名を指定する。
6. 「**検索**」をクリックする。
7. ステップ 3 (5 ページ) で検索したコンピューターをダブルクリックする。
8. 「**QIBM**」フォルダーを開く。
9. 「**ProdData**」フォルダーを開く。
10. 「**Access**」フォルダーを開く。
11. 「**Windows**」フォルダーを開く。
12. 「**Install**」フォルダーを開く。
13. 「**Image**」フォルダーを開く。

14. **Setup.exe** をダブルクリックする。「iSeries Access for Windows インストール」ウィザードにより、PC に iSeries Access for Windows をインストールする処理が実行されます。

注: iSeries ナビゲーターの「ネットワーク」オプションのインストールを選択したことを確認してください。

Windows Server 2003 の場合:

1. Windows の「スタート」メニューを開く。
2. 「検索」を選択する。
3. 「その他の検索オプション (Other search options)」をクリックする。
4. 「プリンタ、コンピュータまたは人 (Printer, computers, or people)」をクリックする。
5. 「ネットワーク上のコンピュータ」をクリックする。
6. 適切なフィールドに iSeries NetServer のサーバー名を指定する。
7. 「検索」をクリックする。
8. ステップ 3 (5 ページ) で検索したコンピューターをダブルクリックする。
9. 「QIBM」フォルダーを開く。
10. 「ProdData」フォルダーを開く。
11. 「Access」フォルダーを開く。
12. 「Windows」フォルダーを開く。
13. 「Install」フォルダーを開く。
14. 「Image」フォルダーを開く。
15. **Setup.exe** をダブルクリックする。「iSeries Access for Windows インストール」ウィザードにより、PC に iSeries Access for Windows をインストールする処理が実行されます。

注: iSeries ナビゲーターの「ネットワーク」オプションのインストールを選択したことを確認してください。

iSeries NetServer は、ユーザー・プロファイルをすでに持っている i5/OS ユーザーが PC クライアントに iSeries Access for Windows をインストールできるようにするため、QIBM ディレクトリーをクライアントと共有しています。ただし、iSeries NetServer は、ゲスト・サポートを自動的に構成しないので、iSeries ユーザー・プロファイルがないユーザーは、iSeries NetServer を使用して統合ファイル・システム・ディレクトリーおよび出力待ち行列にアクセスできません。ネットワーク管理者だけが、QIBM ディレクトリーのファイル共有を除去できます。

ゲストが共有リソースにアクセスできるようにするには、ゲストまたは匿名ユーザーのユーザー・プロファイルを指定して、iSeries NetServer の「拡張 - 次回開始時プロパティ」を構成する必要があります。

第 3 章 Linux および Samba クライアントのサポート

iSeries NetServer では Linux/Samba クライアントもサポートされています。このサポートにより、`smbclient` および `smbmount client` ユーティリティーを介して、Samba を実行している Linux[®] クライアントと iSeries NetServer との間で接続できます。`smbclient` ユーティリティーによって、ASCII 印刷 (テキスト、PDF、およびポストスクリプト) もサポートされています。

Linux の要件は、カーネル・バージョン 2.4.4 またはそれ以上、および Samba 2.0.7 またはそれ以上です。Samba は、オープン・ソースのクライアントおよびファイル・サーバーであり、現行の Linux 製品の多くに付属している Microsoft[®] Networking と互換性があります。Samba、Samba コマンド、および最新バージョンをダウンロードする方法の詳細については、Samba Web サイト (www.samba.org)  を参照してください。

Linux/Samba を使用して iSeries NetServer にアクセスする方法の詳細については、iSeries NetServer Web サイト (www.ibm.com/eserver/series/netserver/linux.htm)  を参照してください。

第 4 章 始めに

iSeries NetServer を使用すると、Windows または Linux ソフトウェアを実行するパーソナル・コンピュータは、iSeries サーバーが管理するデータとプリンターにシームレスにアクセスすることができます。

iSeries NetServer の使用を開始するには、以下のステップを実行します。

1. 『要件』
iSeries NetServer を使用するために必要な要件をリストします。
2. 『NetServer のための iSeries サーバーの構成』
iSeries NetServer を構成するためのパスを取得します。
3. 13 ページの『PC クライアントの構成および接続』
iSeries NetServer を使用できるように PC オペレーティング・システムを正しくセットアップします。
4. 19 ページの『iSeries ネットワーク上の iSeries NetServer の検索』
iSeries ネットワーク上の共有リソースにアクセスできるようにします。

要件

iSeries NetServer が iSeries 上およびネットワーク・クライアントで正しく機能するための要件は、以下のとおりです。

- iSeries サーバーが、バージョン 4 リリース 2 (V4R2) またはそれ以降と正しく接続されており、TCP/IP ネットワークに対して正しく構成されていること。
- iSeries Access for Windows が使用しているシステム名と矛盾しないシステム名を使用していること。詳しくは、『サーバー名のガイドライン』を参照してください。
- iSeries NetServer の印刷共有機能を使用するときは、ネットワーク印刷サポート (NPS) が起動および実行されていること。詳しくは、『NetServer のための iSeries サーバーの構成』を参照してください。
- **Microsoft ネットワーク・クライアント・ネットワーク・コンポーネント**が、使用している PC クライアントにインストールされていること。このコンポーネントと TCP/IP がインストールされ構成されると、統合ファイル・システム・ディレクトリーや、ネットワークで共有されている iSeries 出力待ち行列にアクセスできるようになります。

注: Linux クライアントを使用している場合は、適切な Samba サポートもインストールする必要があります。

- iSeries NetServer のサーバー名とインターネット・プロトコル (IP) のアドレス解決方法。たとえば、ドメイン・ネーム・システム (DNS)、Windows インターネット・ネーム・サービス (WINS)、または LMHOSTS ファイルなどがあります。
- 正しく iSeries NetServer を機能させるためには、基本 OS のオプション部分である Boss Option 12 (Host Servers) をインストールする必要があります。

NetServer のための iSeries サーバーの構成

iSeries NetServer 構成の任意の部分を変更するには、*IOSYSCFG 特殊権限が必要です。さらに、iSeries NetServer のゲスト・ユーザー・プロファイルを変更するには、*SECADM 特殊権限が必要です。これらの変更は、次に iSeries NetServer を始動した時から有効になります。

1. TCP/IP サポートが iSeries 上で構成されていることを確かめる。最低でも 1 つの外部 TCP/IP インターフェースが構成されており、活動状態になっていないと、iSeries NetServer を使用できません。
 - TCP/IP の構成 (CFGTCIP) コマンドを使って、インターフェース、経路、セットアップ・ホスト・テーブル、およびドメイン・ネーム・サービスを検査または変更する。構成の完了後、TCP/IP の開始 (STRTCIP) コマンドを使用し、サポートを活性化します。
2. サブシステムの処理 (WRKSBS) コマンドを使用して、QSERVER サブシステムが開始したことを確認する。
3. iSeries NetServer サーバー名がネットワーク上で固有の名前であることを確かめる。iSeries NetServer のデフォルトのサーバー名とドメイン・ネームを変更するには、以下のコマンドを使います。

```
CALL QZLSCHSN PARM (server-name domain-name
'text description or comment' X'00000000')
```

iSeries NetServer サーバー名を変更し終わったら、その名前をドメイン・ネーム・システム (DNS) 、またはご使用の PC クライアントの LMHOST ファイルに追加する必要があります。

4. iSeries NetServer のファイルおよび印刷共用機能を必要としているが、iSeries のユーザー・プロファイルがないユーザーには、ゲスト・ユーザー・プロファイルが必要である。iSeries NetServer では、ゲスト・サポートが自動構成されないため、iSeries ユーザー・プロファイルがないユーザーは iSeries NetServer にアクセスできません。

注: iSeries NetServer 印刷サポートを使用するには、ゲスト・ユーザー・プロファイルでパスワードが設定されている必要があります。

iSeries NetServer ゲスト・サポートを変更するには、以下のコマンドを使用します。

```
CALL QZLSCHSG (guest-user-profile X'00000000')
```

5. iSeries NetServer の停止と開始を行うには、以下のコマンドを使用する。

```
STRTCPSVR *NETSVR
```

```
ENDTCPSVR *NETSVR
```

iSeries NetServer に加えられたすべての構成変更は、共用とセッション管理を除き、iSeries サーバーを停止して再始動しないと有効になりません。iSeries NetServer の始動および停止について詳しくは、『iSeries NetServer の始動と停止』を参照してください。

6. 活動ジョブの処理 (WRKACTJOB) コマンドを使用して、QSERVER サブシステムの下に実行中の QZLSSERVER ジョブがあることを確かめる。QZLSSERVER ジョブが活動状態でない場合は、iSeries NetServer を再始動してください。
7. TCP/IP ネットワーク状況の処理 (NETSTAT *CNN) コマンドを使用して、NETSTAT 出力ファイルに以下の項目があることを確認する。これらの項目がない場合は、iSeries NetServer を再始動してください。

```
** netbios>001:27:44 Listen
```

```
** netbios>000:00:01 *UDP
```

```
** netbios>000:00:00 *UDP
```

```
** netbios>000:30:57 Listen
```

```
** cifs>427:49:42 Listen
```

注: NETSTAT コマンド出力は、何ページにも及ぶ場合があります。

8. 活動ジョブの処理 (WRKACTJOB) コマンドを使用して、QSYSWRK サブシステムに活動状態の QNPSEVRD ジョブがあることを確かめる。QNPSEVRD ジョブがない場合は、ホスト・サーバーの開始 (STRHOSTSVR *NETPRT) コマンドを使用して、ネットワーク印刷サーバー (NPS) を開始します。NPS を開始すれば、iSeries NetServer 印刷共用機能が正常に機能していることを確かめられます。

PC クライアントの構成および接続

iSeries NetServer を使用できるように PC クライアントを構成すると、iSeries NetServer 共有リソースを使用するように PC オペレーティング・システムが適切にセットアップされたことを確かめることができます。PC オペレーティング・システムを正しく構成すると、サポートされているすべての PC クライアントは iSeries NetServer を検出でき、すべてのファイルおよび印刷共有機能を使用することができます。iSeries NetServer を使用するように Linux/Samba クライアントをセットアップする方法については、iSeries NetServer Web サイトの、Linux/Samba クライアント・サポートに関する情報

(www.ibm.com/eserver/iseries/netserver/linux.html)  を参照してください。

iSeries NetServer を検索するように Windows PC クライアントのセットアップ

iSeries NetServer は、次の Windows クライアントをサポートしています。Windows NT 4.0、Windows NT Server、Terminal Server Edition、Windows 2000、Windows XP、および Windows Server 2003。

iSeries NetServer を検索するように Windows PC クライアントをセットアップすると、Windows PC クライアントから共有リソースに簡単にアクセスできるようになります。

まず、クライアントでネットワーク上の iSeries NetServer を見つけられることを確かめる必要があります。これが当てはまらない場合は、ネットワーク PC クライアントでは、ドメイン・ネーム・システム (DNS)、Windows インターネット・ネーム・サービス (WINS)、または LMHOSTS ファイルを使用して、iSeries NetServer を検索できます。

注: iSeries NetServer と Windows クライアントが同じワークグループ (ドメイン)、同じサブネット (ネットワーク・セグメント) にある場合は、クライアント上でのセットアップはこれ以上必要ありません。iSeries NetServer が IP アドレスだけで検出される場合も、これ以上のセットアップは必要ありません。

iSeries NetServer をサポートするため、TCP/IP 構成を変更する必要はないことに留意してください。ただし、以下の項目を使って、iSeries NetServer を使用する PC クライアントを構成する必要があります。

- iSeries NetServer UDP ブロードキャスト
 - - iSeries NetServer UDP ブロードキャストを使用する PC クライアントと同じワークグループ (ドメイン)、同じサブネット (ネットワーク・セグメント) にある iSeries サーバー。

あるいは、iSeries が上記項目で述べられたような PC クライアントと同じワークグループおよびサブネットにない場合は、PC クライアントは iSeries を見付けるために以下のいずれかを使用する必要があります。

- iSeries NetServer とドメイン・ネーム・システム (DNS) 管理
 - - iSeries NetServer の検出と接続に DNS を使用する場合は、DNS サーバーのアドレス。
- iSeries NetServer と Windows インターネット・ネーム・サービス (WINS) 管理
 - - iSeries NetServer の検出と接続にネットワーク WINS サーバーを使用する場合は、Windows インターネット・ネーム・サービス (WINS) の構成情報。
- PC クライアント LMHOSTS 静的構成ファイル
 - - iSeries NetServer の検出と接続に LMHOSTS ファイルを使用する場合は、iSeries NetServer の LMHOSTS 項目。

iSeries NetServer UDP ブロードキャスト

多くの TCP/IP ネットワークでは、ネットワーク内にあるさまざまなルーターにより、ユーザー・データグラム・プロトコル (UDP) ブロードキャスト・フレームがフィルターに掛けられます。UDP ブロードキャストはルーターを通過することができないので、ルーターの一方の側のクライアントは iSeries NetServer を検出できません。

UDP ブロードキャストをフィルターに掛けるようにセットアップされている小規模ネットワークでは、サーバーの検出に他のメカニズムを使用することを考慮する必要があります。以下の方法は、デフォルトの iSeries NetServer UDP ブロードキャストを使用する代わりに行うことができます。

- ネットワークのドメイン・ネーム・システム (DNS) データベースに、iSeries NetServer の項目を作成する。iSeries NetServer の検出と接続には、DNS を使用する方法が最も簡単です。
- iSeries NetServer で使用できるように Windows インターネット・ネーム・サービス (WINS) を構成する。
- PC クライアント静的構成ファイル (LMHOSTS など) に、iSeries NetServer の項目を作成する。

注: iSeries NetServer および PC クライアントを同じワークグループかつ同じサブネットに配置すると、追加の構成を行わなくても iSeries NetServer は、Windows NT ネットワーク・コンピュータまたは Windows 2000、Windows XP および Windows Server 2003 のマイ・ネットワークに表示されます。

iSeries NetServer とドメイン・ネーム・システム (DNS) の管理

DNS を使用したユーザー PC クライアントの接続

TCP/IP ネットワークでは、ドメイン・ネーム・システム (DNS) を使用して、サーバー・システム名を IP アドレスにマップできます。DNS ネットワークにおいて、ネットワーク上のクライアントはサーバー名をどのように正しい TCP/IP アドレスにマップするかを、DNS のエントリーによって知ることができます。

iSeries NetServer にデフォルトのシステム名を使用するか、新しいシステム名を指定するかのいずれの場合でも、iSeries NetServer に対する DNS エントリーはありません。PC クライアントから DNS を使用して iSeries NetServer にアクセスする場合は、iSeries 上の DNS データベースに iSeries NetServer のサーバー名と IP アドレスを追加する必要があります。一般に、分散ネットワーク上の iSeries NetServer にクライアントからアクセスするには、DNS を使用する方法が最も簡単です。

ネットワーク上に、iSeries NetServer の新しい DNS データベース項目を追加するには、iSeries NetServer のサーバー名を指定する必要があります。

DNS を使用したユーザー PC クライアントの構成

iSeries サーバーと iSeries NetServer の両方の DNS エントリーを構成すると、PC クライアントは、同じ IP アドレスを使用しているにもかかわらず、SYSTEM1 として iSeries Access for Windows をアドレッシングし、QSYSTEM1 として iSeries NetServer をアドレッシングすることができます。このステップにより、クライアント・オペレーティング・システムにおける潜在的な矛盾の可能性を回避できます。

DNS を使用する場合は、その DNS を使うようクライアントを構成する必要もあります。DNS を使うようクライアントを構成するには、以下のステップを実行します。

Windows NT の場合:

1. Windows の「スタート」メニューを開く。
2. 「設定」を選択し、「コントロール パネル」を選択する。
3. 「ネットワーク」をダブルクリックする。

4. 「**プロトコル**」タブを選択する。
5. 「**TCP/IP**」を選択し、「**プロパティ**」をクリックする。
6. 「**DNS 設定**」タブを選択する。
7. 「**DNS を使う**」オプションを選択する。
8. ホスト、ドメイン、DNS サーバーの検索順、および DNS のドメイン・サフィックスの検索順を入力する。
9. 「**OK**」をクリックする。

Windows 2000 の場合:

1. Windows の「**スタート**」メニューを開く。
2. 「**設定**」を選択し、「**コントロール パネル**」を選択する。
3. 「**ネットワークとダイヤルアップ接続**」をダブルクリックする。
4. 「**プロトコル**」タブを選択する。
5. 「**ローカル エリア接続**」を選択する。
6. 「**プロパティ**」をクリックする。
7. 「**インターネット プロトコル (TCP/IP)**」を選択し、「**プロパティ**」をクリックする。
8. 「**詳細設定**」をクリックする。
9. 「**DNS**」タブをクリックする。
10. ホスト、ドメイン、DNS サーバーの検索順、および DNS のドメイン・サフィックスの検索順を指定する。
11. 「**OK**」をクリックする。

Windows XP の場合:

1. 「**スタート**」ボタンをクリックして、「**スタート**」メニューを開く。
2. 「**コントロール パネル**」を選択する。
3. 「**ネットワークとインターネット接続**」をクリックする。
4. 「**ネットワーク接続**」をクリックする。
5. 該当する接続を選択して、「**この接続の設定を変更する**」タスクをクリックする。
6. 「**インターネット プロトコル (TCP/IP)**」を選択する。
7. 「**プロパティ**」をクリックする。
8. 「**詳細設定**」をクリックする。
9. 「**DNS**」タブを選択する。
10. ホスト、ドメイン、DNS サーバーの検索順、および DNS のドメイン・サフィックスの検索順を指定する。
11. 「**OK**」をクリックする。

Windows Server 2003 の場合:

1. 「**スタート**」ボタンをクリックして、「**スタート**」メニューを開く。
2. 「**コントロール パネル**」を選択する。
3. 「**ネットワーク接続**」をクリックする。
4. 「**ローカル エリア接続**」を選択する。
5. 「**プロパティ**」をクリックする。

6. 「インターネット プロトコル (TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」をクリックする。
7. 「詳細設定」をクリックする。
8. 「DNS」タブをクリックする。
9. ホスト、ドメイン、DNS サーバーの検索順、および DNS のドメイン・サフィックスの検索順を指定する。
10. 「OK」をクリックする。

iSeries NetServer と Windows インターネット・ネーム・サービス (WINS) 管理

WINS を使用したユーザー PC クライアントの接続

Windows NT サーバーと Linux Samba サーバーで提供されている Windows インターネット・ネーム・サービス (WINS) を使用して、クライアントはサーバー・システム名を実際の TCP/IP アドレスにマップすることができます。WINS は、NetBIOS コンピュータ名を IP アドレスに解決する動的な命名サービスです。iSeries サーバーを WINS サーバーとして動作させることはできませんが、WINS プロキシとして動作させることはできます。このようにすると、WINS 以外のクライアントでも、WINS からネーム解決を得ることができます。WINS プロキシは、WINS 以外のクライアントからブロードキャストされた命名要求を受信し、WINS サーバーに照会を送信してそれらの要求を解決します。

注: WINS プロキシを使用してコンピュータ名を IP アドレスに解決することは推奨された方法ではありません。

WINS ネットワーク・サーバーのアドレスは、iSeries ナビゲーターの iSeries NetServer 「**WINS 構成 - 次回開始時プロパティ**」ダイアログ・ボックスで指定できます。その後、WINS サーバーを使用して iSeries NetServer に接続するよう、クライアントを構成できます。

WINS アドレスを使用して PC クライアントと iSeries NetServer を構成した後は、さらにネットワーク構成を実行する必要はありません。これで、PC クライアントは、WINS を使用して iSeries NetServer の検出と接続を行えるようになります。

注: iSeries NetServer がログオン・サーバーとして構成されている複雑な TCP/IP ネットワークの場合、WINS によるアドレス解決は DNS によるものより優れています。なぜなら、別々のサブネットにあるログオン・クライアントが、構成済み iSeries NetServer 名に加えて、特殊な NetBIOS サービス名を解決できなければならないからです。

WINS を使用したユーザー PC クライアントの構成

WINS を使用している場合は、ネットワーク WINS サーバーのアドレスを指定して iSeries NetServer を構成する必要があります。その後、iSeries NetServer IP アドレスか WINS サーバー IP アドレスを指定して、クライアントを構成する必要があります。

WINS を使用するようクライアントを構成するには、以下のステップを実行します。

WINS を使用している場合は、 ネットワーク WINS サーバーのアドレスを指定して iSeries NetServer を構成する必要があります。その後、iSeries NetServer IP アドレスか WINS サーバー IP アドレスを指定して、クライアントを構成する必要があります。WINS を使用するようクライアントを構成するには、以下のステップを実行します。

Windows NT の場合:

1. Windows の「スタート」メニューを開く。
2. 「設定」を選択し、「コントロール パネル」を選択する。
3. 「ネットワーク」をダブルクリックする。
4. 「プロトコル」タブを選択する。
5. 「TCP/IP」を選択し、「プロパティ」をクリックする。
6. 「WINS 設定」タブを選択する。
7. 「WINS の解決をする」オプションを選択する。
8. WINS サーバー IP アドレスを正しい検索順序で指定する。
9. 「OK」をクリックする。

Windows 2000 の場合:

1. Windows の「スタート」メニューを開く。
2. 「設定」を選択し、「コントロール パネル」を選択する。
3. 「ネットワークとダイヤルアップ接続」をダブルクリックする。
4. 「プロトコル」タブを選択する。
5. 「ローカル エリア接続」を選択する。
6. 「プロパティ」をクリックする。
7. 「インターネット プロトコル (TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」をクリックする。
8. 「詳細設定」をクリックする。
9. 「WINS」タブをクリックする。
10. WINS サーバー IP アドレスを正しい検索順序で指定する。
11. 「OK」をクリックする。

Windows XP の場合:

1. 「スタート」ボタンをクリックして、「スタート」メニューを開く。
2. 「コントロール パネル」を選択する。
3. 「ネットワークとインターネット接続」をクリックする。
4. 「ネットワーク接続」をクリックする。
5. 該当する接続を選択して、「この接続の設定を変更する」タスクをクリックする。
6. 「インターネット プロトコル (TCP/IP)」を選択する。
7. 「プロパティ」をクリックする。
8. 「詳細設定」をクリックする。
9. 「WINS」タブを選択する。
10. WINS サーバー IP アドレスを正しい検索順序で指定する。
11. 「OK」をクリックする。

Windows Server 2003 の場合:

1. 「スタート」ボタンをクリックして、「スタート」メニューを開く。
2. 「コントロール パネル」を選択する。
3. 「ネットワーク接続」をクリックする。
4. 「ローカル エリア接続」を選択する。

5. 「プロパティ」をクリックする。
6. 「インターネット プロトコル (TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」をクリックする。
7. 「詳細設定」をクリックする。
8. 「WINS」タブをクリックする。
9. WINS サーバー IP アドレスを正しい検索順序で指定する。
10. 「OK」をクリックする。

WINS ネットワーク・サーバーのアドレスによる iSeries NetServer の構成

iSeries ナビゲーターを使用して、iSeries NetServer をネットワーク Windows インターネット・ネーム・サービス (WINS) サーバーのアドレスを使用して構成することができます。WINS により、PC クライアントは、iSeries NetServer 共有リソースに接続し、それらのリソースにアクセスすることができます。

iSeries NetServer を WINS ネットワーク・サーバーのアドレスで構成するには、以下のステップを実行します。

1. iSeries サーバー上で iSeries ナビゲーターへの接続を開く。
2. 「ネットワーク」を展開する。
3. 「サーバー」を展開する。
4. 「TCP/IP」をクリックする。
5. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「プロパティ」を選択する。
6. 「WINS 設定」タブを選択する。
7. 「次回開始時プロパティ」をクリックする。
8. 「プライマリ WINS サーバー」フィールドに、ネットワーク WINS サーバーの IP アドレスを入力する。次回 iSeries NetServer を始動するとき、iSeries NetServer はこの WINS サーバーをクライアント接続に使用します。
9. 「セカンダリ WINS サーバー」フィールドに、セカンダリ・ネットワーク WINS サーバーの IP アドレスを入力する。次回 iSeries NetServer を始動するとき、iSeries NetServer は、このセカンダリ WINS サーバーをクライアント接続に使用します。
10. 「スコープ ID」フィールドに、WINS サーバーのネットワーク・スコープとなるテキスト・ストリングを入力する。次回 iSeries NetServer を始動するとき、WINS サーバーは、このスコープ ID を使用します。

注: iSeries NetServer を使用する PC クライアントは、ここに指定するのと同じスコープ ID を使用して構成する必要があります。このスコープ ID 項目を iSeries NetServer とクライアントの両方でブランクにしておいても、WINS は正常に機能します。

11. iSeries NetServer が WINS プロキシとして動作することを可能にするか不可にするかを指定する。
12. 「OK」をクリックして、変更を保管する。

PC クライアント LMHOSTS 静的構成ファイル

LMHOSTS を使用したユーザー PC クライアントの接続

PC クライアント・オペレーティング・システムは、サーバー・システム名を TCP/IP アドレスにマップする静的構成ファイルを提供します。これらのファイルは、通常、より強力な集中型制御で行うソリューション (DNS や WINS など) より管理が難しくなっています。これが難しいのは、ネットワーク管理者がそれぞれの PC クライアントを個々に構成しなければならないためです。しかし、静的構成ファイルは、大規模な分散ネットワークではたいへん便利です。この環境では、クライアントとサーバーが異なるサブネット

(ネットワーク・セグメント) にあり、ワークグループ (ドメイン) も異なる可能性があります。静的構成ファイルは、クライアントがサーバーを検出するのに役立ちます。

iSeries NetServer がサポートするすべての PC クライアントは、サーバー・システム名を IP アドレスにマップするための、LMHOSTS ファイルを提供しています。LMHOSTS ファイルには、IP アドレスとサーバー・システム名が含まれています。これらのファイルは、iSeries サーバーと iSeries NetServer の両方の IP アドレスをクライアント用にマップする場合に使用できます。iSeries と iSeries NetServer の両方の IP アドレスをマップすると、クライアントは、大規模な分散ネットワーク環境で iSeries サーバーと iSeries NetServer を検出することができます。

また、LMHOSTS ファイルには、iSeries 上で中央管理されている LMHOSTS ファイルを指す項目を追加することもできます。すべてのクライアントが iSeries 上の中央ファイルを指すようにすれば、ネットワーク用に保持しなければならない LMHOSTS ファイルは 1 つだけですみます。

Windows オペレーティング・システムに付属のサンプル LMHOSTS ファイルには、LMHOSTS ファイルに関する詳細が記載されています。追加情報は、オペレーティング・システムの資料にあります。

LMHOSTS を使用したユーザー PC クライアントの構成

LMHOSTS ファイルを使用している場合は、iSeries NetServer のシステム名と IP アドレスを指定して LMHOSTS を構成し、クライアント接続性を確保する必要があります。プリロードされている項目を LMHOSTS ファイルに追加するには、以下のステップを実行します。

1. %WINNT%\system32\drivers\etc ディレクトリーに移動する。
2. LMHOSTS ファイルに次の項目を追加する。

```
TCP/IP-address iSeries-NetServer-server-name #PRE
```

以下に例を示します。

```
10.5.10.1 QNETSERVER #PRE
```

iSeries NetServer がログオン・サーバーの場合、以下のようになります。

```
10.5.10.1 QNETSERVER #PRE #DOM:netdomain (netdomain is the domain name that the Logon Server services).
```

iSeries ネットワーク上の iSeries NetServer の検索

PC クライアントが iSeries ネットワーク上の iSeries NetServer を検索すると、ネットワーク上の共有リソースにアクセスできるようになります。また、iSeries NetServer への接続メソッドが起動済みで実行中であることも確かめられます。Linux/Samba クライアントを使用してネットワーク上の iSeries NetServer を検索する方法については、iSeries NetServer Web サイト上の Linux/Samba クライアント・サポートに関する

情報 (<http://www.ibm.com/eserver/iseries/netserver/linux.html>)  を参照してください。

Windows クライアントからの iSeries NetServer の検索

Windows クライアントを使用して iSeries NetServer を検索できます。これにより、Windows クライアントが共有リソースにアクセスできるようになります。

iSeries NetServer とクライアントが同じワークグループ (ドメイン) にあり、同じサブネット (ネットワーク・セグメント) にある場合は、以下のステップで iSeries NetServer を検索してください。

Windows NT の場合:

1. Windows「ネットワーク コンピュータ」を開く。
2. iSeries サーバー上で iSeries NetServer のシステム名を選択する。

Windows 2000 および XP の場合:

1. 「マイ ネットワーク」を開く。
2. 「近くのコンピュータ」をダブルクリックする。
3. iSeries サーバー上で iSeries NetServer のシステム名を選択する。

Windows Server 2003 の場合:

1. Windows エクスプローラを開く。
2. 「マイ ネットワーク」を展開する。
3. 「ネットワーク全体」を展開する。
4. 「Microsoft Windows Network」を展開する。
5. iSeries NetServer があるドメインまたはワークグループを展開する。
6. iSeries サーバー上で iSeries NetServer のシステム名を選択する。

PC クライアントおよび iSeries NetServer が同じワークグループ/ドメインにない場合、以下のステップに従って iSeries NetServer を検索してください。

Windows 2000 の場合:

1. 「マイ ネットワーク」を開く。
2. 「ネットワーク全体」をダブルクリックする。
3. 「全内容」をクリックする。
4. 「Microsoft Windows Network」をダブルクリックする。
5. iSeries NetServer があるドメインを開く。
6. iSeries サーバー上で iSeries NetServer のシステム名を選択する。

Windows XP または Windows Server 2003 の場合:

1. Windows エクスプローラを開く。
2. 「マイ ネットワーク」を展開する。
3. 「ネットワーク全体」を展開する。
4. 「Microsoft Windows Network」を展開する。
5. iSeries NetServer があるドメインまたはワークグループを展開する。
6. iSeries サーバー上で iSeries NetServer のシステム名を選択する。

ヒント:

以下のステップでは、Windows 上で**検索: コンピュータ**を使用してネットワーク上の iSeries NetServer を見つけることができます。

Windows NT の場合

1. Windows の「スタート」メニューを開く。
2. 「検索」を選択して、「ほかのコンピュータ」を選択する。
3. 「検索: コンピュータ」ダイアログ・ボックスで、iSeries サーバー上での iSeries NetServer のサーバー名を指定する。

4. 「OK」をクリックする。

Windows 2000 の場合:

1. Windows の「スタート」メニューを開く。
2. 「検索」を選択する。
3. 「ファイルやフォルダ...」を選択する。
4. 「コンピュータ」リンクをクリックする。
5. 「コンピュータ名」フィールドに、iSeries NetServer のサーバー名を指定する。
6. 「検索開始」をクリックする。

Windows XP の場合:

1. Windows の「スタート」メニューを開く。
2. 「検索」を選択する。
3. 「コンピュータまたは人」をクリックする。
4. 「ネットワーク上のコンピュータ」をクリックする。
5. 適切なフィールドに iSeries NetServer のサーバー名を指定する。
6. 「検索」をクリックする。

Windows Server 2003 の場合:

1. Windows の「スタート」メニューを開く。
2. 「検索」をクリックする。
3. 「ほかの項目を検索 (Other search options)」をクリックする。
4. 「プリンタ、コンピュータまたは人 (Printer, computers, or people)」をクリックする。
5. 「ネットワーク上のコンピュータ」をクリックする。
6. 適切なフィールドに iSeries NetServer のサーバー名を指定する。
7. 「検索」をクリックする。

Windows では、完全修飾名とインターネット・プロトコル (IP) アドレスを使用したサーバーのアドレッシングをサポートしています。完全修飾名と IP アドレスを使うと、他の命名メカニズムがない場合に、Windows のクライアントから iSeries NetServer のデータにアクセスできるようになります。

Windows クライアントで iSeries または iSeries NetServer にアドレスするときは、以下の有効な形式をどれでも使用することができます。たとえば、「検索: コンピュータ」ダイアログ・ボックスで、これらのいずれかの形式を使用できます。

- qsystem1.mysite.com
- system1.mysite.com
- 1.2.34.123

これらの形式は、以下の例のように、ディスク・オペレーティング・システム (DOS) ウィンドウでも使用できます。

- dir ¥¥qsystem1.mysite.com¥qca400¥*.*
- del ¥¥system1.mysite.com¥jim.doc
- type ¥¥1.2.34.567¥scott.txt

ネットワーク上で iSeries NetServer を検索していて問題が発生した場合は、81 ページの『ネットワークでの iSeries NetServer ロケーションのトラブルシューティング』を参照してください。

第 5 章 iSeries NetServer の管理

iSeries NetServer を管理することにより、ファイルおよび印刷共用機能を管理し、他の iSeries NetServer 機能を制御することができます。iSeries Access for Windows の iSeries ナビゲーター・サブコンポーネントには、iSeries NetServer の管理インターフェースが備えられています。デフォルトでは、iSeries NetServer は iSeries Access for Windows インストール・ディレクトリーをネットワークと共用しています。

デフォルトの iSeries NetServer ファイル共用 QIBM にアクセスして、iSeries Access for Windows をインストールすることができます。

iSeries Access for Windows と iSeries ナビゲーターをインストールすれば、iSeries NetServer を管理するための準備は完了です。iSeries NetServer を効果的に管理するために必要な情報については、以下のトピックを参照してください。

iSeries NetServer

24 ページの『iSeries NetServer プロパティーの表示と構成』

iSeries NetServer のプロパティーを構成するためのステップが示されています。

24 ページの『Kerberos v5 認証に対する iSeries NetServer サポート』

Kerberos 認証に対する iSeries NetServer サポートを使用可能にするためのステップが示されています。

27 ページの『iSeries NetServer のサーバー名の変更』

iSeries NetServer システム名を変更することが必要な理由が説明されており、変更のステップが指示されています。

28 ページの『使用不可になったユーザー・プロファイル』

iSeries ユーザー・プロファイルを使用不可にしたり再び使用可能にしたりする条件が説明されています。

30 ページの『iSeries NetServer の始動と停止』

iSeries NetServer との iSeries リソースのすべての共用を終了するためのステップが示されています。

30 ページの『iSeries NetServer のサブシステムの指定』

どのサブシステム中でユーザー・ジョブを実行するかを制御するためのステップが示されています。

31 ページの『iSeries NetServer のゲスト・ユーザー・プロファイルの設定』

ゲスト・ユーザー・プロファイルが iSeries NetServer に対して保有する権限のレベルを定義する方法が説明されています。

32 ページの『iSeries NetServer 状況の表示』

iSeries NetServer の現在の状況を表示するためのステップが示されています。

iSeries NetServer 共用オブジェクト

32 ページの『iSeries NetServer 共用オブジェクトのリストの表示』

共用オブジェクトが定義され、iSeries NetServer が現在共用しているすべての共用オブジェクトのリストを表示する方法が説明されています。

34 ページの『iSeries NetServer 共用オブジェクト・プロパティーの表示と構成』

iSeries NetServer の共用オブジェクト・プロパティーを構成するためのステップが示されています。

34 ページの『共用オブジェクト状況の表示』

iSeries NetServer への共用オブジェクト接続の現在の統計を表示するためのステップが示されています。

iSeries NetServer セッション

35 ページの『iSeries NetServer セッションのリストの表示』

セッションが定義され、活動状態の iSeries NetServer セッションのリストを表示する方法が説明されています。

35 ページの『iSeries NetServer セッション・プロパティの表示』

iSeries NetServer セッション・プロパティを表示するためのステップが示されています。

36 ページの『iSeries NetServer セッション接続状況の表示』

iSeries NetServer へのワークステーション接続の現在の統計を表示するためのステップが示されています。

36 ページの『iSeries NetServer セッションの停止』

特定のセッションに対するクライアントのファイルおよび印刷共用機能の使用を停止するためのステップが示されています。

iSeries NetServer プロパティの表示と構成

iSeries NetServer のサーバー属性には、iSeries ナビゲーターを介してアクセスできます。iSeries ナビゲーターでは、iSeries NetServer プロパティを表示し、場合によっては構成することができます。

iSeries ナビゲーターを使用して iSeries NetServer プロパティを表示するには、次のステップを実行します。

1. iSeries ナビゲーターを開いて、作業したいシステムに接続する。
2. 「ネットワーク」を展開する。
3. 「サーバー」を展開する。
4. 「TCP/IP」をクリックして、使用可能な TCP/IP サーバーのリストを表示する。
5. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「プロパティ」を選択する。

iSeries ナビゲーターのオンライン・ヘルプには、iSeries NetServer ダイアログ・ボックスの詳細について記載されています。

Kerberos v5 認証に対する iSeries NetServer サポート

iSeries NetServer は Kerberos バージョン 5 (v5) を使用したユーザー認証をサポートするようになりました。Kerberos v5 認証に対する iSeries NetServer サポートを使用可能にするには、まず iSeries サーバー上で、25 ページの『iSeries ナビゲーター・セキュリティ・オプション』、ネットワーク認証サービス、および Enterprise Identity Mapping (EIM) を構成しなければなりません。さらに、Cryptographic Access Provider (5722-AC2 または AC3) をサーバーにインストールしていなければなりません。

Kerberos v5 認証のサポートを使用可能にする

「iSeries NetServer 構成」ウィザードを使用して Kerberos v5 のサポートを使用可能にすることを強くお勧めします。この構成ウィザードは、Kerberos v5 の使用に必要なサービスの構成を援助します。iSeries NetServer 構成ウィザードの開始方法に関する指示については、25 ページの『iSeries NetServer 構成ウィザード』を参照してください。

iSeries NetServer プロパティを使用して、Kerberos v5 認証に対する iSeries NetServer サポートを使用可能にすることもできます。ただし、26 ページの『Kerberos v5 認証の使用可能化に関する追加の構成要件』もすべて完了しなければなりません。

すべての構成要件の完了に失敗した場合には、サーバーの再始動後に iSeries NetServer を使用することはなくなります。

1. iSeries ナビゲーターで、「ネットワーク」>「サーバー」>「TCP/IP」を展開する。
2. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「プロパティ」を選択する。
3. 「次回開始時プロパティ」ボタンをクリックする。
4. 「一般次回開始」ダイアログ・ボックスで、以下の認証方式のいずれかを選択する。
 - 「パスワード/Kerberos v5」を選択すると、Kerberos をサポートしないクライアント、または Kerberos をサポートしているが現在 Kerberos レベルに加わっていないクライアントは、認証のために暗号化されたパスワードを使用します。
 - **Kerberos v5** を選択した場合には、すべてのクライアントはサーバー認証に Kerberos を使用する必要があります。したがって、このサポートが使用可能になると、Kerberos v5 をサポートするクライアントしか iSeries NetServer に接続できません。次の Windows クライアントは Kerberos v5 をサポートしません。
 - Windows 95
 - Windows 98
 - Windows NT
 - Windows Me
5. 「OK」をクリックする。

iSeries ナビゲーター・セキュリティ・オプション

セキュリティをインストールするには、次のステップを実行します。

1. 「スタート」>「プログラム」>「IBM iSeries Access for Windows」>「選択セットアップ」をクリックする。
2. 画面の指示に従う。「コンポーネント選択」ダイアログ・ボックスで、「iSeries ナビゲーター」を展開してからクリックして、「セキュリティ」の横にチェック・マークを入れる。
3. 選択セットアップの残りの手順を続行する。

iSeries NetServer 構成ウィザード

iSeries NetServer で Kerberos v5 を使用するには、追加の構成が必要です。構成ウィザードは、iSeries NetServer で Kerberos v5 を使用するための追加の構成を援助します。

「iSeries NetServer 構成」ウィザードを開始するには、以下のステップを実行します。

1. iSeries ナビゲーターを開いて、作業したいシステムに接続する。
2. 「ネットワーク」>「サーバー」を展開する。
3. 「TCP/IP」をクリックして、使用可能な TCP/IP サーバーのリストを表示する。
4. 「iSeries NetServer」を右クリックして、「構成」を選択する。
5. 「iSeries NetServer 構成」ウィザードを完了するための指示に従う。

Kerberos v5 認証の使用可能化に関する追加の構成要件

iSeries サーバーを再始動する前に、次のステップをすべて実行する必要があります。

1. Kerberos v5 認証を使用するためには、サーバー上でEnterprise Identity Mapping (EIM) およびネットワーク認証サービスを構成する必要があります。現在 EIM およびネットワーク認証サービスを構成している場合には、このステップをスキップして、ステップ 2 に進んでください。

注: 「EIM 構成」ウィザードには、ネットワーク認証サービスがサーバー上でまだ構成されていないければ、それを構成するオプションがあります。このイベントでは、iSeries NetServer で Kerberos v5 認証を使用するために必要な、ネットワーク認証サービスの構成を選択する必要があります。

EIM およびネットワーク認証サービスを構成するには、以下のステップを実行します。

- a. iSeries ナビゲーターを開いて、作業したいシステムに接続する。
- b. 「ネットワーク」を展開する。
- c. 「Enterprise Identity Mapping」を右クリックして、「構成」を選択する。
- d. 「EIM 構成」ウィザードの指示に従う。

注: iSeries サーバー上で現在ネットワーク認証サービスが構成されていない場合は、「EIM 構成」ウィザード中でこのサービスを構成するよう求めるプロンプトが出されます。ネットワーク認証サービスを構成する際に、iSeries NetServer サービス・プリンシパルの追加を選択したことを確認する必要があります。

2. サーバー上で現在ネットワーク認証サービスが構成されている場合は、手操作でサービス・プリンシパル名をキータブに追加する必要があります。

- a. **Windows 2000 クライアントの場合:**

```
HOST/<fully qualified name>@<REALM>  
HOST/<qname>@<REALM>  
HOST/<IP Address>@<REALM>
```

- b. **Windows XP および Windows Server 2003 クライアントの場合:**

```
cifs/<fully qualified name>@<REALM>  
cifs/<qname>@<REALM>  
cifs/<IP Address>@<REALM>
```

Kerberos キータブ (QKRBKEYTAB) API を使用して、キータブ項目を追加することもできます。コマンド行で、次のコマンド・ストリングを使用します。CALL PGM(QKRBKEYTAB) PARM('add' 'HOST/qname' (ここで *qname* は完全修飾名または IP アドレス)。

3. iSeries NetServer クライアントが配布センター (KDC) として使用される Windows 2000、Windows XP または Windows Server 2003 ドメイン・コントローラーでは、追加の設定も必要になります。

Windows KDC 上で iSeries NetServer サービス・プリンシパルを構成するには、以下のステップを実行します。

- a. Windows サーバー CD からサポート・ツールをインストールする。

注: サポート・ツールのインストールの手順は、Microsoft KB article Q301423

(support.microsoft.com/support/kb/articles/Q301/4/23.ASP)  にあります。

- b. アクティブ・ディレクトリーに新規ユーザーを作成する。

- c. コマンド・プロンプトから、ktpass.exe サポート・ツールを使用して、サービス・プリンシパルを、新しく作成したユーザーにマップする。ktpass に使用するパスワードは、iSeries システムでサービス・プリンシパルの作成に使用したパスワードと一致するものでなければなりません。< > の項目をユーザー独自のパラメーターを置き換えて、次のような適切なコマンド呼び出しを使用します。

Windows 2000 クライアントの場合:

```
ktpass -princ HOST/<iSeriesNetServerName@REALM> -mapuser <new user> -pass <password>
```

Windows XP または Windows Server 2003 クライアントの場合:

```
ktpass -princ cifs/<iSeriesNetServerName>@REALM> -mapuser <new user> -pass <password>
```

注: 1 ユーザーにマップできるのは 1 つのプリンシパルだけです。HOST/* と cifs/* の両方のプリンシパルが必要な場合には、それぞれが別個のアクティブ・ディレクトリー・ユーザーにマップされなければなりません。

- d. 追加のプリンシパル名を使用して iSeries NetServer にアクセスしたい場合には、ステップ 3b (26 ページ) とステップ 3c を繰り返す。

iSeries NetServer のサーバー名の変更

iSeries NetServer のサーバー名は、iSeries Access for Windows のインストールに使用し、ネットワークおよびインターネットを介した iSeries NetServer へのアクセスに使用する名前です。ほとんどの場合、iSeries NetServer が iSeries で使用しているサーバー名を変更する必要はありません。選択したサーバー名を使用して iSeries NetServer に接続することはできますが、サーバー名をデフォルトから変更することのないようにしてください。この名前は、使用している iSeries システム名と同じものにする必要がありますが、接頭部として Q が付きます (たとえばシステム名が iSeries の場合は QiSeries)。サーバー名を変更する必要がある場合は、実行する前にサーバー名のガイドラインを見直してください。iSeries ネットワーク属性内の iSeries システム名は、ネットワーク属性の表示 (DSPNETA) CL コマンドを使用すれば、表示できます。

注: iSeries NetServer 構成を変更するには、*IOSYSCFG 権限が必要です。サーバー名の変更は、次回 iSeries NetServer が開始されるときまで有効になりません。

iSeries ナビゲーターを使用して iSeries NetServer サーバー名を変更するには、次のステップを実行します。

1. iSeries ナビゲーターを開いて、作業したいシステムに接続する。
2. 「ネットワーク」を展開する。
3. 「サーバー」を展開する。
4. 「TCP/IP」をクリックして、使用可能な TCP/IP サーバーのリストを検索する。
5. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「プロパティ」を選択する。
6. 「一般」ページで「次回開始時プロパティ」をクリックする。「サーバー名」フィールドに、iSeries NetServer が使用するサーバー名を指定する。

サーバー名のガイドライン

一般に、iSeries NetServer 用に構成されたデフォルト名は、TCP/IP システム名と同じではありません。その理由は、システム名を検索する旧バージョンの Client Access (V4R4 より前) と競合しないためです。ただし、可能な場合には、構成済みの iSeries NetServer 名をシステム名と同じにすることをお勧めします。

したがって、初めて iSeries NetServer を使用する場合や、システムの TCP/IP 名を変更してある場合は、以下の内容が該当すれば、iSeries NetServer 名を変更してシステム名と一致させる必要もあります。

- ネットワーク中の Windows クライアントが Client Access for Windows 95/NT (V4R4 より前) を現在使用している。
- iSeries NetServer 共有にマップされるネットワーク・ドライブやプリンターを使用するユーザーがいない。

ネットワーク上のすべての Windows PC で、V4R4 より前のバージョンの Client Access から iSeries Access for Windows へのマイグレーションが完了していない場合には、クライアントの結果と矛盾しないように、iSeries NetServer 名とシステム名とを違う名前にしておく必要があります。

ネットワーク中のユーザーが現在 iSeries NetServer 共有にマップされるネットワーク・ドライブやプリンターを使用している場合は、まずこれらのマッピングを切断してから iSeries NetServer 名を変更する必要があります。そうしないと、古い名前を使用して再接続が自動的に試みられる際に、これらのマッピングは失敗します。またクライアント上の、古い iSeries NetServer 名を参照している DOS スクリプトを更新する必要もあります。

この種の更新がすべて同時に行われないようにするには、「一般次回開始プロパティ」ダイアログ・ボックス上の「iSeries NetServer 上の iSeries 名を使用した iSeries NetServer へのアクセスの許可 (Allow iSeries NetServer access using iSeries name on the iSeries NetServer)」オプションを選択してから、iSeries NetServer 名を変更することもできます。iSeries NetServer をその後停止して再始動すると、両方の名前とも認識されます。新しい Windows クライアントを構成する際に新しいシステム名を使用できる一方で、既存のクライアントでは引き続き以前の名前 (に対するマップ) を使用できます。

使用不可になったユーザー・プロファイル

iSeries NetServer は iSeries ユーザー・プロファイルおよびパスワードを使用して、ユーザーがデータをアクセスする方法をネットワーク管理者が制御することを可能にします。さらに、iSeries システム値 QMAXSIGN は、許可されていないサインオンを何度行くとユーザー・プロファイルが使用不可になるかを指定します。

ユーザーが誤ったパスワードを使用して iSeries NetServer にアクセスしようとする回数が指定値に達すると、ユーザー・プロファイルは使用不可になります。iSeries を使って iSeries NetServer に接続するときには、ユーザー・プロファイルが完全に使用不可になることはありません。サインオンを試行できる回数の最大数を超えると、iSeries NetServer での使用についてのみユーザー・プロファイルが使用不可になります。他のタイプのアクセス (システム・サインオンなど) は抑止されません。

iSeries NetServer は、iSeries ユーザー・プロファイルの最終変更日付を使用し、使用不可になった後で変更されたかどうかを判別します。最終変更日付が使用不可になった日より新しい場合、ユーザー・プロファイルは再び iSeries NetServer で使用可能になります。

注:

1. QSYSOPR メッセージ待ち行列には、iSeries ユーザー・プロファイルが iSeries NetServer で使用不可になる時点を示す CPIX682 エラー・メッセージが表示されます。
2. クライアントによっては、ユーザーが認識しないまま名前とパスワードを複数回試行するものもあります。たとえば、ユーザーのデスクトップのパスワードが iSeries ユーザー・プロファイルのパスワードと一致しない場合、「ネットワーク・パスワード (Network Password)」ポップアップ・ウィンドウを表示する前に、クライアントは iSeries NetServer へのアクセスを複数回試行する場合があります。正しいパスワードを指定しても、ユーザー・プロファイルは既に iSeries 上での iSeries NetServer の使用が不

可になっている場合があります。このような場合、最大サインオン試行許可システム値の QMAXSIGN を、クライアント認証を複数回試行できるように増やすことができます。これを実行するには、システム値の処理コマンド WRKSYSVAL SYSVAL (QMAXSIGN) を使用します。

使用不可になったユーザー・プロファイルの表示

iSeries ナビゲーターを使用して、使用不可になった iSeries NetServer ユーザーを表示するには、次のステップを実行します。

1. iSeries ナビゲーターで、iSeries サーバーに接続する。
2. 「ネットワーク」を展開する。
3. 「サーバー」を展開する。
4. 「TCP/IP」をクリックして、使用可能な TCP/IP サーバーのリストを表示する。
5. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「開く」を選択する。
6. 左上隅にある「ファイル (File)」をクリックする。
7. プルダウンで、「使用不可になったユーザー ID (Disabled User IDs)」を選択する。

使用不可になったユーザー・プロファイルの使用可能化

使用不可になっているユーザー・プロファイルは、再度使用可能にすることができます。iSeries ナビゲーターを使用して、使用不可になっている iSeries NetServer ユーザーを使用可能にするには、*IOSYSCFG および *SECADM 権限が必要です。

使用不可になっているユーザー・プロファイルを使用可能にするには、次の 3 つの方法があります。

- iSeries ナビゲーターを使用する。
 1. iSeries ナビゲーターで、iSeries サーバーに接続する。
 2. 「ネットワーク」を展開する。
 3. 「サーバー」を展開する。
 4. 「TCP/IP」をクリックして、使用可能な TCP/IP サーバーのリストを表示する。
 5. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「開く」を選択する。
 6. 左上隅にある「ファイル (File)」をクリックする。
 7. プルダウン・メニューで、「使用不可になったユーザー ID (Disabled User IDs)」を選択する。
 8. 使用不可になったユーザー ID をクリックし、「ユーザー ID を使用可能にする (Enable User ID)」を選択する。
- ユーザー・プロファイルを変更する。次のコマンドを開始して、ユーザー・プロファイルを再度使用可能にします。ユーザー・プロファイルのプロパティに変更を加えずに、「ユーザー・プロファイルの変更 (Change User Profile)」画面を終了できます。

```
CHGUSRPRF USRPRF(USERNAME)
```

ここで *USERNAME* は、再度使用可能にしたいユーザー・プロファイルの名前です。

- iSeries NetServer を停止してから再始動する。

iSeries NetServer の始動と停止

iSeries NetServer を始動すると、すぐに PC クライアントとデータやプリンターを共用できるようになります。iSeries NetServer は TCP/IP の開始時に自動的に始動されます。iSeries NetServer を再始動する必要がある場合は、以下のステップを実行します。

1. iSeries サーバー上で iSeries ナビゲーターへの接続を開く。
2. 「ネットワーク」を展開する。
3. 「サーバー」を展開する。
4. 「TCP/IP」をクリックする。
5. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「開始」を選択する。

iSeries Access for Windows を使用して iSeries NetServer をさらに短時間で始動する方式は以下のとおりです。

1. iSeries サーバー上で iSeries ナビゲーターへの接続を開く。
2. 「ファイル・システム」を展開する。
3. 「ファイル共有」を右クリックし、「iSeries NetServer のオープン」を選択する。
4. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「開始」を選択する。

iSeries ナビゲーターをインストールしていない場合は、次のコマンドを使用して、iSeries NetServer を始動してください。

```
STRTCPSVR *NETSVR
```

iSeries NetServer を停止すると、iSeries NetServer との iSeries リソースのすべての共用を終了することができます。iSeries NetServer を停止してから再始動すると、iSeries NetServer の構成を変更することもできます。

iSeries NetServer を停止するには、以下のステップを実行します。

1. iSeries ナビゲーターを開いて、作業したいシステムに接続する。
2. 「ネットワーク」を展開する。
3. 「サーバー」を展開する。
4. 「TCP/IP」をクリックして、使用可能な TCP/IP サーバーのリストを検索する。
5. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「停止」を選択する。

iSeries ナビゲーターをインストールしていない場合は、次のコマンドを使用して、iSeries NetServer を停止してください。

```
ENDTCPSVR *NETSVR
```

iSeries NetServer のサブシステムの指定

ユーザー・ジョブを実行するサブシステムを制御できるようになりました。たとえば、ユーザーやユーザーのグループごとに別個のサブシステムを作成できるようになりました。

QSERVER サブシステムには同じデフォルトの事前開始ジョブ項目が引き続き付属しています。事前開始ジョブ項目が定義されていないサブシステムをクライアントが使用しようとする、サーバーはバッチ即時ジョブを使用して QSERVER サブシステムで稼働します。この場合、ジョブが「活動ジョブの処理 (WRKACTJOB)」表示画面に表示される際に、名前は同じままですが、ジョブ・タイプは PJ (事前開始) ではなく BCI (バッチ即時) になります。

システム・パフォーマンス

iSeries NetServer を終了する際に、ENDTCPSVR コマンドと QZLSENDS API が完了するには時間がかかります。デーモン・ジョブを終了する際には、サーバーに関連したすべてのジョブを終了しなければならないので、これらのコマンドの処理には時間がかかります。

バッチ即時ジョブを使用する際には、接続時間も多少長くなります。

サブシステム記述への事前開始ジョブの追加

QSERVER 以外のサブシステムでジョブを実行するようクライアントを構成する際には、必要な事前開始ジョブをサブシステム記述に追加しなければなりません。たとえば、QZLSFILE の事前開始ジョブを別のサブシステムに追加するには、次のコマンド・ストリング (独自のサブシステム名を挿入する) を使用できます。ADDPJE SBS(*SubsystemName*) PGM(QSYS/QZLSFILE) USER(QUSER) STRJOBS(*YES) INLJOBS(1) THRESHOLD(1) ADLJOBS(5) JOB(*PGM) JOBD(*USRPRF) MAXUSE(200) WAIT(*YES) POOLID(1) CLS(QSYS/QPWFSEVER *CALC *NONE *CALC)。

このコマンドは、構成したサブシステム中で事前開始ジョブ 1 を開始します。このジョブは、iSeries NetServer に対する新しい接続を確立する際に使用されます。複数の事前開始ジョブが 1 未満になっている場合は、以降の接続に使用するためにさらに 5 つの事前開始ジョブが開始されます。

サブシステムの指定

iSeries NetServer サーバー・ジョブを実行するサブシステムを指定するには、以下のステップを実行します。

1. iSeries ナビゲーターで、「ネットワーク」>「サーバー」を展開する。
2. 「TCP/IP」をクリックする。
3. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「プロパティ」を選択する。
4. 「サブシステム」タブをクリックする。
5. 使用したいサブシステム設定を指定する。
6. 「ヘルプ」ボタンを使用して、個々のフィールド上で情報を検索する。
7. 終了したら、「OK」をクリックする。

iSeries NetServer のゲスト・ユーザー・プロファイルの設定

ゲスト・ユーザー・プロファイルは、有効な iSeries ユーザー・プロファイルがないクライアントに、基本レベルのアクセスを提供します。iSeries NetServer がゲスト・ユーザー用に使用するこのユーザー・プロファイルは、iSeries ナビゲーターを介して設定できます。ゲストが iSeries 共有リソースに対して保有する権限のレベルも、iSeries NetServer を使用して指定できます。ゲスト・ユーザー・プロファイルの情報を変更するには、*IOSYSCFG および *SECADM の権限が必要です。ゲスト・ユーザー・プロファイルに対する変更は、次回 iSeries NetServer が開始されるときまで有効になりません。

iSeries NetServer にゲスト・ユーザー・プロファイルを設定するには、以下のステップを実行します。

1. iSeries ナビゲーターを開いて、作業したいシステムに接続する。
2. 「ネットワーク」を展開する。
3. 「サーバー」を展開する。
4. 「TCP/IP」をクリックして、使用可能な TCP/IP サーバーのリストを検索する。
5. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「プロパティ」を選択する。

6. 「**拡張**」ダイアログ・ボックスに移動し、「**次回開始時プロパティ**」をクリックする。
7. 「**ゲスト・ユーザー・プロファイル**」フィールドに、iSeries NetServer の使用時にゲストに付与するユーザー・プロファイルを入力する。

注: このフィールドをブランクにした場合、不明ユーザーが iSeries NetServer を介して iSeries リソースにアクセスすることはできません。さらに、指定したゲスト・ユーザー・プロファイルは、特殊権限を保有することはできません。ゲストが iSeries に対して保持する権限は、最小にするか、まったく持たせないかのいずれかにするべきです。

ゲスト・ユーザー・プロファイルがシステムに対して引き起こす可能性のあるセキュリティ・リスクのことが気になる場合、62 ページの『iSeries NetServer ゲスト・ユーザー・プロファイル』で詳細を参照してください。

iSeries NetServer 状況の表示

iSeries NetServer の現在の状況には、iSeries ナビゲーターでアクセスできます。iSeries NetServer の状況ダイアログ・ボックスには、iSeries NetServer の効率的な管理に役立つ重要な統計情報があります。iSeries NetServer の「**状況**」ダイアログ・ボックスからサーバーの現在の統計を最新表示したり、すべての値を 0 にリセットしたり、リフレッシュ要求の時間間隔を設定したりすることができます。

ホストに対する iSeries NetServer 状況のリフレッシュ要求の間隔を分単位で設定すると、時間指定されたリフレッシュ値が保管されます。そのため、NetServer 状況ダイアログ・ボックスが開くごとにリフレッシュする必要はありません。

注: 時間指定されたリフレッシュ値は、ユーザーごとにではなく、システムごとに保管されます。

iSeries ナビゲーターを使用して iSeries NetServer の状況を表示するには、次のステップを実行します。

1. iSeries ナビゲーターを開いて、作業したいシステムに接続する。
2. 「**ネットワーク**」を展開する。
3. 「**サーバー**」を展開する。
4. 「**TCP/IP**」をクリックして、使用可能な TCP/IP サーバーのリストを表示する。
5. 「**iSeries NetServer**」を右クリックし、「**状況**」を選択する。

iSeries ナビゲーターのオンライン・ヘルプには、iSeries NetServer 状況ダイアログ・ボックスの各フィールドの詳細について記載されています。

iSeries NetServer 共用オブジェクトのリストの表示

iSeries NetServer を使用して、iSeries ネットワーク上の共用リソースにアクセスすることができます。これらの共用は、**共用オブジェクト**と呼ばれる以下の項目で構成されています。

- **ファイル共用。** iSeries 上の統合ファイル・システム・ディレクトリーを共用します。
- **印刷共用。** iSeries の出力待ち行列を共用します。

共用オブジェクトのリストは、iSeries ナビゲーターで表示できます。iSeries NetServer を使用して、iSeries が PC クライアントと現在共用しているすべてのオブジェクトを表示することができます。

現在の共用オブジェクトのリストを iSeries ナビゲーターで表示するには、以下のステップを実行します。

1. iSeries ナビゲーターで、「**ネットワーク**」を展開する。
2. 「**サーバー**」を展開する。

3. 「**TCP/IP**」をクリックして、使用可能な TCP/IP サーバーのリストを表示する。
4. 「**iSeries NetServer**」を右クリックし、「**開く**」を選択する。
5. 「**共有オブジェクト**」を展開して、現在の共有オブジェクトのリストを表示する。

ヒント:

iSeries NetServer 共有オブジェクトのリストは、Windows クライアントを使用して表示することもできます。これを行うには、以下のステップを実行します。

Windows NT の場合:

1. Windows の「**スタート**」メニューを開く。
2. 「スタート」メニューから「**検索**」を選択し、「**ほかのコンピュータ**」を選択する。
3. 「**コンピュータ名**」フィールドに、iSeries NetServer のサーバー名 (たとえば QSYSTEM1) を指定する。
4. 検出されたコンピューターをダブルクリックして、iSeries NetServer を開く。

Windows 2000 の場合:

1. Windows の「**スタート**」メニューを開く。
2. 「**検索**」を選択する。
3. 「**ファイルやフォルダ...**」を選択する。
4. 「**コンピュータ**」リンクをクリックする。
5. 「**コンピュータ名**」フィールドに、iSeries NetServer のサーバー名を指定する。
6. 「**検索開始**」をクリックする。
7. 検出されたコンピューターをダブルクリックして、iSeries NetServer を開く。

Windows XP の場合:

1. Windows の「**スタート**」メニューを開く。
2. 「**検索**」を選択する。
3. 「**コンピュータまたは人**」をクリックする。
4. 「**ネットワーク上のコンピュータ**」をクリックする。
5. 適切なフィールドに iSeries NetServer のサーバー名を指定する。
6. 「**検索**」をクリックする。
7. 検出されたコンピューターをダブルクリックして、iSeries NetServer を開く。

Windows Server 2003 の場合:

1. Windows の「**スタート**」メニューを開く。
2. 「**検索**」を選択する。
3. 「**その他の検索オブジェクト (Other search objects)**」をクリックする。
4. 「**プリンタ、コンピュータまたは人 (Printer, computers, or people)**」をクリックする。
5. 「**ネットワーク上のコンピュータ**」をクリックする。
6. 適切なフィールドに iSeries NetServer のサーバー名を指定する。
7. 「**検索**」をクリックする。
8. 検出されたコンピューターをダブルクリックして、iSeries NetServer を開く。

注: 共有オブジェクトを処理するすべてのユーザーを、 QDLS ファイル・システムから iSeries システム 配布ディレクトリーに登録する必要があります。システム配布ディレクトリーに登録されていないユーザーは、 QDLS ファイル・システムからファイル共有にアクセスすることはできません。システム配布ディレクトリーにユーザーを登録するには、ディレクトリー項目の追加 (ADDIRE) CL コマンドを使用してください。

iSeries NetServer 共有オブジェクト・プロパティーの表示と構成

iSeries NetServer 共有オブジェクトのサーバー属性には、 iSeries ナビゲーターを介してアクセスできます。 iSeries ナビゲーターで、ファイルまたは印刷共有のプロパティーを表示および変更することができます。 iSeries NetServer 共有オブジェクトのプロパティーを表示するには、以下のステップを実行します。

1. iSeries ナビゲーターを開いて、作業したいシステムに接続する。
2. 「ネットワーク」を展開する。
3. 「サーバー」を展開する。
4. 「TCP/IP」をクリックして、使用可能な TCP/IP サーバーのリストを検索する。
5. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「開く」を選択する。
6. 「共有オブジェクト」を展開する。
7. 共有オブジェクトを右クリックし、「プロパティー」を選択する。

iSeries ナビゲーターのオンライン・ヘルプには、 iSeries NetServer 共有オブジェクトのプロパティー・ダイアログ・ボックスの詳細について記載されています。

共有オブジェクト状況の表示

iSeries NetServer への共有オブジェクト接続の現在の統計は、 iSeries ナビゲーターで表示できます。これらの共有オブジェクト統計は、情報表示を目的としたレコードなので、変更や再構成はできません。

iSeries ナビゲーターを使用して iSeries NetServer 共有オブジェクトの状況を表示するには、次のステップを実行します。

1. iSeries ナビゲーターを開いて、作業したいシステムに接続する。
2. 「ネットワーク」を展開する。
3. 「サーバー」を展開する。
4. 「TCP/IP」をクリックして、使用可能な TCP/IP サーバーのリストを表示する。
5. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「開く」を選択する。
6. 「共有オブジェクト」を展開する。
7. 共有オブジェクトを選択する。
8. セッション接続を右クリックし、「状況」を選択する。

iSeries ナビゲーターのオンライン・ヘルプには、 iSeries NetServer 共有オブジェクト状況の詳細について記載されています。

iSeries NetServer セッションのリストの表示

iSeries NetServer は、クライアントが共用ファイル・リソースまたは印刷リソースに正常にアクセスすると、セッションを開始します。セッションでは PC クライアント、ユーザー名、およびセッション ID が表示されます。

活動状態の iSeries NetServer セッションのリストを表示するには、以下のステップを実行します。

1. iSeries ナビゲーターをオープンして、作業するサーバーに接続する。
2. 「ネットワーク」を展開する。
3. 「サーバー」を展開する。
4. 「TCP/IP」をクリックして、使用可能な TCP/IP サーバーのリストを検索する。
5. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「開く」を選択する。
6. 「セッション」を展開し、活動状態のセッションのリストを検索する。

iSeries NetServer セッション・プロパティーの表示

活動状態の iSeries NetServer セッションの属性は、iSeries ナビゲーターを使用して表示できます。

iSeries ナビゲーターで、iSeries 共用リソースを使用するクライアントのプロパティーを見ることができません。これらのプロパティーは情報表示を目的としたクライアント・アクティビティーのレコードなので、変更や再構成はできません。

iSeries NetServer セッションのプロパティーを表示するには、以下のステップを実行します。

1. iSeries ナビゲーターを開いて、作業したいシステムに接続する。
2. 「ネットワーク」を展開する。
3. 「サーバー」を展開する。
4. 「TCP/IP」をクリックして、使用可能な TCP/IP サーバーのリストを検索する。
5. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「開く」を選択する。
6. 「セッション」を展開する。
7. ユーザー・セッションを右クリックし、「プロパティー」を選択する。

iSeries NetServer は、同じワークステーションからの複数のユーザーとゲストのログオンをサポートしています。それぞれのセッションについての情報は、ゲスト・アカウントが認証に使用されたとしても、実ユーザー名を表示します。この結果、ワークステーションとユーザー名が同じセッションが重複して表示される可能性があります。以下のフィールドの情報が表示されます。

- 接続の数
- オープン・ファイルの数
- セッションの数

注:

1. 複数のセッションが確立されている場合、iSeries NetServer のアイドル・タイムアウト値が満了すると、それらは終了します。これは、それらのセッションで開いているファイルがあるかどうかに関係なく起きます。
2. 同じワークステーションから複数のユーザーを活動状態にすることができます。V5R2 では、ユーザー・セッションを終了すると、そのセッションの iSeries NetServer のファイルおよび印刷アクティビティーだけが終了します。ただし、セッションの 1 つに関する接続が失われたことをクライアント・ワー

クステーションが検出した場合は、クライアント・ワークステーションはすべてのセッションを終了するか、それともオプションで新しいセッションを確立するかを決定できます。

注: iSeries ナビゲーターのオンライン・ヘルプには、各 iSeries NetServer セッション・プロパティのダイアログ・ボックスについての詳細が記載されています。

iSeries NetServer セッション接続状況の表示

iSeries NetServer へのワークステーション・セッション接続の現在の統計は、iSeries ナビゲーターで表示できます。これらのセッション接続統計は、情報表示を目的としたクライアント・アクティビティのレコードなので、変更や再構成はできません。

iSeries ナビゲーターを使用して iSeries NetServer セッション接続の状況を表示するには、次のステップを実行します。

1. iSeries ナビゲーターを開いて、作業したいシステムに接続する。
2. 「ネットワーク」を展開する。
3. 「サーバー」を展開する。
4. 「TCP/IP」をクリックして、使用可能な TCP/IP サーバーのリストを表示する。
5. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「開く」を選択する。
6. 「セッション」を展開する。
7. セッションを選択する。
8. セッション接続を右クリックし、「状況」を選択する。

iSeries ナビゲーターのオンライン・ヘルプには、iSeries NetServer セッション接続の詳細について記載されています。

注: iSeries NetServer で、同じワークステーションからログオンした複数のユーザーとゲストをサポートできるようになりました。

iSeries NetServer セッションの停止

iSeries NetServer では、同じワークステーションからの複数のユーザーとゲストのログオンをサポートできるようになりました。ワークステーション上で 1 つまたは複数のユーザー・セッションを終了できます。

同じワークステーションからの複数のユーザーが活動状態になっている場合、ユーザー・セッションを終了すると、そのセッションの iSeries NetServer のファイルおよび印刷アクティビティだけが終了します。さらに、活動状態の iSeries NetServer セッションを終了すると、クライアント・ワークステーションが、そのセッションでのファイルまたは印刷共用の使用を停止します。活動セッションを停止するには、以下のステップを実行します。

1. iSeries ナビゲーターを開いて、作業したいシステムに接続する。
2. 「ネットワーク」を展開する。
3. 「サーバー」を展開する。
4. 「TCP/IP」をクリックして、使用可能な TCP/IP サーバーのリストを検索する。
5. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「開く」を選択する。
6. 「セッション」を展開する。

7. ユーザー・セッションを右クリックし、「**停止**」を選択する。この同じワークステーション上で複数のセッションがアクティブになっている場合は、このワークステーション上で複数のユーザー・セッションを終了するオプションがあります。

注: クライアントのセッションを停止しても、クライアントの iSeries への再接続と iSeries NetServer の再使用は停止しません。

第 6 章 iSeries NetServer ファイル共有

iSeries NetServer ファイル共有は、iSeries NetServer が、iSeries ネットワーク上のクライアントと共有するディレクトリー・パスです。ファイル共有は、iSeries 上にある任意の統合ファイル・システム・ディレクトリーで構成することができます。iSeries NetServer ファイル共有を、作成、表示、構成、および終了することができます。ファイル共有の管理に必要な情報は、以下のトピックに記載しています。

『iSeries NetServer ファイル共有の作成』

iSeries ナビゲーターを使用して新規のファイル共有を作成する方法について説明します。クライアントは、ファイル共有により iSeries リソースにアクセスできるようになります。

40 ページの『iSeries NetServer ファイル共有へのアクセスの制御』

ファイル共有へのアクセスの設定方法と、それを行うためのステップを示しています。

40 ページの『ファイル共有の停止』

ファイル共有を停止するためのステップを示しています。

40 ページの『Windows クライアントによる iSeries NetServer ファイル共有へのアクセス』

Windows クライアントでファイル共有にアクセスする方法について説明します。

一般に、iSeries NetServer で共有ディレクトリーにアクセスする場合には、すべての統合ファイル・システムの制限事項と考慮事項が適用されます。

iSeries ファイル・システムと大文字小文字の区別については、41 ページの『iSeries NetServer のファイル・システムでの大文字小文字の区別』を参照してください。

iSeries NetServer ファイル共有の作成

iSeries 統合ファイル・システム内のディレクトリーは、iSeries NetServer を使用してネットワークのクライアントと共有できます。iSeries ファイル共有を作成すると、PC クライアントが iSeries 上のリソースに簡単にアクセスできるようになります。

iSeries Access for Windows とは異なり、iSeries NetServer は、デフォルトでは統合ファイル・システム全体をネットワークと共有していません。

iSeries ナビゲーターで新規のファイル共有を作成するには、以下のステップを実行します。

1. iSeries ナビゲーターを開いて、作業したいシステムに接続する。
2. 「ネットワーク」を展開する。
3. 「サーバー」を展開する。
4. 「TCP/IP」をクリックして、使用可能な TCP/IP サーバーのリストを検索する。
5. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「開く」を選択する。
6. 「共有オブジェクト」を右クリックし、「新規」を選択してから、「ファイル」を選択する。
7. 「一般プロパティ (General Properties)」ページを使用して、名前、説明、アクセス、ユーザー最大数、およびディレクトリー・パス名を指定し、新規のファイル共有を構成する。
8. 「テキスト変換 (Text Conversion)」ページを使用して、iSeries ファイルのコード化文字セット ID からこの共有に指定したコード化文字セット ID に内容を変換するファイル・タイプを識別する。

注: iSeries ナビゲーターのオンライン・ヘルプには、iSeries NetServer ファイル共有のプロパティの詳細が記載されています。

iSeries NetServer ファイル共有へのアクセスの制御

iSeries NetServer ファイル共有のアクセス設定を iSeries ナビゲーターで割り当てることにより、iSeries 統合ファイル・システム・ディレクトリー・パスのオブジェクトに対して PC クライアントが保有するアクセス・レベルを制御できます。ファイル共有へのアクセスを**読み取り専用**に設定した場合、クライアントにはファイルを変更する権限がありません。ファイル共有へのアクセスを**読み取り/書き出し**に設定した場合、クライアント・ユーザーは、共有ディレクトリー・パスにある、変更の権限を保持している任意のファイルを変更できます。

iSeries NetServer ファイル共有へのアクセスを設定するには、以下のステップを実行します。

1. iSeries 上で iSeries ナビゲーターへの接続をオープンする。
2. 「ネットワーク」を展開する。
3. 「サーバー」を展開する。
4. 「TCP/IP」をクリックして、使用可能な TCP/IP サーバーのリストを検索する。
5. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「開く」を選択する。
6. 「共有オブジェクト」を展開する。
7. ファイル共有を右クリックし、「プロパティ」を選択する。
8. 「アクセス」フィールドの、プルダウン・メニューをクリックする。
9. ファイル共有アクセスを読み取り専用に設定するには、「読み取り専用」を選択する。ファイル共有アクセスを読み取り/書き込みに設定するには、「読み取り/書き出し」を選択する。

ファイル共有の停止

統合ファイル・システム・ディレクトリーの共有を停止するには、以下のステップを実行します。

1. iSeries 上で iSeries ナビゲーターへの接続をオープンする。
2. 「ネットワーク」を展開する。
3. 「サーバー」を展開する。
4. 「TCP/IP」をクリックして、使用可能な TCP/IP サーバーのリストを検索する。
5. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「開く」を選択する。
6. 「共有オブジェクト」を展開する。
7. 共有ファイルを右クリックして、「共有停止 (Stop Sharing)」を選択する。

注: すでに共有を使用しているすべてのクライアントは、停止するファイル共有を引き続き使用できます。新規のクライアント要求は、停止したファイル共有を使用することはできません。停止した共有への新規接続の作成を試行しても、失敗します。

Windows クライアントによる iSeries NetServer ファイル共有へのアクセス

Windows クライアントを使用して、iSeries NetServer で iSeries ファイル共有にアクセスできます。

Windows を使用してファイル共有にアクセスするには、ファイル共有を論理ドライブにマップしたり、汎用命名規則 (UNC) のマッピングを使用したりすることができます。しかし、UNC マッピングよりは、論理ドライブ文字を扱うほうが簡単な場合があります。

iSeries NetServer ファイル共有を、Windows クライアント上の論理ドライブにマップするには、以下のステップを実行します。

1. 「スタート」ボタンを右クリックし、「エクスプローラ」を選択し、Windows エクスプローラをオープンする。
2. Windows エクスプローラの「ツール」プルダウン・メニューをオープンして、「ネットワーク ドライブの割り当て」を選択する。
3. ファイル共有に使う空きドライブの文字を選択する。
4. iSeries NetServer ファイル共有の名前を入力する。たとえば、以下の構文を入力できます。

```
¥¥QSYSTEM1¥Sharename
```

注: QSYSTEM1 は iSeries 上の iSeries NetServer のシステム名、Sharename は使用したいファイル共有の名前です。

5. 「OK」をクリックする。

Windows クライアントを使用して iSeries NetServer をを見つけるには、19 ページの『iSeries ネットワーク上の iSeries NetServer の検索』を参照して、それぞれの Windows クライアント別の指示を調べてください。

iSeries NetServer のファイル・システムでの大文字小文字の区別

3 つを除くすべての iSeries ファイル・システムでは大文字小文字が区別されておらず、サポートされている PC クライアントとの間で大文字小文字の区別に関する矛盾が発生することはありません。

しかし、以下の 3 つの iSeries ファイル・システムでは、大文字小文字が区別されます。

- QOpenSys
- ユーザー定義ファイル・システム (UDFS)。作成時に大文字小文字の区別が指定された場合。
- ネットワーク・ファイル・システム (NFS)。アクセスするリモート・ファイル・システムによります。

大文字小文字を区別するファイル・システムでは、ファイル名の大文字小文字の違いが意味を持ちます。名前は、大文字と小文字の両方を使用して構成することができます。たとえば、QOpenSys ファイル・システムでは、以下の名前を持つ 3 つのファイルが存在する可能性があります。

```
NETSERVE.DAT  
NetServe.DAT  
netserve.DAT
```

これら 3 つのファイルは、技術的に異なる名前 (QOpenSys が大文字小文字を区別するため) で、iSeries 上にある 3 つの異なる別個のオブジェクトを表しています。

iSeries NetServer がサポートするすべての PC クライアントでは、大文字小文字が区別されません。すべてのファイル名は大文字に自動変換されるので、ファイル名が大文字か小文字かは意味を持ちません。たとえば、上記のリストに例として挙げた 3 つのファイルのうち、iSeries NetServer がサポートするすべての PC クライアントで認識されるファイルは、次の 1 つだけです。

```
NETSERVE.DAT
```

このため、大文字小文字を区別するファイル・システムでファイルを使用していると、iSeries NetServer が正しく機能しないことがあります。大文字小文字を区別するファイル・システムを使って作業し、Windows 95 のエクスプローラのグラフィカル・ユーザー・インターフェースを使用している場合は、特にそうです。

他のすべての iSeries ファイル・システムでは大文字小文字を区別しないので、サポートされている PC クライアントとの間で大文字小文字の区別に関する矛盾は発生しません。

第 7 章 iSeries NetServer 印刷共用

iSeries NetServer を使用することにより、ネットワーク上の iSeries 出力待ち行列を PC クライアントと共用することができます。さらに、印刷共用を作成、表示、構成、および終了することができます。印刷共用は、任意の iSeries 出力待ち行列で構成されており、以下のスプール・ファイル・タイプがサポートされています。

- ユーザー ASCII
- 高機能印刷 (Advanced Function Printing (AFP))
- SNA 文字ストリング
- 自動選択

スプール・ファイル・タイプにより、iSeries 上でスプール・ファイルを作成する方法が決まります。自動選択を使用しない場合、スプール・ファイル・タイプが出力待ち行列の宛先と正確に対応していないと、印刷エラーになります。

Windows は iSeries NetServer 印刷共用をサポートしています。

以下のトピックで、印刷共用の管理に必要な情報を提供します。

『iSeries NetServer 印刷共用の作成』

印刷共用の作成方法を説明します。印刷共用を作成すると、クライアントにネットワーク・プリンターへのアクセス権を付与することができます。

44 ページの『iSeries NetServer 印刷共用に使用する PC クライアント印刷装置ドライバー』

iSeries NetServer がどのようにプリント・サーバーとして動作するかについて説明し、印刷装置ドライバーにアクセスする方法を示します。

44 ページの『印刷共用の停止』

印刷共用を停止するためのステップについて説明します。

45 ページの『Windows NT での iSeries NetServer 印刷共用の使用』

Windows NT クライアントで印刷共用にアクセスする方法について説明します。

45 ページの『Windows 2000、Windows XP、および Windows Server 2003 クライアントでの iSeries NetServer 印刷共用の使用』

Windows 2000、Windows XP、または Windows Server 2003 のクライアントで印刷共用にアクセスする方法について説明します。

iSeries NetServer 印刷共用の作成

iSeries NetServer 印刷共用を作成することにより、ネットワーク上の iSeries 出力待ち行列をクライアントと共用することができます。iSeries NetServer 印刷共用を作成すると、PC クライアントが iSeries ネットワーク・プリンターにアクセスすることが可能になります。

iSeries ナビゲーターで新規の iSeries NetServer 印刷共用を作成するには、以下のステップを実行します。

1. iSeries ナビゲーターを開いて、作業したいシステムに接続する。
2. 「ネットワーク」を展開する。
3. 「サーバー」を展開する。
4. 「TCP/IP」をクリックして、使用可能な TCP/IP サーバーのリストを検索する。

5. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「開く」を選択する。
6. 「共有オブジェクト」を右クリックし、「新規」を選択してから、「印刷装置」を選択する。
7. 「一般 - プロパティ (General - Properties)」ダイアログ・ボックスで、新しい印刷共有の名前、説明、出力待ち行列、印刷装置ドライバー、スプール・ファイル・タイプ、印刷状況、およびプリンター・ファイルを構成する。

iSeries ナビゲーターのオンライン・ヘルプには、iSeries NetServer 印刷共有ダイアログ・ボックスの詳細について記載されています。

iSeries NetServer 印刷共有に使用する PC クライアント印刷装置ドライバー

iSeries NetServer は、iSeries ネットワーク・プリント・サーバー (NPS) のサービスを使用できるようにする印刷サーバーとして動作します。NPS により、正しい印刷装置ドライバーを持つクライアントは、さまざまなスプール・ファイル・タイプの iSeries 出力待ち行列に印刷ジョブをスプールすることができます。これらのスプール・ファイル・タイプには、次のものがあります。

- ユーザー ASCII
- 高機能印刷 (AFP)
- SNA 文字ストリング (SCS)
- 自動選択

サポートされている Windows PC クライアントの AFP と SCS 印刷装置ドライバーには、次のいずれかの方法によってアクセスできます。

- AFP 印刷装置ドライバーは、IBM Printing Systems Company の World Wide Web (WWW) サイトから無料でダウンロードできます。

ご使用の PC クライアントに AFP 装置ドライバーをダウンロードするには、IBM Printing Systems

Company の Web サイト www.printers.ibm.com  にアクセスしてください。

- スタンドアロンの AFP および SCS 印刷装置ドライバーは、Qca400¥Win32¥Install¥Printer フォルダーにもあります。クライアント・タイプに応じたディレクトリーの下に、AFP および SCS 印刷装置ドライバーがあります。

印刷共有の停止

次のステップを実行すると、印刷共有を iSeries ナビゲーターから停止することができます。

1. iSeries ナビゲーターを開いて、作業したいシステムに接続する。
2. 「ネットワーク」を展開する。
3. 「サーバー」を展開する。
4. 「TCP/IP」をクリックして、使用可能な TCP/IP サーバーのリストを検索する。
5. 「iSeries NetServer」を右クリックし、「開く」を選択する。
6. 「共有オブジェクト」を展開する。
7. 共有プリンターを右クリックして、「共有停止 (Stop Sharing)」を選択する。

Windows NT での iSeries NetServer 印刷共有の使用

Windows NT クライアントを使用して、iSeries NetServer で iSeries 印刷共有にアクセスすることができます。これを行うには、次のステップを実行します。

1. Windows の「スタート」メニューをオープンする。
2. 「検索」を選択して、「ほかのコンピュータ」を選択する。
3. iSeries 上での iSeries NetServer のサーバー名を入力する。
4. 「OK」をクリックする。
5. 検出されたコンピューターをダブルクリックして、iSeries NetServer をオープンする。
6. 共有プリンターを右クリックし、「開く」を選択する。
7. プロンプトが出されたら、「はい」を選択してコンピューターでプリンターを設定する。
8. プロンプトが出されたら、共有プリンターに適した印刷装置ドライバーを選択する。
9. 「次へ」をクリックする。
10. 共有プリンターを正しくセットアップした後、「完了」をクリックする。

Windows 2000、Windows XP、および Windows Server 2003 クライアントでの iSeries NetServer 印刷共有の使用

Windows クライアントを使用して、iSeries NetServer で iSeries 印刷共有にアクセスすることができます。これを行うには、次のステップを実行します。

Windows 2000、または XP の場合:

1. 「マイ ネットワーク」をオープンする。
2. 「近くのコンピュータ」をダブルクリックする。
3. iSeries サーバー上で iSeries NetServer のシステム名を選択する。
4. 検出されたコンピューターをダブルクリックして、iSeries NetServer をオープンする。
5. 共有プリンターを右クリックし、「開く」を選択する。
6. プロンプトが出されたら、「はい」を選択してコンピューターでプリンターを設定する。
7. プロンプトが出されたら、共有プリンターに適した印刷装置ドライバーを選択する。
8. 「次へ」をクリックする。
9. 共有プリンターを正しくセットアップした後、「完了」をクリックする。

Windows Server 2003 の場合:

1. Windows エクスプローラを開く。
2. 「マイ ネットワーク」を展開する。
3. 「ネットワーク全体」を展開する。
4. 「Microsoft Windows Network」を展開する。
5. ドメイン・ノードを展開する。
6. iSeries サーバー上の iSeries NetServer を選択する。
7. 検出されたコンピューターをダブルクリックして、iSeries NetServer をオープンする。
8. 共有プリンターを右クリックし、「開く」を選択する。
9. プロンプトが出されたら、「はい」を選択してコンピューターでプリンターを設定する。

10. プロンプトが出されたら、共有プリンターに適した印刷装置ドライバーを選択する。
11. 「次へ」をクリックする。
12. 共有プリンターを正しくセットアップした後、「完了」をクリックする。

第 8 章 iSeries NetServer のドメイン・ログオンのサポート

Windows サーバーが SMB ドメイン内でドメイン・ログオン・サービスを処理しなくてもよいようにするために、iSeries NetServer はこのサポートを提供するように拡張されました。Windows クライアントは、NT ドメインと同じように iSeries NetServer ドメインにサインオンできます。iSeries NetServer がこれらのサービスを提供する他の利点として次のものがあります。

- ユーザー情報およびドメイン・ログオン認証 (ホーム・ディレクトリーおよびログオン・スクリプトも含む) の 1 次ロケーションとしての iSeries の使用
- iSeries 上での Windows ユーザー・プロファイル (デスクトップ、「スタート」メニュー、お気に入りなど) の保管および検索
- iSeries での Windows システム・ポリシーの保管、検索、および保守

iSeries NetServer は、ログオン・サポートで必要とされる、またはログオン・サポートに直接関連した、特定のサービスを提供します。このように、ログオン・サーバーとして構成された iSeries NetServer は、自らを 1 次ドメイン・コントローラー (PDC) と見なし、ドメイン・マスター・ブラウザー (DMB) として機能します。ただし、iSeries NetServer はバックアップ・ドメイン・コントローラーとしては機能できず、また、ログオンに関連した情報を WinNT ドメイン・コントローラーに動的に複製することもできません。詳しくは、以下のページを参照してください。

48 ページの『iSeries NetServer およびクライアント PC の構成』

ログオン・サーバー・サポートを利用するために必要な、PC クライアント構成の要件について説明します。

48 ページの『ログオン・サーバーのセットアップ』

iSeries NetServer をログオン・サーバーとして始動する際に行われるアクションについて説明します。

48 ページの『ログオン・サーバーのホーム・ディレクトリー』

ログオン・サーバーのホーム・ディレクトリーの構成およびマップの方法について説明します。

50 ページの『ローミング・プロファイル』

ネットワーク上の移動プロファイルの使用について説明します。

53 ページの『ログオン・スクリプト』

ログオン・スクリプトとは何か、iSeries NetServer によってどのように使用されるかについて説明します。

54 ページの『ポリシー・サービス』

iSeries NetServer で使用されるポリシーおよびポリシー・サービスについて説明します。

54 ページの『ブラウズ・サポート』

ブラウズ・サポートを使用するログオン・サーバーとしての、iSeries NetServer の動作について説明します。

55 ページの『ヒントと技法』

iSeries NetServer をログオン・サーバーとして使用する際に役立つ、さまざまなヒントと技法について説明します。

56 ページの『ログオン・サーバーのトラブルシューティング』

ログオン・サーバーに関する共通問題を修正する方法について説明します。

iSeries NetServer およびクライアント PC の構成

iSeries NetServer をログオン・サーバーとして構成するには、iSeries NetServer プロパティの「一般」ページから「次回開始時プロパティ」ダイアログ・ボックスを選択します。

Windows NT 4.0、Windows 2000 Professional および Windows XP Professional クライアントには、IBM Networks Primary Logon Client (IPLC) 製品をインストールする必要があります。この製品は、iSeries

NetServer Web ページ  (www.ibm.com/eserver/iseries/netserver/primarylogon.htm) からダウンロードできます。この Primary Logon Client は、通常の Windows NT のログオン・フローをオーバーライドし、iSeries NetServer がサポートするネットワーキング API を使用します。

注: IBM Networks Primary Logon Client for Windows NT (IPLC) は、Windows ワークステーションのみにインストールしてください。サーバーまたは端末サーバーとして構成された PC にインストールすることはできません。なぜなら、IPLC はそのタイプのシステムと競合してしまい、どのユーザーもログオンできなくなるからです。PC サーバーは別のサーバーにサインオンしません。さらに、iSeries NetServer のドメイン・ログオン・サポートにより、そのようなサーバーの必要はなくなることも覚えておいてください。

ログオン・サーバーのセットアップ

iSeries NetServer をログオン・サーバーとして始動すると、通常の始動の他に以下のアクションがとられます。

- NETLOGON 共有の有無に関して検査が行われる。この共有が存在しない場合、ディレクトリー (/QIBM/UserData/OS400/NetServer/NetLogon) が作成され、読み取り専用アクセスを持つ NETLOGON として共有されます。ログオン・スクリプト、システム・ポリシー、およびデフォルト・ユーザー・プロファイルをこのディレクトリーに置くことができます。
- iSeries NetServer は、__MSBROWSE__<01>、domain<1E>、domain<1C>、domain<1B>、domain<1D>、domain server<00>、server<20> という名前の TCP/IP NetBIOS の listen を登録および開始します。

Windows DOS プロンプトで `nbtstat -a server_name` というコマンドを発行すると、これらの登録した名前がリストされます。iSeries NetServer 用に WINS が構成されている場合は、これらの名前は WINS にも登録されます。競合が起きる場合 (つまり、他のコンピューターがすでに固有のドメイン・ネームを保持している場合)、その特定のサービスだけが開始せず、競合を説明する CPIB687 (RC=2) メッセージが QSYSOPR に送信されます。このエラー・メッセージの詳細については、iSeries NetServer Web ページ



を参照してください。

ログオン・サーバーのホーム・ディレクトリー

ログオン・サーバー上のホーム・ディレクトリーの構成

PC ユーザーをホーム・ディレクトリーを持つように構成し、サーバー上で集散的にバックアップをとり保存できるようにすることが可能です。ユーザーを認証するログオン・サーバーが、ホーム・ディレクトリーの場所を決めます。デフォルトでは、iSeries のログオン・サーバーは、(iSeries サーバー上の) ユーザー・プロファイルに保管されるホーム・ディレクトリーのパスを、PC クライアント・ユーザーのホーム・ディレクトリーとも見なします。たとえば、ユーザー JOE がユーザー・プロファイルでホーム・ディレクトリーを /home/joe として構成した場合、このパスはクライアントの UNC 名 (Windows 98) として

扱われ、このフォルダーのクライアントのビューは ¥¥logonServer¥¥home¥¥joe となります。Windows 98 クライアントが /home ディレクトリーにドライブをマップするためには、/home ディレクトリーを HOME という名前で共有にする必要があります。

ホーム・ディレクトリーへのドライブのマッピング

IPLC を使用する Windows NT、Windows 2000、および Windows XP クライアントは、ログオン時にユーザーのホーム・ディレクトリーにドライブを自動的にマップしようとします。

IPLC の特殊なホーム・ディレクトリー共有

IPLC がインストールされている Windows NT 4.0 はログオン・プロセス中に、ユーザーのホーム・ディレクトリーを共有することを要求できます。ただし、ユーザーと同じ名前の共有が存在していない場合に限り (存在する場合、既存の共有がユーザーのホーム・ディレクトリーとみなされます)。iSeries NetServer は、以下の共有要求を特殊な方法で管理します。

- iSeries ユーザー・プロファイル内で構成されたユーザーのホーム・ディレクトリーのみを共有にできる。
- ホーム・ディレクトリーを一時的に共有にできる。これは永続的な共有ではなく、iSeries NetServer が終了するまでのみ存在します。クライアントは、サーバーの次のインスタンスではホーム・ディレクトリーを再び共有にする必要があります。
- 共有名には通常、クライアント上のユーザー名が使用されます。ユーザー名が 12 文字 (リソース名の限界) を超える場合、特殊共有名はユーザー名に基づく切り捨て名になります。

他のサーバーのホーム・ディレクトリー

ユーザー・ホーム・ディレクトリーを、ログオン・サーバー以外のサーバーに保管する方が望ましい場合があります。これが当てはまるのは、ホーム・ディレクトリー (おそらく、ローミング・プロファイルも提供している) との間でやり取りされる通常のデータ転送量が多く、ログオン・サーバーに、この余分な負荷を処理する能力や、多くのクライアントに同時にログオン・サポートを提供する能力が備わっていない場合です。リモート・ホーム・ディレクトリーは、iSeries サーバーのユーザー・プロファイルで構成できます。リモート・ホーム・ディレクトリーは実際には異なるサーバー上の共有であり、共有への QNTC パスによって指定されます。たとえば、ホーム・ディレクトリーが iSeries サーバー DRACO2 上の共有 HOME に保管される場合、ユーザー JOE のホーム・ディレクトリー・フィールドは、/qntc/draco2/home として指定されます。あるいは、個々のホーム・ディレクトリーを DRACO2 から共有にすることもできます。その場合、上記のホーム・ディレクトリーは /qntc/draco2/joe として指定されます。

ここで QNTC パス名を指定することは、クライアントがログオン・サーバー上の QNTC ファイル・システムを経路として、ホーム・ディレクトリー・サーバー上のリモート共有に到達するというわけではありません。クライアントは、リモート・ホーム・ディレクトリー共有への直接接続を別に確立します。QNTC パス形式が選択されたのは、これがユーザーのプロファイルに保管されており、システム全体で一貫するためです。このようにして、iSeries サーバーでローカル実行される他のアプリケーションは、理論上、この同じホーム・ディレクトリーにアクセスできます。

注: この構成では、PC5250 などを介して iSeries システムにサインオンするローカル・ユーザーのホーム・ディレクトリーも変更されるので、ログオン・サーバーとして構成された iSeries サーバーにユーザーが直接サインオンする場合は、この変更について考慮する必要があります。

ローミング・プロファイル

ログオン・サーバーとして構成された iSeries NetServer は、ローミング・プロファイルをサポートできます。ローミング・プロファイルは個人の PC 構成 (デスクトップ・アイコン、「スタート」メニュー、レジストリー設定など) を、ローカルにキャッシングするだけでなく、ファイル・サーバーに保管します。このようにして、ユーザーはさまざまなコンピューターからサインオンしたときに、常に同じデスクトップやプロファイル設定を使用することができます。この機能は、移動ユーザーおよびプロファイル・サービスとも呼ばれています。

多くのネットワーク環境ではローミング・プロファイルは必要ありません。なぜなら、ユーザーは大抵、常にログインする自分用のワークステーションを持っているからです。したがって、この機能を使用することで個人プロファイルをダウンロードおよび保管するためにかかる余分な時間は、むだになる可能性があります。ただし、ユーザーがワークステーション間を移動する必要がある PC 環境もありますし、複数の PC を持っている場合にはそれらの同期をとる必要もあります (たとえば、モバイル・コンピューターとデスク PC 間の同期)。ローミング・プロファイルの使用が理想的なのは、このような場合です。

プロファイルをサーバーに保管することの別の利点は、それを必須プロファイルにすることができることです。たとえば、ユーザーは自分のプロファイルが必須プロファイルであれば、それを変更できません。このため、必須プロファイルはログオン時にサーバーからダウンロードされますが、ログオフ時にサーバーに保管されることはありません。

詳しくは、以下のページを参照してください。

- 『Windows NT、Windows 2000、および Windows XP クライアントからの構成』
- 52 ページの『必須プロファイル』
- 52 ページの『ローミング・プロファイルの問題』

Windows NT、Windows 2000、および Windows XP クライアントからの構成

Windows NT、Windows 2000、および Windows XP では、ローミング・プロファイルによって、より優れた柔軟性が提供されます。クライアントはデフォルトで、サーバーからのユーザーのローミング・プロファイルのダウンロードを試行します。クライアントがこれを試行しない場合、このサポートを活用するために、プロファイルがローミング・プロファイルに設定されていることを確認しなければなりません。

ログオン管理者として、以下のステップを行います。

Windows NT または 2000 の場合:

1. 「スタート」をクリックし、「設定」>「コントロール パネル」を選択する。
2. 「システム」をダブルクリックする。
3. 「ユーザー プロファイル」タブをクリックする。
4. ユーザー・プロファイルを選択し、「種類の変更」をクリックする。

Windows XP の場合:

1. 「スタート」>「コントロール パネル」をクリックする。
2. 「パフォーマンスとメンテナンス」をダブルクリックする。
3. 「システム」をダブルクリックする。
4. 「詳細設定」タブをクリックする。
5. 「ユーザー プロファイル」セクションで、「設定」をクリックする。

6. ユーザー・プロファイルを選択し、「種類の変更」をクリックする。

ユーザーのローミング・ユーザー・プロファイルを用意するために、既存の Windows ユーザー・プロファイルのコピーすることもできます。前のステップでオープンした「ユーザー プロファイル」ダイアログ・ボックスで、「コピー先」ボタンをクリックします。Windows 98 で ¥Windows¥Profiles からユーザー・フォルダーをコピーするのと同じように、ローカル・キャッシュ内のプロファイル (プリファレンスと設定) をログオン・サーバーに複製できます。プロファイルを、NT クライアントのロード元になるフォルダーに確実にコピーしてください。プロファイルの位置については、次のセクションを参照してください。NT サーバーから iSeries ログオン・サーバーに複数のプロファイルをマイグレーションする場合、¥WINNT¥Profiles フォルダー全体をコピーする方がおそらく効率的でしょう。

デフォルトでは、IPLC を持つクライアントは、ユーザーのホーム・ディレクトリーのサブディレクトリーである Profiles で、ローミング・プロファイルのロードまたは保管を試みます。この動作は、構成されているユーザーのプロファイル・パスを変更することにより変更できます。

Windows NT の場合:

1. 「スタート」をクリックし、「プログラム」>「管理ツール (共通)」>「ドメイン ユーザー マネージャ」を選択する。
2. ユーザーをダブルクリックして、「プロファイル」タブを選択する。
3. プロファイル・パスを指定する。
4. 「OK」をクリックする。

Windows 2000 の場合:

1. 「スタート」をクリックし、「設定」>「コントロール パネル」を選択する。
2. 「管理ツール」をダブルクリックする。
3. 「コンピュータの管理」をダブルクリックする。
4. 「ローカル ユーザーとグループ」を拡張する。
5. 「ユーザー」フォルダーをクリックして、ユーザーのリストを表示する。
6. ユーザーをダブルクリックして、「プロファイル」タブを選択する。
7. プロファイル・パスを指定する。
8. 「OK」をクリックする。

Windows XP の場合:

1. 「スタート」をクリックし、「コントロール パネル」を選択する。
2. 「パフォーマンスとメンテナンス」をダブルクリックする。
3. 「管理ツール」をダブルクリックする。
4. 「コンピュータの管理」をダブルクリックする。
5. ユーザーをダブルクリックして、「プロファイル」タブを選択する。
6. プロファイル・パスを指定する。
7. 「OK」をクリックする。

一般に、プロファイル・パスは ¥¥logonserver¥profilesShare¥profileDirectory のような形式で指定されます。

必須プロファイル

必須プロファイルは、ユーザーのログオフ時に更新されないローミング・プロファイルです。ログオン中にユーザーが変更したデスクトップ設定は保管されず、次のログオン時にも同じ設定が保持されます。必須プロファイルのロードは、Windows 98、Windows NT、Windows 2000、および Windows XP クライアントでサポートされています。

Windows 98 プロファイルを必須プロファイルに変更するには、プロファイルが保管されているログオン・サーバーのフォルダーをオープンしてから、user.dat ファイルの拡張子を .man (つまり user.man) に変更します。

Windows NT、Windows 2000、または Windows XP プロファイルを必須プロファイルに変更するには、プロファイルが保管されているログオン・サーバーのフォルダーをオープンし、Ntuser.dat の拡張子を .man に変更します。

ユーザーが個別のプロファイルを変更できないようにするには、共用を読み取り専用として構成し、適切な統合ファイル・システム・ディレクトリー許可を設定する必要があります。

ローミング・プロファイルの問題

ローミング・プロファイル環境で生じる可能性のある問題や競合の中には、基本的に管理者が扱わなければならないものがあります。

デスクトップや「スタート」メニューに保管される項目の多くはショートカットであるため、ユーザーがログオンするそれぞれの PC が全く同じように (インストール・プログラム、フォルダーなどが) セットアップされていない場合、ショートカットは無効になり、このような状況でログオンするときは一連の無効なショートカット・エラーが起きる可能性があります。

それと同じ理由から、同じユーザーに対しては複数の異なるオペレーティング・システムを使用したり割り当てたりしないのが最善です。Windows 98 および Windows NT プロファイルは、サーバー上の同じプロファイル・フォルダーに共存できます。ただし、それぞれには異なるタイプの情報が保管されているので、特にプロファイルが必須プロファイルでない場合に、矛盾が起きる可能性があります。

同じユーザーが異なるクライアントから同じログオン・サーバーにログオンする場合、ユーザー・プロファイル情報は、ログオフ時にそれぞれのクライアントについて個々に保管されます。ですから、最後にログオフしたクライアントが、プロファイルに保管された実際の変更を反映していることとなります。

"Your roaming profile is not available. You will be logged on with your local profile." というメッセージが表示される場合があります。これは一般に、あるべき場所にローミング・プロファイルがないことを意味します。サーバーへのユーザー・プロファイルのコピーについては、50 ページの『Windows NT、Windows 2000、および Windows XP クライアントからの構成』を参照してください。

このエラーは、構成されたローミング・プロファイルのフォルダーが共用されていないか、または統合ファイル・システムのディレクトリー許可でアクセスが許可されていないことを示している可能性もあります。

故意かどうかに関係なく、ユーザーはデスクトップにショートカット以外のファイルを保管することがあります。そのファイルが非常に大きいと、ログオン・プロセスの速度が著しく低下する可能性があります。回避策として、特定のプロファイル・サブフォルダーが、ログオン・サーバーとクライアント間の転送内容に含まれないように指定することができます。Windows 98 は 2 つの汎用カテゴリーを提供するだけです。Service Pack 4 を適用した Windows NT では、より細かいレジストリー設定を行うことができます。

ログオン・スクリプト

ログオン・スクリプトは、クライアントがログオン・プロセス時にダウンロードして実行する DOS バッチ・ファイルです。ログオン・スクリプトは、ログオン・サーバー上の NETLOGON 共用 (デフォルトでは、iSeries NetServer 用の NETLOGON 共用は /QIBM/UserData/OS400/NetServer/NetLogon です) に置かれます。iSeries ログオン・サーバーがログオン・スクリプトのファイル名をクライアントに報告するには、特殊な命名規則に従う必要があります。iSeries NetServer は、以下のステップに従ってログオン・スクリプト名を決定します。ここでは、ユーザー名を、iSeries 1 次グループの PCGROUP のメンバーである KRISTY と仮定します。

1. NETLOGON 共用にファイル KRISTY.BAT (大文字小文字を区別しないファイル・システムではその区別は関係ない) が存在する場合は、そのファイルがログオン・スクリプトとして使用されます。
2. NETLOGON 共用に PCGROUP.BAT が存在する場合は、それが使用されます。
3. それ以外の場合は、ファイル名 QZLSDEFT.BAT が使用されます。このファイルが存在しない場合、またはアクセス不能の場合、ログオン・スクリプトは処理されません。

注:

1. 新規のユーザー・ログオン・スクリプトまたはグループ・ログオン・スクリプトを NETLOGON 共用に置いて、iSeries NetServer を再始動しなければ、次のログオン時にユーザーに使用されないことがあります。なぜなら、この項目はキャッシュに入れられているからです。ただし、ユーザーに対して CHGUSRPRF コマンド (オプションの有無は関係なし) を実行すれば、次のアクセス時にキャッシュが更新され、新規のログオン・スクリプトが検出されます。
2. WinNT のユーザー・マネージャでローカル・ユーザー・プロファイル内にログオン・スクリプト名を指定する場合も、上記のログオン・スクリプトに関する選択基準は変わりません。

ユーザーが IPLC を持つ PC からログオンする場合、そのクライアントは DOS 8.3 のログオン・スクリプト・ファイル名に限られます。たとえば、ログオンするユーザーが Administrator で、ADMINISTRA (最大 10 文字) という iSeries のプロファイルと一致する場合、最初に検査されるログオン・スクリプトは ADMINIST.BAT になります。

Windows NT、Windows 2000 および Windows XP ではより多くの環境変数が定義されているため、これらのプラットフォームでは Windows 98 クライアントと比べてより柔軟にログオン・スクリプトを実行できます。たとえば、Service Pack 4 が適用された Windows NT には、%Homedrive%、%Homepath%、%Homeshare%、%OS%、%Userdomain%、%Username%、%Logonserver%、および %Processor_level% などの環境変数があります。

以下は、NT クライアントからログインするユーザーのために設計されたログオン・スクリプトの例です。

```
echo Logged into domain: %Userdomain%

echo Mapping X drive to personal share...
net use x: %logonserver%\%username%

echo Mapping Y drive to operating system specific share...
net use y: %logonserver%\%OS%

echo Synchronizing PC time with the server
net time %logonserver% /SET
pause
```

ポリシー・サービス

iSeries ドメインでのポリシー・サービスの動作は、NT ドメインでの動作と基本的に同じです。クライアントに Automatic Remote Update が構成された場合、クライアントはログオン時にログオン・サーバーの NETLOGON 共用でポリシー・ファイルを探し、関連したポリシーを適用します。これがデフォルトの動作です。Automatic Remote Update が構成されていない場合、Manual Remote Update が使用され、別の共用からポリシーがロードされます。この設定は、レジストリー・キー HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Update の値名 UpdateMode で調べることができます。データ値 1 は自動を意味します。

ポリシーは、PC のレジストリーに対して適用される一連の変更で、いくつかの事柄を制御したり制限したりします。これには、ユーザーの「スタート」メニューで何が表示されるか、ユーザーがソフトウェアをインストールできるか、デスクトップはどのような状態か、制限されているコマンドは何か、などが含まれます。ポリシー・ファイルを編集するときは、選択したテンプレートに基づいて変更を行います。Windows に固有のテンプレートには、common.adm、winnt.adm、および windows.adm があります。他のアプリケーションの中には、アプリケーション内で特定の機能を制限できるようにする独自のテンプレートを提供するものもあります。たとえば、iSeries Access もいくつかのテンプレートを提供しています。

システム・ポリシー・ファイルは、システム・ポリシー・エディタ (SPE) (通常、poledit.exe) を使用して作成します。このエディターは異なる OS レベルで実行できますが、Windows 98 および Me で作成されたポリシー・ファイルを使用できるのは Windows 98 および Me マシン (Windows NT、Windows 2000、または Windows XP では使用できない) であり、ファイル名は CONFIG.POL になる、ということを理解しておく必要があります。Windows NT、2000、および XP で作成されたポリシー・ファイルは Windows 98 または Me では使用できず、NTCONFIG.POL というファイル名になります。

システム・ポリシーを施行するときは十分注意してください。意図しなかった機能を PC でロックアウトしてしまうことがよくあります。その場合、ポリシーはローカル・レジストリーに対して適用されるので、ポリシー・ファイルで明確に有効にし、次のログオン時に変更が適用されるようにするまで、その機能はロックアウトされたままになってしまいます。

ブラウズ・サポート

ログオン・サーバーとして構成された iSeries NetServer は、ドメインの 1 次ドメイン・コントローラー (PDC) になろうとします。その責任の一つに、マスター・ブラウザー (MB) の役割があります。これには、ドメインに対するドメイン・マスター・ブラウザー (DMB) の役割と、サブネットに対するローカル・マスター・ブラウザー (LMB) の役割があります。

ブラウザーは、それぞれのドメインのコンピューターのリスト、および到達可能ドメインのリストを保持します。共用する SMB リソースを持つコンピューターは、自らを (通常、12 分ごとに) ローカル・サブネットに通知します。そのドメインおよびサブネットの LMB は、その通知を listen し、該当するコンピューターをブラウズ・リストに追加します。サブネット上のバックアップ・ブラウザーは、定期的に LMB にアクセスし、最新のリストを入手します。DMB の身元を知っている場合、LMB は DMB に対して定期的に自身を通知します。それから DMB は LMB に、LMB の最新のローカル (同じサブネット)・リストを要求して、DMB 自身のリストとマージします。LMB は DMB に対して完全な 1 次リストを定期的に要求します。このようにして、各ブラウザーは最終的に、ドメインのリソースを共用するコンピューターの完全なリストを入手し、リストを最大でも 45 分ごとに更新します。

注: このサポートを意図したとおりに機能させるには、Browsing Interval 構成プロパティをデフォルトの 720 秒のままにしておく必要があります。

ヒントと技法

以下のヒントと技法は、iSeries NetServer をログオン・サーバーとして効果的に使用するのに役立ちます。

実際にログオンを妥当性検査したログオン・サーバーの検査

このタイプの情報を照会するために、Windows NT、Windows 2000、および Windows XP で環境変数を使用できます。

Windows NT、Windows 2000、および Windows XP からログオンするローミング・ユーザーに関する追加質問メッセージの省略

ログオン時に以下のようなメッセージが表示される場合があります。

- Your locally stored profile is newer than the one stored on the server.
- A slow network connection to the Logon Server has been detected.

その後、代わりにローカルにキャッシュされているプロファイルを使用するかどうか尋ねられます。この種の質問が表示されないようにして、この特定の PC でサーバー上にあるローミング・プロファイルを常にダウンロードする場合、以下を行って、ログオフ後にキャッシュされているプロファイルが削除されるようにしてください。

1. レジストリーをオープンし、`HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon` に移動する。
2. `DeleteRoamingCache` という新規の `REG_DWORD` 項目を作成する。
3. 新規項目のデータ値を 1 にする。

ログオン・サーバーが利用できない場合、このユーザーは最大でもデフォルト・ユーザー・プロファイルを使用したローカル・ログオンに制限されます。

バックアップ・ログオン・サーバー

iSeries NetServer は現在、バックアップ・ログオン・サーバー (1 次サーバーの予期せぬダウンなどが起きたときに処理を自動的に引き継ぐサーバー) の概念を提供していません。ただし、事前に慎重な複製計画を立てておけば、このプロセスはさほど問題にはならないでしょう。

1. 現在ドメインのログオン・サーバーとして構成されていない iSeries を、バックアップ・サーバーとして選択する。
2. このサーバーで使用する重要なログオン・ディレクトリー (NETLOGON、ホーム・ディレクトリー、ユーザー・ディレクトリーなど) をバックアップする。
3. ログオン・サーバーとバックアップ・ログオン・サーバー間でユーザー・プロファイルを同期する。これは、マネージメント・セントラルを使用して行えます。
4. ログオン・サーバーがダウンした場合、または切り替えが必要な場合、バックアップ・ログオン・サーバーの NetServer プロパティで「Logon Server の役割 (Logon Server role)」オプションを選択し、iSeries NetServer を再始動する。
5. WINS を使用しない場合、必要に応じて、集中管理されている LMHOSTS ファイルを更新する。

Browstat.exe によるドメインの状況の検査

nbtstat の他に、役立つ Microsoft ユーティリティーに Browstat があります。これは NT Resource Kit および Developer Studio サブスクリプションに付属しています。これには、STATUS、ELECT、GETBLIST、GETMASTER、GETPDC、VIEW など、iSeries NetServer がサポートできる機能がいくつかあります。

ログオン・サーバーのトラブルシューティング

ログオン・サーバーが見つからない

最もよく表示される PC メッセージは、以下のようなものです。

- No domain server was available to validate your password.
- The system could not log you on now because the domain X is not available.

このようなメッセージが出される理由はいくつかあります。

- クライアントがログオン・サーバーに対して解決できない。これが最も一般的な理由です。原因はさまざまで、ネットワークの構成方法が関係します。クライアント PC は、ドメイン・ネームに基づいてログオン・サーバーの IP アドレスを取得できなければなりません。クライアントとログオン・サーバーがそれぞれ別々の TCP/IP サブネットにある場合、ブロードキャスト照会は通常送信されません。解決策は 3 つあります。

1. 単に Microsoft Browsing プロトコル / サポートのドメイン発見サポートを使用する。iSeries Browsing サポートについては前のセクションで触れました。基本的な考え方は、PC がログオンするサブネット内のドメインに最低 1 つのブラウザー・サーバーが存在し、その LMB が DMB (ドメイン・マスター・ブラウザー) を認識している場合、クライアントはログオン・サーバー名を要求することができ、その後で通常のネーム・レゾリューションが続く (DNS など)、というものです。ただし、これらの要求に応じるために使用できる LMB が常に存在するとは限りません。そのような場合には、以下のバックアップ・ソリューションのいずれかが使用されます。
2. WINS。Windows インターネット・ネーム・サービスは一般的なソリューションで、複雑な TCP/IP ネットワークで使用することが勧められています。それは、コンピューターと、そのコンピューターが処理するサービスが、IP と一致するからです。WINS では、その機能を持つコンピューター上で実行される WINS サーバーが最低 1 つ、ネットワークの任意の場所にある必要があります。その後、このサービスを必要とする各コンピューターは、WINS サーバーの IP アドレスを使用して構成される必要があります。この構成についてはここでは扱いません。
3. PC 上の静的 LMHOSTS 構成ファイル。HOST 行に #PRE および #DOM ディレクティブを付加して、名前キャッシュにドメイン・コントローラーをプリロードすることができます。詳しくは、Windows に付属しているサンプル・ファイルを参照してください。サーバーにあるファイルを LMHOSTS ファイルに組み込むと、このソリューションを引き続き集中管理できることに注意してください。

注: iSeries NetServer で提供されているログオン・サポートは、サーバーと同じ TCP/IP ネットワーク・セグメント内にあるクライアント用です。クライアントが別のセグメントまたはサブネット内にある場合、これらの解決ストラテジーは機能しない場合があります。ただし、Windows NT、Windows 2000、または Windows XP クライアントでしばしば機能するトリックでは、クライアント・マシンのワークグループが、iSeries NetServer に割り当てられるドメイン・ネームとは異なるワークグループに変更されます。

- iSeries NetServer が、問題のドメインのログオン・サーバーとして始動していない、または始動しなかった。これがログオン・サーバーとして構成され、QSYSOPR に競合メッセージがないことを確認してください。CPIB687 がある場合は、詳細記述を読んで競合の正確な性質について調べてください。

ユーザー名が見つからない

このメッセージは通常、ログオンを試みているユーザーのユーザー・プロファイルが iSeries ログオン・サーバーにないことを示します。ゲスト・ユーザーは iSeries ドメインにサインオンできません。ログオン・サーバーの使用量が非常に多かたり非常に遅かたりする極端な場合、ユーザーは、応答のためにユーザー・プロファイルを iSeries NetServer のキャッシュに入れることができません。このようなときは、再びログオンを試みるとうまくいくはずでず。

パスワードが間違っている

このような状況でログオンを試みると、以下のメッセージが出される場合があります。

- The domain password you supplied is incorrect or access to the Logon Server has been denied.
- The Logon attempt was unsuccessful. Select Help for possible causes and suggested actions.

このメッセージが出される時に考えられる原因と、解決方法を以下に示します。

- ドメインにサインオンするときに使用したパスワードが、iSeries ユーザー・プロファイルのパスワードと一致しない。iSeries のパスワードを使用してもう一度試してください。
- iSeries プロファイルにあるパスワードの有効期限が切れている。Windows では iSeries のパスワードを変更できないため、プロファイルに対して直接変更を行う必要があります。
- iSeries ユーザー・プロファイルが使用不可になっている。管理者がそのユーザー・プロファイルを使用可能にする必要があります。
- iSeries NetServer へのアクセスが不可になっている。iSeries NetServer の管理者はこの状態を調べ、iSeries ナビゲーターを使用して該当ユーザーが再びアクセスできるようにしてください。
- 入力しているパスワードは正しいが、Windows 98 がキャッシュされている古いパスワードを使用している。クライアント PC のブート・ドライブをスキャンして user.pwl ファイルを探し、このファイルを除去してください。
- Windows NT、Windows 2000、および Windows XP の場合、間違ったマシンが解決されている可能性がある。ログオン・プロンプトで、domain¥user (user はユーザー名で、domain はドメイン名) のように、ユーザー名の前にドメイン名を付けてみてください。

Windows NT、Windows 2000、および Windows XP でローカル・プロファイルがある場合、ユーザーのパスワードはそのローカル・プロファイルに保管されているパスワードとも一致しなければなりません。それらが一致しない場合、"The system could not log you on. Your network account and password are correct, but your local account password is out of sync. Contact your administrator." のようなメッセージが表示されます。

ネットワーク コンピュータを使用して iSeries NetServer ドメインを見つけることはできません。

iSeries NetServer をドメイン X のログオン・サーバーとして構成しましたが、X が Microsoft Windows Network のネットワーク・ドメインに表示されない場合、次のような可能性が考えられます。

- 別のコンピューターと競合しているため、iSeries NetServer が DMB として表示されなかった。QSYSOPR のメッセージ CPIB687 (RC=2) を確認してください。
- WINS を使用している場合に、iSeries NetServer が WINS に対して構成されていない。
- クライアント PC が WINS に対して適切に構成されていない。
- ドメイン X のメンバーである PC のローカル・サブネットにブラウザーがない。

ログオンはできるが、共用名が存在するにもかかわらず、Windows NT、Windows 2000、または Windows XP クライアントにマップしたユーザーのホーム・ドライブが表示されない。

ここでの典型的な問題は、共有がクライアントから正常に作成されたのに、パス名がサーバーに実際に存在していない、ということです。iSeries にユーザー・プロファイルを作成するとき、デフォルトのホーム・ディレクトリー・パス (/home/user) がプロファイルに置かれますが、実際の user ディレクトリーは、自動的に home 内に作成されません。これは手操作で作成する必要があります。たとえば、====> CRTDIR '/home/USER1' と入力します。

Windows NT、Windows 2000、または Windows XP からローミング・プロファイルを使用したいが、Local から Roaming に変更するオプションが使用不可になっている

このオプションを使用できるようにするには、管理プロファイル (ローミング・プロファイルに変更したいプロファイルではない) を使用してターゲット・ドメインにログオンしなければならない、という点を覚えておく必要があります。V5R1 の iSeries NetServer は、切り捨てられた iSeries プロファイル名に、長い Windows ユーザー名をマップできます。これにより、以下のことを行うことができます。

1. iSeries でユーザー・プロファイル ADMINISTRA を作成する。
2. ADMINISTRA に、Windows NT クライアントの Administrator のパスワードと一致するパスワードを与える。
3. Administrator プロファイルを使用して iSeries ドメインにログオンする。
4. 「コントロール パネル」をオープンし、「システム」をオープンする。
5. 「ユーザー プロファイル」タブをクリックし、適切な変更を加える。

プロファイルが Roaming としてリストされているが、設定 (デスクトップなど) に対する変更が保管されない

設定が、ローカルにキャッシュされているプロファイルのコピーには保管されていますが、サーバーで更新されません。異なるワークステーションからログオンして更新が行われていないことを確認すると、このことが簡単に分かります。この問題が起こるのは、Windows クライアントが、ユーザー・プロファイルが保管されるユーザー・プロファイル・ディレクトリーにアクセスできないときです。以下の点を確認してください。

- ログオン・サーバー上のパスのそれぞれの部分に、適切なアクセス権限が設定されていることを確認する。
- パスがワークステーションのユーザー・プロファイルの設定で指定されている場合、パスのスペルが正しいか確認する。
- サポートされない環境変数が使用されていないかも確認する。環境変数には、ログオンするまでアクティブあるいは、使用可能にならないものもあります。たとえば、Service Pack 3 より低いバージョンの Win NT ワークステーションでは、ユーザー・マネージャでプロファイル・パスとして %logonserver%\¥profiles¥\username% を指定した場合、クライアントは %logonserver% 環境変数を解決できません。代わりに ¥¥servername¥profiles¥username を使用してください。
- 常に、ログオン・サーバーにコピー済みである、ローカルにキャッシュされているプロファイルを使用して始動する。

ローカルに保管されているプロファイルの方がサーバーに保管されているプロファイルよりも新しい

このダイアログ・ボックスはログオン時に出され、代わりにローカル・コピーを使用するかどうかを尋ねます。通常、これは有効なメッセージであり、「はい」と応えるとネットワーク・トラフィックを減らすことができます。そうしない場合、このメッセージは同じワークステーションからログオフした後に繰り返し受信されます。2つのプロファイルのタイム・スタンプを見て、たとえばリモートのプロファイルのタイム・スタンプの方がローカルにキャッシュされているプロファイルよりも2秒古い場合、Windows がプ

ロファイルをログオン・サーバーにコピーした後にローカル・プロファイルに対して最終更新を行ったことが分かります。クライアントの時刻がサーバーの時刻と同期化されていることを確認してください。

誤った認証方式の使用

サーバーが現在使用するよう構成されている認証方式とは異なるものを使用して、ユーザーがログインを試みた場合、通常は以下のメッセージを受け取ります。

There are currently no logon servers available to service the logon request.

また、iSeries NetServer をログオン・サーバーにしたり、Kerberos 認証を使用可能にすることもできません。このメッセージを受け取るのは、たいていの場合、iSeries NetServer で Kerberos 認証が使用可能になっているときに、ユーザーが従来のパスワードを使用して iSeries サーバーにサインオンを試みた場合です。

Kerberos V5 認証および従来のパスワード・サポートを使用可能にする方法については、24 ページの『Kerberos v5 認証に対する iSeries NetServer サポート』を参照してください。

第 9 章 iSeries NetServer セキュリティー

iSeries NetServer セキュリティーを使用すると、許可されていないユーザーは iSeries NetServer リソース、構成、または共有データにアクセスできません。 iSeries NetServer セキュリティーを保証するためのステップを実行するときは、許可ユーザーのみが iSeries NetServer リソースにアクセスし、 iSeries NetServer 構成プロパティーを変更することができます。

ネットワーク上で iSeries NetServer がセキュアに使用されるようにするには、次のトピックに精通している必要があります。

『iSeries NetServer ユーザー・プロファイル権限要件』

iSeries NetServer の保護で iSeries ユーザー・プロファイル権限がどのように使用されるかを検討します。

62 ページの『iSeries NetServer ゲスト・ユーザー・プロファイル』

iSeries NetServer でゲスト・ユーザー・プロファイルを使用する方法について学習します。

62 ページの『ネットワークからの iSeries NetServer の隠し』

iSeries NetServer を Windows の「ネットワーク コンピュータ」において隠すことが、 iSeries NetServer の保護にどのように役立つかについて説明します。

iSeries NetServer ユーザー・プロファイル権限要件

iSeries NetServer は、 Windows デスクトップのログオンで使用するユーザー識別 (ID) とパスワードに基づいて、クライアントのファイルおよび印刷要求を認証します。 iSeries ユーザー・プロファイルが Windows デスクトップ・クライアントのユーザー ID と一致する場合、パスワードが検査されます。パスワードが一致しない場合、 iSeries NetServer はクライアントに正しいパスワードを入力するように要求します。

注: Windows ユーザー ID が 10 文字 (また、 iSeries サーバーでのユーザー・プロファイル名の最大長) を超えている場合、 iSeries NetServer は Windows ユーザー ID を 10 文字になるように切り捨てを行い、 iSeries ユーザー・プロファイルと一致するように試みます。たとえば、ADMINISTRA という iSeries ユーザー・プロファイルは、ゲスト・サポートを必要とせず、 Windows Administrator ユーザーと一致するように作成できます。

iSeries NetServer 共有リソースにアクセスするために、クライアントは Windows デスクトップ・ユーザーと一致する iSeries ユーザー・プロファイルを必要とするわけではありません。 iSeries NetServer は、基本のファイルおよび印刷サービスだけを必要とするクライアントに対してゲスト・サポートを提供できます。このサポートは自動的に使用可能になるわけではありません。以下のようにして構成することができます。

1. 「iSeries NetServer」アイコンを右クリックして、「プロパティー」を選択する。
2. 「拡張」タブを選択する。
3. 「次回開始時プロパティー」ボタンをクリックする。
4. 適切なフィールドにゲスト・ユーザー・プロファイル名を指定する。

注: iSeries NetServer のゲスト構成を変更するには、*IOSYSCFG および *SECADM 特殊権限が必要です。これらの変更は、次に iSeries NetServer を始動した時に有効になります。加えて、ゲスト・ユー

ザー・プロファイルには特殊権限を与えるべきではなく、基本のファイルおよび印刷サービスで利用される iSeries 統合ファイル・システム・ディレクトリーおよび出力待ち行列に対するアクセスだけを与えるべきです。

iSeries NetServer ゲスト・ユーザー・プロファイル

iSeries NetServer は、ゲスト・ユーザー・プロファイル (匿名ユーザー・プロファイルとしても知られている) をサポートしています。ゲスト・ユーザー・プロファイルを指定すると、iSeries サーバーは、認識されないユーザーを自動的にゲスト・ユーザー・プロファイルにマップします。必要に応じて、ネットワーク管理者は、iSeries ナビゲーターの iSeries NetServer 「**拡張 - 次回開始時プロパティ**」ダイアログで、iSeries NetServer が使用するゲスト・ユーザー・プロファイルを指定し、変更できます。一般に、ゲスト・ユーザーは承認されていないユーザーと見なされるため、ゲスト・ユーザー・プロファイルは非常に限られた権限だけを持ちます。

ネットワークからの iSeries NetServer の隠し

追加したセキュリティ方法で、iSeries NetServer を Windows ネットワーク・コンピューターから隠すことができます。

ネットワークから iSeries NetServer を隠すには、次のステップを実行します。

1. iSeries ナビゲーターを開いて、作業したいシステムに接続する。
2. 「**ネットワーク**」を展開する。
3. 「**サーバー**」を展開する。
4. 「**TCP/IP**」をクリックして、使用可能な TCP/IP サーバーのリストを表示する。
5. 「**iSeries NetServer**」を右クリックし、「**プロパティ**」を選択する。
6. 「**詳細設定**」タブをクリックし、「**次回開始時プロパティ**」ボタンをクリックします。
7. 「**ブラウジング告知間隔**」フィールドで「**None**」を選択します。

注: ブラウジング告知間隔を「**None**」に設定すると、ネットワークへのホスト通知がなくなります。iSeries NetServer がログオン・サーバーとして構成されているとドメイン通知もなくなるため、一部のネットワークではログオン・サービスの問題が生じる可能性もあります。一般に、iSeries NetServer がログオン・サーバーである場合は、ブラウジング告知間隔をデフォルトのままにしておいてください。デフォルトのブラウジング告知間隔は 720 秒 (つまり 12 分) です。

第 10 章 iSeries NetServer での Windows スタイル・メッセージの使用

iSeries NetServer は、以下の状態で情報メッセージをユーザーに自動的に送信できます。

- ユーザー・パスワードの有効期限が切れようとしている
- iSeries NetServer で共有に接続しようとしたときに、さまざまな理由でユーザーのアクセスが拒否された
- アクティブ・ユーザーに、管理者が iSeries NetServer を停止しようとしていることを警告しなければならない

iSeries NetServer で Windows メッセージを使用するには、以下の情報を参照してください。

『クライアントの構成』

PC クライアントがメッセージを使用するのに必要な構成について説明します。

64 ページの『iSeries NetServer でのサポートの使用可能化』

メッセージで iSeries NetServer を使用可能にするために行うステップについて説明します。

65 ページの『新しい関連する iSeries メッセージ』

クライアントが接続を試行する際に使用される、iSeries NetServer に追加される新しいテキスト・メッセージについて説明します。

65 ページの『メッセージ送信試行のログの表示』

ログに記録されたメッセージを表示する、iSeries NetServer 保守プログラムの使用方法について説明します。

66 ページの『iSeries NetServer を介したカスタム・メッセージの送信』

カスタマイズされたメッセージを iSeries NetServer ユーザーへ送信する方法について説明します。

クライアントの構成

クライアント・ワークステーションでこれらのメッセージを受信するには、メッセージャー・サービスをアクティブにしなければなりません。このサービスをアクティブにするには、以下のステップを実行します。

Windows NT、Windows 2000、および Windows XP の場合:

1. 「スタート」>「設定...」>「コントロール パネル」とクリックする。
2. 「管理ツール」から「サービス」をオープンする。
3. Messenger が表示されるまでスクロールダウンする。状態が「開始」になっており、「スタートアップの種類」のタイプが「自動」になっていることを確認します。

Windows Server 2003 の場合:

1. 「スタート」>「コントロール パネル」をクリックする。
2. 「管理ツール」から「サービス」をオープンする。
3. Messenger が表示されるまでスクロールダウンする。状態が「開始」になっており、「スタートアップの種類」のタイプが「自動」になっていることを確認します。

WinPopup.exe の開始

1. 「スタート」>「ファイル名を指定して実行...」とクリックする。

2. 「名前:」フィールドに「winpopup.exe」を入力する。
3. 「OK」をクリックする。

Linux の場合:

1. Samba のメッセージ・サポートを使用可能にしなければなりません。 smb.conf ファイルを編集して、メッセージ・コマンド・ディレクティブを含めます。行の例を以下に示します。

```
message command = /bin/bash -c 'echo -e WinPopup Message from %f on
$(date): %n >> /tmp/msg.txt; cat %s >> /tmp/msg.txt; echo -e
%n%n >> /tmp/msg.txt; rm %s'
```

2. Samba サーバーを再始動する。たとえば (Red Hat の場合)、/etc/rc.d/init.d/samba を再始動します。
3. /tmp/msg.txt ファイルを読み取り、バックグラウンドでウィンドウにメッセージをポップアップ表示するための、シェル・スクリプトを作成する。 bash スクリプトの例を以下に示します。

```
#!/bin/bash

# Run this script in the background to display a message window where
# WinPopup messages are displayed in sequence. Samba must be started
# and smb.conf must be configured to append messages to /tmp/msg.txt

# remove old messages
rm /tmp/msg.txt
touch /tmp/msg.txt
chmod 666 /tmp/msg.txt

rxvt -fb -sb -fn lucidasanstypewriter-bold-14 -sl 2048 -bg red -fg
white -title SMB Network Messages -geometry 80x10+150+280 -e tail -f
/tmp/msg.txt
```

注: このスクリプトによって、 rxvt ウィンドウが作成されます。 rxvt がインストールされていない場合、または xterm ウィンドウを使用する場合、インストール済みの xterm を代わりに使用してください。

4. このスクリプトを tailmsg.sh として保管し、必ずそれを実行可能ファイルにする。
5. このファイル ./tailmsg.sh & をバックグラウンドで実行する。

iSeries NetServer でのサポートの使用可能化

デフォルトでは、自動メッセージ処理のサポートが使用不可になっています。 V5R2 でこの機能を使用可能にするには、 QZLSSERVER ジョブのメッセージ・ロギングの重大度を、デフォルト値である 0 から変更しなければなりません。この値は iSeries NetServer の始動時に設定しなければならないため、 iSeries NetServer ジョブのジョブ記述を変更してください (通常、この値は 20 に変更します)。以下に例を示します。

```
CHGJOB JOB(QZLSSERVER) LOG(4 20 *NOLIST)
```

iSeries NetServer を再始動するときに、事前定義条件が検出され、 iSeries NetServer は、接続を試みているユーザーへネットワーク・メッセージの送信を試みることができます。 iSeries NetServer がメッセージの送信を試みることができるのは、関連する iSeries メッセージ記述の重大度が、 QZLSSERVER ジョブ

のメッセージ・ロギングの重大度 (ゼロ以外) と同じかそれより大きい場合に限り、追加される新しいメッセージについては、次のセクションを参照してください。

新しい関連する iSeries メッセージ

このサポートに適応するために追加された新しい iSeries メッセージには、以下にリストするものが含まれます。これらのメッセージは、iSeries サーバーでは発行されません。メッセージのテキストのみが使用され (置換が行われて)、ネットワーク・メッセージとして、接続を試みているクライアント・ユーザーに送信されます。

- **CPIB68A**
CPIB68A: No user profile found for user &1.
- **CPIB68B**
CPIB68B: The profile for user &1 is disabled.
- **CPIB68C**
CPIB68C: The password for user &1 is expired.
- **CPIB68D**
CPIB68D: No password exists for user &1.
- **CPIB68E**
CPIB68E: User &1 is disabled for iSeries NetServer access.
- **CPIB68F**
CPIB68F: User &1 was enabled for iSeries NetServer access.
- **CPIB690**
CPIB690: Password for user &1 will expire in &2 day(s).
- **CPIB691**
CPIB691: User &1 has successfully connected.
- **CPIB692**
CPIB692: User &1 encountered Kerberos error &2 connecting through iSeries NetServer.

注: ユーザーが接続するたびに CPIB691 ウェルカム・メッセージを送信するには、メッセージ・ロギングの重大度値 QZLSSERVER を 10 に設定しなければなりません。そうしない場合、値 20 では、このメッセージは無視されます。値 30 では、情報メッセージ CPIB68F、CPIB690、および CPIB691 が使用不可になります。

メッセージ送信試行のログの表示

ご自身の責任で、iSeries NetServer 保守プログラムを使用して、サーバーが送信を試行したネットワーク・メッセージのログを表示することもできます。ログには、デフォルトでは最大で最新の 500 メッセージが入ります。これらのメッセージはログのダンプ時に削除されます。表示されるのは、前回のダンプ時以降にログに記録されたネットワーク・メッセージだけです。

保守ユーティリティーを呼び出すには、以下のコマンドを使用します。

```
CALL PGM(QZLSMAINT) PARM('32')
```

ログが、QSECOFR 出力待ち行列内のスプール・ファイルにダンプされます。スプール・ファイルの処理 (WRKSPLF QSECOFR) コマンドを使用して、待ち行列を表示します。

例: ログに記録されるメッセージのスプール・ファイル・ダンプ

```

TIME          NAME      IP-ADDR  TYPE  RC  MESSAGE
1/23/02 17:39:55 SMBTEST1 C0050939 2    0  CPIB68B: THE PROFILE FOR USER
      SMBTEST1 IS DISABLED.
1/23/02 17:40:16 JOE1     C005095D 7    0  CPIB690: PASSWORD FOR USER JOE1
      WILL EXPIRE IN 3 DAY(S).

```

注: RC 列が 0 でない場合、エラーでユーザーにメッセージが送達されるか、またはクライアントのメッセージ処理サービスでエラー条件が報告されます。

iSeries NetServer を介したカスタム・メッセージの送信

QUSRTOOL ライブラリー・サポートを使用して iSeries NetServer 用に GO NETS ツールを作成した場合、NetServer メッセージの送信 (SNDNSVMSG) コマンドを使用して、ネットワーク上の登録されているユーザーにカスタム・メッセージを送信できます。このコマンドは GO NETS メニューのオプション 14 で使用でき、Windows 上の NET SEND のように機能します。

GO NETS ツールを使用すると、ユーザーは、追加、変更、表示のために、また共用で作業をするために (NetServer API の代わりに) コマンドまたはメニューを使用できるようになります。さらに、NetServer の始動および停止、NetServer 構成情報の変更および表示も行えるようになります。

例: ネットワーク上のユーザー名 JOE1、およびクライアント・マシン WORKSTATION1 上の特にユーザー KRISTY への、Windows メッセージの送信

```
SNDNSVMSG MSG('Reminder: Memo is due today.') TONETID((JOE1) (KRISTY
WORKSTATION1))
```

最初のユーザー (JOE1) にワークステーション名が指定されていないため、メッセージは、NetBIOS 名を保持する PC に送信されます。Windows NT、Windows 2000、Windows XP、または Windows Server 2003 のワークステーションの始動時に、ワークステーションによって、NetBIOS 名がローカル・サブネットに、(WINS が構成されている場合は) WINS を使用して登録されます。

ユーザーのログオン時に、メッセンジャー・サービスでユーザーの名前も登録されます。メッセンジャー・サービスで登録されている名前を知るには、コマンド・プロンプトで NBTSTAT -a workstation を指定します。以下の出力例は、ワークステーション HORSE 上の登録されている 4 つのメッセージング名を示しています。

NetBIOS Remote Machine Name Table

Name	Type	Status
HORSE	<00> UNIQUE	Registered
DEPT8	<00> GROUP	Registered
HORSE	<20> UNIQUE	Registered
DEPT8	<1E> GROUP	Registered
HORSE-AFS	<20> UNIQUE	Registered
HORSE	<03> UNIQUE	Registered
HORSE\$	<03> UNIQUE	Registered
MANNY	<03> UNIQUE	Registered

例: iSeries NetServer へのアクティブなセッション接続が行われているすべてのユーザーへの Windows メッセージを送信

```
SNDNSVMSG MSG('&1, the Hawthorne server will be taken down for a disk
replacement at 1pm!') TONETID((*ALLNSVCNN))
```

&1 は、メッセージのテキストで置換されるユーザー名を示すために使用できます。

例: これまでに (登録されてから) iSeries NetServer への接続を行った、すべてのユーザーへの Windows メッセージの送信 `SNDNSVMSG MSG('Good morning, dedicated users!') TONETID((*ALLUSERS))`

メッセージは 126 文字以下でなければなりません。

第 11 章 ヒントと技法

以下の iSeries NetServer のヒントと技法を使用すると、問題を解決したり、iSeries NetServer の効率をさらに向上させることができます。

- 『iSeries NetServer が Windows ネットワーク・コンピューターに表示されない』
- 『iSeries NetServer が始動しない』
- 70 ページの『IPL 時の iSeries NetServer の始動』
- 70 ページの『iSeries NetServer セキュリティー: ゲストと非ゲストの違い』

iSeries NetServer が Windows ネットワーク・コンピューターに表示されない

iSeries NetServer は、Microsoft 所有のブラウザ・プロトコルを利用しており、これによって NetServer は Windows ネットワーク・コンピューターに表示されます。このブラウザ・プロトコルは、それぞれのアダプターのプロトコルごとにコンピューターの別個のリストを表示します。この結果、iSeries NetServer が NetBIOS をサポートしていないので、これらのリストを転送すると、NetBIOS をサポートしないコンピューターはリストに表示されないという結果になることがあります。

すべてのコンピューターを、同じドメイン (ワークグループ) の同じサブネットのメンバーにするのがよいでしょう。このようにすれば、iSeries NetServer からのブラウザの通知は、Windows ネットワーク・コンピューターの情報を収集できるコンピューターによって必ず受信されます。

注: iSeries NetServer がログオン・サーバーである場合、iSeries NetServer はドメインのマスター・ブラウザになり、コンピューターのリストを保持します。この場合も、異なるサブネットにサーバーがあり、そのサブネットに、そのリストを使用してドメイン・マスター・ブラウザに接触できる独自のマスター・ブラウザがなければ、ブラウザ・リストは不完全なものである可能性があります。

ブラウジング告知間隔の設定によって、iSeries NetServer も隠されている場合があります。そのような場合にこの問題を訂正する方法については、62 ページの『ネットワークからの iSeries NetServer の隠し』を参照してください。

iSeries NetServer が始動しない

iSeries NetServer が始動せず、以下のメッセージが QSYSOPR に表示される場合があります。

```
Message ID . . . . . : CPIB683      Severity . . . . . : 40
Message type . . . . . : Information
Date sent . . . . . : 04/01/98     Time sent . . . . . : 14:02:55
```

```
Message . . . . . : The iSeries Support for Windows Network Neighborhood
                  (NetServer) was unable to start.
Cause . . . . . : The required iSeries NetServer job QZLSSERVER was unable to
start because of reason code 5. See the following reason codes and their
meanings:
  1 - Unable to retrieve user credentials.
  2 - Unable to retrieve credentials.
  3 - Exchange user profile failed.
  4 - Unable to obtain lock for service program QZLSSRV1 in library QSYS.
```

- 5 - Start of the NetBIOS over TCP/IP failed with return code 3420.
- 6 - Start of the internal server failed with return code 3420.
- 7 - Error occurred when sharing resources with the network.

このメッセージに関するヘルプ情報を使用すれば、問題の原因を見つけるのに役立ちます。

IPL 時の iSeries NetServer の始動

TCP/IP の開始 (STRTCP) または TCP/IP の終了 (ENDTCP) コマンドが呼び出されると、iSeries NetServer は TCP サーバーとして自動的に始動および終了されるようになっていきます。さらに、TCP/IP サーバーの始動 (STRTCP SVR SERVER(*NETSVR)) および TCP/IP サーバーの終了 (ENDTCP SVR SERVER(*NETSVR)) コマンドを使用して、iSeries NetServer を、別個の TCP/IP サーバーとして始動および終了することもできます。

「iSeries NetServer 一般の次回開始」ダイアログ・ボックスの「TCP/IP の開始時に開始」オプションを選択することによって、TCP/IP の開始時に iSeries NetServer が自動的に始動するかどうかを指定することができます。この値は、TCP/IP 開始時の動作に影響を与えます (これは iSeries NetServer のプロパティではありません)。したがって、変更は即時に有効にはなりません。iSeries Access for Windows で iSeries ナビゲーターを使用する場合、以下を行うことにより、このダイアログ・ボックスを表示できます。

1. iSeries ナビゲーターで、「ネットワーク」>「サーバー」>「TCP/IP」>「iSeries NetServer」と展開する。
2. iSeries NetServer アイコンを右クリックする。
3. 「プロパティ」を選択する。
4. 「一般」タブを選択する。
5. 「次回開始時プロパティ」ボタンを押す。

QZLSSERVER ジョブは QSERVER サブシステムにあります。サーバーの始動 (QZSLSTRS) およびサーバーの終了 (QZLSEND) API によってサーバーを始動および終了させることもできます。これにより、TCP/IP の開始前に QSERVER サブシステムが始動される場合についての開始プログラムへの変更は必要ありません。

iSeries NetServer セキュリティー: ゲストと非ゲストの違い

iSeries NetServer を使用する場合は、通常の iSeries ユーザー・プロファイルとパスワードが適用されます。デフォルトでは、有効な iSeries ユーザー・プロファイルとパスワードを持つユーザーのみが iSeries 上のリソースにアクセスできます。Windows NT、Windows 2000、Windows XP、および Windows Server 2003 には、異なるユーザー ID を選択するオプションがあります。パスワードが一致しない場合、パスワード・ウィンドウが表示されます。Windows は、パスワードを記憶するオプションがあります。

iSeries ユーザー・プロファイルは、ユーザーが誤ったパスワードを使用して iSeries NetServer に繰り返しアクセスしようとする、iSeries NetServer で使用できなくなります。iSeries システム値 QMAXSIGN で、許可されないアクセス試行を何回実行するとユーザー・プロファイルが使用不可になるかを指定します。Windows オペレーティング・システムは、アクセスが拒否されたら再試行を行います。そのため、クライアントによって実際に試行される回数よりも前に QMAXSIGN 限度に達したように思える場合があります。iSeries NetServer のユーザー・プロファイルが使用不可になった場合、ユーザー・プロファイルを再び使用可能にするいくつかの方式の 1 つを使用できます。詳細については、『使用不可になったユーザー・プロファイルの使用可能化』を参照してください。

iSeries NetServer へのアクセスに使用するユーザー ID と一致するユーザー・プロファイルが見つからない場合、オプションとして構成可能なゲスト・ユーザー・プロファイルを使用することができます。

*SECADM 特殊権限を持っている iSeries 管理者によって作成されるこのゲストは、ゲストの印刷共有が使用される場合にパスワードだけを持つべきであり、特殊権限を付与すべきではありません。ゲスト・ユーザー・プロファイルによって、他の目的には iSeries ユーザー・プロファイルを必要としないユーザーによる iSeries のファイルおよび印刷共有が可能になります。

注: ゲスト・ユーザー・プロファイルが印刷共有のアクセスで使用される場合、そのゲスト・ユーザー・プロファイルにはパスワードがなければなりません。これは、ネットワーク・プリント・サーバーで必要なためです。

第 12 章 iSeries NetServer API ガイド

iSeries ナビゲーターによって使用できるすべての管理機能にアクセスするには、iSeries アプリケーション・プログラム・インターフェース (API) を使用します。つまり、CL、COBOL、RPG、C、および C++ プログラムを使用して iSeries NetServer を管理できます。

以下に示すのは、現在 iSeries NetServer を管理するのに使用できる API のリストです。

- ファイル・サーバー共用の追加 (QZLSADFS)
- プリンター・サーバー共用の追加 (QZLSADPS)
- ファイル・サーバー共用の変更 (QZLSCHFS)
- プリンター・サーバー共用の変更 (QZLSCHPS)
- サーバー・ゲストの変更 (QZLSCHSG)
- サーバー情報の変更 (QZLSSCHSI)
- サーバー名の変更 (QZLSCHSN)
- サーバーの終了 (QZLSENDN)
- サーバー・セッションの終了 (QZLSENSS)
- サーバー情報のリスト (QZLSLSTI)
- サーバー情報のオープン・リスト (QZLSOLST)
- サーバー共用の除去 (QZLSRMS)
- サーバーの開始 (QZLSSTRS)

API を使用した iSeries NetServer の管理の詳細については、OS/400 APIs を参照してください。

第 13 章 構成および共用情報のバックアップと回復

iSeries NetServer は、統合ファイル・システムで複数のファイルを使用し、構成値および共用項目を格納します。iSeries システム全体を保管したり、iSeries NetServer の管理を変更したりするたびに、これらのファイルをバックアップする必要があります。加えて、システムに障害が生じたときに使用可能なバックアップが常に入手できるように、保管操作の頻度を注意深く計画してください。

iSeries システムでの iSeries NetServer 構成および共用データ・ファイルの位置は、/QIBM/UserData/OS400/NetServer です。以下のファイルが必要です。

- **Qazlscfg**。構成情報が収められています。
- **Qazlsshr**。共用情報が収められています。
- **Qazlsexxxx**。ファイル共用のテキスト変換情報が収められています。xxx はファイル共用名です。

注: iSeries NetServer がログオン・サーバーとして構成されている場合は、ディレクトリー

/QIBM/UserData/OS400/NetServer/NetLogon をバックアップしておく必要があります。

これらのコマンドと他の役立つ保管オプションや復元オプションについては、『バックアップおよび回復の手引き』を参照してください。

第 14 章 iSeries NetServer のトラブルシューティング

iSeries NetServer をトラブルシューティングすることにより、iSeries NetServer の使用に関連した特有の問題を解決することができます。iSeries NetServer を iSeries ネットワークで検出したり、または iSeries NetServer リソースを使用したりするとき、種々の問題が生じることがあります。これらの問題には、iSeries 上の iSeries NetServer の状況、PC クライアント接続、iSeries NetServer の操作に使用するユーザー・プロファイル、または他の理由が関係しています。

次のトピックでは、iSeries NetServer を使用するとき生じる種々の問題のトラブルシューティング方法に関する情報を提供しています。

『iSeries NetServer ユーザー・プロファイル接続のトラブルシューティング』

ファイル共有へのアクセス時にエラー・コードが出されたときにとるべき処置について説明されています。

78 ページの『iSeries NetServer ファイル共有ディレクトリー・パスのトラブルシューティング』
ディレクトリー・パスの問題が扱われています。

78 ページの『iSeries NetServer 印刷共用障害のトラブルシューティング』
印刷共用問題のトラブルシューティングが示されています。

79 ページの『iSeries NetServer ゲスト・サポートを使用するときの印刷の問題のトラブルシューティング』
ゲスト・ユーザーで生じる可能性のある問題について扱われています。

79 ページの『PC クライアント接続問題のトラブルシューティング』
PC 接続問題をトラブルシューティングする方法について説明されています。

80 ページの『iSeries NetServer ファイル共有問題のトラブルシューティング』
ファイル共有問題のトラブルシューティングが示されています。

80 ページの『印刷装置ドライバー問題のトラブルシューティング』
読み取り不能テキストを発見したときの対処方法が示されています。

81 ページの『QSYSOPR メッセージ・キューを使用した iSeries NetServer のトラブルシューティング』
QSYSOPR メッセージ待ち行列を利用して、iSeries NetServer の問題を解決します。

81 ページの『ネットワークでの iSeries NetServer ロケーションのトラブルシューティング』
ネットワークで iSeries NetServer を見つけるのが困難な場合があります。この問題を解決するためのトラブルシューティング技法が説明されています。

82 ページの『Windows スタイルのメッセージを使用した iSeries NetServer のトラブルシューティング』
Windows スタイルのメッセージを使用して、iSeries NetServer での問題のトラブルシューティングを行う方法が示されています。

iSeries NetServer ユーザー・プロファイル接続のトラブルシューティング

ファイル共有にアクセスしようとする、次のいずれかの理由のため、エラー・コードが表示されることがあります。

- ユーザー・プロファイルが、特定の共用ディレクトリーで許可されていない場合。これが生じた場合には、i5/OS CL コマンド (たとえばオブジェクト・リンクの処理 (WRKLNK)) を使用してユーザーがディレクトリーにアクセスできるようにしてください。
- 正しくないパスワードを何度も使用して iSeries に接続しようとした。この場合、ユーザーは iSeries NetServer を使用できなくなる場合がある。この場合、iSeries は QSYSOPR メッセージ待ち行列にメッセージ (CPIB682) を送ります。このメッセージは、ユーザー・プロファイルが iSeries NetServer へのアクセスに使用できなくなったことを示します。ユーザー・プロファイルが iSeries または iSeries Access for Windows に使用できなくなったわけではありませんが、ユーザー・プロファイルの iSeries NetServer へのアクセスが停止されます。

注: V5R1 のマネージメント・セントラルには、QSYSOPR からのメッセージをモニターする機能があります。管理者はこの機能を使用して、iSeries NetServer で使用不可になっているプロファイルについてアラートを受けることができます。また V5R1 では、管理者は iSeries ナビゲーターを使用して、使用不可になったユーザーのリストを定期的に調べ、パネルからユーザーを再び使用可能にすることができるようにもなりました。使用不可のすべてのユーザー・プロファイルを見つけるには、「iSeries NetServer」を右クリックし、「使用不可のプロファイル (Disabled Profiles)...」を選択します。

- クライアントは、ゲスト・ユーザー・プロファイルではなく、有効なユーザー・プロファイルを使用して iSeries NetServer に接続しなければならない。iSeries NetServer [file share] に接続しているアクティブなクライアント [user] ごとに、QZLSFILE ジョブが、QSERVER サブシステム内に含まれている場合があります。しかし、他のサブシステムで iSeries NetServer ジョブを実行するように、ユーザーが構成されている場合、QZLSFILE ジョブは別のサブシステムで実行できます。ジョブ・ログにあるメッセージは、QZLSFILE ジョブが属しているユーザーを示します。これにはクライアント名とクライアントの IP アドレスも含まれます。また、iSeries ナビゲーターで「実行管理機能」>「サーバー・ジョブ」をたどり、QZLSFILE ジョブを見つけてプロパティーを取得して、ジョブで実行しているユーザーやクライアントの IP アドレスを調べることができます。
- アクティブな印刷ユーザーには、QUSRWRK に、iSeries NetServer に接続するジョブがあります。ジョブ・ログにあるメッセージは、QNPSERVS ジョブが属しているユーザーを示します。

iSeries NetServer ファイル共用ディレクトリー・パスのトラブルシューティング

iSeries NetServer ファイル共用にアクセスするときに、指定したディレクトリー・パスが iSeries 統合ファイル・システムに存在しない場合、エラーが生じることがあります。

ファイル共用にディレクトリー・パスを指定したが、このディレクトリー・パスが iSeries に存在しない場合、クライアントでエラーが生じます。エラーが生じないようにするには、「ファイル共用 一般 - プロパティー (File Share General-Properties)」ダイアログ・ボックスで指定したディレクトリー・パスが、クライアントの iSeries に存在していなければなりません。

iSeries NetServer 印刷共用障害のトラブルシューティング

iSeries NetServer ネットワーク・プリンターをオンラインで使用するとき、次のいずれかの理由のために問題が生じることがあります。

- ユーザーに iSeries 出力待ち行列の許可がないため、ネットワーク・プリンターがオンラインで機能しないことがある。これが生じた場合、i5/OS CL コマンド (たとえば、オブジェクト権限の編集 (EDTOBJAUT) コマンド) を使用して、ユーザーが出力待ち行列にアクセスできるようにしなければなりません。

- iSeries NetServer 印刷共用を使用するときに、印刷ジョブを iSeries 出力待ち行列にスプールすることが困難になることがある。iSeries NetServer 印刷共用が正しく機能するには、ネットワーク・プリント・サーバー (NPS) が始動および実行されていなければなりません。NPS を始動しないと、iSeries NetServer 印刷共用は機能しません。
- クライアントは、ゲスト・ユーザー・プロファイルではなく、有効なユーザー・プロファイルを使用して iSeries NetServer に接続しなければならない。QUSRWRK サブシステムには、iSeries NetServer 印刷共用に接続している活動状態のクライアントごとに、1 つの QNPSERVS ジョブ項目があります。QNPSERVS ジョブは、クライアントが共用プリンター・リソースに接続されるときに開始します。
- ゲスト・ユーザー・プロファイルにはパスワードがなければならず、さらに使用可能になっていなければならない。
- 最大 350 のスプール・ファイルがネットワーク・プリンター・ウィンドウに表示されます。

iSeries NetServer ゲスト・サポートを使用するときの印刷の問題のトラブルシューティング

iSeries NetServer ゲスト・サポートを使用して iSeries 出力待ち行列にアクセスする場合、サーバーにアクセスするときに問題が生じることがあります。さらに、指定したプリンターがオンラインで動作しないことがあります。この場合、パスワードを iSeries NetServer ゲスト・ユーザー・プロファイル (たとえば SMBGUEST) に追加する必要があります。また、ユーザー・プロファイルを必ず使用可能にしてください。ネットワーク・プリンター・サーバー (NPS) では、ユーザーに入力を要求しないとしても、認証のパスワードが必要です。

SMBGUEST ユーザー・プロファイルにパスワードを追加しても、iSeries NetServer のファイルおよび印刷共用にアクセスするユーザーに影響はありません。ユーザーがファイルおよび印刷サービスにゲスト・サポートを必要とする場合、iSeries NetServer はユーザーに SMBGUEST パスワードを要求することはありません。SMBGUEST ユーザー・プロファイルはパスワードがあり、使用可能であるので、初期メニュー・パラメーターを *SIGNOFF、INLMNU(*SIGNOFF) に設定して、サインオン・アクセスを拒否してください。

PC クライアント接続問題のトラブルシューティング

接続問題が生じている場合は、iSeries NetServer への接続メソッド (たとえば DNS) が正常に実行されているかどうかをテストすることができます。これを行うには、以下のステップを実行します。

1. DOS ウィンドウを PC クライアントからオープンする。
2. PING コマンドを入力し、iSeries へのクライアント接続をテストする。たとえば、iSeries NetServer を PING するには、次のコマンドを入力します。

```
ping QSYSTEM1
```

注: QSYSTEM1 は、iSeries 上の iSeries NetServer のサーバー名です。

戻り値が正の値である場合、iSeries NetServer へのクライアント接続は正常に動作しています。これは、クライアントが iSeries NetServer および iSeries に接続するために使用するメソッドが正常に実行されていることを意味しています。

ヒント:

クライアントでコマンド・プロンプトから **nbtstat -A ip-address-of-server** を実行し、接続を検査してください (C:¥WINDOWS>nbtstat -a qnetserver)。サーバーの名前が不明または解決できない場合、接続情報を指定して nbtstat を使用することが役立つ場合があります。

iSeries へのクライアント接続を検査する別の方法として、アクティブに接続されているすべてのクライアントの QSERVER サブシステムに QZLSFILE ジョブ項目があることを確かめることができます。このジョブは、iSeries NetServer ジョブが他のサブシステムで実行するように構成されている場合、別のサブシステムで実行できます。QZLSFILE ジョブは、クライアントが共用ファイル・リソースに接続されるときに開始します。

iSeries NetServer ファイル共有問題のトラブルシューティング

iSeries で iSeries NetServer ファイル共有作動可能に関する問題が生じる場合、iSeries での iSeries NetServer の状態を検査する必要があります。これを行うには、以下のステップを実行します。

1. iSeries が QSERVER サブシステムを開始したことを確認する。iSeries がまだ QSERVER サブシステムを開始していない場合、サブシステムの開始 (STRSBS) CL コマンドを使用して開始してください。
2. iSeries が QSERVER 内で QZLSSERVER ジョブを開始したことを確認する。iSeries がまだ QZLSSERVER ジョブを開始していない場合、STRTCPSVR *NETSVR CL コマンドを使用して開始してください。
3. QZLSFILE 事前開始ジョブが、プログラム開始要求を待機していることを確認する（「活動ジョブの処理 (WRKACTJOB)」画面の「PSRW 状況」）。QZLSFILE 事前開始ジョブがプログラム開始要求を待機していない場合は、事前開始ジョブの開始 (STRPJ) CL コマンドを使用してください。これにより、事前開始ジョブが開始されます。

注: クライアントが初めてファイル共有にアクセスするときは、iSeries NetServer は、自動的に iSeries で QZLSFILE ジョブを開始しているはずですが、各 QZLSFILE ジョブは、1 つのクライアントと、iSeries NetServer の使用時にその Windows クライアントによってアクセスされるすべてのファイル共有をサポートしています。ただし、Linux は iSeries NetServer 共有のマウントごとに別々の QZLSFILE ジョブに接続します。

4. まだ存在していない場合は、QZLSFILE 事前開始ジョブを QSERVER サブシステム記述 (他に構成されている場合は、別のサブシステム記述) に追加する。事前開始ジョブ項目を追加するには、事前開始ジョブ項目の追加 (ADDPJE) CL コマンドを使用します。

印刷装置ドライバー問題のトラブルシューティング

IBM Printing Systems Company の Web サイトからダウンロードした高機能印刷 (AFP) 印刷装置ドライバーを使用していると、読み取り不能のテキストが印刷されることがあります。読み取り不能のテキストになるのは、印刷ジョブの印刷ストリームに直接組み込まれた情報を使用するときに、AFP 印刷装置ドライバーがフォントを置換するからです。この問題を解決するために、以下の 2 つのオプションを使用できます。

1. PC のプリンター・プロパティの **フォント置換** をオフにして、**インライン書式定義の作成** をオンにする。
2. ライセンス・プログラム AFP フォント 5769FN1 および AFP DBCS フォント 5769FNT を iSeries にインストールする。

ライセンス・プログラムのインストールの詳細については、[ソフトウェアの導入](#)  を参照してください。

QSYSOPR メッセージ・キューを使用した iSeries NetServer のトラブルシューティング

システム・オペレーターのメッセージ待ち行列 QSYSOPR は、iSeries NetServer の情報を探すのに適しています。iSeries NetServer が開始および停止したり、報告する必要がある特定のエラーが生じるたびに、メッセージが QSYSOPR メッセージ・キューに記録されます。

最初のメッセージは、iSeries NetServer が始動時に完全に初期化されたかどうかを示します。このメッセージは、iSeries NetServer が正しく開始したかどうかを示すだけでなく、iSeries NetServer サーバー名をリストするので、重要です。

iSeries NetServer の開始に失敗すると、QSYSOPR メッセージ待ち行列には、失敗の原因を示すエラー・メッセージが記録されます。

iSeries NetServer を検出するためのログの表示 (DSPLOG) の使用

パラメーター MSGID(CPIB680) を指定してログの表示 (DSPLOG) CL コマンドを実行すると、iSeries NetServer が開始した時刻を示すメッセージが表示されます。このメッセージは、iSeries NetServer サーバー名も示します。PERIOD パラメーターによって検索の開始日付を調整しなければならない場合があります。メッセージは、次のようになります。

```
iSeries Support for Windows Network Neighborhood (iSeries NetServer)
SERVER_NAME Initialization Complete
```

ネットワークでの iSeries NetServer ロケーションのトラブルシューティング

ネットワークで iSeries NetServer を検索しているときに問題が生じる場合は、その問題を解決するために以下の複数のステップを実行することができます。

1. iSeries NetServer サーバー名を PING する。iSeries NetServer サーバー名を PING すると、iSeries NetServer IP アドレスが PC クライアント・キャッシュ・ファイルに再ロードされます。
2. iSeries NetServer のシステム名が正しいことを確認する。QSYSOPR メッセージ待ち行列では、正しい iSeries NetServer サーバー名が示されています。
3. iSeries NetServer サーバー名を正しくインターネット・プロトコル (IP) アドレスに解決するように、PC クライアントを構成したことを確認する。iSeries NetServer サーバー名を IP アドレスに解決するように PC クライアントを構成するには、次のどれかの方法を実行します。
 - ドメイン・ネーム・システム (DNS) を使用して、iSeries NetServer サーバー名を IP アドレスにマップする。
 - Windows インターネット・ネーム・サービス (WINS) を使用して、iSeries NetServer サーバー名を IP アドレスにマップする。
 - LMHOSTS ファイルに項目を追加して、iSeries NetServer サーバー名を IP アドレスにマップする。

Windows スタイルのメッセージを使用した iSeries NetServer のトラブルシューティング

iSeries NetServer を介して共用に接続しようとしたユーザーが、以下のようなさまざまな理由でアクセスを拒否される場合があります。

- パスワードが一致していない
- 基本となるファイル・システム・オブジェクトへの権限が十分ではない
- ユーザー・プロファイルが存在しない
- ユーザー・プロファイルが使用できない
- ユーザーが iSeries NetServer にアクセスできない
- パスワードの有効期限が切れている
- ユーザー・プロファイルにパスワードが存在しない
- Kerberos 認証の障害が発生した

前述のそれぞれの状態で、クライアントはほとんどの場合、問題の判別に役立つような意味のあるエラー・メッセージは報告しません。V5R2 では、iSeries NetServer にサポートが追加されて、Linux オペレーティング・システムの他に、Windows NT、2000、および XP 上のクライアント・ユーザーに、ネットワークを介して Windows スタイルの情報メッセージを送信できるようになっています。これにより、ユーザー・プロファイルの接続問題について問題分析機能を著しく向上させることができます。

これらのメッセージの使用については、63 ページの『第 10 章 iSeries NetServer での Windows スタイル・メッセージの使用』を参照してください。

第 2 部 付録

付録. 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒106-0032
東京都港区六本木 3-2-31
IBM World Trade Asia Corporation
Licensing

以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとしします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとしします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

IBM Corporation
Software Interoperability Coordinator, Department 49XA
3605 Highway 52 N
Rochester, MN 55901
U.S.A.

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができますが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、IBM 所定のプログラム契約の契約条項、IBM プログラムのご使用条件、IBM 機械コードのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、IBM より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性があります、その測定値が、一般に利用可能なシステムのものと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

IBM 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。IBM は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。IBM 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者をお願いします。

IBM の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があります、単に目標を示しているものです。

表示されている IBM の価格は IBM が小売り価格として提示しているもので、現行価格であり、通知なしに変更されるものです。卸価格は、異なる場合があります。

本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能になる前に変更になる場合があります。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。

強行法規で除外を禁止されている場合を除き、IBM、そのプログラム開発者、および供給者は「プログラム」および「プログラム」に対する技術的サポートがある場合にはその技術的サポートについて、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。

IBM、そのプログラム開発者、または供給者は、いかなる場合においてもその予見の有無を問わず、以下に対する責任を負いません。

1. データの喪失、または損傷
2. 特別損害、付随的損害、間接損害、または経済上の結果的損害
3. 逸失した利益、ビジネス上の収益、あるいは節約すべかりし費用

国または地域によっては、法律の強行規定により、上記の責任の制限が適用されない場合があります。

それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。

© (お客様の会社名) (西暦年). このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プログラムから取られています。 © Copyright IBM Corp. 西暦年 All rights reserved.

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示されない場合があります。

商標

以下は、IBM Corporation の商標です。

AIX
AIX 5L
e(ロゴ)server
eServer
i5/OS
IBM
iSeries
pSeries
xSeries
zSeries

Intel、Intel® Inside (ロゴ)、MMX、および Pentium は、Intel Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT、および、Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

Java およびすべての Java 関連の商標およびロゴは、Sun Microsystems, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。

UNIX は、The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

他の会社名、製品名およびサービス名等はそれぞれ各社の商標です。

資料に関するご使用条件

お客様がダウンロードされる資料につきましては、以下の条件にお客様が同意されることを条件にその使用が認められます。

個人使用: この資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、非商業的な個人による使用目的に限り複製することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずに、これらの資料またはその一部について、二次的著作物を作成したり、配布 (頒布、送信を含む) または表示 (上映を含む) することはできません。

商業的使用: この資料は、すべての著作権表示その他の所有権表示をしていただくことを条件に、お客様の企業内に限り、複製、配布、および表示することができます。ただし、IBM の明示的な承諾をえずにこの資料の二次的著作物を作成したり、お客様の企業外で資料またはその一部を複製、配布、または表示することはできません。

ここで明示的に許可されているもの以外に、情報、データ、ソフトウェア、またはその他の知的所有権に対するいかなる許可、ライセンス、または権利を明示的にも黙示的にも付与するものではありません。

資料の使用が IBM の利益を損なうと判断された場合や、上記の条件が適切に守られていないと判断された場合、IBM はいつでも自らの判断により、ここで与えた許可を撤回できるものとさせていただきます。

お客様がこの情報をダウンロード、輸出、または再輸出する際には、米国のすべての輸出入関連法規を含む、すべての関連法規を遵守するものとします。IBM は、この資料の内容についていかなる保証もしません。これらの資料は、特定物として現存するままの状態を提供され、商品性の保証、第三者の権利の不侵害の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任なしで提供されます。

これらの資料の著作権はすべて、IBM Corporation に帰属しています。

お客様が、このサイトから資料をダウンロードまたは印刷することにより、これらの条件に同意されたものとさせていただきます。



Printed in Japan