



Installationshandbuch



Installationshandbuch

Hinweis

Vor Verwendung dieser Informationen und des darin beschriebenen Produkts lesen Sie die Informationen unter „Bemerkungen“ auf Seite 73.

Zweite Ausgabe (September 2007)

Diese Ausgabe bezieht sich auf Version 7.0 von IBM Rational Performance Tester (Teilenummer 5724-J96) sowie alle nachfolgend freigegebenen und geänderten Versionen, sofern dies nicht in neuen Ausgaben anders angegeben ist.

Diese Veröffentlichung ist eine Übersetzung des Handbuchs
IBM Rational Performance Tester, Version 7.0 Installation Guide,
IBM Form GI11-6754-02,
herausgegeben von International Business Machines Corporation, USA

© Copyright International Business Machines Corporation 2007
© Copyright IBM Deutschland GmbH 2007

Informationen, die nur für bestimmte Länder Gültigkeit haben und für Deutschland, Österreich und die Schweiz nicht zutreffen, wurden in dieser Veröffentlichung im Originaltext übernommen.

Möglicherweise sind nicht alle in dieser Übersetzung aufgeführten Produkte in Deutschland angekündigt und verfügbar; vor Entscheidungen empfiehlt sich der Kontakt mit der zuständigen IBM Geschäftsstelle.

Änderung des Textes bleibt vorbehalten.

Herausgegeben von:
SW TSC Germany
Kst. 2877
September 2007

Inhaltsverzeichnis

Übersicht	1
IBM Installation Manager	1
IBM Rational Software Development Platform	2
Installationsvoraussetzungen	5
Hardwarevoraussetzungen.	5
Softwarevoraussetzungen	6
Erforderliche Benutzerberechtigungen	8
Installationsplanung	9
Installationsszenarios	9
Entscheiden, welche Komponenten installiert werden sollen	10
Überlegungen zu Upgrades und Koexistenz	11
Upgrade von IBM Rational Performance Tester v6.1.x	11
Überlegungen zur Koexistenz	12
Installationsrepositorys	12
Benutzervorgaben für das Repository in Installation Manager festlegen	13
Paketgruppen und Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen	14
Vorhandene Eclipse-IDE erweitern.	14
Elektronische Images prüfen und extrahieren	17
Heruntergeladene Dateien extrahieren	17
Aufgaben zur Installationsvorbereitung 19	
Installationsaufgaben	21
Rational Performance Tester über CDs installieren: Aufgabenübersicht	21
Rational Performance Tester aus einem elektronischen Image auf Ihrer Workstation installieren: Aufgabenübersicht	22
Installation über ein elektronisches Image	22
Rational Performance Tester aus einem elektronischen Image auf einem gemeinsam genutzten Laufwerk installieren: Aufgabenübersicht	22
Rational Performance Tester von einem Repository auf einem HTTP-Web-Server installieren: Taskübersicht	23
Rational Performance Tester auf einem HTTP-Web-Server ablegen: Aufgabenübersicht	24
Verwaltung von IBM Installation Manager	25
Installation Manager unter Windows installieren	25
Installation Manager unter Linux installieren	25
Installation Manager unter Windows starten	26
Installation Manager unter Linux starten	26
Installation Manager unter Windows deinstallieren	26
Installation Manager unter Linux deinstallieren	27

Installation Manager unbeaufsichtigt installieren und deinstallieren	27
Installation Manager unbeaufsichtigt installieren	27
Installation Manager unter Windows unbeaufsichtigt deinstallieren	27
Installation Manager auf anderen Plattformen unbeaufsichtigt deinstallieren	27

Installation über das Launchpadprogramm	29
Launchpadprogramm starten	29
Installation über das Launchpadprogramm starten	30

IBM Rational Performance Tester mit Hilfe der IBM Installation Manager-GUI installieren	31
--	-----------

Unbeaufsichtigte Installation	37
Antwortdatei mit Installation Manager erstellen	37
DCI-Antwortdatei erstellen (DCI - Data Collection Infrastructure)	38
Antwortdatei mit dem Installationsprogramm Installation Manager aufzeichnen	39
Installation Manager im unbeaufsichtigten Modus installieren und ausführen	39
Verfügbare Produkte suchen und unbeaufsichtigt installieren.	41
Aktualisierungen für alle installierten Produkte unbeaufsichtigt installieren	41
Befehle in der Antwortdatei	42
Befehle für Benutzervorgaben für die unbeaufsichtigte Installation	42
Befehle für die unbeaufsichtigte Installation	45
Referenzinformation: Musterantwortdatei	49
Protokolldateien für die unbeaufsichtigte Installation	49

IBM Packaging Utility	51
Packaging Utility installieren	51
Produktpakete mit Packaging Utility auf einen HTTP-Server kopieren.	52

Lizenzen verwalten	55
Lizenzen	55
Lizenzaktivierung	56
Lizenzinformationen zu installierten Paketen anzeigen	57
Produktaktivierungskit importieren	57
Floating-Lizenzen aktivieren.	58
Lizenzen erwerben	59

Anzahl der Dateikennungen auf Linux-Workstations erhöhen	61
---	-----------

Installationen ändern	63	ClearCase LT installieren	69
Rational Performance Tester aktualisie- ren	65	Nach Installationsanweisungen und Release-In- formationen fürClearCase LT suchen	69
Rational Performance Tester deinstal- lieren	67	Installation von Rational ClearCase LT starten.	70
Zusatzsoftware installieren	69	Rational ClearCase LT-Lizenzierung konfigurie- ren	71
		Bemerkungen.	73
		Copyrightlizenz	74
		Marken und Servicemarken	75

Übersicht

Dieses Installationshandbuch enthält Anweisungen zum Installieren und Deinstallieren von IBM Rational Performance Tester.

Die jüngste Version dieses *Installationshandbuchs* finden Sie online unter http://download.boulder.ibm.com/ibmdl/pub/software/rationalsdp/v7/rpt/70/docs/install_instruction/install.html.

Eine HTML-Version dieses Installationshandbuchs ist im Dokumentationsverzeichnis auf der ersten Produkt-CD enthalten.

Anmerkung: Aktualisierte Dokumentationen und Fehlerbehebungsinformationen finden Sie unter <http://www.ibm.com/software/rational/support/documentation/>.

IBM Installation Manager

IBM Installation Manager ist ein Programm, das Sie beim Installieren der Produktpakete von Rational Performance Tester auf Ihrer Workstation unterstützt. Mit diesem Programm können Sie dieses Paket sowie andere installierte Pakete auch aktualisieren, modifizieren und deinstallieren. Bei einem Paket kann es sich um ein Produkt, eine Gruppe von Komponenten oder eine einzelne Komponente handeln, die mit Installation Manager installiert werden kann.

IBM Installation Manager bietet Ihnen eine Reihe an zeitsparenden Funktionen. Mit diesem Programm wird verfolgt, was installiert werden soll, welche Softwarekomponenten bereits installiert sind und welche Komponenten zur Installation bereitstehen. Es sucht nach Aktualisierungen, so dass Sie sicher sein können, dass immer die neueste Version eines Rational-Produktpakets installiert wird. Installation Manager stellt außerdem Tools zur Verwaltung von Lizenzen für die mit diesem Programm installierten Produktpakete bereit. Es bietet Tools für die Aktualisierung und Änderung von Paketen. Darüber hinaus können Sie Installation Manager zum Deinstallieren von Produktpaketen verwenden.

IBM Installation Manager umfasst sechs Assistenten, die Ihnen die Verwaltung der Produktpakete über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg erleichtern:

- Der Assistent 'Pakete installieren' führt Sie durch den Installationsprozess. Sie können ein Produktpaket unter Beibehaltung der Standardwerte installieren oder diese Standardwerte modifizieren und damit eine angepasste Installation vornehmen. Bevor Sie mit der Installation eines Produktpakets beginnen, erhalten Sie eine komplette Zusammenfassung aller mit Hilfe des Assistenten ausgewählten Optionen. Mit dem Assistenten können Sie mehrere Produktpakete gleichzeitig installieren.
- Der Assistent zum Aktualisieren von Paketen, Update Packages, sucht nach verfügbaren Aktualisierungen für installierte Produktpakete. Bei einer Aktualisierung kann es sich um eine freigegebene Programmkorrektur, eine neue Komponente oder eine neue Version des Rational-Produkts handeln. Details zum Inhalt der Aktualisierung werden im Assistenten angezeigt. Sie können auswählen, ob eine Aktualisierung angewendet werden soll.
- Mit dem Assistenten zum Ändern von Paketen, Modify Packages, können Sie bestimmte Elemente eines bereits installierten Pakets ändern. Während der Erst-

installation des Produktpakets wählen Sie die zu installierenden Komponenten aus. Wenn Sie später feststellen, dass Sie andere Komponenten benötigen, können Sie diesen Assistenten verwenden, um die Komponenten zur Installation des Produktpakets hinzuzufügen. Sie haben auch die Möglichkeit, Komponenten zu entfernen sowie Sprachen hinzuzufügen oder zu entfernen.

- Der Assistent zum Verwalten von Lizenzen, *Manage Licenses*, hilft Ihnen beim Einrichten von Lizenzen für die Pakete. Mit diesem Assistenten können Sie Ihre Testlizenz in eine Voll-Lizenz umwandeln, Ihre Server für Floating-Lizenzen konfigurieren und die Lizenzarten für die einzelnen Pakete auswählen.
- Mit dem Assistenten 'Pakete zurücksetzen' können Sie eine zuvor installierte Version eines Pakets wiederherstellen.
- Der Assistent 'Pakete deinstallieren' unterstützt Sie beim Entfernen eines Produktpakets von Ihrem Computer. Sie können aber auch mehrere Pakete gleichzeitig deinstallieren.

IBM Rational Software Development Platform

IBM Rational Software Development Platform ist eine allgemeine Entwicklungsumgebung, in der die Entwicklungsumgebung und andere Softwarekomponenten enthalten sind, die mehrere Produkte gemeinsam nutzen.

Die Entwicklungsplattform stellt die folgenden Angebote bereit:

- Rational Application Developer
- Rational Functional Tester
- Rational Performance Tester
- Rational Software Architect
- Rational Software Modeler
- Rational Systems Developer
- Rational Tester for SOA Quality

Ebenfalls verfügbar (jedoch nicht Teil der Plattform) ist Rational Manual Tester. Manual Tester ist in Rational Functional Tester enthalten oder kann separat erworben werden.

Informationen zu Rational Performance Tester

IBM Rational Performance Tester ist ein Tool, mit dem die Systemleistung getestet wird. Performance Tester unterstützt Tests von Webanwendungen und bietet erhebliche Verbesserungen im Hinblick auf Benutzerfreundlichkeit und Skalierbarkeit. Es wird mit Hilfe einer Java-basierten Ausführungssteuerkomponente in der Eclipse-IDE (Integrated Development Environment) ausgeführt.

Im Produkt sind zwei Komponenten enthalten: Performance Tester, das auf der Arbeitsoberfläche installiert wird und über eine eingebettete Version von IBM Rational Agent Controller, verfügt, und eine externe Version von IBM Rational Agent Controller mit Data Collection Infrastructure. Beide Versionen von Agent Controller generieren Testbelastungen mit Hilfe weiterer Computer. Mit Agent Controller werden Treiber auf den fernen Computern ausgeführt, durch die virtuelle Benutzer emuliert werden. Virtuelle Benutzer sind Instanzen oder Iterationen von Belastungstests. Wenn Sie im Launchpad-Programm **IBM Rational Performance Tester installieren (mit Agent)** auswählen, wird der eingebettete Agent Controller installiert. Der externe IBM Rational Agent Controller mit Data Collection Infrastructure

kann separat unter den Betriebssystemen Windows und Linux installiert werden. Wählen Sie hierfür die Option **IBM Rational Performance Tester Agent installieren** im Launchpad-Programm aus.

In Version 7 wurde die Funktion von Performance Optimization Toolkit, die in früheren Produktreleases eine optionale Komponente war, in den zentralen Bestandteil des Produkts Performance Tester integriert. Durch diese neue Funktionalität steht ein Tool für die Leistungsanalyse bereit, mit dem Sie Leistungsprobleme in den Anwendungen erkennen und beheben können. Sie können Leistungstests und Zeitpläne erstellen, um Profilermittlungsdaten zur Leistung aus den verschiedenen Teilen einer verteilten Anwendung zu generieren. Die Analysetools können diese Daten während der Ausführung von Tests oder Zeitplänen erfassen und anschließend korrelieren sowie grafisch aufbereitete Berichte anzeigen.

Installationsvoraussetzungen

In diesem Abschnitt sind die Hardware- und Softwarevoraussetzungen sowie die erforderlichen Benutzerberechtigungen zum erfolgreichen Installieren und Ausführen der Software angegeben.

Neueste detaillierte Angaben zu Systemvoraussetzungen finden Sie unter www.ibm.com/software/awdtools/tester/performance/sysreq/index.html.

Hardwarevoraussetzungen

Prüfen Sie vor der Installation des Produkts, ob Ihr System die Hardwaremindestvoraussetzungen erfüllt.

Hardware	Anforderungen
Prozessor	Minimum: 1,5 GHz Intel Pentium 4 (oder höher, um optimale Ergebnisse zu erzielen)
Speicher	Minimum für Rational Performance Tester: 768 MB RAM; Minimum nur für den Agentencontroller: 500 MB RAM
Plattenspeicherplatz	Minimum: 1,5 GB Plattenspeicherplatz ist für die Installation des Produktpakets erforderlich. Für die später von Ihnen entwickelten Ressourcen ist zusätzlicher Plattenspeicherplatz erforderlich. Anmerkung: <ul style="list-style-type: none">• Je nachdem, welche Komponenten installiert werden, können die Anforderungen an den Plattenspeicherplatz kleiner oder größer ausfallen.• Zusätzlicher Plattenspeicherplatz ist erforderlich, wenn Sie das Produktpaket zum Installieren dieses Produkts herunterladen.• Windows: Zusätzlicher Plattenspeicherplatz ist erforderlich, wenn Sie FAT32 statt NTFS verwenden.• Für Windows: Weitere 500 MB Plattenspeicherplatz sind in dem Verzeichnis erforderlich, auf das in der Umgebungsvariablen TEMP verwiesen wird.• Für Linux: Weitere 500 MB Plattenspeicherplatz sind im Verzeichnis /tmp erforderlich.
Bildschirm	Mindestens 1024 x 768 mit 256 Farben (oder mehr für optimale Ergebnisse) Nur für Agent Controller: mindestens 800 x 600 mit 256 Farben (oder mehr für optimale Ergebnisse)
Weitere Hardware	Microsoft-Maus oder kompatibles Zeigegerät

Softwarevoraussetzungen

Prüfen Sie vor der Installation des Produkts, ob Ihr System die Softwaremindestvoraussetzungen erfüllt.

Betriebssystem

Die folgenden Betriebssysteme werden für dieses Produkt unterstützt:

Tabelle 1. Unterstützte Betriebssysteme für Rational Performance Tester 7.0.x

Betriebssystem	Rational Performance Tester	Performance Test Agent	Performance Test Agent mit DCI
AIX 5.1 TL2-TL7	Nein	Ja	Nein
AIX 5.2 TL1-TL11	Nein	Ja	Nein
RedHat Desktop Version 4.0 Update 1-5 (im 32-Bit-Modus)	Ja	Ja	Ja
RedHat Enterprise Version 4.0 Update 1-2 (im 32-Bit-Modus)	Ja	Ja	Ja
SuSE Linux Enterprise Server Version 9.0 SP1 - SP4	Ja	Ja	Ja
SuSE Linux Enterprise Desktop/ Enterprise Server Version 10.0	Ja	Ja	Ja
Microsoft Windows 2000 Advanced Server mit Service-Pack 3 oder 4	Nein	Ja	Ja
Microsoft Windows 2000 Professional mit Service-Pack 3 oder 4	Ja	Ja	Ja
Microsoft Windows Server 2003 Enterprise/Standard Edition mit Service-Pack 1	Ja	Ja	Ja
Microsoft Windows XP mit Service-Pack 1 oder 2	Ja	Ja	Ja
Microsoft Windows Vista	Ja	Ja	Ja
z/OS 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 System Z	Nein	Ja	Nein

Anmerkung: Rational Performance Tester wird nicht unter Microsoft Windows-Betriebssystemen unterstützt, die unter Verwendung von 64-Bit-Prozessoren ausgeführt werden.

Die aufgeführten Betriebssysteme unterstützen alle Sprachen, die von Rational Performance Tester unterstützt werden.

Anmerkung: Obwohl der Client für Citrix Presentation Server auch unter Linux zur Verfügung steht, unterstützt Rational Performance Tester die Citrix-Erweiterung unter Linux nicht.

Voraussetzungen für die Erweiterung einer vorhandenen Eclipse-IDE

Die Produkte in dieser Version von IBM Rational Software Development Platform wurden für die Verwendung mit Version 3.2.1 oder höher der Eclipse-IDE entwickelt. Sie können eine vorhandene Eclipse-IDE der Version 3.2.1 nur mit den neuesten Aktualisierungen von eclipse.org erweitern.

Zur Erweiterung einer vorhandenen Eclipse-IDE benötigen Sie auch eine JRE aus einem der folgenden Java Development Kits:

- Für Windows: IBM 32-Bit-SDK für Windows, Java 2 Technology Edition, Version 5.0 Service-Release 3; Sun Java 2 Standard Edition 5.0 Update 9 für Microsoft Windows; Für Microsoft Windows Vista (erfordert Rational Performance Tester Version 7.0.0.2 oder höher): IBM 32-Bit-SDK für Windows, Java 2 Technology Edition, Version 5.0 Service-Release 4; Sun Java 2 Standard Edition 5.0 Update 11 für Microsoft Windows
- Für Linux: IBM 32-Bit-SDK für Linux auf der Intel-Architektur, Java 2 Technology Edition, Version 5.0 Service-Release 3; Sun Java 2 Standard Edition 5.0 Update 9 für Linux x86 (nicht unterstützt für SUSE Linux Enterprise Server [SLES] Version 9)

Anmerkung:

- Sun Java 2 Standard Edition (Java SE) Runtime Environment (JRE) 6.0 wird nicht unterstützt.
- Sie müssen möglicherweise Ihre Eclipse-Version aktualisieren, um Aktualisierungen für Rational Performance Tester installieren zu können. Informationen zu Änderungen in Bezug auf die erforderliche Eclipse-Version finden Sie in der Releasedokumentation zur Aktualisierung.

Wichtig: (Nur für Rational Performance Tester Version 7.0.0.2 und höher) Zur Aktivierung von Benutzern, die keine Administratorrechte Rational Performance Testerauf einem Windows Vista-System haben, dürfen Sie Eclipse nicht im Verzeichnis mit den Programmdateien (C:\Program Files\) installieren.

Unterstützte Virtualisierungssoftware

Die folgende Virtualisierungssoftware wird unterstützt:

- Citrix Presentation Manager Version 4 auf Windows Server 2003 Standard Edition oder Windows Server 2003 Professional Edition

Weitere Softwarevoraussetzungen

- Für Linux: GNU Image Manipulation Program Toolkit (GTK+), Version 2.2.1 oder aktueller und zugeordnete Bibliotheken (GLib, Pango).
- Einer der folgenden Web-Browser zur Anzeige der Readme-Dateien und des Installationshandbuchs sowie zur Unterstützung des SWT-Browserfensterobjekts (Standard Widget Toolkit):
 - Für Windows: Microsoft Internet Explorer 6.0 mit Service-Pack 1 oder höher.
 - Mozilla 1.6 oder höher

- Firefox 1.0.x, 1.5, 2.0 oder höher.

Anmerkung: Unter Red Hat Enterprise Linux Workstation Version 4.0 müssen Sie die Umgebungsvariable MOZILLA_FIVE_HOME zu dem Ordner einstellen, in dem die Firefox-Installation enthalten ist. Beispiel: `setenv MOZILLA_FIVE_HOME /usr/lib/firefox-1.5`

Anmerkung: Mozilla 1.6 wird vom Launchpad nicht unterstützt; wenn Sie als Browser Mozilla verwenden, benötigen Sie zum Ausführen des Launchpads Version 1.7 oder höher.

- Zur korrekten Anzeige von Multimedia-Benutzerhilfen wie Touren, Lernprogrammen und Viewlets für Demonstrationszwecke müssen Sie Adobe Flash Player installieren.
 - Für Windows: Version 6.0 Release 65 oder höher
 - Für Linux: Version 6.0 Release 69 oder höher
- Informationen zu unterstützten Datenbankservern, Webanwendungsservern und anderen Softwareprodukten finden Sie in der Onlinehilfe.

Erforderliche Benutzerberechtigungen

Sie müssen über eine Benutzer-ID verfügen, die folgende Anforderungen erfüllt, bevor Sie Rational Performance Tester installieren können.

- Die Benutzer-ID darf keine Doppelbytezeichen enthalten.
- Für Linux: Sie müssen sich als Root anmelden können.

Installationsplanung

Lesen Sie alle Themen in diesem Abschnitt, bevor Sie mit der Installation von Produktkomponenten beginnen. Eine effektive Planung sowie Kenntnisse über die wichtigsten Aspekte des Installationsprozesses ermöglichen eine erfolgreiche Installation.

Installationsszenarios

Für die Installation von Rational Performance Tester stehen Ihnen eine Reihe von Szenarios zur Verfügung.

Die folgenden Faktoren sind für die Entscheidung für Ihr passendes Installations-szenario von Bedeutung:

- Format und Methode für den Zugriff auf die Installationsdateien (zum Beispiel von CDs oder von Dateien, die von IBM Passport Advantage heruntergeladen wurden).
- Der Installationsort (z. B. können Sie das Produkt auf der eigenen Workstation installieren oder die Installationsdateien in Ihrem Unternehmen bereitstellen)
- Der Installationstyp (Sie können zum Beispiel die grafische Benutzerschnittstelle von Installation Manager verwenden oder eine unbeaufsichtigte Installation durchführen).

Typische Installationsszenarios sind:

- Installation von CDs
- Installation über ein heruntergeladenes elektronisches Image auf Ihrer Workstation
- Von einem elektronischen Image auf einem gemeinsam genutzten Laufwerk installieren
- Installation über ein Repository auf einem HTTP- oder HTTPS-Server

Beachten Sie, dass Sie Installation Manager in den drei letzten Szenarios im Befehlszeilenmodus ausführen können, um Rational Performance Tester zu installieren. Details zur Ausführung von Installation Manager im Befehlszeilenmodus finden Sie in „Unbeaufsichtigte Installation“ auf Seite 37.

Beachten Sie, dass Sie Aktualisierungen bei der Installation des Basisproduktpakets installieren können.

Installation von CDs

In diesem Installationsszenario verfügen Sie über CDs mit den Dateien des Produktpakets und installieren Rational Performance Tester auf Ihrer eigenen Workstation. Eine Übersicht über die erforderlichen Schritte finden Sie unter „Rational Performance Tester über CDs installieren: Aufgabenübersicht“ auf Seite 21.

Installation über ein heruntergeladenes elektronisches Image auf Ihrer Workstation

In diesem Szenario haben Sie die Installationsdateien von IBM Passport Advantage heruntergeladen und installieren Rational Performance Tester auf Ihrer eigenen

Workstation. Eine Übersicht der Schritte finden Sie in „Rational Performance Tester aus einem elektronischen Image auf Ihrer Workstation installieren: Aufgabenübersicht“ auf Seite 22.

Von einem elektronischen Image auf einem gemeinsam genutzten Laufwerk installieren

In diesem Szenario befindet sich das elektronische Image auf einem gemeinsam genutzten Laufwerk, damit die Benutzer im Unternehmen auf die Installationsdateien für Rational Performance Tester von einzelnen Standorten zugreifen können. Eine Übersicht über die erforderlichen Schritte finden Sie unter „Rational Performance Tester aus einem elektronischen Image auf einem gemeinsam genutzten Laufwerk installieren: Aufgabenübersicht“ auf Seite 22.

Installation über ein Repository auf einem HTTP-Server

Dieses Szenario bietet Ihnen die schnellste Methode zum Installieren des Produkts über ein Netz. Dieses Szenario unterscheidet sich von der Installation von einem gemeinsam genutzten Laufwerk aus. Um die Produktpaketdateien für Rational Performance Tester auf einen HTTP-Web-Server zu stellen, müssen Sie das Dienstprogramm IBM Packaging Utility verwenden. Dieses Dienstprogramm ist im Lieferumfang von Rational Performance Tester zum Kopieren der Installationsdateien in ein Format - ein *Paket* - enthalten und kann zum direkten Installieren von Rational Performance Tester von einem HTTP-Web-Server verwendet werden. Das Verzeichnis auf dem HTTP-Web-Server, in dem sich das Paket befindet, wird *Repository* genannt. In diesem Szenario befinden sich ausschließlich Installationsdateien für Rational Performance Tester in dem Paket. Eine Übersicht über die erforderlichen Schritte finden Sie unter „Rational Performance Tester von einem Repository auf einem HTTP-Web-Server installieren: Taskübersicht“ auf Seite 23 und unter „Rational Performance Tester auf einem HTTP-Web-Server ablegen: Aufgabenübersicht“ auf Seite 24.

Entscheiden, welche Komponenten installiert werden sollen

Version 7.0 ermöglicht Ihnen die Anpassung des Softwareprodukts, indem Sie auswählen können, welche Komponenten von Rational Performance Tester installiert werden sollen.

Wenn Sie das Rational Performance Tester-Produktpaket mit IBM Installation Manager installieren, werden die im Produktpaket verfügbaren Komponenten im Installationsassistenten angezeigt. Aus dieser Liste können Sie die zu installierenden Komponenten auswählen. Es ist bereits eine Gruppe von Komponenten (einschließlich aller erforderlichen Komponenten) vorausgewählt. Installation Manager setzt automatisch alle Abhängigkeiten zwischen Komponenten um und verhindert, dass erforderliche Komponenten aus der Auswahl entfernt werden können.

Anmerkung: Nachdem Sie die Installation des Pakets abgeschlossen haben, können Sie weiterhin Komponenten des Softwareprodukts hinzufügen oder entfernen, indem Sie den Assistenten zum Ändern von Paketen (Modify Packages) in Installation Manager ausführen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Installationen ändern“ auf Seite 63.

Überlegungen zu Upgrades und Koexistenz

Wenn Sie über eine frühere Version des Produkts verfügen oder mehrere Rational Software Development Platform-Produkte auf derselben Workstation installieren möchten, lesen Sie die Informationen in diesem Abschnitt.

Upgrade von IBM Rational Performance Tester v6.1.x

IBM Rational Performance Tester v7.0 kann nicht auf einem Computer installiert werden, auf dem IBM Rational Performance Tester v6.1.x oder IBM Performance Optimization Toolkit v6.1.x installiert ist. Bei Version 7 ist die Funktionalität von Performance Optimization Toolkit in das Performance Tester-Produktimage integriert und muss daher nicht mehr separat installiert werden. Alle früheren Versionen sowohl der IBM Rational Performance Tester- als auch der IBM Performance Optimization Toolkit-Pakete müssen vor der Installation von IBM Rational Performance Tester v7.0 deinstalliert werden. Wird während der Installation von IBM Rational Performance Tester v7.0 eine Installation des v6.1.x-Produkts erkannt, wird die Installationsroutine gestoppt. Anweisungen zum Deinstallieren der Software finden Sie in der Dokumentation zum früheren Produkt.

Anmerkung: Beim Deinstallieren von v6.1.x-Paketen werden keine Projektressourcen gelöscht.

IBM Rational Performance Tester v6.1.x-Ressourcen zu v7.0 migrieren

Bei Performance Tester-Ressourcen werden zwei Klassifizierungen unterschieden:

- Erneuerbare Ressourcen: generierter Testcode, Java-Dateien und Testprojekte
- Nicht erneuerbare Ressourcen: Datensätze wie Dateien des Typs ".rec" und ".recmodel", Tests, Zeitpläne, Felder des Typs ".testsuite", angepasster Code, Speicherpositionen, Datenpools, Ausführungsprotokolldateien, statistische Ergebnisse und Berichte

Erneuerbare Ressourcen werden automatisch neu erstellt, wenn sie versionsübergreifend in 6.1.0, 6.1.1, 6.1.2 und 7.0 verwendet werden. Bei Verlegung dieser Ressourcen auf andere Systeme müssen aber eventuell die dazugehörigen Klassenpfade aktualisiert werden.

Nicht erneuerbare Ressourcen, die in v6.1.x-Produkten entwickelt wurden, können auch in v7.0 verwendet werden. Wenn diese Ressourcen zum ersten Mal in Version 7.0 geöffnet werden, wird der Benutzer gewarnt, dass die Ressourcen migriert werden und anschließend nicht mehr in früheren Versionen des Produkts verwendet werden können. Wenn der Benutzer diese Warnung akzeptiert, wird beim Speichern der Ressourcen ein Upgrade auf Version 7.0 durchgeführt.

Anmerkung: Ressourcen der Version 7.0 sind mit Produkten der Version 6.1.x nicht kompatibel.

IBM Performance Optimization Toolkit v6.1.x-Ressourcen zu v7.0 migrieren

Die Migration von Ressourcen, die mit IBM Performance Optimization Toolkit v6.1.x für die Verwendung mit IBM Rational Performance Tester v7.0 erstellt wurden, wird offiziell nicht unterstützt. Bei Version 7 ist die Funktionalität von Performance Optimization Toolkit in das Performance Tester-Produktimage integriert und muss daher nicht mehr separat installiert werden.

Überlegungen zur Koexistenz

Einige Produkte sind so konzipiert, dass sie bei Installation in ein und derselben Paketgruppe nebeneinander vorhanden sein und Funktionen gemeinsam nutzen können. Bei einer Paketgruppe handelt es sich um eine Position, an der ein oder mehrere Softwareprodukte oder -pakete installiert werden können. Bei der Installation der einzelnen Pakete wählen Sie aus, ob das jeweilige Paket in einer vorhandenen Paketgruppe installiert werden oder eine neue Paketgruppe erstellt werden soll. Produkte, die nicht für die gemeinsame Nutzung konzipiert sind oder nicht den für die Version gültigen Toleranzanforderungen und anderen Anforderungen entsprechen, werden von IBM Installation Manager blockiert. Wenn Sie mehrere Produkte gleichzeitig installieren möchten, müssen die Produkte gemeinsam in einer Paketgruppe genutzt werden können.

Die folgenden Produkte können bei Installation in einer Paketgruppe Funktionen gemeinsam nutzen:

- Rational Application Developer
- Rational Software Architect
- Rational Functional Tester
- Rational Performance Tester
- Rational Software Modeler
- Rational Systems Developer
- Rational Tester for SOA Quality

Es kann eine beliebige Anzahl auswählbarer Produkte in einer Paketgruppe installiert werden. Wenn ein Produkt installiert wird, wird dessen Funktion mit allen anderen Produkten in der Paketgruppe gemeinsam genutzt. Werden ein Entwicklungsprodukt und ein Testprodukt in einer Paketgruppe installiert, stehen Ihnen beim Starten eines dieser Produkte sowohl die Entwicklungs- als auch die Testfunktionen auf der Benutzeroberfläche zur Verfügung. Wenn Sie ein Produkt mit Modellierungstools hinzufügen, weisen alle Produkte in der Paketgruppe Entwicklungs-, Test- und Modellierungsfunktionen auf.

Wenn Sie ein Entwicklungsprodukt installieren, zu einem späteren Zeitpunkt ein Entwicklungsprodukt mit erweiterter Funktionalität erwerben und dieses Produkt zu derselben Paketgruppe hinzufügen, steht die zusätzliche Funktionalität in beiden Produkten zur Verfügung. Beim Deinstallieren des Produkts mit größerer Funktionalität bleibt das ursprüngliche Produkt erhalten. Dieses Verhalten weicht vom Upgradeverhalten der Produkte der Version 6 in der Rational Software Development Platform-Gruppe ab.

Anmerkung: Jedes Produkt, das an einer eindeutigen Position installiert wird, kann nur einer Paketgruppe zugeordnet werden. Ein Produkt muss an mehreren Positionen installiert werden, um es mehreren Paketgruppen zuordnen zu können. Rational Functional Tester und Rational Performance Tester können nur an einer Position auf dem Computer installiert werden. Daher wird eine Paketgruppe benötigt.

Installationsrepositorys

Mit IBM Installation Manager werden Produktpakete aus den angegebenen Repositorypositionen abgerufen.

Wenn das Launchpad zum Starten von Installation Manager verwendet wird, werden die Repository-Informationen an Installation Manager übergeben. Wird Instal-

lation Manager direkt gestartet, müssen Sie ein Installationsrepository mit den zu installierenden Produktpaketen angeben. Siehe „Benutzervorgaben für das Repository in Installation Manager festlegen“.

In einigen Organisationen werden die eigenen Produktpakete im internen Intranet gebündelt und betrieben. Informationen zu diesem Typ von Installationszenario finden Sie unter „Installation über ein Repository auf einem HTTP-Server“ auf Seite 10. Die erforderliche URL erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

IBM Installation Manager verwendet standardmäßig eine eingebettete URL (Embedded URL) in jedem Rational-Softwareentwicklungsprodukt zum Verbinden eines Repository-Servers über das Internet. Installation Manager sucht dann nach den Produktpaketen sowie nach neuen Komponenten.

Benutzervorgaben für das Repository in Installation Manager festlegen

Wenn Sie die Installation von Rational Performance Tester über das Launchpadprogramm starten, wird die Position des Repositories mit dem zu installierenden Produktpaket beim Start von IBM Installation Manager automatisch definiert. Wenn Sie Installation Manager direkt starten (z. B. beim Installieren von Rational Performance Tester aus einem Repository auf einem Web-Server), müssen Sie die Benutzervorgabe für das Repository (die URL für das Verzeichnis, in dem das Produktpaket enthalten ist) in Installation Manager angeben, bevor Sie das Produktpaket installieren können. Geben Sie diese Repositorypositionen auf der Seite "Repositories" im Fenster "Preferences" an. Standardmäßig verwendet Installation Manager eine in die einzelnen Rational-Softwareentwicklungspakete eingebettete URL, um eine Verbindung zu einem Repository-Server über das Internet herzustellen und nach verfügbaren Installationspaketen und neuen Komponenten zu suchen. In Ihrer Organisation kann es möglicherweise erforderlich sein, das Repository zur Verwendung von Intranet-Sites umzuleiten.

Anmerkung: Bevor Sie den Installationsprozess beginnen, müssen Sie die URL für das Repository mit dem Installationspaket von Ihrem Administrator erhalten.

So können Sie eine Repositoryposition in Installation Manager hinzufügen, bearbeiten oder entfernen:

1. Starten Sie Installation Manager.
2. Klicken Sie in Installation Manager auf der Seite "Start" auf **File** → **Preferences** und dann auf **Repositories**. Die Seite "Repositories" wird geöffnet und zeigt alle verfügbaren Repositories und deren Positionen an und gibt an, ob auf diese zugegriffen werden kann.
3. Klicken Sie auf der Seite Repositories auf **Add Repository**.
4. Geben Sie im Fenster Add repository die URL für die Repositoryposition ein, oder navigieren Sie zu dieser Position, und legen Sie einen Dateipfad fest.
5. Klicken Sie auf **OK**. Wenn Sie eine HTTPS- oder eingeschränkte FTP-Repositoryposition eingegeben haben, werden Sie zur Eingabe einer Benutzer-ID und eines Kennworts aufgefordert. Daraufhin wird die neue bzw. die geänderte Repositoryposition aufgeführt. Wenn auf das Repository nicht zugegriffen werden kann, wird ein rotes X in der Spalte **Accessible** angezeigt.
6. Klicken Sie auf **OK**, um das Programm zu beenden.

Anmerkung: Damit Installation Manager die standardmäßigen Repositorypositionen nach den installierten Paketen durchsucht, müssen Sie sicherstellen

len, dass auf der Seite mit den Benutzervorgaben für Repositorys die Einstellung **Service-Repositorys während Installation und Aktualisierungen durchsuchen** aktiviert ist. Diese Benutzervorgabe ist standardmäßig aktiviert.

Paketgruppen und Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen

Wenn Sie das Rational Performance Tester-Paket mit IBM Installation Manager installieren, müssen Sie eine Paketgruppe und ein gemeinsam genutztes Ressourcenverzeichnis auswählen.

Paketgruppen

Im Verlauf des Installationsprozesses müssen Sie eine *Paketgruppe* für das Rational Performance Tester-Paket angeben. Eine Paketgruppe stellt ein Verzeichnis dar, in dem Pakete Ressourcen gemeinsam mit anderen Paketen in derselben Gruppe nutzen. Wenn Sie das Rational Performance Tester-Paket mit Installation Manager installieren, können Sie eine neue Paketgruppe erstellen oder die Pakete in einer vorhandenen Paketgruppe installieren. Bei den Paketen, bei denen eine gemeinsame Verwendung von Ressourcen innerhalb einer Paketgruppe nicht möglich ist, ist die Option zum Verwenden einer vorhandenen Paketgruppe inaktiviert.

Beachten Sie, dass bei einer gleichzeitigen Installation mehrerer Pakete alle Pakete automatisch in derselben Paketgruppe installiert werden.

Einer Paketgruppe wird zwar automatisch ein Name zugewiesen, doch wählen Sie das Installationsverzeichnis für die Paketgruppe aus.

Nachdem Sie die Paketgruppe durch eine erfolgreiche Installation eines Produktpaketes erstellt haben, können Sie das Installationsverzeichnis nicht mehr ändern. Das Installationsverzeichnis enthält Dateien und Ressourcen, die für das in der Paketgruppe installierte Rational Performance Tester-Produktpaket spezifisch sind. Ressourcen im Produktpaket, die möglicherweise von anderen Paketgruppen verwendet werden können, werden im Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen abgelegt.

Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen

Das *Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen* ist das Verzeichnis, in dem sich Installationsartefakte befinden, so dass diese von einer oder mehreren Produktpaketgruppen verwendet werden können.

Wichtig:

- Sie können das Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen nur einmal angeben, und zwar bei der Erstinstallation eines Pakets. Verwenden Sie zwecks optimaler Resultate das größte verfügbare Laufwerk. Sie können die Verzeichnisposition nur ändern, wenn Sie alle Pakete deinstallieren.

Vorhandene Eclipse-IDE erweitern

Wenn Sie das Rational Performance Tester-Produktpaket installieren, können Sie eine bereits auf dem Computer installierte Eclipse-IDE (Integrated Development Environment, integrierte Entwicklungsumgebung) erweitern, indem Sie die im Rational Performance Tester-Paket enthaltenen Funktionen hinzufügen.

In das Rational Performance Tester-Paket, das Sie mit Hilfe von IBM Installation Manager installieren, ist eine Version der Eclipse-IDE oder -Workbench eingebunden. Diese eingebundene Workbench dient als Basisplattform für die Bereitstellung der Funktionalität im Installation Manager-Paket. Wenn jedoch bereits eine Eclipse-IDE auf der Workstation vorhanden ist, haben Sie die Möglichkeit, diese Eclipse-Instanz zu *erweitern*, d. h., Sie können die im Rational Performance Tester-Paket bereitgestellte zusätzliche Funktionalität zur IDE hinzufügen.

So erweitern Sie eine bereits vorhandene Eclipse-IDE: Wählen Sie im Assistenten zum Installieren von Paketen (Install Packages) auf der Seite "Position" die Option aus, über die Sie **Eine vorhandene Eclipse-IDE erweitern** können.

Sie können eine vorhandene Eclipse-IDE z. B. erweitern, um die im Rational Performance Tester-Paket bereitstehende Funktionalität zu nutzen und gleichzeitig die Benutzervorgaben und Einstellungen in der aktuellen IDE beim Arbeiten mit der Funktionalität im Rational Performance Tester-Paket zu verwenden. Sie können dann außerdem mit installierten Plug-ins arbeiten, die bereits als Erweiterung der Eclipse-IDE verwendet werden.

Erweiterungen sind nur ab Eclipse-IDE Version 3.2.1 oder den jüngsten Aktualisierungen aus "eclipse.org" möglich. Installation Manager prüft, ob die angegebene Eclipse-Instanz den Anforderungen für das Installationspaket entspricht.

Anmerkung: Möglicherweise müssen Sie Ihre Eclipse-Version aktualisieren, um Aktualisierungen für Rational Performance Tester installieren zu können. Informationen zu Änderungen an der vorausgesetzten Eclipse-Version finden Sie in der Releasedokumentation zur Aktualisierung.

Elektronische Images prüfen und extrahieren

Wenn Sie die Installationsdateien von IBM Passport Advantage herunterladen, müssen Sie das elektronische Image aus der komprimierten Datei extrahieren, bevor Sie Rational Performance Tester installieren können.

Wenn Sie die Installationsdateien über die Option 'Download Director' herunterladen, prüft das Applet 'Download Director' automatisch die Vollständigkeit jeder verarbeiteten Datei.

Heruntergeladene Dateien extrahieren

Extrahieren Sie jede komprimierte Datei in dasselbe Verzeichnis. Für Linux: Fügen Sie keine Leerzeichen in die Verzeichnisnamen ein, da Sie sonst den Befehl "launchpad.sh" zum Starten des Launchpads von einer Befehlszeile aus nicht verwenden können.

Aufgaben zur Installationsvorbereitung

Führen Sie vor der Installation des Produkts die folgenden Schritte aus:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr System die Voraussetzungen erfüllt, die im Abschnitt „Installationsvoraussetzungen“ auf Seite 5 beschrieben sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Benutzer-ID die erforderlichen Zugriffsberechtigungen zum Installieren des Produkts aufweist. Siehe „Erforderliche Benutzerberechtigungen“ auf Seite 8.
3. Lesen Sie den Abschnitt „Installationsplanung“ auf Seite 9, insbesondere die Informationen unter „Überlegungen zu Upgrades und Koexistenz“ auf Seite 11.
4. Für Linux: Wenn das Produkt nicht nur von Benutzern mit der Berechtigung 'root' verwendet werden soll, müssen Sie die umask-Variable auf 0022 setzen, **bevor Sie das Produkt installieren**. Zum Festlegen dieser Variablen melden Sie sich als Root an, starten eine Terminalsitzung und geben "umask 0022" ein.

Installationsaufgaben

In den folgenden Abschnitten finden Sie eine Übersicht über die Installations-szenarios, die im Abschnitt „Installationsszenarios“ auf Seite 9 beschrieben werden. Genaue Anweisungen stehen Ihnen über Links in den Hauptschritten zur Verfügung.

Anmerkung: Nachdem Agent Controller und Data Collection Infrastructure installiert wurden, müssen diese konfiguriert werden, um die Funktionen zur Ressourcenüberwachung und zur Aufschlüsselung der Reaktionszeit zu aktivieren. Aktualisierte Dokumentationen und Fehlerbehebungsinformationen finden Sie unter <http://www.ibm.com/software/rational/support/documentation/>.

Rational Performance Tester über CDs installieren: Aufgabenübersicht

In diesem Installationsszenario verfügen Sie über CDs mit den Installationsdateien und installieren Rational Performance Tester auf Ihrer eigenen Workstation.

Folgende allgemeine Schritte gehören zur Installation über CDs:

1. Führen Sie die im Abschnitt „Aufgaben zur Installationsvorbereitung“ auf Seite 19 aufgelisteten Schritte zur Installationsvorbereitung aus.
2. Legen Sie die erste Installations-CD in das CD-Laufwerk ein.
3. Linux: Ordnen Sie das CD-Laufwerk über eine Mountoperation zu.
4. Wenn die automatische Ausführung auf Ihrem System aktiviert ist, wird das Launchpadprogramm für Rational Performance Tester automatisch geöffnet. Wenn die automatische Ausführung nicht aktiviert ist, starten Sie das Launchpadprogramm. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Launchpadprogramm starten“ auf Seite 29.
5. Starten Sie die Installation von Rational Performance Tester über das Launchpadprogramm. Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter „Installation über das Launchpadprogramm starten“ auf Seite 30.
6. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen im Assistenten ‘Pakete installieren’, um die Installation durchzuführen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „IBM Rational Performance Tester mit Hilfe der IBM Installation Manager-GUI installieren“ auf Seite 31.
7. Konfigurieren Sie Ihre Lizenz. Standardmäßig ist eine Testlizenz für Rational Performance Tester im Lieferumfang enthalten. Damit Sie permanenten Zugriff auf das Produkt haben, müssen Sie die Lizenz konfigurieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Lizenzen verwalten“ auf Seite 55.
8. Linux: Erhöhen Sie die Anzahl der Dateikennungen auf Ihrer Workstation. Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter „Anzahl der Dateikennungen auf Linux-Workstations erhöhen“ auf Seite 61.
9. Installieren Sie die mit Rational Performance Tester mitgelieferte Zusatzsoftware.

Rational Performance Tester aus einem elektronischen Image auf Ihrer Workstation installieren: Aufgabenübersicht

Führen Sie die folgenden allgemeinen Schritte aus, um Rational Performance Tester von einem elektronischen Installationsimage zu installieren:

1. Stellen Sie sicher, dass auf der Workstation genügend Speicherplatz zum Speichern der Dateien vorhanden ist, die Sie von IBM Passport Advantage und dem extrahierten Installationsimage herunterladen müssen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Hardwarevoraussetzungen“ auf Seite 5.
2. Laden Sie alle erforderlichen Teile für das Produktimage von IBM Passport Advantage in ein temporäres Verzeichnis herunter.
3. Extrahieren Sie das Installationsimage aus der heruntergeladenen Datei, und stellen Sie sicher, dass das Installationsimage vollständig ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Elektronische Images prüfen und extrahieren“ auf Seite 17.
4. Fahren Sie mit den Schritten unter „Installation über ein elektronisches Image“ fort.

Installation über ein elektronisches Image

1. Führen Sie die unter „Aufgaben zur Installationsvorbereitung“ auf Seite 19 aufgeführten Schritte zur Installationsvorbereitung aus.
2. Starten Sie das Launchpadprogramm. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Launchpadprogramm starten“ auf Seite 29.
3. Starten Sie die Installation von Rational Performance Tester über das Launchpadprogramm. Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter „Installation über das Launchpadprogramm starten“ auf Seite 30.
4. Befolgen Sie die Anweisungen im Assistenten ‘Pakete installieren’, um die Installation durchzuführen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „IBM Rational Performance Tester mit Hilfe der IBM Installation Manager-GUI installieren“ auf Seite 31.
5. Konfigurieren Sie Ihre Lizenz. Standardmäßig steht eine Testlizenz für Rational Performance Tester zur Verfügung. Damit Sie permanenten Zugriff auf das Produkt haben, müssen Sie die Lizenz konfigurieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Lizenzen verwalten“ auf Seite 55.
6. Für Linux: Erhöhen Sie die Anzahl der Dateikennungen auf der Workstation. Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter „Anzahl der Dateikennungen auf Linux-Workstations erhöhen“ auf Seite 61.
7. Installieren Sie die mit Rational Performance Tester mitgelieferte Zusatzsoftware.

Rational Performance Tester aus einem elektronischen Image auf einem gemeinsam genutzten Laufwerk installieren: Aufgabenübersicht

In diesem Szenario legen Sie das elektronische Image auf einem gemeinsam genutzten Laufwerk ab, so dass die Benutzer in Ihrem Unternehmen von einem zentralen Punkt auf die Installationsdateien für Rational Performance Tester zugreifen können.

Der Benutzer, der das Installationsimage auf einem gemeinsam genutzten Laufwerk ablegt, muss die folgenden Schritte ausführen:

1. Stellen Sie sicher, dass auf dem gemeinsam genutzten Laufwerk ausreichender Plattenspeicherplatz zum Speichern der Dateien vorhanden ist, die Sie von IBM

Passport Advantage und dem extrahierten Installationsimage herunterladen müssen. Detaillierte Informationen zu diesem Thema finden Sie unter „Hardwarevoraussetzungen“ auf Seite 5.

2. Laden Sie alle erforderlichen Teile für das Produktimage von IBM Passport Advantage herunter, und speichern Sie diese in einem temporären Verzeichnis auf dem gemeinsam genutzten Laufwerk.
3. Extrahieren Sie das Installationsimage aus den heruntergeladenen Dateien in ein Verzeichnis, auf das Zugriff besteht, auf dem gemeinsam genutzten Laufwerk, und prüfen Sie, ob das Installationsimage vollständig ist. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Elektronische Images prüfen und extrahieren“ auf Seite 17.

So installieren Sie Rational Performance Tester aus den Installationsdateien auf dem gemeinsam genutzten Laufwerk:

1. Wechseln Sie zum Verzeichnis "disk1" auf dem gemeinsam genutzten Laufwerk, auf dem sich das Installationsimage befindet.
2. Führen Sie die Schritte im Abschnitt „Installation über ein elektronisches Image“ auf Seite 22 aus.

Rational Performance Tester von einem Repository auf einem HTTP-Web-Server installieren: Taskübersicht

In diesem Szenario ruft IBM Installation Manager die Produktpakete von einem HTTP-Web-Server ab.

Bei diesen Schritten wird vorausgesetzt, dass ein Repository auf dem HTTP-Web-Server erstellt wurde, in dem das Paket für Rational Performance Tester enthalten ist.

So installieren Sie das Rational Performance Tester-Paket aus einem Repository auf einem HTTP-Server:

1. Führen Sie die unter „Aufgaben zur Installationsvorbereitung“ auf Seite 19 aufgeführten Schritte zur Installationsvorbereitung aus.
2. In diesem Szenario stehen die Installationsdateien für Installation Manager auf einem gemeinsam genutzten Laufwerk bereit.
3. Starten Sie Installation Manager. Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter „Installation Manager unter Windows starten“ auf Seite 26.
4. Geben Sie die URL für das Repository, in dem das Rational Performance Tester-Paket enthalten ist, als eine Benutzervorgabe für das Repository in Installation Manager an. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Benutzervorgaben für das Repository in Installation Manager festlegen“ auf Seite 13.
5. Starten Sie den Assistenten 'Pakete installieren' in Installation Manager, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen, um die Installation durchzuführen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „IBM Rational Performance Tester mit Hilfe der IBM Installation Manager-GUI installieren“ auf Seite 31.
6. Konfigurieren Sie Ihre Lizenz. Im Lieferumfang ist eine Testlizenz für Rational Performance Tester standardmäßig enthalten. Sie müssen die Lizenz angeben, damit sichergestellt ist, dass Sie über einen fortgesetzten Zugriff für das Arbeiten mit dem Produkt verfügen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Lizenzen verwalten“ auf Seite 55.

7. Linux: Erhöhen Sie die Anzahl der Dateikennungen auf Ihrer Workstation. Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter „Anzahl der Dateikennungen auf Linux-Workstations erhöhen“ auf Seite 61.
8. Installieren Sie die mit Rational Performance Tester mitgelieferte Zusatzsoftware.

Rational Performance Tester auf einem HTTP-Web-Server ablegen: Aufgabenübersicht

So bereiten Sie Rational Performance Tester für die Installation aus einem Repository vor, das sich auf einem HTTP-Web-Server befindet:

1. Stellen Sie sicher, dass auf dem HTTP- oder HTTPS-Web-Server ausreichender Plattenspeicherplatz zum Speichern des Produktpakets vorhanden ist. Siehe „Hardwarevoraussetzungen“ auf Seite 5.
2. Stellen Sie sicher, dass auf der Workstation ausreichender Plattenspeicherplatz sowohl für die Dateien, die von IBM Passport Advantage heruntergeladen werden müssen, als auch für das extrahierte Installationsimage vorhanden ist. Siehe „Hardwarevoraussetzungen“ auf Seite 5.
3. Laden Sie alle erforderlichen Bestandteile des Produktimage von IBM Passport Advantage in ein temporäres Verzeichnis auf Ihrer Workstation herunter.
4. Extrahieren Sie das Installationsimage aus den heruntergeladenen Dateien in ein anderes temporäres Verzeichnis auf Ihrer Workstation, und stellen Sie sicher, dass das Installationsimage vollständig ist. Details hierzu finden Sie in „Elektronische Images prüfen und extrahieren“ auf Seite 17.
5. Installieren Sie auf der Workstation die Software IBM Packaging Utility von der Zusatz-CD (oder dem elektronischen Datenträger) für die jeweilige Plattform.
6. Verwenden Sie Packaging Utility, um das Rational Performance Tester-Produktpaket zu kopieren.
7. Kopieren Sie die Ausgabe von Packaging Utility auf einen HTTP- oder HTTPS-Web-Server.
8. Kopieren Sie die Installationsdateien für IBM Installation Manager von der Zusatz-CD auf ein gemeinsam genutztes Laufwerk.
9. Weisen Sie die Benutzer in Ihrer Organisation an, Installation Manager zu installieren.
10. Stellen Sie den Benutzern die URL für das Repository bereit, in dem das zuvor erstellte Rational Performance Tester-Produktpaket enthalten ist.

Verwaltung von IBM Installation Manager

In diesem Abschnitt werden einige allgemeine Tasks in Bezug auf IBM Installation Manager behandelt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Onlinehilfe zu Installation Manager.

Installation Manager unter Windows installieren

Wenn Sie die Installation Ihres Produkts über das Launchpad-Programm starten, wird die Installation von IBM Installation Manager automatisch gestartet, wenn es nicht bereits auf Ihrer Workstation installiert ist. (Weitere Informationen zu diesem Prozess finden Sie in „Installation über das Launchpadprogramm“ auf Seite 29.) In allen anderen Fällen müssen Sie die Installation von Installation Manager manuell starten.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Installation von Installation Manager manuell zu starten:

1. Führen Sie `install.exe` aus dem Ordner `InstallerImage_win32` auf der ersten Installations-CD aus.
2. Klicken Sie auf der Seite zum Installieren von Paketen auf **Weiter**.
3. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung auf der Seite 'Lizenzvereinbarung', und wählen Sie **Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung** aus. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Klicken Sie auf der Seite 'Zielordner' auf die Schaltfläche **Suchen**, um bei Bedarf das Installationsverzeichnis zu ändern. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Klicken Sie auf der Übersichtsseite auf **Installieren**. Nach Abschluss der Installation wird in einer Nachricht bestätigt, dass die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde.
6. Klicken Sie auf **Fertig stellen**. IBM Installation Manager wird geöffnet.

Installation Manager unter Linux installieren

IBM Installation Manager wird vom Launchpad installiert. Weitere Informationen zu diesem Verfahren finden Sie unter „Installation über das Launchpadprogramm“ auf Seite 29.

So installieren Sie Installation Manager manuell:

1. Öffnen Sie ein Terminalfenster mit der Benutzerberechtigung 'root'.
2. Führen Sie `install` im Ordner `InstallerImager_linux` auf der ersten Installations-CD aus.
3. Klicken Sie in der Anzeige zum Installieren von Paketen auf **Weiter**.
4. Lesen Sie die Lizenzvereinbarung auf der Seite 'Lizenzvereinbarung', und wählen Sie **Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung** aus. Klicken Sie auf **Weiter**.
5. Bearbeiten Sie bei Bedarf die Position des Installationsverzeichnisses. Klicken Sie auf **Weiter**.

6. Klicken Sie auf der Seite mit der Zusammenfassung der Informationen auf **Install**. Nach Abschluss der Installation wird in einer Nachricht bestätigt, dass die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde.
7. Klicken Sie auf **Fertig stellen**. IBM Installation Manager wird geöffnet.

Installation Manager unter Windows starten

IBM Installation Manager sollte über das Launchpadprogramm gestartet werden. Dadurch wird Installation Manager mit einer Vorgabe für das konfigurierte Repository und ausgewählten Rational Performance Tester-Paketen gestartet. Wenn Sie Installation Manager direkt starten, müssen Sie eine Repository-Benutzervorgabe festlegen und die Produktpakete manuell auswählen. Weitere Informationen siehe „Installationsplanung“ auf Seite 9.

Gehen Sie wie folgt vor, um Installation Manager manuell zu starten:

1. Öffnen Sie das **Startmenü** in der **Taskleiste**.
2. Wählen Sie **Alle Programme** → **IBM Installation Manager** → **IBM Installation Manager** aus.

Installation Manager unter Linux starten

IBM Installation Manager sollte über das Launchpadprogramm gestartet werden. In diesem Fall wird Installation Manager mit einer konfigurierten Repositoryeinstellung sowie ausgewählten Rational Performance Tester-Paketen gestartet. Wenn Sie Installation Manager direkt starten, müssen Sie eine Repository-Benutzervorgabe festlegen und die Produktpakete manuell auswählen. Weitere Informationen siehe „Installationsplanung“ auf Seite 9.

So starten Sie Installation Manager manuell:

1. Öffnen Sie ein Terminalfenster mit der Benutzerberechtigung 'root'.
2. Wechseln Sie in das Installationsverzeichnis von Installation Manager (standardmäßig /opt/IBM/InstallationManager/eclipse), und führen Sie IBMIM aus.

Installation Manager unter Windows deinstallieren

Gehen Sie wie folgt vor, um Installation Manager zu deinstallieren:

1. Öffnen Sie das **Startmenü** in der **Taskleiste**.
2. Wählen Sie **Alle Programme** → **IBM Installation Manager** → **Installation Manager deinstallieren** aus.
3. Klicken Sie auf der Deinstallationsseite auf **Weiter**. IBM Installation Manager wird für die Deinstallation ausgewählt.
4. Klicken Sie auf der Übersichtsseite auf **Deinstallieren**.

Anmerkung: Sie können Installation Manager auch über die Systemsteuerung deinstallieren. Klicken Sie dazu auf **Start** → **Einstellungen** → **Systemsteuerung**, und klicken Sie dann doppelt auf **Software**. Wählen Sie den Eintrag für IBM Installation Manager aus, und klicken Sie auf **Entfernen**.

Installation Manager unter Linux deinstallieren

IBM Installation Manager muss mit dem zu Ihrer Linux-Version gehörenden Paketverwaltungstool deinstalliert werden.

Gehen Sie wie folgt vor, um Installation Manager unter Linux manuell zu deinstallieren:

1. Öffnen Sie ein Terminalfenster mit der Benutzerberechtigung 'root'.
2. Wechseln Sie in das Deinstallationsverzeichnis von Installation Manager. Standardmäßig ist dies `/var/ibm/InstallationManager/uninstall`.
3. Führen Sie `./uninstall` aus.

Installation Manager unbeaufsichtigt installieren und deinstallieren

Sie können IBM Installation Manager unbeaufsichtigt installieren und deinstallieren.

Installation Manager unbeaufsichtigt installieren

Um Installation Manager im unbeaufsichtigten Modus zu installieren, dekomprimieren Sie das Installationsprogramm und wechseln in das Eclipse-Unterverzeichnis. Führen Sie dann folgende Befehle aus:

- Für Windows: `installc --launcher.ini silent-install.ini -log <pfad und name der protokolldatei>`. Beispiel: `installc --launcher.ini silent-install.ini -log c:\mylogfile.xml`
- Für andere Plattformen: `install --launcher.ini silent-install.ini -log <pfad und name der protokolldatei>`. Beispiel: `install --launcher.ini silent-install.ini -log /root/mylogs/mylogfile.xml`

Nach der Installation können Sie Installation Manager oder das Installation Manager-Installationsprogramm für die unbeaufsichtigte Installation von Produktpaketen verwenden.

Installation Manager unter Windows unbeaufsichtigt deinstallieren

Gehen Sie wie folgt vor, um Installation Manager unter Windows unbeaufsichtigt zu deinstallieren:

1. Wechseln Sie in einer Befehlszeile in das Deinstallationsverzeichnis für Installation Manager. Standardmäßig ist dies `C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IBM\Installation Manager\uninstall`.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein: `uninstallc.exe --launcher.ini silent-uninstall.ini`

Installation Manager auf anderen Plattformen unbeaufsichtigt deinstallieren

Gehen Sie wie folgt vor, um Installation Manager auf anderen Plattformen zu deinstallieren:

1. Wechseln Sie in einem Terminalfenster in das Deinstallationsverzeichnis von Installation Manager. Standardmäßig ist dies `/var/ibm/InstallationManager/uninstall`).

2. Geben Sie den folgenden Befehl ein: `uninstall --launcher.ini
silent-uninstall.ini`

Installation über das Launchpadprogramm

Das Launchpadprogramm stellt eine Position bereit, in der Sie die Release-Informationen aufrufen und zudem den Installationsprozess starten können.

Verwenden Sie das Launchpadprogramm, um die Installation von Rational Performance Tester in den folgenden Fällen zu starten:

- Installation von den Produkt-CDs
- Installation von einem elektronischen Image auf Ihrem lokalen Dateisystem
- Installation von einem elektronischen Image auf einem gemeinsam genutzten Laufwerk

Wenn Sie den Installationsprozess über das Launchpadprogramm starten, wird IBM Installation Manager automatisch installiert, wenn es sich noch nicht auf dem Computer befindet. Es ist beim Start mit der Position des Repositorys vorkonfiguriert, in dem das Rational Performance Tester-Paket enthalten ist. Wenn Sie Installation Manager direkt installieren und starten, müssen Sie die Repository-Benutzervorgaben manuell festlegen.

So führen Sie die Installation über das Launchpad aus:

1. Führen Sie die Aufgaben zur Installationsvorbereitung aus, die unter „Aufgaben zur Installationsvorbereitung“ auf Seite 19 beschrieben sind, sofern dies noch nicht geschehen ist.
2. Starten Sie das Launchpadprogramm. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter „Launchpadprogramm starten“.
3. Starten Sie die Installation von Rational Performance Tester. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter „Installation über das Launchpadprogramm starten“ auf Seite 30.

Folgen Sie den Anweisungen im Assistenten zum Installieren von Paketen, um die Installation auszuführen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „IBM Rational Performance Tester mit Hilfe der IBM Installation Manager-GUI installieren“ auf Seite 31.

Launchpadprogramm starten

Führen Sie die Aufgaben zur Installationsvorbereitung aus, die unter „Aufgaben zur Installationsvorbereitung“ auf Seite 19 beschrieben sind, sofern dies noch nicht geschehen ist.

Wenn die Installation von einer CD erfolgt und die Option für automatische Ausführung auf der Workstation aktiviert ist, wird das Rational Performance Tester-Launchpad beim Einlegen der ersten Installations-CD in das CD-Laufwerk automatisch gestartet. Wenn die Installation von einem elektronischen Image erfolgt oder die Option für automatische Ausführung auf der Workstation nicht konfiguriert ist, müssen Sie das Launchpadprogramm manuell starten:

Gehen Sie wie folgt vor, um das Launchpadprogramm zu starten:

1. Legen Sie die IBM Rational Performance Tester-CD in das CD-Laufwerk ein.
Linux: Stellen Sie sicher, dass das CD-Laufwerk über eine Mountoperation zugeordnet ist.

2. Wenn die automatische Ausführung auf Ihrem System aktiviert ist, wird das Launchpadprogramm für IBM Rational Performance Tester automatisch geöffnet. Wenn die automatische Ausführung nicht aktiviert ist, gehen Sie wie folgt vor:
 - Windows: Führen Sie die Datei launchpad.exe aus, die sich im Stammverzeichnis der CD befindet.
 - Linux: Führen Sie die Datei launchpad.sh aus, die sich im Stammverzeichnis der CD befindet.

Installation über das Launchpadprogramm starten

1. Starten Sie das Launchpadprogramm.
2. Klicken Sie auf **Release notes**, um die Release-Informationen zu lesen, sofern dies noch nicht geschehen ist.
3. Wenn Sie bereit sind, mit der Installation zu beginnen, klicken Sie auf **Install IBM Rational Performance Tester**.
4. Wenn IBM Installation Manager nicht auf dem System gefunden wird oder eine ältere Version installiert ist, müssen Sie mit der Installation des höheren Release fortfahren.
5. Folgen Sie den Anweisungen im Assistenten, um die Installation von IBM Installation Manager auszuführen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter „Installation Manager unter Windows installieren“ auf Seite 25.
6. Wenn die Installation von IBM Installation Manager erfolgreich abgeschlossen wurde, klicken Sie auf **Finish**, um den Assistenten zu schließen. Nach Abschluss der Installation wird IBM Installation Manager automatisch geöffnet.
7. Wenn es sich um eine Neuinstallation handelt, klicken Sie auf **Install Packages** (Pakete installieren), und befolgen Sie die Anweisungen im Assistenten, um den Installationsprozess abzuschließen. Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter „IBM Rational Performance Tester mit Hilfe der IBM Installation Manager-GUI installieren“ auf Seite 31.
8. Wenn es sich um eine Produktaktualisierung handelt, klicken Sie auf **Update Packages** (Pakete aktualisieren), und befolgen Sie die Anweisungen im Assistenten, um den Aktualisierungsprozess abzuschließen. Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter „Rational Performance Tester aktualisieren“ auf Seite 65.

IBM Rational Performance Tester mit Hilfe der IBM Installation Manager-GUI installieren

In den folgenden Schritten wird die Installation des IBM Rational Performance Tester-Pakets mit Hilfe der Installation Manager-GUI beschrieben.

Je nach Installationsszenario wird der Installation Manager-Assistent 'Pakete installieren' automatisch gestartet (beispielsweise wenn Sie von CD installieren). Bei anderen Szenarios müssen Sie den Assistenten selbst starten.

1. Wenn der Installation Manager-Assistent zum Installieren von Paketen nicht bereits automatisch gestartet wurde, müssen Sie ihn manuell starten:
 - a. Starten Sie Installation Manager.
 - b. Klicken Sie auf der Startseite auf **Install Packages**.

Anmerkung: Wird dabei eine neue Version von Installation Manager gefunden, werden Sie dazu aufgefordert, die Installation dieser Version zu bestätigen. Erst anschließend können Sie mit der Installation fortfahren. Klicken Sie auf **OK**, um fortzufahren. Installation Manager installiert automatisch die neue Version, stoppt, führt einen Neustart durch und setzt den Prozess fort.

Beim Starten von Installation Manager werden die definierten Repositorys nach verfügbaren Paketen abgesehen.

2. Auf der Seite "Install" des Assistenten zum Installieren von Paketen werden alle Pakete aufgelistet, die von Installation Manager in den durchsuchten Repositorys gefunden wurden. Werden zwei Versionen eines Pakets ermittelt, wird nur die empfohlene, d. h. die aktuelle Version des Pakets angezeigt.
 - Zur Anzeige aller Paketversionen, die von Installation Manager gefunden werden, klicken Sie auf **Show all versions**.
 - Um zur Anzeige der empfohlenen Pakete zurückzukehren, klicken Sie auf **Show only recommended**.
3. Klicken Sie auf das IBM Rational Performance Tester-Paket, um die zugehörige Beschreibung im Teilfenster **Details** anzuzeigen.
4. Wenn Sie nach Aktualisierungen für IBM Rational Performance Tester suchen, klicken Sie auf **Auf andere Versionen und Erweiterungen überprüfen**.

Anmerkung: Damit Installation Manager die Positionen des vordefinierten IBM Aktualisierungsrepositorys nach den installierten Paketen durchsucht, muss auf der Seite mit den Benutzervorgaben für Repositorys die Einstellung **Die verbundenen Repositorys während Installation und Aktualisierungen durchsuchen** aktiviert sein. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert. Außerdem ist Internetzugriff erforderlich.

Daraufhin sucht Installation Manager im vordefinierten IBM Aktualisierungsrepository nach Aktualisierungen für das Produktpaket. Ferner werden alle Repositorypositionen durchsucht, die Sie festgelegt haben. Ein Statusanzeiger zeigt die Ausführung der Suche an. Sie können Aktualisierungen gleichzeitig mit dem Basisproduktpaket installieren.

5. Wenn Aktualisierungen für das IBM Rational Performance Tester-Paket gefunden werden, werden diese auf der Seite "Install Packages" in der Liste **Instal-**

lation Packages unterhalb des entsprechenden Pakets angegeben. Standardmäßig werden nur empfohlene Aktualisierungen angezeigt.

- Zur Anzeige aller Aktualisierungen, die für die verfügbaren Pakete gefunden wurden, klicken Sie auf **Show all versions**.
 - Zur Anzeige einer Paketbeschreibung unter **Details** klicken Sie auf den Paketnamen. Stehen zu dem Paket weitere Informationen (wie eine Readme-Datei oder Release-Informationen) zur Verfügung, wird am Ende des Beschreibungstexts ein entsprechender Link mit dem Titel **More info** angezeigt. Zur Anzeige dieser zusätzlichen Informationen in einem Browser müssen Sie den Link nur anklicken. Lesen Sie alle genannten Informationen sorgfältig durch, um das zu installierende Paket genau zu verstehen.
6. Wählen Sie das IBM Rational Performance Tester-Paket und die Aktualisierungen für das Paket aus, die Sie installieren möchten. Aktualisierungen, die Abhängigkeiten aufweisen, werden automatisch zusammen ausgewählt bzw. ausgewählt. Klicken Sie auf **Next**, um fortzufahren.

Anmerkung: Wenn Sie mehrere Pakete gleichzeitig installieren, werden alle Pakete automatisch in derselben Paketgruppe installiert.

7. Lesen Sie auf der Seite für die Lizenzen die Lizenzvereinbarung für das von Ihnen ausgewählte Paket. Wenn Sie mehrere Pakete ausgewählt haben, kann es sein, dass für jedes Paket eine Lizenzvereinbarung vorhanden ist. Klicken Sie im linken Bereich der Seite **License** auf die einzelnen Paketversionen, um die jeweilige Lizenzvereinbarung anzuzeigen. Die Paketversionen, die Sie für die Installation ausgewählt haben (z. B. das Basispaket und eine Aktualisierung), werden unter dem Paketnamen aufgelistet.
- a. Wenn Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarungen zustimmen, klicken Sie auf **Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung**.
 - b. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
8. Geben Sie auf der Seite **Position** den Pfad für das *Verzeichnis der gemeinsam genutzten Ressourcen* in das entsprechende Feld ein, oder übernehmen Sie den Standardpfad. Das Verzeichnis der gemeinsam genutzten Ressourcen enthält Ressourcen, die von einer oder mehreren Paketgruppen gemeinsam genutzt werden können. Klicken Sie auf **Next**, um fortzufahren.

Der Standardpfad lautet:

- Für Windows: C:\Program Files\IBM\SDP70Shared
- Linux: /opt/IBM/SDP70Shared

Wichtig: Sie können das Verzeichnis für gemeinsam genutzte Ressourcen nur bei der ersten Installation eines Pakets angeben. Verwenden Sie dazu den größten Datenträger, damit sichergestellt ist, dass ausreichend Speicherplatz für die gemeinsam genutzten Ressourcen zukünftiger Pakete vorhanden ist. Sie können die Position dieses Verzeichnisses nur ändern, indem Sie alle Pakete deinstallieren und anschließend neu installieren.

9. Wählen Sie auf der Seite 'Position' eine vorhandene *Paketgruppe* aus, in der das IBM Rational Performance Tester-Paket installiert werden soll. Eine Paketgruppe stellt ein Verzeichnis dar, in dem Pakete Ressourcen gemeinsam mit anderen Paketen in derselben Gruppe nutzen. Gehen Sie wie folgt vor, um eine neue Paketgruppe zu erstellen:
- a. Klicken Sie auf **Create a new package group**.
 - b. Geben Sie den Pfad zum Installationsverzeichnis für die Paketgruppe ein. Der Name für die Paketgruppe wird automatisch erstellt.

Der Standardpfad lautet:

- Für Windows: C:\Program Files\IBM\SDP70
- Linux: /opt/IBM/SDP70

- c. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
10. Auf der nächsten Seite 'Position' können Sie angeben, dass eine vorhandene Eclipse-IDE erweitert werden soll, die bereits auf dem System installiert ist. Diese Funktionalität wird dann den zu installierenden Paketen hinzugefügt. Sie müssen Eclipse Version 3.2.1 mit den neuesten Aktualisierungen von eclipse.org installiert haben, um diese Option auswählen zu können.
 - Soll keine vorhandene Eclipse-IDE erweitert werden, klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
 - Gehen Sie wie folgt vor, um eine vorhandene Eclipse-IDE zu erweitern:
 - a. Wählen Sie **Extend an existing Eclipse** aus.
 - b. Geben Sie im Feld **Eclipse IDE** die Position des Ordners ein, in dem sich die ausführbare Eclipse-Datei (eclipse.exe oder eclipse.bin) befindet, oder navigieren Sie zu dieser Position. Installation Manager prüft, ob die Version der Eclipse-IDE für das zu installierende Paket gültig ist. Im Feld **Eclipse IDE JVM** wird die Java Virtual Machine (JVM) für die von Ihnen angegebene IDE angezeigt.
 - c. Klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
11. Wählen Sie auf der Seite "Features" unter **Languages** die Sprachen für die Paketgruppe aus. Die entsprechenden Übersetzungen in die Landessprache für die Benutzeroberfläche und die Dokumentation zum IBM Rational Performance Tester-Paket werden installiert.
12. Wählen Sie auf der nächsten Seite 'Komponenten' die Paketkomponenten aus, die installiert werden sollen.
 - a. Optional: Zur Anzeige der Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Komponenten wählen Sie **Show Dependencies** aus.
 - b. Optional: Klicken Sie auf eine Komponente, um deren Kurzbeschreibung unter **Details** anzuzeigen.
 - c. Wählen Sie Komponenten in den Paketen aus, oder heben Sie deren Auswahl auf. Installation Manager setzt automatisch alle Abhängigkeiten mit anderen Komponenten um und zeigt die aktualisierte Größe des Downloads und den für die Installation erforderlichen Plattenspeicherplatz an.
 - d. Wenn Sie mit der Komponentenauswahl fertig sind, klicken Sie auf **Weiter**, um fortzufahren.
13. Prüfen Sie auf der Seite "Summary" die getroffene Auswahl, bevor Sie das IBM Rational Performance Tester-Paket installieren. Möchten Sie Änderungen an den von Ihnen auf den vorherigen Seiten gewählten Auswahlmöglichkeiten vornehmen, müssen Sie auf **Back** klicken. Anschließend können Sie die gewünschten Änderungen vornehmen. Wenn Sie mit der Auswahl für die Installation zufrieden sind, klicken Sie auf **Install**, um das Paket zu installieren. Ein Statusanzeiger zeigt den Fortgang der Installation an.
14. Nach Abschluss der Installation wird in einer Nachricht bestätigt, dass die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde.
 - a. Klicken Sie auf **View log file**, um die Installationsprotokolldatei für die aktuelle Sitzung in einem neuen Fenster zu öffnen. Sie müssen das Installationsprotokollfenster schließen, um fortfahren zu können.
 - b. Wählen Sie im Assistenten zum Installieren von Paketen (Install Packages) aus, ob IBM Rational Performance Tester nach dem Beenden gestartet werden soll.

- c. Klicken Sie auf **Finish**, um das ausgewählte Paket zu starten. Der Assistent zum Installieren von Paketen wird geschlossen, und Sie kehren zur Startseite von Installation Manager zurück.
15. Wenn die Data Collection Infrastructure-Software installiert ist, führen Sie folgende Schritte aus, um den Testserver für die Datenerfassung zu aktivieren:
- a. Wählen Sie im Menü **Start** die Optionen **IBM Software Development Platform** → **IBM Rational Data Collection Infrastructure** → **Application Server Instrumenter** aus, um die Instrumentierungsanwendung zu öffnen.
 - b. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Add Local**, und wählen Sie anschließend den Anwendungsservertyp aus, der auf dem Server läuft.
 - c. Füllen Sie die für den Servertyp relevanten Felder (inkl. der Position des Servers, bei Bedarf) aus, und klicken Sie anschließend auf **OK**.
 - d. Stoppen Sie den Server, und führen Sie anschließend einen Neustart durch, um auf diese Weise die Instrumentierung zu aktivieren.
 - e. Wählen Sie im Menü **Start** die Optionen **IBM Software Development Platform** → **IBM Rational Data Collection Infrastructure** → **Data Collection starten** aus.

Anmerkung: Damit für die Resultate aus einem Rational Performance Tester-Testzeitplan die Funktionalität zur Aufschlüsselung von Transaktionen verfügbar ist, muss auf allen Rational Performance Tester-Systemen, die mit der Data Collection Infrastructure arbeiten, die Datenerfassungssoftware in Betrieb sein.

Anmerkung: Bei der Instrumentierung oder Rücknahme der Instrumentierung für einen Server kann es bei Application Server Instrumenter oder der Stapeldatei "instrumentServer.bat" (oder "instrumentServer.sh") zur Anzeige einer generischen Fehlermeldung ("Fehler bei Installation/Deinstallation") kommen. In diesem Fall finden Sie weitere Informationen zur Fehlerbehebung in den Protokolldateien im gemeinsamen IBM Tivoli-Verzeichnis. Unter Windows lautet die Standardposition für dieses Verzeichnis C:\Program Files\IBM\tivoli\common. Unter Linux lautet die Standardposition für dieses Verzeichnis /var/ibm/tivoli/common. Wenn sich das gemeinsame IBM Tivoli-Verzeichnis nicht an der Standardposition befindet, suchen Sie nach einem Pfad, der tivoli/common enthält, oder nach einer der folgenden Protokolldateien: trace-install.log, trace-ma.log oder trace-tapmagent.log.

Anmerkung: Bei Websphere Application Server 6.x: Wenn Sie ein neues Profil erstellen und dann Application Server Instrumenter für die Instrumentierung dieses Profils heranziehen, ohne zuerst WebSphere Application Server zu starten, gibt Application Server Instrumenter eine Nachricht aus, dass der Server instrumentiert wurde, und fordert Sie dann zum manuellen Neustart des Servers auf. Diese Nachricht ist falsch. Der Server wird gerade nicht instrumentiert. Sie können dieses Problem wie folgt vermeiden:

- a. Beenden Sie Application Server Instrumenter zunächst, und führen Sie anschließend einen Neustart durch.
- b. Wählen Sie aus der Liste instrumentierter Server den gerade vorgenommenen Eintrag aus, und klicken Sie auf **Remove**.
- c. Starten Sie WebSphere Application Server neu.

- d. Starten Sie Application Server Instrumenter neu, und instrumentieren Sie damit den Server.

Sie können dieses Problem vermeiden, indem Sie nach der Erstellung eines neuen Profils das WebSphere Application Server-Profil manuell starten. Instrumentieren Sie den Server anschließend mit Application Server Instrumenter.

Unbeaufsichtigte Installation

Sie können das Rational Performance Tester-Produktpaket installieren, indem Sie Installation Manager im Modus für eine unbeaufsichtigte Installation ausführen. Wenn Sie Installation Manager im Modus für eine unbeaufsichtigte Installation ausführen, steht die Benutzerschnittstelle nicht zur Verfügung; stattdessen verwendet Installation Manager eine Antwortdatei zur Eingabe der Befehle, die zum Installieren des Produktpakets erforderlich sind. Sie können Installation Manager auch unbeaufsichtigt mit Hilfe des Installation Manager-Installationsprogramms installieren. Über das Installationsprogramm können Sie auch unbeaufsichtigt Produktpakete installieren.

Die Ausführung von Installation Manager im Modus für eine unbeaufsichtigte Installation ist hilfreich, da Sie einen Stapelprozess zum Installieren, Aktualisieren, Ändern und Deinstallieren von Produktpaketen mit Hilfe von Scripts verwenden können.

Beachten Sie, dass Sie zuerst Installation Manager installieren müssen, bevor eine unbeaufsichtigte Installation des Rational Performance Tester-Pakets möglich ist. Weitere Informationen zur Installation von Installation Manager finden Sie im Abschnitt „Verwaltung von IBM Installation Manager“ auf Seite 25 oder unter Installation Manager unbeaufsichtigt installieren und deinstallieren.

Für eine unbeaufsichtigte Installation müssen zwei Haupttasks ausgeführt werden:

Anmerkung: Für eine unbeaufsichtigte Installation von Data Collection Infrastructure mit Rational Performance Tester muss eine zusätzliche Antwortdatei erstellt werden.

1. Antwortdatei erstellen.
2. Installation Manager im Modus für eine unbeaufsichtigte Installation ausführen.

Antwortdatei mit Installation Manager erstellen

Sie können eine Antwortdatei erstellen, indem Sie Ihre Aktionen bei der Installation eines Rational Performance Tester-Produktpakets mit Installation Manager oder dem Installation Manager-Installationsprogramm aufzeichnen. Wenn Sie eine Antwortdatei aufzeichnen, werden alle Auswahlen, die Sie in der grafischen Benutzerschnittstelle von Installation Manager vornehmen, in einer XML-Datei aufgezeichnet. Wenn Sie Installation Manager unbeaufsichtigt ausführen, verwendet Installation Manager die XML-Antwortdatei, um nach dem Repository zu suchen, in dem das Paket enthalten ist, die zu installierenden Komponenten auszuwählen, etc.

Gehen Sie wie folgt vor, um eine Antwortdatei für die Installation (bzw. Deinstallation) aufzuzeichnen:

1. Wechseln Sie in der Befehlszeile in das Eclipse-Unterverzeichnis in dem Verzeichnis, in dem Sie Installation Manager installiert haben. Beispiel:
 - Für Windows: `cd C:\Programme\IBM\Installation Manager\eclipse`
 - Für andere Plattformen: `cd /opt/IBM/InstallationManager/eclipse`

2. Geben Sie in einer Befehlszeile den folgenden Befehl ein, um Installation Manager zu starten, und ersetzen Sie dabei Ihren eigenen Dateinamen und die Speicherposition durch die Antwortdatei und (optional) durch die Protokolldatei:

- `IBMIM -record <pfad und name der antwortdatei> -log <pfad und name der protokolldatei>`. Beispiel: `IBMIM.exe -record c:\mylog\responsefile.xml -log c:\mylog\record_log.xml`
- Sie können eine Antwortdatei aufzeichnen, ohne dabei ein Produkt installieren oder deinstallieren zu müssen, indem Sie das optionale Argument `-skipInstall <position agentendaten>` hinzufügen. Beachten Sie, dass `<position agentendaten>` ein beschreibbares Verzeichnis sein muss. Das Argument bewirkt, dass Installation Manager die Installationsdaten ohne Installation des Produkts sichert. Sie können denselben Wert für `<position agentendaten>` auch in der nächsten Aufzeichnungssitzung verwenden, um Aktualisierungen und Änderungen am Produkt oder die Daten zur Lizenzverwaltung aufzuzeichnen. Beachten Sie, dass die Werte für installierte Produkte oder Benutzervorgaben, einschließlich der Repositoryeinstellungen, die Sie bei der Installation definiert haben, ohne Angabe des Arguments `-skipInstall` nicht gespeichert werden. Das Argument `-skipInstall` trägt dazu bei, die Installation zu beschleunigen, da Installation Manager dadurch das Produkt nicht installiert, sondern lediglich die Installationsdaten aufzeichnet.

Die Syntax für die Verwendung des Arguments 'skipInstall' lautet: `IBMIM -record <pfad und name der antwortdatei> skipInstall <beschreibbares verzeichnis für agentendaten>`. Beispiel: `IBMIM -record c:\mylog\responsefile.xml -skipInstall c:\temp\recordData`

Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass die Dateipfade vorhanden sind; Installation Manager erstellt keine Verzeichnisse für die Antwortdatei und die Protokolldatei.

3. Folgen Sie den Anweisungen im Assistenten zum Installieren von Paketen, um die Installationsoptionen auszuwählen. Weitere Informationen finden Sie in „IBM Rational Performance Tester mit Hilfe der IBM Installation Manager-GUI installieren“ auf Seite 31.
4. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, und schließen Sie anschließend Installation Manager.

Es wird eine XML-Antwortdatei erstellt. Sie befindet sich an der in dem Befehl angegebenen Position.

DCI-Antwortdatei erstellen (DCI - Data Collection Infrastructure)

Die folgende UTF-8-Textdatei (`rpt_dci.rsp`) muss im temporären Verzeichnis des Betriebssystems platziert werden, damit Data Collection Infrastructure in eine unbeaufsichtigte Installation einbezogen wird:

```
-V VAccessAll=true
-V VAccessLocal=false
-V VAccessCustom=false
-V VHosts=" "
```

Anmerkung: VHosts muss eine durch Kommata getrennte Liste gültiger Hostsysteme sein.

1. Ermitteln Sie das temporäre Verzeichnis, das von Ihrem Betriebssystem oder Anmeldeprofil verwendet wird. Beispiel: Geben Sie unter Windows in einer Befehlszeile `set` ein. Die Liste der gesetzten Variablen wird angezeigt. Suchen Sie den Wert, der `tmp` zugeordnet ist. In diesem temporären Verzeichnis sucht die Routine der unbeaufsichtigten Installation nach der Antwortdatei `rpt_dci.rsp`.
2. Wechseln Sie in das temporäre Verzeichnis.
3. Erstellen Sie eine UTF-8-Textdatei namens `rpt_dci.rsp`, die die oben aufgeführten Argumente enthält.

Antwortdatei mit dem Installationsprogramm Installation Manager aufzeichnen

Mit dem Installationsprogramm Installation Manager können Sie die Installation von Installation Manager und anderen Produkten aufzeichnen.

So zeichnen Sie die Installation von Installation Manager auf:

1. Dekomprimieren Sie Installation Manager, und wechseln Sie dann in das Eclipse-Verzeichnis.
2. Starten Sie die Aufzeichnung durch Eingabe von `install -record <pfad und name der antwortdatei> -skipInstall <position der agentdaten> -vmargs -Dcom.ibm.cic.agent.hidden=false`

Produktinstallation mit dem Installationsprogramm aufzeichnen

So zeichnen Sie eine Produktinstallation mit dem Installationsprogramm Installation Manager auf:

1. Wechseln Sie in das Eclipse-Verzeichnis, in das Sie Installation Manager dekomprimiert haben.
2. Öffnen Sie die Datei `install.ini`, und entfernen Sie die folgenden Zeilen: `-input` und `@osgi.install.area/install.xml`
3. Geben Sie den folgenden Befehl ein: `install -record <pfad und name der antwortdatei> -skipInstall <position der agentdaten>`.
4. Starten Sie Installation Manager, und führen Sie den Assistenten zum Installieren von Paketen (Install Packages) aus.

Installation Manager im unbeaufsichtigten Modus installieren und ausführen

Über das Installation Manager-Installationsprogramm können Sie Installation Manager installieren. Danach können Sie über Installation Manager Produktpakete im Modus 'Unbeaufsichtigte Installation' über eine Befehlszeile installieren.

Zusätzliche Informationen zur Ausführung im Modus 'Unbeaufsichtigte Installation' finden Sie auf der Installation Manager-Website. So zum Beispiel zur unbeaufsichtigten Installation aus einem Repository, für das eine Authentifizierung (Benutzer-ID und Kennwort) erforderlich ist.

In der folgenden Tabelle werden die Argumente beschrieben, die mit dem Befehl für eine unbeaufsichtigte Installation verwendet werden:

Argument	Beschreibung
-vm	Gibt das Java-Startprogramm an. Bei der unbeaufsichtigten Installation ist immer java.exe für Windows und java für andere Plattformen zu verwenden.
-nosplash	Gibt an, dass die Eingangsanzeige unterdrückt werden soll.
--launcher.suppressErrors	Gibt an, dass das Dialogfenster mit JVM-Fehlern unterdrückt werden soll.
-silent	Gibt an, dass das Installation Manager-Installationsprogramm oder Installation Manager im unbeaufsichtigtem Modus ausgeführt werden soll.
-input	Gibt eine Antwortdatei im XML-Format als Eingabe für das Installation Manager-Installationsprogramm oder Installation Manager an. Eine Antwortdatei enthält Befehle, die das Installationsprogramm oder Installation Manager ausführt.
-log	(Optional) Gibt eine Protokolldatei an, in der die Ergebnisse der unbeaufsichtigten Installation aufgezeichnet werden. Die Protokolldatei ist eine XML-Datei.

Installation Manager-Installationsprogramm und Installation Manager verfügen über eine Initialisierungsdatei (.ini-Datei) `silent-install.ini`, die Standardwerte für die Argumente in der Tabelle enthält.

Über das Installation Manager-Installationsprogramm wird Installation Manager installiert. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Installation Manager im unbeaufsichtigten Modus zu installieren.

Zur Installation von Installation Manager im unbeaufsichtigten Modus dekomprimieren Sie das Installationsprogramm und wechseln in das Eclipse-Unterverzeichnis. Führen Sie dann folgende Befehle aus:

- Für Windows: `installc --launcher.ini silent-install.ini -log <pfad und name der protokolldatei>` . Beispiel: `installc --launcher.ini silent-install.ini -log c:\mylogfile.xml`
- Für andere Plattformen: `install --launcher.ini silent-install.ini -log <pfad und name der protokolldatei>`. Beispiel: `install --launcher.ini silent-install.ini -log /root/mylogs/mylogfile.xml`

Nach der Installation von Installation Manager können Sie über dieses Programm andere Produkte installieren. Sie können die Produkte auch über das Installation Manager-Installationsprogramm installieren.

Führen Sie den folgenden Befehl im Eclipse-Unterverzeichnis aus, um Installation Manager im unbeaufsichtigten Modus auszuführen:

- Für Windows: `IBMIMc.exe --launcher.ini silent-install.ini -input <pfad und name der antwortdatei> -log <pfad und name der protokolldatei>`. Beispiel: `IBMIMc.exe --launcher.ini silent-install.ini -input c:\mylog\responsefile.xml -log c:\mylog\silent_install_log.xml`

- Für andere Plattformen: `IBMIM --launcher.ini silent-install.ini -input <pfad und name der antwortdatei> -log <pfad und name der protokolldatei>`.
Beispiel: `IBMIM --launcher.ini silent-install.ini -input /root/mylog/responsefile.xml -log /root/mylog/silent_install_log.xml`

Wenn Sie Produkte im unbeaufsichtigten Modus über das Installation Manager-Installationsprogramm aus dem Eclipse-Verzeichnis installieren wollen, geben Sie den folgenden Befehl ein:

- Für Windows: `installc.exe --launcher.ini silent-install.ini -input <pfad und name der antwortdatei> -log <pfad und name der protokolldatei>`. Beispiel: `installc --launcher.ini silent-install.ini -input c:\mylog\responsefile.xml -log c:\mylog\silent_install_log.xml`
- Für andere Plattformen: `install.exe --launcher.ini silent-install.ini -input <pfad und name der antwortdatei> -log <pfad und name der protokolldatei>`. Beispiel: `IBMIM --launcher.ini silent-install.ini -input /root/mylog/responsefile.xml -log /root/mylog/silent_install_log.xml`

Wenn das Installation Manager-Installationsprogramm oder Installation Manager im unbeaufsichtigten Modus ausgeführt wird, liest es die Antwortdatei und schreibt eine Protokolldatei in das angegebene Verzeichnis. Im Gegensatz zu einer Antwortdatei, die bei der Ausführung im unbeaufsichtigten Modus erforderlich ist, sind Protokolldateien optional. Wenn diese Ausführung erfolgreich ist, müsste sich der Status 0 ergeben, bei ihrem Fehlschlagen ein Wert ungleich null.

Verfügbare Produkte suchen und unbeaufsichtigt installieren

Sie können eine unbeaufsichtigte Suche nach Aktualisierungen durchführen und diese auch unbeaufsichtigt für alle verfügbaren Produkte installieren.

Gehen Sie wie folgt vor, um nach allen verfügbaren Produkten zu suchen und diese Produkte unbeaufsichtigt zu installieren:

1. Wechseln Sie in einer Befehlszeile in das Eclipse-Unterverzeichnis in dem Verzeichnis, in dem Installation Manager installiert wurde.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, und führen Sie ihn aus. Setzen Sie dabei Ihre Position für die Antwortdatei und, optional, für die Protokolldatei ein:
 - Für Windows: `IBMIMc.exe --launcher.ini silent-install.ini -installAll -log <pfad und name der protokolldatei>`
 - Für andere Plattformen: `IBMIM --launcher.ini silent-install.ini -installAll -log <pfad und name der protokolldatei>`

Alle verfügbaren Produkte für Installation Manager werden nun installiert.

Aktualisierungen für alle installierten Produkte unbeaufsichtigt installieren

Sie können eine unbeaufsichtigte Suche nach Aktualisierungen durchführen und die Aktualisierungen anschließend auch unbeaufsichtigt für alle derzeit installierten Produkte installieren.

So suchen Sie nach Aktualisierungen für alle verfügbaren Produkte und lassen diese unbeaufsichtigt installieren:

1. Wechseln Sie in einer Befehlszeile in das Eclipse-Unterverzeichnis in dem Verzeichnis, in dem Installation Manager installiert wurde.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, und führen Sie ihn aus. Setzen Sie dabei Ihre Position für die Antwortdatei und, optional, für die Protokolldatei ein:

- Für Windows: IBMIMc.exe --launcher.ini silent-install.ini -updateAll -log <pfad und name der protokolldatei>
- Für andere Plattformen: IBMIM --launcher.ini silent-install.ini -updateAll -log <pfad und name der protokolldatei>

Alle verfügbaren Produktaktualisierungen für Installation Manager werden nun installiert.

Befehle in der Antwortdatei

Wenn Sie die Installation Manager-Funktionalität für eine unbeaufsichtigte Installation verwenden möchten, müssen Sie eine Antwortdatei erstellen, die alle von Installation Manager auszuführenden Befehle enthält. Zu diesem Zweck wird empfohlen, eine Antwortdatei zu erstellen, indem Sie Ihre Aktionen während der Installation des IBM Rational Performance Tester-Pakets aufzeichnen. Sie können eine Antwortdatei aber auch manuell erstellen oder bearbeiten.

Es gibt zwei Kategorien von Befehlen in der Antwortdatei:

- **Befehle für Benutzervorgaben** werden verwendet, um Benutzervorgaben, die sich in Installation Manager unter **File** → **Preferences** befinden (beispielsweise Informationen zur Repositoryposition), festzulegen.
- **Befehle für die unbeaufsichtigte Installation** werden verwendet, um den Assistenten zum Installieren von Paketen in Installation Manager zu emulieren.

Befehle für Benutzervorgaben für die unbeaufsichtigte Installation

Normalerweise legen Sie Benutzervorgaben im Fenster "Preferences" fest. Sie können Benutzervorgaben aber auch (als Schlüssel) in einer Antwortdatei festlegen, die während der unbeaufsichtigten Installation verwendet wird.

Anmerkung: Sie können mehrere Benutzervorgaben in einer Antwortdatei angeben.

Wenn Sie Benutzervorgaben in einer Antwortdatei definieren, ähnelt der XML-Code dem folgenden Beispiel:

```
<preference
  name = "the key of the preference"
  value = "the value of the preference to be set">
</preference>
```

Mit Hilfe der folgenden Tabelle können Sie Schlüssel und deren zugeordnete Werte für Benutzervorgaben für eine unbeaufsichtigte Installation angeben:

Schlüssel	Wert	Hinweise
com.ibm.cic.common.core.preferences.logLocation	Gibt die Position der Installation Manager-Protokolldatei an.	Wichtig: Dieser Schlüssel ist optional und wurde für Test- und Debugzwecke entworfen. Wenn Sie keine Position für die Protokolldatei angeben, wird sowohl für die unbeaufsichtigte Installation als auch für die Benutzerschnittstellenversion von Installation Manager dieselbe Position verwendet.
com.ibm.cic.license.policy.location	Gibt eine URL an, durch die festgelegt ist, an welcher Position sich die ferne Datei mit Lizenzierungsrichtlinien befindet.	
com.ibm.cic.common.core.preferences.http.proxyEnabled	True oder False	"False" ist der Standardwert.
com.ibm.cic.common.core.preferences.http.proxyHost	Hostname oder IP-Adresse	
com.ibm.cic.common.core.preferences.http.proxyPort	Portnummer	
com.ibm.cic.common.core.preferences.http.proxyUseSocks	True oder False	"False" ist der Standardwert.
com.ibm.cic.common.core.preferences.SOCKS.proxyHost	Hostname oder IP-Adresse	
com.ibm.cic.common.core.preferences.SOCKS.proxyPort	Portnummer	
com.ibm.cic.common.core.preferences.ftp.proxyEnabled	True oder False	"False" ist der Standardwert.
com.ibm.cic.common.core.preferences.ftp.proxyHost	Hostname oder IP-Adresse	
com.ibm.cic.common.core.preferences.ftp.proxyPort	Portnummer	

Schlüssel	Wert	Hinweise
com.ibm.cic.common.core.preferences.eclipseCache	c:\IBM\ common (Windows) /opt/IBM/ common (Linux) Anmerkung: Die angegebenen Pfade sind Standardwerte für diese Einstellung. In der Regel verfügen Installationspakete über eigene Werte für diese Einstellung.	Sie können diese Positionsangabe nicht ändern, wenn Sie bereits ein Paket installiert haben.
com.ibm.cic.agent.core.pref.offering.service.repositories.areUsed	True oder False	Ändern Sie diese Einstellung in 'False', um sie zu inaktivieren. Bei Angabe von 'True' werden alle verbundenen Repositorys durchsucht, wenn Produkte installiert oder aktualisiert werden.

Schlüssel	Wert	Hinweise
com.ibm.cic.common.core.preferences. preserveDownloadedArtifacts	True oder False	Ändern Sie diese Einstellung in 'False', um sie zu inaktivieren. Bei Angabe von 'True' werden die für die ROLLBACK-Operation des Pakets auf eine frühere Version erforderlichen Dateien auf Ihrem System gespeichert. Bei Angabe von 'False' werden diese Dateien nicht gespeichert. Wenn Sie diese Dateien nicht speichern, müssen Sie eine Verbindung zu Ihrem ursprünglichen Repository oder Datenträger herstellen, um die ROLLBACK-Operation ausführen zu können.

Befehle für die unbeaufsichtigte Installation

Diese Referenztabelle enthält weitere Informationen zu den Befehlen für Antwortdateien, die während einer unbeaufsichtigten Installation verwendet werden.

Befehle für die Antwortdatei	Beschreibung
<p>Profil</p> <pre><profile id="the profile (package group) id" installLocation="the install location of the profile"> <data key="key1" value="value1"/> <data key="key2" value="value2"/> </profile></pre>	<p>Mit diesem Befehl können Sie eine Paketgruppe (oder Installationsposition) erstellen. Falls die angegebene Paketgruppe bereits vorhanden ist, hat der Befehl keine Auswirkungen. Momentan werden bei der unbeaufsichtigten Installation während der Profilerstellung auch zwei Installationskontexte erstellt; ein Eclipse-Installationskontext und ein nativer Installationskontext. Ein Profil ist eine Installationsposition.</p> <p>Mit dem Element <data> können Sie die Profileigenschaften festlegen.</p> <p>Die nachstehende Liste enthält die derzeit unterstützten Schlüssel und die zugehörigen Werte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der Schlüssel eclipseLocation gibt den Wert einer vorhandenen Eclipse-Position an, beispielsweise c:\myeclipse\eclipse. • Der Schlüssel cic.selector.nl gibt die Auswahlmöglichkeiten für die natürliche Sprache an, beispielsweise zh, ja und en. <p>Anmerkung: Trennen Sie mehrere Landessprachenwerte durch Kommata.</p> <p>Die nachstehende Liste enthält die derzeit unterstützten Sprachencodes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Englisch (en) • Französisch (fr) • Italienisch (it) • Vereinfachtes Chinesisch (zh) • Russisch (ru) • Traditionelles Chinesisch (Taiwan) (zh_TW) • Traditionelles Chinesisch (Hong Kong) (zh_HK) • Deutsch (de) • Japanisch (ja) • Polnisch (pl) • Spanisch (es) • Tschechisch (cs) • Ungarisch (hu) • Koreanisch (ko) • Portugiesisch (pt_BR)
<p>Repositories</p> <pre><server> <repository location="http://example/ repository/"> <repository location="file:/C:/ repository/"> <!--add more repositories below--> <...> </server></pre>	<p>Mit diesem Befehl können Sie die Repositories angeben, die bei einer unbeaufsichtigten Installation verwendet werden. Geben Sie ferne Repositories mit einem URL- oder UNC-Pfad und lokale Repositories mit Verzeichnispfaden an.</p>

Befehle für die Antwortdatei	Beschreibung
<p>Installieren</p> <pre><install> <offering profile= "profile id" features= "feature ids" id= "offering id" version= "offering version"></offering> <!--add more offerings below> <...> </install></pre>	<p>Mit diesem Befehl können Sie die Installationspakete angeben, die installiert werden.</p> <p>Die Profil-ID muss mit einem vorhandenen Profil oder mit einem durch den gesetzten Profilbefehl erstellten Profil übereinstimmen.</p> <p>Komponenten-IDs können optional in Form einer durch Kommas unterteilten Auflistung, z. B. 'feature1, feature2' etc., angegeben werden. Sind keine Komponenten-IDs angegeben, werden alle Standardkomponenten im angegebenen Angebot installiert.</p> <p>Die Versionsnummer ist nicht erforderlich. Wenn keine Version angegeben wurde, installiert Installation Manager das aktuelle Produkt mit der angegebenen ID und allen verfügbaren Aktualisierungen und Programmkorrekturen.</p> <p>Anmerkung: Erforderliche Komponenten werden für die Installation einbezogen, selbst wenn sie nicht explizit in der durch Kommata begrenzten Liste angegeben sind.</p>
<pre><install modify="true"> oder <uninstall modify="true"> (optionales Attribut) <uninstall modify="true"> <offering profile="profileID" id="Id" version="Version" features="-"/> </uninstall></pre>	<p>Mit dem Attribut <install modify="true"> geben Sie bei Installations- und Deinstallationsbefehlen an, dass Sie eine vorhandene Installation ändern wollen. Wird das Attribut nicht auf true gesetzt, nimmt es den Standardwert false an. Wenn sich der Änderungsvorgang auf die Installation zusätzlicher Sprachenpakete beschränkt, sollten Sie in der Liste der Komponenten-IDs des Angebots einen Bindestrich "-" verwenden. Dies zeigt an, dass keine neuen Komponenten hinzugefügt werden.</p> <p>Wichtig: Sie müssen "modify=true" und einen Bindestrich "-" in der Komponentenliste angeben, wie im Beispiel gezeigt. Andernfalls werden mit dem Installationsbefehl die Standardkomponenten des Angebots installiert und mit dem Deinstallationsbefehl sämtliche Komponenten entfernt.</p>
<p>Deinstallieren</p> <pre><uninstall> <offering profile= "profile id" features= "feature ids" id= "offering id" version= "offering version"></offering> <!--add more offerings below> <...> </uninstall></pre>	<p>Mit diesem Befehl können Sie die Pakete angeben, die deinstalliert werden.</p> <p>Die Profil-ID muss mit einem vorhandenen Profil oder mit einem in einem Profilbefehl angegebenen Profil übereinstimmen. Außerdem werden alle Komponenten im angegebenen Angebot deinstalliert, falls keine Komponenten-IDs angegeben sind; wenn keine Angebots-IDs angegeben sind, werden alle installierten Angebote im angegebenen Profil deinstalliert.</p>

Befehle für die Antwortdatei	Beschreibung
<p>Rollback</p> <pre><rollback> <offering profile= "profile id" id= "offering id" version= "offering version"> </offering> <!--add more offerings below <...> </rollback></pre>	<p>Mit diesem Befehl können Sie ausgehend von der Version, die entsprechend dem angegebenen Profil installiert ist, eine ROLLBACK-Operation zu den angegebenen Produkten ausführen. In einem Rollbackbefehl können Sie keine Komponenten angeben.</p>
<p>InstallAll</p> <pre><installALL/></pre> <p>Anmerkung: Dieser Befehl ist äquivalent zu</p> <pre>-silent -installAll</pre> <p>.</p>	<p>Mit Hilfe dieses Befehls kann eine unbeaufsichtigte Suche nach allen verfügbaren Paketen und eine anschließende unbeaufsichtigte Installation dieser Pakete durchgeführt werden.</p>
<p>UpdateAll</p> <pre><updateALL/></pre> <p>Anmerkung: Dieser Befehl ist äquivalent zu</p> <pre>-silent -updateAll</pre> <p>.</p>	<p>Mit Hilfe dieses Befehls kann eine unbeaufsichtigte Suche nach allen verfügbaren Paketen und eine anschließende unbeaufsichtigte Aktualisierung dieser Pakete durchgeführt werden.</p>
<p>Lizenz</p> <pre><license policyFile="policy file location"/></pre> <p>Beispiel:</p> <pre><license policyFile="c:\mylicense.opt"/></pre>	<p>Mit diesem Befehl können Sie eine Antwortdatei generieren, die einen Lizenzbefehl enthält. Starten Sie dazu den Lizenzassistenten nach dem Start von Installation Manager im Aufzeichnungsmodus.</p> <p>Wenn Sie im Aufzeichnungsmodus mit dem Lizenzmanagementassistenten Flex-Optionen festlegen, werden diese in einer Lizenzierungsrichtliniendatei namens "license.opt" in demselben Verzeichnis wie die generierte Antwortdatei aufgezeichnet. In der Antwortdatei ist ein Lizenzbefehl enthalten, der auf die Richtliniendatei verweist.</p>
<p>Assistent</p> <pre><launcher -mode wizard -input < response file ></pre>	<p>Mit diesem Befehl können Sie Installation Manager im UI-Modus (Benutzerschnittstellenmodus) starten. Im UI-Modus wird Installation Manager entweder im Installations- oder im Deinstallationsassistenten gestartet. In diesem Fall kann die Antwortdatei jedoch nur Benutzervorgabenbefehle und Installationsbefehle oder Benutzervorgabenbefehle und Deinstallationsbefehle enthalten. Sie können Installations- und Deinstallationsbefehle bei der Ausführung von Installation Manager im UI-Modus nicht in derselben Antwortdatei mischen.</p>

Referenzinformation: Musterantwortdatei

Sie können eine XML-basierte Antwortdatei zur Angabe vordefinierter Informationen verwenden. Dazu gehören Benutzervorgaben für die unbeaufsichtigte Installation, Repositorypositionen, Installationsprofile usw. Antwortdateien sind für Teams und Unternehmen nützlich, die Installationspakete unbeaufsichtigt installieren und die Positionen und Benutzervorgaben für Installationspakete standardisieren möchten.

Musterantwortdatei

```
<agent-input >

<!-- add preferences -->
<preference name="com.ibm.cic.common.core.preferences. http.proxyEnabled"
value="c:/temp"/>

<!-- create the profile if it doesn't exist yet -->
<profile id="my_profile" installLocation="c:/temp/my_profile"></profile>

<server>
<repository location=
"http://a.site.com/local/products/sample/20060615_1542/repository/"></repository>
</server>

<install>
  <offering profile= "my_profile" features= "core" id= "ies"
version= "3.2.0.20060615">
  </offering>
</install>

</agent-input>
```

Protokolldateien für die unbeaufsichtigte Installation

Mit den Protokolldateien für die unbeaufsichtigte Installation können Sie die Ergebnisse einer Installationssitzung dieses Typs prüfen.

Mit der Funktionalität für eine unbeaufsichtigte Installation wird eine XML-basierte Protokolldatei erstellt, die das Ergebnis der Ausführung einer unbeaufsichtigten Installation aufzeichnet (vorausgesetzt, der Pfad einer Protokolldatei wird mit `-log <ihr_protokolldateipfad>.xml` angegeben). Wenn die unbeaufsichtigte Installation erfolgreich ausgeführt wurde, enthält die Protokolldatei lediglich das Stammelement `<result> </result>`. Wenn während der Installation jedoch Fehler auftreten, enthält die Protokolldatei für die unbeaufsichtigte Installation Fehlerelemente mit Nachrichten wie den folgenden:

```
<result>
  <error> Cannot find profile: profile id</error>
  <error> some other errors</error>
</result>
```

Für eine detaillierte Analyse können Sie die generierten Protokolle im Datenbereich von Installation Manager anzeigen. Mit Hilfe eines Befehls für Benutzervorgaben können Sie den Datenbereich an der bevorzugten Position festlegen, wie es im Abschnitt zur Antwortdatei gezeigt wird.

IBM Packaging Utility

Mit Hilfe der Software IBM Packaging Utility können Sie Produktpakete in ein Repository kopieren und dieses dann über HTTP oder HTTPS auf einem Web-Server platzieren.

Die Packaging Utility-Software befindet sich auf der Zusatz-CD für die jeweilige Plattform (Windows und Linux), die im Lieferumfang von Rational Performance Tester enthalten ist. Wenn Sie ein Repository mit einem Rational Performance Tester-Paket auf einem Web-Server ablegen möchten, auf den über HTTP oder HTTPS zugegriffen wird, müssen Sie das Rational Performance Tester-Produktpaket mit Packaging Utility in das Repository kopieren.

Verwenden Sie das Dienstprogramm für die folgenden Aufgaben:

- Neues Repository für Produktpakete generieren.
- Produktpakete in ein neues Repository kopieren. Sie können mehrere Produktpakete in ein einzelnes Repository kopieren und so für Ihr Unternehmen eine zentrale Position definieren, von der aus Produktpakete über IBM Installation Manager installiert werden können.
- Produktpakete aus einem Repository löschen.

Ausführliche Anweisungen zur Verwendung des Tools finden Sie in der Onlinehilfe zu Packaging Utility.

Packaging Utility installieren

Bevor Sie IBM Packaging Utility zum Kopieren des Rational Performance Tester-Produktpakets verwenden können, müssen Sie das Dienstprogramm zunächst von der Zusatz-CD installieren.

Führen Sie zum Installieren der IBM Packaging Utility-Software von der Zusatz-CD die folgenden Schritte aus:

1. Suchen Sie die Zusatz-CD für die jeweilige Plattform.
2. Extrahieren Sie die Installationsdateien des Packaging Utility aus der komprimierten Datei (pu.disk_plattform.zip) in das Verzeichnis 'PackagingUtility'.
3. Suchen Sie nach den Packaging Utility-Installationsdateien.
 - Für Windows: Wechseln Sie in das Verzeichnis 'PackagingUtility' auf der Zusatz-CD für Windows. (Wenn Sie ein elektronisches Image heruntergeladen haben, wechseln Sie in das Verzeichnis 'AuxCD-Windows\PackagingUtility'.)
 - Für Linux: Wechseln Sie in das Verzeichnis 'PackagingUtility' auf der Zusatz-CD für Linux. (Wenn Sie ein elektronisches Image heruntergeladen haben, wechseln Sie in das Verzeichnis 'AuxCD-Linux/PackagingUtility'.)
4. Extrahieren Sie die Packaging Utility-Installationsdateien in ein Verzeichnis. Stellen Sie sicher, dass Sie die Verzeichnisstruktur der komprimierten Dateien beibehalten.
 - Für Windows: Extrahieren Sie den Inhalt der Datei pu.disk_win32.zip.
 - Für Linux: Extrahieren Sie den Inhalt der Datei pu.disk_linux.zip.
5. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in das Sie die Packaging Utility-Installationsdateien extrahiert haben, und starten Sie das Installationsprogramm.

- Für Windows: Führen Sie die Datei install_win32.exe aus.
 - Für Linux: Führen Sie die Datei install_linux.bin aus.
6. Befindet sich IBM Installation Manager nicht auf der Workstation, werden Sie zur Installation dieses Programms aufgefordert. Anschließend wird der Installationsassistent gestartet. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen im Assistenten, um die Installation von Installation Manager durchzuführen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter „Installation Manager unter Windows installieren“ auf Seite 25.
 7. Wenn die Installation von Installation Manager abgeschlossen ist, oder wenn sich das Programm bereits auf dem Computer befindet, wird Installation Manager gestartet und der Assistent 'Pakete installieren' automatisch geöffnet.
 8. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen im Assistenten 'Pakete installieren', um die Installation durchzuführen.

Produktpakete mit Packaging Utility auf einen HTTP-Server kopieren

Wenn Sie ein Repository auf einem HTTP- oder HTTPS-Server erstellen möchten, müssen Sie Packaging Utility zum Kopieren der Produktpakete für Rational Performance Tester verwenden.

Bei dieser Methode wird die Zusatzsoftware, die im Rational Performance Tester-Installationsimage enthalten ist, nicht kopiert. Es werden nur die Rational Performance Tester-Dateien kopiert, die mit IBM Installation Manager installiert werden.

Mit Packaging Utility können auch mehrere Produktpakete an einer einzigen Repositoryposition kombiniert werden. Weitere Informationen dazu finden Sie in der Onlinehilfe zu Packaging Utility.

So kopieren Sie Produktpakete mit Packaging Utility:

1. Wenn Sie aus einem CD-Image kopieren, führen Sie die folgenden Aufgaben aus:
 - a. Legen Sie die erste Installations-CD in das CD-Laufwerk ein.
 - b. Linux: Ordnen Sie das CD-Laufwerk über eine Mountoperation zu.
 - c. Wenn die automatische Ausführung auf Ihrem System aktiviert ist, wird das Launchpadprogramm für Rational Performance Tester automatisch geöffnet. Beenden Sie das Launchpadprogramm.
2. Starten Sie Packaging Utility.
3. Klicken Sie auf der Hauptseite des Dienstprogramms auf **Copy product package**. Die Seite "Prerequisite" wird geöffnet und zeigt zwei Optionen an:
 - **I will be downloading product packages from IBM Web**
 - **I will be obtaining the product packages from other sources**
4. Klicken Sie auf **I will be downloading product packages from IBM Web**.

Anmerkung: Sie können die Option **I will be obtaining the product packages from other sources** verwenden, wenn Sie bereits ein Repository definiert haben, auf das Zugriff besteht.

5. Klicken Sie auf **Next**, um zur Seite "Source" zu gelangen. Wenn keine Produktpakete zur Auswahl bereitstehen, müssen Sie ein Repository öffnen, in dem Produktpakete enthalten sind.
6. Zum Öffnen eines Repositorys klicken Sie auf die Schaltfläche **Open repository**. Daraufhin wird das Fenster 'Repository öffnen' geöffnet.

Anmerkung: Bei einem Repository kann es sich um einen Pfad zu einem Verzeichnis im Dateisystem, ein Laufwerk, in dem sich die erste CD für das Produkt befindet, oder eine URL für ein Verzeichnis auf einem Server handeln.

7. Zum Definieren einer Repositoryposition klicken Sie auf die Schaltfläche **Browse** neben dem Feld "Repository Location" und wählen die Repositoryposition aus: entweder das allgemeine Stammverzeichnis, in dem sich die elektronischen Images auf Festplatte befinden, oder das Laufwerk, in dem sich die erste Installations-CD für das Produkt befindet. Wenn sich die Rational Performance Tester-Dateien (disk1, disk2 usw.) beispielsweise in C:\My product\unzip befinden, müssen Sie diese Position als ein Repository definieren.
8. Klicken Sie auf **OK**, um die Repositoryposition zu definieren und das Fenster Browse to a repository directory zu schließen.
9. Klicken Sie auf der Seite Destination auf die Schaltfläche **Browse**, und wählen Sie ein vorhandenes Repositoryverzeichnis aus, oder erstellen Sie einen neuen Ordner zum Speichern der Produkte.
10. Nach dem Festlegen eines Repositories für die ausgewählten Produktpakete und Programmkorrekturen klicken Sie auf **OK**, um das Fenster Browse to a directory zu schließen. Der soeben definierte Dateipfad ist auf der Seite Destination im Feld **Directory** aufgelistet.
11. Klicken Sie auf **Next**, um zur Seite Summary zu gelangen. Auf der Seite Summary werden die ausgewählten Produktpakete angezeigt, die in das Zielrepository kopiert werden. Auf dieser Seite sind außerdem der für die Kopie erforderliche Speicherplatz sowie der auf dem Laufwerk verfügbare Speicherplatz angegeben.
12. Klicken Sie auf **Copy**, um die ausgewählten Produktpakete in das Zielrepository zu kopieren. Im unteren Bereich des Assistentenfensters wird eine Statusleiste geöffnet, in der angezeigt wird, wie viel Zeit noch für den Kopiervorgang benötigt wird. Nach Abschluss des Kopiervorgangs wird die Seite Complete geöffnet, auf der alle erfolgreich kopierten Produktpakete angezeigt werden.
13. Klicken Sie auf **Done**, um zur Hauptseite von Packaging Utility zurückzukehren.

Nachdem Sie Packaging Utility zum Kopieren der Rational Performance Tester-Installationsdateien in ein Repository verwendet haben, können Sie das Repository auf einem Web-Server ablegen und die Verzeichnisse und Dateien über HTTP zur Verfügung stellen. (Das Repository kann auch auf einem UNC-Laufwerk abgelegt werden.)

Lizenzen verwalten

Die Lizenzierung für Ihre installierte IBM Software und die angepassten Pakete wird über den Assistenten für die Lizenzverwaltung (Manage Licenses) in IBM Installation Manager verwaltet. Dieser Assistent zeigt Lizenzinformationen für jedes Ihrer installierten Pakete an.

Testlizenzen, die mit den Versionen 7.0 und späteren Versionen einiger Rational-Produkte geliefert wurden, laufen 30 oder 60 Tage nach der Installation ab. Sie müssen Ihr Produkt aktivieren, um es nach dem Ablaufdatum weiter nutzen zu können.

Mit dem Assistenten 'Manage Licenses' können Sie für die Testversionen eines Produkts ein Upgrade auf eine Lizenzversion durchführen. Hierzu müssen Sie ein so genanntes Produktaktivierungskit (Product Activation Kit) importieren. Sie können auch das so genannte Floating License Enforcement (Floating-Lizenzaktivierung) für Produkte mit Testlizenzen oder permanenten Lizenzen aktivieren, um von einem Lizenzserver Floating-Lizenzschlüssel abzurufen.

Weitere Informationen zur Lizenzverwaltung für Ihre Rational-Produkte siehe:

- Technische Hinweise unter <http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21250404>, die sich speziell mit der Aktivierung von Rational-Produkten befassen.
- Unterstützungsseite für die Rational-Lizenzierung unter <http://www-306.ibm.com/software/rational/support/licensing/>.

Lizenzen

Als Käufer von IBM Rational-Softwareprodukten können Sie zwischen drei Typen von Produktlizenzen wählen: einer Lizenz des Typs "Berechtigter Benutzer", einer Lizenz des Typs "Berechtigter Benutzer für einen festen Zeitraum" (Fixed Term License, FTL) und einer Floating-Lizenz. Welcher Typ für Ihre Organisation am besten geeignet ist, hängt davon ab, wie viele Personen das Produkt verwenden, wie oft auf das Produkt zugegriffen werden muss und welche Art des Erwerbs von Software Sie bevorzugen.

Lizenz des Typs "Berechtigter Benutzer"

Eine Lizenz für einen berechtigten Benutzer (Authorized User) von IBM Rational berechtigt eine bestimmte Einzelperson zur Verwendung des Rational-Softwareprodukts. Käufer müssen für jeden einzelnen Benutzer, der auf das Produkt in irgendeiner Weise zugreift, eine Lizenz des Typs "Berechtigter Benutzer" erwerben. Eine solche Lizenz kann nur dann neu zugewiesen werden, wenn der Käufer den ursprünglich berechtigten Benutzer langfristig oder dauerhaft ersetzt.

Wenn Sie beispielsweise eine Lizenz des Typs "Berechtigter Benutzer" erwerben, können Sie diese Lizenz einer bestimmten Einzelperson zuweisen, die dann das Rational-Softwareprodukt verwenden kann. Mit dieser Lizenz ist zu keinem Zeitpunkt eine zweite Person zur Verwendung dieses Produkts berechtigt, auch wenn der berechtigte Benutzer dieses nicht aktiv verwendet.

Lizenz des Typs "Berechtigter Benutzer für einen festen Zeitraum"

Eine Lizenz für einen berechtigten Benutzer für eine feste Laufzeit (Authorized User FTL) von IBM Rational berechtigt eine bestimmte Einzelperson zur Verwendung des Rational-Softwareprodukts für einen bestimmten Zeitraum (die Laufzeit). Käufer müssen für jeden einzelnen Benutzer, der auf das Produkt in irgendeiner Weise zugreift, eine Lizenz dieses Typs erwerben. Eine Lizenz des Typs "Berechtigter Benutzer für einen festen Zeitraum" ist nicht übertragbar, es sei denn, die Zuordnung der Lizenz wird vom Lizenznehmer langfristig oder permanent geändert.

Anmerkung: Wenn Sie eine Lizenz für einen berechtigten Benutzer für eine feste Laufzeit (Authorized User FTL) im Programm Passport Advantage Express kaufen, erweitert IBM die Lizenzlaufzeit zum derzeit aktuellen Preis automatisch um ein weiteres Jahr, sofern Sie IBM nicht vor Ablauf der Lizenz darüber informiert haben, dass Sie keine Verlängerung der Lizenz wünschen. Die Laufzeit der nachfolgenden Lizenz mit fester Laufzeit (FTL) beginnt mit dem Ablauf der Laufzeit der vorherigen Lizenz mit fester Laufzeit (FTL). Der Preis für diese fortgesetzte Dauer beträgt derzeit 80 % des Erstlizenzpreises (Änderungen vorbehalten).

Wenn Sie IBM benachrichtigen, dass keine Verlängerung der Lizenzdauer erwünscht ist, müssen Sie die Verwendung des Produkts nach Ablauf der Lizenzdauer einstellen.

Floating-Lizenz

Bei einer IBM Rational-Floating-Lizenz handelt es sich um eine Lizenz für ein einzelnes Softwareprodukt, das von mehreren Teammitgliedern gemeinsam genutzt werden kann. Die Gesamtzahl gleichzeitiger Benutzer darf jedoch die Anzahl der erworbenen Floating-Lizenzen nicht übersteigen. Wenn Sie z. B. eine Floating-Lizenz für ein Rational-Softwareprodukt erwerben, kann ein beliebiger Benutzer in Ihrer Organisation das Produkt zu jedem beliebigen Zeitpunkt verwenden. Eine weitere Person, die auf das Produkt zugreifen möchte, muss warten, bis sich der aktuelle Benutzer abgemeldet hat.

Zur Verwendung von Floating-Lizenzen müssen Sie Floating-Lizenzschlüssel anfordern und diese auf einem Rational-Lizenzserver installieren. Der Server antwortet auf Anforderungen von Endbenutzern, die auf die Lizenzschlüssel zugreifen möchten. Er gewährt der Anzahl gleichzeitiger Benutzer den Zugriff, die der Anzahl von Lizenzen entspricht, die von der Organisation erworben wurden.

Lizenzaktivierung

Wenn Sie ein Rational-Softwareprodukt zum ersten Mal installieren oder eine Lizenz verlängern möchten, um das Produkt weiterhin verwenden zu können, stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten der Lizenzierung für das Produkt zur Verfügung.

Die Lizenzen für Rational Software Development Platform-Angebote können auf zwei verschiedene Arten aktiviert werden:

- Produktaktivierungskit importieren

- Rational Common Licensing aktivieren, um Zugriff auf Floating-Lizenzschlüssel zu erhalten

Anmerkung: Testlizenzen, die mit den Versionen 7.0 und späteren Versionen einiger Rational-Produkte geliefert wurden, laufen 30 oder 60 Tage nach der Installation ab. Sie müssen Ihr Produkt aktivieren, um es nach dem Ablaufdatum weiter nutzen zu können. In diesem Artikel zum Thema Produktaktivierung finden Sie ein Flussdiagramm zum Aktivierungsprozess.

Aktivierungskits

Produktaktivierungskits enthalten den permanenten Lizenzschlüssel für die Testversion des Rational-Produkts. Sie erwerben zunächst das Aktivierungskit, laden die zugehörige ZIP-Datei auf Ihr lokales System herunter und importieren dann die JAR-Datei zum Aktivierungskit, um die Lizenz für Ihr Produkt zu aktivieren. Der Import des Aktivierungskits für Ihr Produkt erfolgt über IBM Installation Manager.

Floating License Enforcement

Sie können optional auch Floating-Lizenzschlüssel erhalten, IBM Rational License Server installieren und Floating License Enforcement für Ihr Produkt aktivieren. Floating License Enforcement bietet folgende Vorteile:

- Umsetzung der Lizenzeinhaltung im gesamten Unternehmen
- Weniger Lizenzkäufe
- Bereitstellung von Lizenzschlüsseln für IBM Rational Team Unifying- und Software Development Platform Desktopprodukte vom selben Lizenzserver.

Anmerkung: Einige 7.0- und spätere Versionen von Rational-Produkten erfordern eine Upgradeversion von Rational License Server. In diesem Artikel finden Sie aktuelle Informationen zur Lizenzaktualisierung.

Weitere Informationen zur Beschaffung von Aktivierungskits und Floating-Lizenzen finden Sie in [Lizenzen kaufen](#).

Lizenzinformationen zu installierten Paketen anzeigen

Sie können Lizenzinformationen zu den installierten Paketen, einschließlich Lizenztypen und Ablaufdaten, in IBM Installation Manager anzeigen.

So zeigen Sie Lizenzinformationen an:

1. Starten Sie IBM Installation Manager.
2. Klicken Sie auf der Hauptseite auf **Manage Licenses**.

Der Softwareanbieter des Pakets, aktuelle Lizenztypen und das Ablaufdatum für jedes installierte Paket werden angezeigt.

Produktaktivierungskit importieren

Zur Installation des permanenten Lizenzschlüssels müssen Sie das Aktivierungskit von der Speicherposition für Downloads oder vom Produktdatenträger mit Hilfe von IBM Installation Manager importieren.

Wenn Sie noch kein Aktivierungskit erworben haben, müssen Sie dies als Erstes tun. Wenn Sie bereits ein Produkt oder ein Produktaktivierungskit besitzen, legen Sie die betreffende CD ein oder laden das Aktivierungskit von IBM Passport Advantage auf eine Workstation mit entsprechenden Zugriffsmöglichkeiten herunter. Das Aktivierungskit ist als ZIP-Datei verpackt und enthält eine Java-Archivierungsdatei (.jar). Die .jar-Datei enthält den permanenten Lizenzschlüssel und muss importiert werden, damit Sie Ihr Produkt aktivieren können.

Gehen Sie wie folgt vor, um die .jar-Datei für ein Aktivierungskit zu importieren und den neuen Lizenzschlüssel zu aktivieren:

1. Starten Sie IBM Installation Manager.
2. Klicken Sie auf der Hauptseite auf die Option **Lizenzen verwalten**.
3. Wählen Sie ein Paket aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Aktivierungskit importieren**.
4. Klicken Sie auf **Weiter**. Daraufhin werden Einzelheiten zu dem ausgewählten Paket angezeigt; hierzu zählen zum Beispiel der aktuelle Lizenztyp und der Produktversionsbereich der Lizenz.
5. Suchen Sie nach dem Pfad auf der CD oder nach der Speicherposition für den Download des Kits; wählen Sie anschließend die entsprechende Java-Archivierungsdatei (JAR) aus, und klicken Sie auf **Öffnen**.
6. Klicken Sie auf **Weiter**. Auf der Seite "Summary" werden das Zielinstallationsverzeichnis für das Aktivierungskit, das Produkt, für das die neue Lizenz gültig ist, und Versionsinformationen angezeigt.
7. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Das Produktaktivierungskit mit dem permanenten Lizenzschlüssel wird in das Produkt importiert. Der Assistent zum Verwalten von Lizenzen gibt an, ob der Import erfolgreich ausgeführt wurde.

Floating-Lizenzen aktivieren

Wenn Ihre Teamumgebung Floating License Enforcement unterstützt, können Sie Floating-Lizenzen für Ihr Produkt aktivieren und eine Verbindung für den Zugriff auf die Floating-Lizenzschlüssel konfigurieren.

Vor der Aktivierung von Floating License Enforcement müssen Sie die Verbindungsinformationen für den Lizenzserver von Ihrem Administrator anfordern. Weitere Informationen zu Lizenzserver, Lizenzschlüssel und Rational Common Licensing Administration finden Sie im *IBM Rational License Management Guide*.

Die aktuelle Version des *License Management Guide* finden Sie online unter http://download.boulder.ibm.com/ibmdl/pub/software/rationalsdp/v7/rcl/701/docs/install_instruction/license_admin.pdf.

Gehen Sie wie folgt vor, um Floating-Lizenzen als Lizenztyp für angegebene Pakete zu aktivieren und die Verbindungen zum Lizenzserver zu konfigurieren:

1. Klicken Sie in IBM Installation Manager für die Rational Software Development Platform auf **Datei** → **Öffnen** → **Lizenzen verwalten**.
2. Wählen Sie eine Version eines Pakets aus, und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Configure Floating license support**.
3. Klicken Sie auf **Next**.
4. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Enable Floating license enforcement**.

5. Konfigurieren Sie eine oder mehrere Verbindungen zum Lizenzserver.
 - a. Klicken Sie in der Tabelle **Servers** auf ein leeres Feld, oder klicken Sie auf die Schaltfläche **Add**.
 - b. Wenn Sie von Ihrem Administrator Informationen für eine redundante Serverumgebung erhalten haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Redundant Server**. Es werden Felder für die Namen und Ports der primären, sekundären und tertiären Server angezeigt.
 - c. Geben Sie in das Feld **Name** den Hostnamen des Lizenzservers ein.
 - d. (Optional) Geben Sie für Umgebungen mit Firewall im Feld **Port** einen Wert ein. Geben Sie hier nur dann einen Wert ein, wenn Sie von Ihrem Administrator dazu aufgefordert werden.
 - e. Geben Sie bei redundanten Serverumgebungen die Namen und (bei Bedarf) Ports für die sekundären und tertiären Server ein.
 - f. (Optional) Sie können auf die Schaltfläche **Test Connection** klicken und so bestätigen, dass die Verbindungsangaben stimmen und der Server verfügbar ist.
 - g. Klicken Sie auf **OK**.
6. Klicken Sie auf **Next**.
7. (Optional) Konfigurieren Sie die Reihenfolge der Lizenznutzung für Ihre über eine Shell gemeinsam genutzten oder angepassten Pakete. Die Reihenfolge der Lizenzen in der Liste bestimmt die Reihenfolge, in der das Paket den Zugriff auf Lizenzschlüssel für bestimmte Lizenzen zu erhalten versucht.
8. Klicken Sie auf **Finish**.

Der Assistent zum Verwalten von Lizenzen gibt an, ob die Floating-Lizenzen erfolgreich konfiguriert wurden.

Wenn Sie das aktivierte Produkt das nächste Mal öffnen, wird eine Verbindung zum Lizenzserver hergestellt, um einen Lizenzschlüssel aus dem Pool verfügbarer Floating-Lizenzschlüssel abzurufen.

Lizenzen erwerben

Sie können neue Lizenzen erwerben, wenn die aktuelle Produktlizenz bald abläuft oder Sie zusätzliche Produktlizenzen für Teammitglieder erhalten möchten.

Zum Erwerben von Lizenzen und Aktivieren des Produkts führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Legen Sie fest, welchen Lizenztyp Sie erwerben möchten.
2. Rufen Sie die Website ibm.com auf, oder wenden Sie sich an Ihren IBM Vertriebsbeauftragten, um die Produktlizenz zu erwerben. Ausführliche Informationen finden Sie auf der IBM Webseite zum Kaufen von Software.
3. Je nach Typ der erworbenen Lizenz verwenden Sie den Berechtigungsnachweis und führen die folgenden Schritte zum Aktivieren des Produkts aus:
 - Wenn Sie eine Lizenz für einen berechtigten Benutzer (Authorized User) für Ihr Produkt erwerben, gehen Sie zu Passport Advantage, und befolgen Sie die Anweisungen zum Herunterladen der ZIP-Datei für das Produktaktivierungskit. Nach dem Herunterladen des Produktaktivierungskits müssen Sie die JAR-Datei des Kits mit Hilfe von Installation Manager herunterladen.
 - Wenn Sie Floating-Lizenzen für Ihr Produkt erwerben, klicken Sie auf den Link für die Site IBM Rational Licensing and Download Center. Melden Sie sich an (IBM Registrierung erforderlich), und wählen Sie dann den Link aus,

der Sie mit dem IBM Rational License Key Center verbindet. Dort können Sie mit Ihrem Berechtigungsnachweis Floating-Lizenzen für Ihren Lizenzserver erwerben.

Optional können Sie auch Passport Advantage aufrufen, um das Aktivierungskit für Ihr Produkt herunterzuladen. Nach dem Importieren des Aktivierungskits können Sie von einer Floating-Lizenz zu einer permanenten Lizenz wechseln, wenn Ihr PC über längere Zeiträume nur offline genutzt wird.

Zum Importieren des Aktivierungskits oder zum Aktivieren der Unterstützung für Floating-Lizenzen verwenden Sie den Assistenten zum Verwalten von Lizenzen (Manage Licenses) in IBM Installation Manager.

Anzahl der Dateikennungen auf Linux-Workstations erhöhen

Wichtig: Zum Erzielen optimaler Ergebnisse erhöhen Sie vor dem Arbeiten mit dem Rational-Produkt die Anzahl der Dateikennungen, die für Rational Performance Tester verfügbar sind, da mehr als die standardmäßigen 1024 Dateikennungen pro Prozess verwendet werden. (Diese Änderung muss möglicherweise von einem Systemadministrator vorgenommen werden.)

Seien Sie bei der Ausführung der Schritte zum Erhöhen der Dateideskriptoren unter Linux besonders vorsichtig. Wenn die Anweisungen nicht genau befolgt werden, kann es zu einem fehlerhaften Starten des Computers kommen. Lassen Sie dieses Verfahren sinnvollerweise von Ihrem Systemadministrator ausführen.

So erhöhen Sie die Anzahl der Dateideskriptoren:

1. Melden Sie sich als Root an. Wenn Sie nicht über die Rootberechtigung für den Zugriff verfügen, müssen Sie diese zunächst erhalten, bevor Sie fortfahren.
2. Wechseln Sie zum Verzeichnis "etc".
3. Verwenden Sie den Editor vi, um die Datei initscript im Verzeichnis "etc" zu bearbeiten. Wenn diese Datei nicht vorhanden ist, geben Sie vi initscript ein, um sie zu erstellen.

Wichtig: Wenn Sie die Anzahl der Dateikennungen erhöhen, darf **keine** leere Datei des Typs "initscript" auf dem Computer verbleiben. Andernfalls wird das System beim nächsten Einschalten oder Neustart nicht richtig hochgefahren.

4. Geben Sie in die erste Zeile ulimit -n 4096 ein. (Dieser Wert ist um ein Vielfaches höher als der Wert 1024, der Standardwert auf den meisten Linux-Computern). **Vorsicht:** Geben Sie keinen zu hohen Wert an, da sich dies negativ auf die systemweite Leistung auswirken kann.
5. Geben Sie in die zweite Zeile eval exec "\$4" ein.
6. Wenn Sie die Schritte 4 und 5 ausgeführt haben, sichern und schließen Sie die Datei.

Anmerkung: Vergewissern Sie sich, dass Sie die Schritte richtig ausgeführt haben, da das System andernfalls nicht bootet.

7. Optional: Schränken Sie die Benutzer oder Gruppen ein, indem Sie die Datei limits.conf im Verzeichnis "etc/security" entsprechend ändern. Diese Datei ist standardmäßig sowohl in SUSE Linux Enterprise Server (SLES) Version 9 als auch in Red Hat Enterprise Linux Version 4.0 enthalten. Ist diese Datei nicht enthalten, können Sie im oben genannten Schritt 4 auch eine geringere Anzahl (beispielsweise 2048) angeben. Dies ist erforderlich, damit die Mehrzahl der Benutzer hinsichtlich der zulässigen Anzahl offener Dateien pro Prozess mit sinnvollen Werten arbeiten kann. Wenn Sie in Schritt 4 bereits eine relativ niedrige Anzahl angegeben haben, ist dies weniger wichtig. Wenn Sie in Schritt 4 jedoch eine hohe Anzahl festlegen und keine Grenzwerte in der Datei limits.conf einrichten, kann sich dies negativ auf die Computerleistung auswirken.

Es folgt ein Beispiel für eine Datei des Typs "limits.conf". In dieser Datei werden zunächst Grenzwerte für alle Benutzer und anschließend unterschiedliche Grenzwerte für unterschiedliche Benutzer festgelegt. Diesem Beispiel liegt die Annahme zu Grunde, dass Sie im oben genannten Schritt 4 für die Deskriptoren den Wert 8192 angegeben haben.

```
*      soft nofile 1024
*      hard nofile 2048
root   soft nofile 4096
root   hard nofile 8192
user1  soft nofile 2048
user1  hard nofile 2048
```

Mit dem Zeichen * im Beispiel oben werden zunächst die Grenzwerte für alle Benutzer festgelegt. Diese Werte sind niedriger als die nächsten Werte. Der Benutzer mit Rootberechtigung kann über eine höhere Anzahl zulässiger offener Deskriptoren verfügen, während "user1" genau in der Mitte liegt. Lesen Sie zunächst aufmerksam die in der Datei limits.conf enthaltene Dokumentation, bevor Sie Änderungen vornehmen.

Weitere Informationen zum Befehl "ulimit" finden Sie auf der Man-Page zu diesem Befehl.

Installationen ändern

Mit dem Assistenten zum Ändern von Paketen (Modify Packages) in IBM Installation Manager können Sie die Auswahl von Sprachen und Komponenten für ein installiertes Produktpaket ändern.

Standardmäßig ist Internetzugriff erforderlich, sofern die Benutzervorgaben für das Repository nicht eine lokale Update-Site festlegen. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Installation Manager.

Anmerkung: Schließen Sie vor der Änderung alle Programme, die mit Installation Manager installiert wurden.

So ändern Sie ein installiertes Produktpaket:

1. Klicken Sie in Installation Manager auf der Seite "Start" auf das Symbol für das **Ändern von Paketen**.
2. Wählen Sie im Assistenten zum Ändern von Paketen (Modify Packages) die Installationsposition für das Rational Performance Tester-Produktpaket aus, und klicken Sie auf **Next**.
3. Wählen Sie auf der Seite "Modify" unter "Languages" die Sprachen für die Paketgruppe aus, und klicken Sie dann auf **Next**. Die entsprechenden Übersetzungen in die Landessprache für die Benutzeroberfläche und die Dokumentationen zu den Paketen werden installiert. Diese Auswahl wirkt sich auf alle Pakete aus, die in dieser Paketgruppe installiert werden.
4. Wählen Sie auf der Seite "Features" die Paketkomponenten aus, die installiert oder entfernt werden sollen.
 - a. Um weitere Informationen zu einer Komponente zu erhalten, klicken Sie auf die Komponente, und sehen Sie sich die Kurzbeschreibung unter **Details** an.
 - b. Zur Anzeige der Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Komponenten wählen Sie **Show Dependencies** aus. Wenn Sie auf eine Komponente klicken, werden alle Komponenten, die von dieser Komponente abhängig sind, sowie alle Komponenten, von denen diese Komponente abhängig ist, im Fenster "Dependencies" angezeigt. Wenn Sie Komponenten in den Paketen auswählen oder deren Auswahl aufheben, setzt Installation Manager automatisch alle Abhängigkeiten mit anderen Komponenten um und zeigt die aktualisierte Größe des Downloads und den für die Installation erforderlichen Plattenspeicherplatz an.
5. Klicken Sie nach Auswahl der Komponenten auf **Next**.
6. Prüfen Sie auf der Seite "Summary" die getroffene Auswahl, bevor Sie das Installationspaket ändern, und klicken Sie anschließend auf **Modify**.
7. Optional: Klicken Sie nach Abschluss des Änderungsprozesses auf **View Log File**, um das vollständige Protokoll anzuzeigen.

Rational Performance Tester aktualisieren

Sie können Aktualisierungen für Pakete installieren, die mit IBM Installation Manager installiert wurden.

Standardmäßig ist ein Internetzugang erforderlich, es sei denn, Ihre Repository-Benutzervorgabe verweist auf eine lokale Aktualisierungsseite.

In jedes installierte Paket ist die Position seines standardmäßigen IBM Aktualisierungsrepositorys integriert. Damit Installation Manager die Positionen des vordefinierten IBM Aktualisierungsrepositorys nach den installierten Paketen durchsucht, muss auf der Seite mit den Benutzervorgaben für Repositorys die Einstellung **Service-Repositorys während Installation und Aktualisierungen durchsuchen** aktiviert sein. Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Installation Manager.

Anmerkung: Schließen Sie vor der Aktualisierung alle Programme, die mit Installation Manager installiert wurden.

Gehen Sie wie folgt vor, um nach Paketaktualisierungen zu suchen und diese zu installieren:

1. Klicken Sie in Installation Manager auf der Seite "Start" auf **Update Packages**.
2. Wenn IBM Installation Manager nicht auf dem System gefunden wird oder eine ältere Version installiert ist, müssen Sie mit der Installation des höheren Release fortfahren. Befolgen Sie die angezeigten Anweisungen im Assistenten, um die Installation von IBM Installation Manager durchzuführen.
3. Wählen Sie im Assistenten für die Paketaktualisierung die Position der Paketgruppe aus, an der das Rational Performance Tester-Produktpaket installiert wurde, das Sie aktualisieren wollen, oder aktivieren Sie das Markierungsfeld **Alles aktualisieren**, und klicken Sie auf **Weiter**. Installation Manager sucht in seinen Repositorys und den vordefinierten Update-Sites für Rational Performance Tester nach Aktualisierungen. Ein Statusanzeiger zeigt die Ausführung der Suche an.
4. Wenn Aktualisierungen für ein Paket gefunden werden, werden diese auf der Seite "Update Packages" in der Liste **Updates** unterhalb des entsprechenden Pakets angegeben. Standardmäßig werden nur empfohlene Aktualisierungen angezeigt. Klicken Sie auf **Show all**, um alle Aktualisierungen zu den verfügbaren Paketen anzuzeigen.
 - a. Sind Sie an weiteren Informationen zu einer Aktualisierung interessiert, klicken Sie auf die betreffende Aktualisierung, und schauen Sie sich unter **Details** die dazugehörige Beschreibung an.
 - b. Stehen zu der Aktualisierung weitere Informationen zur Verfügung, wird am Ende des Beschreibungstexts ein entsprechender Link mit dem Titel **More info** angezeigt. Zur Anzeige dieser Informationen in einem Browser müssen Sie den Link nur anklicken. Lesen Sie sich die Informationen durch, bevor Sie mit der Installation der Aktualisierung beginnen.
5. Wählen Sie die zu installierenden Aktualisierungen aus, oder klicken Sie auf **Select Recommended**, um die Standardwerte wiederherzustellen. Aktualisierungen mit einer Abhängigkeitsbeziehung werden automatisch zusammen aus- bzw. abgewählt.

6. Klicken Sie auf **Next**, um fortzufahren.
7. Lesen Sie auf der Seite "Licenses" die Lizenzvereinbarungen für die ausgewählten Aktualisierungen. Im linken Bereich der Seite **License** wird die Liste der Lizenzen für die von Ihnen ausgewählten Aktualisierungen angezeigt. Klicken Sie jeden einzelnen Eintrag an, um die jeweilige Lizenzvereinbarung anzuzeigen.
 - a. Wenn Sie den Bedingungen der Lizenzvereinbarungen zustimmen, klicken Sie auf **Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung**.
 - b. Klicken Sie auf **Next**, um fortzufahren.
8. Prüfen Sie, bevor Sie die Aktualisierungen installieren, auf der Seite "Summary" die getroffene Auswahl.
 - a. Möchten Sie Änderungen an den von Ihnen auf den vorherigen Seiten gewählten Auswahlmöglichkeiten vornehmen, müssen Sie auf **Back** klicken. Anschließend können Sie die gewünschten Änderungen vornehmen.
 - b. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden, klicken Sie auf **Update**, um die Aktualisierungen herunterzuladen und zu installieren. Ein Statusanzeiger zeigt den Fortgang der Installation an.

Anmerkung: Während des Aktualisierungsprozesses werden Sie von Installation Manager möglicherweise dazu aufgefordert, die Position des Repositorys für die Basisversion des Pakets anzugeben. Haben Sie das Produkt dagegen von CD oder anderen Medien installiert, müssen die Aktualisierungen bei Verwendung der Aktualisierungsfunktion sofort verfügbar sein.
9. Optional: Wenn der Aktualisierungsprozess abgeschlossen ist, wird im oberen Bereich der Seite eine Nachricht zum erfolgreichen Abschluss des Prozesses angezeigt. Klicken Sie auf **View log file**, um die Protokolldatei für die aktuelle Sitzung in einem neuen Fenster zu öffnen. Sie müssen das Fenster "Installation Log" schließen, um fortzufahren.
10. Klicken Sie auf **Finish**, um den Assistenten zu schließen.

Rational Performance Tester deinstallieren

Die Option "Uninstall Packages" in Installation Manager ermöglicht Ihnen das Deinstallieren von Paketen an einer zentralen Installationsposition. Sie können auch alle installierten Pakete an allen Installationspositionen deinstallieren.

Zum Deinstallieren der Pakete müssen Sie sich mit demselben Benutzerkonto am System anmelden, das auch beim Installieren der Produktpakete verwendet wurde.

Gehen Sie wie folgt vor, um die Pakete zu deinstallieren:

1. Schließen Sie die Programme, die Sie mit Installation Manager installiert haben.
2. Klicken Sie in der Startseite auf **Pakete deinstallieren**.
3. Wählen Sie auf der Seite 'Pakete deinstallieren' das Rational Performance Tester-Produktpaket aus, das deinstalliert werden soll. Klicken Sie auf **Weiter**.
4. Überprüfen Sie auf der Übersichtsseite die Liste der Pakete, die deinstalliert werden sollen. Klicken Sie dann auf **Deinstallieren**. Nach Abschluss der Deinstallation wird die Seite 'Fertig' angezeigt.
5. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um den Assistenten zu verlassen.

Zusatzsoftware installieren

Die folgende Zusatzsoftware ist im Rational Performance Tester-Installationsimage enthalten:

- IBM Rational Agent Controller Version 7.0.1
- IBM Rational ClearCase LT Version 7.0

ClearCase LT installieren

Rational ClearCase LT ist ein Tool für die Konfigurationsverwaltung für kleine Projektteams. ClearCase LT ist Teil der IBM Rational ClearCase-Produktfamilie, die kleine Projektarbeitsgruppen bis hin zu dezentralen, globalen Unternehmen unterstützt.

Die Installationsmedien enthalten Rational ClearCase LT Version 7.0.0.0. Dieses Programm wird von Rational Performance Tester getrennt installiert.

Wenn ClearCase LT bereits auf Ihrer Workstation installiert ist, können Sie für diese Version ein Upgrade auf die aktuelle Version durchführen. Informationen zum Durchführen eines Upgrades von früheren Versionen finden Sie in der Installationsdokumentation zu ClearCase LT.

Damit Rational Performance Tester mit ClearCase LT arbeiten kann, müssen Sie die Komponente Rational ClearCase SCM Adapter installieren. Diese Komponente ist bei der Installation von Rational Performance Tester standardmäßig ausgewählt. Wurde sie nicht als zu installierende Komponente angegeben, können Sie die Installation zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Assistenten zum Ändern von Paketen (Modify Packages) in IBM Installation Manager ausführen. Ausführliche Informationen dazu finden Sie unter „Installationen ändern“ auf Seite 63.

Bevor Sie mit Rational ClearCase SCM Adapter arbeiten können, müssen Sie diesen aktivieren. Informationen zum Aktivieren und zum Arbeiten mit dem Adapter finden Sie in der Onlinehilfe.

Nach Installationsanweisungen und Release-Informationen für ClearCase LT suchen

Vollständige Anweisungen zum Installieren von Rational ClearCase LT finden Sie in der Installationsdokumentation, die in den Installationsmedien für ClearCase LT enthalten ist. Es wird dringend empfohlen, vor der Produktinstallation die Release-Informationen zu ClearCase zu lesen.

Einige Dokumentationen liegen in Form von PDF-Dateien vor. Zum Öffnen dieser Dateien benötigen Sie die Adobe Reader-Software, die unter <http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html> heruntergeladen werden kann.

Für Windows: Die Installationsanweisungen und Release-Informationen können über den Installationsassistenten von ClearCase LT angezeigt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Installation von Rational ClearCase LT starten“ auf Seite 70.

- So öffnen Sie die Installationsanweisungen:

1. Windows: Öffnen Sie die Datei doc\books\install.pdf auf der ersten Installations-CD (bzw. im entsprechenden Verzeichnis in einem elektronischen Image) für ClearCase LT. Das *IBM Rational ClearCase, ClearCase MultiSite und ClearCase LT Installations- und Upgradehandbuch, Version 7.0* (Windows) wird geöffnet.
 2. Für Linux: Anweisungen für den Download von *IBM Rational ClearCase, ClearCase MultiSite, and ClearCase LT Installation Guide, 7.0, Linux und UNIX* finden Sie unter <http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?uid=pub1gi11636600>.
- Für Linux: Das *IBM Rational ClearCase, ClearCase MultiSite und ClearCase LT Installations- und Upgradehandbuch, Version 7.0* (Linux) wird geöffnet.

Dokumentationen aus dem IBM Publications Center abrufen

Sie können die Installationsanweisungen und Release-Informationen für Rational ClearCase LT auch aus dem IBM Publications Center herunterladen.

1. Gehen Sie zu <http://www.ibm.com/shop/publications/order>.
2. Wählen Sie auf der Begrüßungsseite von Publications Center Ihr Land/Ihre Region aus.
3. Klicken Sie auf "Search for Publications".
4. Geben Sie entweder den Dokumenttitel oder die Veröffentlichungsnummer in das entsprechende Suchfeld ein.
 - Wenn Sie ein Dokument nach dem Titel suchen möchten, geben Sie den Titel in das Feld "Search on" ein.
 - Wenn Sie ein Dokument nach der Veröffentlichungsnummer (Material-ID) suchen möchten, geben Sie die Nummer in das Feld "Publication number" ein.

Tabelle 2. ClearCase-Veröffentlichungsnummern

Dokument	Veröffentlichungsnummer
IBM Rational ClearCase, ClearCase MultiSite und ClearCase LT Installations- und Upgradehandbuch (Windows)	GI11-6365-00
IBM Rational ClearCase, ClearCase MultiSite und ClearCase LT Installations- und Upgradehandbuch (UNIX)	GI11-6366-00
IBM Rational ClearCase LT Release Notes	GI11-6369-00

Installation von Rational ClearCase LT starten

Die Installationsanweisungen in diesem Abschnitt helfen Ihnen dabei, den Installationsprozess für Rational ClearCase LT zu starten. Bei der Installation des Produkts benötigen Sie als Referenz die vollständigen Installationsanweisungen im Rational ClearCase LT Installationshandbuch. Es wird dringend empfohlen, vor der Installation auch die Release-Informationen zu lesen.

Installation von Rational ClearCase LT unter Windows starten

1. Verwenden Sie zum Starten des Rational ClearCase LT-Launchpadprogramms eine der folgenden Methoden:
 - Klicken Sie im Launchpadprogramm für Rational Performance Tester (siehe „Launchpadprogramm starten“ auf Seite 29) auf **Rational ClearCase LT**.

- Legen Sie die erste CD von Rational ClearCase LT ein. Das Launchpadprogramm sollte automatisch gestartet werden. Sollte das nicht der Fall sein, führen Sie `setup.exe` im Stammverzeichnis der ersten CD bzw. des ersten Plattenimage aus.
2. Lesen Sie die Release-Informationen, sofern dies bisher noch nicht geschehen ist.
 3. Klicken Sie auf **Install IBM Rational ClearCase LT**. Der Installationsassistent für Rational ClearCase LT wird geöffnet.

Folgen Sie den Anweisungen im Installationsassistenten, um die Installation auszuführen.

Rational ClearCase LT unter Linux installieren

Vollständige Anweisungen zum Installieren von Rational ClearCase LT Version 7.0 auf einer Linux-Workstation finden Sie im *IBM Rational ClearCase, ClearCase Multi-Site und ClearCase LT Installationshandbuch, Version 7.0, Linux und UNIX*. Sie können dieses Dokument unter 600 herunterladen.

Rational ClearCase LT-Lizenzierung konfigurieren

Wenn Rational Performance Tester auf demselben Computer wie Rational ClearCase LT installiert ist, müssen Sie die Rational ClearCase LT-Lizenzierung nicht konfigurieren. Wenn Sie Rational ClearCase LT jedoch ohne Rational Performance Tester installieren, müssen Sie die ClearCase LT-Lizenzierung konfigurieren.

Ausführliche Informationen zum Konfigurieren der Lizenzierung finden Sie im ClearCase LT *Installationshandbuch*.

Bemerkungen

© Copyright IBM Corporation 2000, 2007.

Die in diesem IBM Produkt enthaltene XDoclet-Dokumentation wird mit Genehmigung verwendet und ist durch folgenden Copyrighttext geschützt:
Copyright © 2000-2004, XDoclet Team. Alle Rechte vorbehalten.

Die vorliegenden Informationen wurden für Produkte und Services entwickelt, die auf dem deutschen Markt angeboten werden. Möglicherweise bietet IBM die in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte, Services oder Funktionen in anderen Ländern nicht an. Informationen über die gegenwärtig im jeweiligen Land verfügbaren Produkte und Services sind beim zuständigen IBM Ansprechpartner erhältlich. Hinweise auf IBM Lizenzprogramme oder andere IBM Produkte bedeuten nicht, dass nur Programme, Produkte oder Services von IBM verwendet werden können. An Stelle der IBM Produkte, Programme oder Services können auch andere, ihnen äquivalente Produkte, Programme oder Services verwendet werden, solange diese keine gewerblichen oder andere Schutzrechte der IBM verletzen. Die Verantwortung für den Betrieb von Produkten, Programmen und Services anderer Anbieter liegt beim Kunden.

Für die in diesem Handbuch beschriebenen Erzeugnisse und Verfahren kann es IBM Patente oder Patentanmeldungen geben. Mit der Auslieferung dieser Dokumentation ist keine Lizenzierung dieser Patente verbunden. Lizenzanforderungen sind schriftlich an folgende Adresse zu richten (Anfragen an diese Adresse müssen auf Englisch formuliert werden):

IBM Director of Licensing
IBM Europe, Middle East & Africa
Tour Descartes
2, avenue Gambetta
92066 Paris La Defense
France

Trotz sorgfältiger Bearbeitung können technische Ungenauigkeiten oder Druckfehler in dieser Veröffentlichung nicht ausgeschlossen werden. Die Angaben in diesem Handbuch werden in regelmäßigen Zeitabständen aktualisiert. Die Änderungen werden in Überarbeitungen oder in Technical News Letters (TNLs) bekannt gegeben. IBM kann jederzeit Verbesserungen und/oder Änderungen an den in dieser Veröffentlichung beschriebenen Produkten und/oder Programmen vornehmen.

Verweise in diesen Informationen auf Websites anderer Anbieter werden lediglich als Service für den Kunden bereitgestellt und stellen keinerlei Billigung des Inhalts dieser Websites dar. Das über diese Websites verfügbare Material ist nicht Bestandteil des Materials für dieses IBM Produkt. Die Verwendung dieser Websites geschieht auf eigene Verantwortung. Lizenznehmer des Programms, die Informationen zu diesem Produkt wünschen mit der Zielsetzung: (i) den Austausch von Informationen zwischen unabhängig voneinander erstellten Programmen und anderen Programmen (einschließlich des vorliegenden Programms) sowie (ii) die gemeinsame Nutzung der ausgetauschten Informationen zu ermöglichen, wenden sich an folgende Adresse:

Intellectual Property Dept. for Rational Software
IBM Corporation

20 Maguire Road
Lexington, Massachusetts 02421-3112
USA

Die Bereitstellung dieser Informationen kann unter Umständen von bestimmten Bedingungen - in einigen Fällen auch von der Zahlung einer Gebühr - abhängig sein.

Die Lieferung des im Handbuch aufgeführten Lizenzprogramms sowie des zugehörigen Lizenzmaterials erfolgt auf der Basis der IBM Rahmenvereinbarung sowie der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von IBM, der IBM Internationalen Nutzungsbedingungen für Programmpakete oder einer äquivalenten Vereinbarung.

Alle in diesem Dokument enthaltenen Leistungsdaten stammen aus einer kontrollierten Umgebung. Die Ergebnisse, die in anderen Betriebsumgebungen erzielt werden, können daher erheblich von den hier erzielten Ergebnissen abweichen. Einige Daten stammen möglicherweise von Systemen, deren Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Eine Gewährleistung, dass diese Daten auch in allgemein verfügbaren Systemen erzielt werden, kann nicht gegeben werden. Darüber hinaus wurden einige Daten unter Umständen durch Extrapolation berechnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können davon abweichen. Benutzer dieses Dokuments sollten die entsprechenden Daten in ihrer spezifischen Umgebung prüfen.

Alle Informationen zu Produkten anderer Anbieter stammen von den Anbietern der aufgeführten Produkte, deren veröffentlichten Ankündigungen oder anderen allgemein verfügbaren Quellen. IBM hat diese Produkte nicht getestet und kann daher keine Aussagen zu Leistung, Kompatibilität oder anderen Merkmalen machen. Fragen zu den Leistungsmerkmalen von Produkten anderer Anbieter sind an den jeweiligen Anbieter zu richten.

Die oben genannten Erklärungen bezüglich der Produktstrategien und Absichtserklärungen von IBM stellen die gegenwärtige Absicht von IBM dar, unterliegen Änderungen oder können zurückgenommen werden und repräsentieren nur die Ziele von IBM.

Diese Veröffentlichung enthält Beispiele für Daten und Berichte des alltäglichen Geschäftsablaufes. Sie sollen nur die Funktionen des Lizenzprogrammes illustrieren; sie können Namen von Personen, Firmen, Marken oder Produkten enthalten. Alle diese Namen sind frei erfunden; Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Namen und Adressen sind rein zufällig.

Copyrightlizenz

Diese Veröffentlichung enthält Musteranwendungsprogramme, die in Quellsprache geschrieben sind. Sie dürfen diese Musterprogramme kostenlos kopieren, ändern und verteilen, wenn dies zu dem Zweck geschieht, Anwendungsprogramme zu entwickeln, zu verwenden, zu vermarkten oder zu verteilen, die mit der Anwendungsprogrammierschnittstelle konform sind, für die diese Musterprogramme geschrieben werden. Diese Beispiele wurden nicht unter allen denkbaren Bedingungen getestet. Daher kann IBM die Zuverlässigkeit, Wartungsfreundlichkeit oder Funktion dieser Programme weder zusagen noch gewährleisten.

Kopien oder Teile der Musterprogramme bzw. daraus abgeleiteter Code müssen folgenden Copyrightvermerk beinhalten:

© (Name Ihrer Firma) (Jahr). Teile des vorliegenden Codes wurden aus Musterprogrammen der IBM Corp. Sample Programs entnommen. © Copyright IBM Corp. 2000 2007.

Marken und Servicemarken

Siehe www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.



GI11-3079-01

