

Manual de Iniciação Rápida

Como começar a instalar e a configurar o IBM Business Process Manager Standard

Versão de idioma nacional: Para obter o Manual de Iniciação Rápida noutros idiomas, aceda aos ficheiros PDF no CD de Iniciação Rápida.

Descrição geral do produto

O IBM® Business Process Manager é uma plataforma de gestão de processos empresariais fácil de utilizar e completa que ajuda consideravelmente a gerir os processos empresariais. Inclui ferramentas e ambientes em tempo de execução que ajudam proprietários dos processos e utilizadores empresariais na concepção, execução, supervisão e optimização de processos, para melhorar directamente os processos empresariais.

1 Passo 1: Aceder ao software e à documentação



Se descarregou o produto do Passport Advantage, siga as instruções presentes no documento descarregado: <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24031889>

A oferta deste produto inclui os seguintes componentes:

- CD de iniciação rápida
- IBM Business Process Manager Standard V8.0 – inclui IBM Installation Manager V1.5.2, IBM WebSphere Application Server V8.0.0.3 e IBM DB2 Express Edition V9.7 FP4 (apenas para Microsoft Windows e Linux Intel)
- Suplementos do IBM WebSphere Application Server Network Deployment V8.0 – inclui IBM HTTP Server, IBM DMZ Secure Proxy Server e IBM WebSphere Edge Components
- IBM DB2 Enterprise Server Edition V9.7

Alguns destes componentes são opcionais. Para obter uma lista completa dos componentes fornecidos para a plataforma, consulte as informações do pacote do produto no centro de informações do IBM Business Process Manager em <http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/dmndhelp/v8r0mx/index.jsp>.

Para obter a documentação completa, com instruções de instalação, consulte a biblioteca do IBM Business Process Manager em <http://www.ibm.com/software/integration/business-process-manager/library/documentation>.

2 Passo 2: Avalie o hardware e a configuração do sistema



Pode utilizar o IBM Business Process Manager em várias configurações diferentes. Para obter mais informações, consulte *Planning for IBM Business Process Manager* no centro de informações. Reveja a licença do produto para garantir que possui todas as autorizações necessárias para suportar a topologia e que compreende as restrições de utilização para todos os componentes de software que estão incluídos neste produto.

Para obter mais informações sobre os requisitos do sistema, consulte <http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023007>.

3 Passo 3: Instalar o IBM Business Process Manager Standard



Para criar um Process Center Server autónomo ou um perfil do Process Server através da base de dados do DB2 Express, execute os seguintes passos para uma instalação típica:


1. Inicie o ficheiro do programa de arranque da unidade DVD ou de onde extraiu a imagem electrónica. A partir do programa de arranque, seleccione **Utilizar o programa de instalação típico**.
2. Seleccione se pretende **Instalar o Process Center** ou **Instalar o Process Server** e, em seguida, faça clique em **Seguinte**.
3. Verifique a informação no painel seguinte, que inclui a localização da instalação e faça clique em **Seguinte**.
4. Opte por instalar uma base de dados DB2 Express incorporada. Se já instalou o DB2, está pronto a instalar o produto através de uma base de dados existente. Faça clique em **Seguinte**.
5. Leia e aceite o acordo de licença e, em seguida, faça clique em **Instalar Software** para iniciar a instalação. Durante a instalação do software, pode ver e imprimir a informação sobre a instalação.
6. Quando a instalação estiver concluída, abra a consola de Primeiros Passos.

Para instalações complexas, seleccione **Utilizar o programa de instalação personalizado** no programa de arranque. O IBM Installation Manager é iniciado.

Para obter os passos de instalação detalhados, consulte *Instalar e configurar o IBM Business Process Manager* no centro de informações.

A seguinte ilustração apresenta os componentes do IBM Business Process Manager Standard instalados em múltiplos sistemas numa topologia comum, conhecida como uma configuração de implementação de rede.

No centro está o Process Center, onde ocorrem todas as actividades de desenvolvimento. A ferramenta de autor, as consolas administrativas e os Process Servers para teste, simulação e produção estão ligados ao Process Center.



Para obter mais informações sobre os componentes e sobre as interações da função do utilizador, consulte o centro de informações do IBM Business Process Manager em <http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/dmndhelp/v8r0mx/index.jsp>.

Mais informações



Para obter recursos técnicos adicionais, consulte as ligações seguintes:

- IBM Education Assistant: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ieduasst/v1r1m0/>
- Documentação do WebSphere Application Server: <http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r0/index.jsp>
- Informação de suporte em: http://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/WebSphere/IBM_Business_Process_Manager_Standard

IBM Business Process Manager Versão 8.0 Materiais Licenciados - Propriedade da IBM. © Copyright IBM Corp. 2000, 2012. Direitos Restritos para Utilizadores do Governo dos Estados Unidos - Uso, reprodução ou divulgação restrito pelo documento GSA ADP Schedule Contract com a IBM Corp.

IBM, o logótipo da IBM, ibm.com, DB2, Express, Passport Advantage e WebSphere são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da IBM Corporation, registadas em várias jurisdições ao redor do mundo. Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas comerciais da IBM ou de terceiros. Uma lista actual de marcas comerciais da IBM está disponível na web em "Copyright and trademark information" no sítio <http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml>.

Intel é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Intel Corporation ou das respectivas subsidiárias nos Estados Unidos e outros países. Linux é uma marca comercial registada da Linus Torvalds nos Estados Unidos e/ou outros países. Microsoft Windows é uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Part Number: CF3EIML

