

Manual de Iniciação Rápida

Como começar a instalar e a configurar o IBM Business Process Manager Standard V8.5

Versão de idioma nacional: Para obter o Manual de Iniciação Rápida noutros idiomas, imprima o PDF específico de idioma do CD do Manual de Iniciação Rápida.

Descrição geral do produto

O IBM® Business Process Manager (BPM) é uma plataforma de gestão de processos empresariais fácil de utilizar e completa que ajuda a gerir os processos empresariais. Inclui ferramentas e ambientes em tempo de execução que ajudam proprietários dos processos e utilizadores empresariais na concepção, execução, supervisão e optimização dos processos empresariais.

1 Passo 1: Aceder ao software e à documentação



Se descarregou o produto do Passport Advantage, siga as instruções presentes no documento descarregado (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg24034319>).

A oferta deste produto inclui os seguintes componentes:

- CD do Manual de Iniciação Rápida
- IBM BPM Standard V8.5.0 incluindo IBM Installation Manager V1.6.2, IBM WebSphere Application Server V8.5.0.2, e IBM DB2 Express Edition V10.1 (apenas para Microsoft Windows e Linux Intel)
- Os suplementos do IBM WebSphere Application Server Network Deployment V8.5 incluem IBM Servidor HTTP, IBM servidor proxy seguro DMZ e IBM WebSphere Edge Components
- IBM DB2 Enterprise Server Edição V10.1
- IBM Tivoli Directory Server V6.3
- IBM Tivoli Access Manager para e-Business V6.1.1
- IBM Worklight Enterprise Edition para um ambiente de não produção V5.0.6

Alguns destes componentes são opcionais. Para componentes de produto e configurações disponíveis, consulte o Information Center IBM BPM (<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/dmndhelp/v8r5m0/index.jsp>).

Para obter a documentação completa, com instruções de instalação, consulte a biblioteca do IBM Business Process Manager (<http://www.ibm.com/software/integration/business-process-manager/library/documentation>).

2 Passo 2: Avalie a configuração do sistema e hardware




Pode utilizar o IBM BPM em várias configurações diferentes. Para obter mais informações, consulte *Planear para IBM Business Process Manager* no Information Center. Reveja a licença do produto para garantir que possui todas as autorizações necessárias para suportar a topologia e que compreende as restrições de utilização para todos os componentes de software que estão incluídos neste produto.

Para obter os requisitos do sistema, consulte os requisitos detalhados do sistema IBM Business Process Manager Standard (<http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg27023007>).

3 Passo 3: Reveja a arquitectura de instalação

A seguinte ilustração apresenta os componentes do IBM BPM Standard instalados em múltiplos sistemas numa topologia comum, conhecida como uma configuração de implementação de rede.

No centro está o Process Center IBM, onde todas as actividades de desenvolvimento ocorrem. A ferramentas de criação, as consolas administrativas e os process servers para teste, simulação e produção estão ligadas ao Process Center.



Para obter mais informações sobre os componentes e sobre as interacções da função do utilizador, consulte o Information Center do IBM BPM (<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/dmndhelp/v8r5m0/index.jsp>).

4 Passo 4: Instalar o IBM Business Process Manager Standard



Para criar uma topologia de implementação de rede simples utilizando a base de dados DB2 Express, conclua os seguintes passos para uma instalação típica:

1. Inicie o ficheiro do programa de arranque da unidade DVD ou de onde extraiu a imagem electrónica. A partir do programa de arranque, seleccione **Utilizar o programa de instalação típico**.
2. Seleccione **Instalar o Process Center (Install Process Center)** ou **Instalar o Process Server (Install Process Server)** e, em seguida, faça clique em **Seguinte (Next)**.
3. Verifique a informação no painel seguinte, que inclui a localização da instalação e faça clique em **Seguinte (Next)**.
4. Opte por instalar uma base de dados incorporada do DB2 Express. Se já instalou o DB2, está pronto a instalar o produto através de uma base de dados existente. Faça clique em **Seguinte**.
5. Leia e aceite o acordo de licença e, em seguida, faça clique em **Instalar Software (Install Software)** para iniciar a instalação. Durante a instalação do software, pode ver e imprimir a informação sobre a instalação.

Quando a instalação típica é concluída, a consola Iniciação Rápida inicia automaticamente.

Para instalações personalizadas, seleccione **Utilizar o programa de instalação personalizado** no programa de arranque. O IBM Installation Manager é iniciado. Para obter informações mais detalhadas dos vários passos, consulte *Instalar e configurar o IBM Business Process Manager Standard* no Information Center IBM BPM (<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/dmndhelp/v8r5m0/index.jsp>).

Mais informações



Para obter recursos técnicos adicionais, consulte as ligações seguintes:

- IBM Education Assistant (<http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ieduasst/v1r1m0/>)
- Documentação do WebSphere Application Server (<http://pic.dhe.ibm.com/infocenter/wasinfo/v8r5/index.jsp>)
- Informações de suporte (http://www.ibm.com/support/entry/portal/Overview/Software/WebSphere/IBM_Business_Process_Manager_Standard)

IBM Business Process Manager Versão V8.5 Materiais Licenciados - Propriedade da IBM. © Copyright IBM Corp. 2000, 2013. Direitos Restritos para Utilizadores do Governo dos Estados Unidos - Uso, reprodução ou divulgação restrito pelo documento GSA ADP Schedule Contract com a IBM Corp.

IBM, o logótipo da IBM, ibm.com, DB2, Passport Advantage, Tivoli e WebSphere são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da International Business Machines Corp., registada em muitas jurisdições em todo o mundo. Worklight é uma marca comercial ou marca comercial registada da Worklight, uma Empresa IBM. Outros nomes de produtos e serviços podem ser marcas comerciais da IBM ou de terceiros. Uma lista actual de marcas comerciais da IBM está disponível na web em "Direitos de autor e informações de marca comercial" (www.ibm.com/legal/copytrade.shtml).

Intel é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Intel Corporation ou das respectivas subsidiárias nos Estados Unidos e outros países. Linux é uma marca comercial registada da Linus Torvalds nos Estados Unidos e/ou outros países. Microsoft e Windows são marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

Part Number: CF3RRML

