



IBM Software Group

Web セミナー IBM ラショナル・ライセンス・キー・センターご利用について

By Rational クライアント・リソース・センター (CRC) チーム

Rational. software



@business on demand software

トピック

- 新規メンバーの登録について
- 既存ユーザーのアクセス・アカウントの追加について
- ライセンス・キー取得時に求められる [ホスト名] と [ホスト ID] の確認方法について
- 新しいサーバーへのライセンス移動について(ライセンスの返却と再生成)
- 管理者によるアクセス・メンバーの管理
- ホスト別・ユーザー別キーの表示
- アクティベーション・キット・タイプのライセンスについて
- 旧テレロジック製品のサポート契約更新日付のアップデートについて

- 質疑応答



LKC --- 新規メンバーの登録について



電子メール・アドレス

License Key Center パスワード

ログアウトするまでパスワードを記憶

[パスワードをお忘れですか?](#)

[パスワードをお持ちですか?](#)

[サポートについて](#)

ライセンスキーセンター ご利用案内ビデオ (英語のみ)

- **Are you new to Rational?**
[Rational On Demand video](#)にてダウンロード、ライセンスキー、サポートのご利用方法のご案内を行っています。(13:24)
- **Activation Kit ビデオ New**
[Activation Kits Video](#)にてRTC, RQM, RAD, RSA等の activation kit 利用製品のダウンロード・ご利用方法のご案内を行っています。(9:27)
- **ベーシック トレーニング ビデオ**
[Module 1 - What is the Rational License Key Center?](#) (2:35)
[Module 2 - Your Company's Data Structure in IBM](#) (4:22)
[Module 3 - Logging into the License Key Center](#) (8:00)
[Module 4 - Navigating the License Key Center](#) (10:29)
[Module 5 - Moving Your License Keys, Changing Servers or Hardware](#) (5:25)

ご利用に関して



LKC --- 新規アカウントへの加入

IBM® Rational® License Key Center

新規アカウントへの加入

パスワードをお持ちでないか、または新規アカウントに加入する必要がありますか？

以下の情報を入力していただければ、お客様をアカウントに追加して、サインイン用の新規ユーザー・パスワードを発行します。このフォームを送信するとアカウントに追加され、ログインに必要なパスワードが電子メールで送付されます。


収集された情報は、要求されたライセンスの発行以外のいかなる目的にも使用されません。

姓*	<input type="text"/>
名*	<input type="text"/>
電子メール・アドレス*	<input type="text"/>
国*	-- 次のいずれかを選択してください -- <input type="button" value="v"/>
郵便番号*	<input type="text"/>
都市*	-- 次のいずれかを選択してください -- <input type="button" value="v"/>
住所*	<input type="text"/>
番地*	<input type="text"/>
Site number or Rational account number <input type="button" value="i"/> *	<input type="text"/>
Sales order number <input type="button" value="i"/> :	<input type="text"/>
Partner World Contact	<input type="checkbox"/>

サイト番号 (アカウント ID)
受注番号 (セールス・オーダー番号)



LKC --- 既存ユーザーのアクセス・アカウントの追加について



ライセンス キー
 キーの取得
 キーの表示と返却
 ホスト別キーの表示
 ユーザー別キーの表示

注文
 注文履歴の表示

アカウント/メンバー
 新規アカウントへの加入
 アカウントの切り替え

プリファレンス
 パスワードの変更
 電子メール・プリファレンス
 製品プリファレンス

ヘルプへのアクセス
 ニュース
 FAQ
 ビデオ チュートリアル
 Rational サポート

言語
 English
 日本語 (Japanese)
 한국어 (Korean)

ログアウト

会社: [IBM Software Group](#)
 アカウント ID: [IBM InfoSphere Data Architect](#)

キーの取得

Welcome to the Rational License Key Center. This service simplifies license management, making it easier to make the most of your software development platform investment from Rational and helping you abide by the terms of your software license agreement.

インストラクション ビデオ(英語のみ)

- [ACTIVATION KITS - Downloading activation kits](#) (9:27) *New*
- [THE BASICS - How to use the License Key Center](#) (10:29)
- [MOVING KEYS - Changing servers or hardware](#) (5:25)
- [TELELOGIC - How date-based licensing works](#) (8:52)
- [TELELOGIC - Demonstration on how to upgrade keys after support renewal](#) (8:47)

Start by selecting a product line below:

- [IBM InfoSphere Data Architect](#)
- [IBM Rational ADA and Apex](#)
- [IBM Rational Application Developer](#)
- [IBM Rational AppScan](#)
- [IBM Rational Appscan Enterprise Edition license keys](#)
- [IBM Rational Appscan Reporting Console license keys](#)
- [IBM Rational AppScan Source Edition](#)
- [IBM Rational Appscan Tester for Rational Quality Manager license keys](#)
- [IBM Rational Asset Analyzer](#)
- [IBM Rational Asset Manager](#)
- [IBM Rational Build Forge](#)
- [IBM Rational Business Developer](#)
- [IBM Rational ClearCase](#)
- [IBM Rational ClearDDTS](#)
- [IBM Rational ClearQuest](#)
- [IBM Rational Collaborative Lifecycle Management](#)
- [IBM Rational Design Manager](#)



ライセンス・キー取得時に求められる [ホスト名] と [ホスト ID] の確認



会社: [www.ibm.com/jp/ibm/ibm](#)
 アカウント ID: [www.ibm.com/jp/ibm/ibm](#)

数量およびホスト情報

フローティング・キーについては、前のページで選択した項目ごとに生成するライセンス・キーの数を入力してください。使用可能なキーの数までの値を入力できます。リストからホストを選択するか、新規のホスト情報を入力してください。許可ユーザー・キーについては、それらのキーを一度に最大 5 つのホストに登録できます。ポップアップヘルプを表示するには、項目の名前を選択します。

[Watch the short instructional video...](#)
[Entering your host information \(9:27\)](#)

	使用可能なキーの数	生成するキーの数
IBM Rational ClearCase Floating License Key (FLEXlm license manager)	92098	<input type="text"/>
既存のホストをリストから選択するか、新規のホストを入力してください。 既存のホスト <input type="button" value="☏"/> 既存のホストの使用 <input type="button" value="▼"/>		
ホストID <input type="button" value="☏"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ホスト名 <input type="button" value="☏"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ポート <input type="button" value="☏"/>	27000	<input type="text"/>
説明 <input type="button" value="☏"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
上級ユーザー (オプション) 高可用性環境の場合、ライセンス・サーバーは代替 3 サーバー・クラスターで実行できます。このオプションを使用する場合、上記のプライマリ・サーバーに加えて以下の両方の代替サーバーを、ポート番号を含めて入力します。		
ホストID <input type="button" value="☏"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ホスト名 <input type="button" value="☏"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ポート <input type="button" value="☏"/>	27000	<input type="text"/>
説明 <input type="button" value="☏"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ホストID <input type="button" value="☏"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ホスト名 <input type="button" value="☏"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ポート <input type="button" value="☏"/>	27000	<input type="text"/>
説明 <input type="button" value="☏"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Rational software

Host ID for keys using FLEXlm-based licensing

The host ID is a generic term used to identify the hardware to which you will be registering your key. Use the information below to get your hostid for various platforms.

Platform...	To get your hostid...
Windows	Download and run this tool (200KB) to get your host ID and host name. On Windows systems you have the choice of using either the disk serial number of your boot drive (usually C:) or the ethernet address from your network card as the host ID. Make sure you select the correct value in the host ID pulldown menu before pasting in your disk serial number or your ethernet address. When you run the downloaded tool, the host ID displayed is your disk serial number. Select the "Alternate Host ID" button if you want to register your license keys to your ethernet address.
Solaris	On Solaris systems, the run the 'hostid' command from the command line. Use the string returned as your hostid.
Linux	Download and extract this tar file (1.2MB) to get your host ID.
HPUX	Download and extract this tar file (1.5MB) to get your host ID.
AIX	Download and extract this tar file (1.4MB) to get your host ID.



LKC --- ホスト別・ユーザー別キーの表示

- ライセンス キー
- キーの取得
- キーの表示と返却
- ホスト別キーの表示**
- ユーザー別キーの表示

- 注文
- 注文履歴の表示

- アカウント/メンバー
- アカウント・メンバー
- 新規アカウントへの加入
- アカウントの切り替え

- プリファレンス
- パスワードの変更
- 電子メール・プリファレンス
- 製品プリファレンス

- ヘルプへのアクセス
- ニュース
- FAQ
- ビデオ チュートリアル
- Rational サポート

IBM.com | 検索
 会社: ...
 アカウント ID: ...

ホスト別のキーの表示

ホスト ID

ホスト名

ホストタイプ ▼

3081 の 1 から 25 ページあたりのエントリー: 25 ▼

ホスト名	ホスト ID	ホストの説明	ライセンス マネージャ	更新日	更新
...	00-01-8C-86-5E-64		FLEXIm	2012/04/18	
...	00-09-6B-09-F3-35		FLEXIm	2012/02/01	
...	00-0C-29-11-E5-80		FLEXIm	2012/03/08	

- ライセンス キー
- キーの取得
- キーの表示と返却
- ホスト別キーの表示
- ユーザー別キーの表示**

- 注文
- 注文履歴の表示

- アカウント/メンバー
- アカウント・メンバー
- 新規アカウントへの加入
- アカウントの切り替え

- プリファレンス
- パスワードの変更
- 電子メール・プリファレンス
- 製品プリファレンス

- ヘルプへのアクセス

IBM.com | 検索
 会社: ...
 アカウント ID: ...

生成されたユーザー別のライセンスの表示

以下は、生成されたライセンスを持つ、お客様のすべてのアカウントのリストです。各ユーザーのライセンスのリストを表示するには、ユーザーの名前の上でクリックしてください。

表示: A-AND [ANG-BAJ](#) [BAL-BOO](#) [BOO-CHA](#) [CHA-CHE](#) [CHE-DAI](#) [DAI-DOD](#) [次へ >>](#)

名前	電子メール アドレス	生成されたライセンスの数
Jitesh Datta	jitesh.datta@in.ibm.com	1
...	...	1
Mukulabe	mukulabe@in.ibm.com	3
Prasanth Adidala	prasanth.adidala@in.ibm.com	5
Chandrashekar	chandrashekar@in.ibm.com	3
Mukulabandaru	mukulabandaru@in.ibm.com	1



アクティベーション・キット・タイプのライセンスについて

ライセンス・キー

以下の項目は、Rational Software の購入に関連付けられたライセンス・キーを表しています。製品名を選択して、キーを入手してください。購入の履歴を表示するには、[\[注文履歴\]](#)をクリックしてください。

ライセンス・キー

ライセンス・キー名

IBM Rational Application Developer for WebSphere Floating License Key
IBM Rational Application Developer Standard Edition for WebSphere Software Floating License Key
IBM Rational Application Developer Standard Edition for WebSphere v8.0 Activation Kit
IBM Rational Application Developer for Websphere V7.0 Activation Kit
IBM Rational Application Developer for Websphere V7.5 Activation Kit
IBM Rational Application Developer for Websphere V8.0 Activation Kit
IBM Rational Application Developer for Websphere V8.5 Activation Kit

オーダーされた製品:	[LICENSE KEY OPTIONAL] IBM RATIONAL APPLICATION DEVELOPER FOR WEBSHERE SOFTWARE (FLT)
パーツ番号:	...
ライセンス使用期限:	2013/01/15
Maintenance End Date:	2013/01/15
受注番号:	...
注文番号 / 契約書番号:	...
注文数:	100000

この注文のライセンス・キー
生成または表示しないキーの横のチェック・ボックスを選択してください。 [ヘルプ](#)

IBM Rational Application Developer for Websphere V8.5 Activation Kit (0 選択可能)

以前に生成されたキー:

生成者 ... , ライセンス生成日: 2012/07/04
ライセンス・ファイル: RAD_V85_Activation_Kit.zip

[ダウンロード](#)



旧テレロジック製品のサポート契約更新日付のアップデートについて

ライセンス・キー
 キーの取得
 キーの表示と返却
 ホスト別キーの表示
 ユーザー別キーの表示

注文
 注文履歴の表示

アカウント/メンバー
 新規アカウントへの加入

プリファレンス
 パスワードの変更
 電子メール・プリファレンス
 製品プリファレンス

ヘルプへのアクセス
 ニュース
 FAQ
 ビデオ チュートリアル
 Rational サポート

言語
 English
 日本語 (Japanese)

ライセンス・キー

以下の項目は、Rational Software の購入に関連付けられたライセンス・キーを表しています。製品名を選択して、キーを入手してください。購入の履歴を表示するには、[\[注文履歴\]](#)をクリックしてください。

ライセンス・キー
ライセンス・キー名
IBM RATIONAL FOCAL POINT AUTH S&S RENEWAL
IBM RATIONAL FOCAL POINT AUTH USER LIC
IBM RATIONAL FOCAL POINT FLOATING LIC
IBM RATIONAL FOCAL POINT FLOATING S&S RENEWAL
IBM RATIONAL FOCAL POINT STAKEHOLDER FLOATING LIC
IBM RATIONAL FOCAL POINT STAKEHOLDER FLOATING S&S RENEWAL
IBM RATIONAL FOCAL POINT TEAM FLOATING LIC
IBM RATIONAL FOCAL POINT TEAM FLOATING S&S RENEWAL

```
SERVER IBM TELELOGIC 0000001076 27000
VENDOR ibmrat1
VENDOR telelogic
VENDOR rational
INCREMENT Focal_Point_Enterprise telelogic 2011.0831 permanent 1 \
  VENDOR_STRING=T10-999999 ISSUED=31-Aug-2010 SIGN2="1E44 EAE9 \
  54F7 B8F8 9193 4DE2 9953 FD79 EE97 0ED7 FB2D 8065 972C 4127 \
  F5FE 126B 082B 8213 6CF8 7720 7328 226A 4F66 A204 A579 51EA \
  AADA FD3C 13F4 077F"
INCREMENT FOCALPOINT telelogic 2011.0831 permanent 1 \
  VENDOR_STRING=T10-999999 ISSUED=31-Aug-2010 SIGN2="02C6 73DE \
  9FDE 9AF0 F09C 8A23 F372 3B5E BE8B 2B89 3ABC 9E0A 08AE 02EA \
  4F55 0AA3 717B 50EA 0A64 D73D D989 580F EADE 29D6 7178 79B0 \
  7E08 B7FF 0FEA 54B1"
INCREMENT FOCALPOINT telelogic 2011.0831 permanent 1 \
  VENDOR_STRING=T10-999999:Admin ISSUED=31-Aug-2010 SIGN2="0814 \
  5795 44d1 297d 1791 5d77 drc6 drcr 85f6 0218 9nd6 8cc0 e053 \
```

キーの表示と返却
 ホスト別キーの表示
 ユーザー別キーの表示

注文
 注文履歴の表示

アカウント/メンバー
 新規アカウントへの加入

プリファレンス
 パスワードの変更
 電子メール・プリファレンス
 製品プリファレンス

ヘルプへのアクセス
 ニュース
 FAQ
 ビデオ チュートリアル
 Rational サポート

数量およびホスト情報

フローティング・キーについては、前のページで選択した項目ごとに生成するライセンス・キーの数を入力してください。使用可能なキーの数までの値を入力できます。リストからホストを選択するか、新規のホスト情報を入力してください。許可ユーザー・キーについては、それらのキーを一度に最大 5 つのホストに登録できます。ポップアップヘルプを表示するには、項目の名前を選択します。

1 選択可能

ライセンス・ホスト	バージョン	メンテナンス有効期限	使用数量
ホスト名: FOCALPOINT FOCUS ホスト ID: 0000001076 ホストの説明:	Focal Point Floating User v. 6.4	Aug 31, 2011	1
	Focal Point Floating User v. 6.5	Feb 28, 2013	



参考リンク集

- **Rational 製品のライセンスキーの取得** クイック・スタート・ガイド、FAQ など入手できます。
- **技術文書 1454781** Rational ライセンス・キーの取得方法について
- **技術文書 1511966** キー取得時に求められる [ホスト名] と [ホスト ID] の確認方法
- **技術文書 1452655** 新しいサーバーへのライセンス移動について
- **技術文書 1472389** Rational ライセンス・キー・サーバーのサポートと入手方法
- **アクティベーション・キット・タイプのライセンス導入手順ガイド**

Rational License Key Center に関するお問い合わせ先

Rational License Key Center に関して、ご不明な点がある場合は、お気軽にラショナル・クライアント・サポートまでご連絡ください。

[email でのお問い合わせ] sw_support_ap@au1.ibm.com

[お電話でのお問い合わせ] Tel: 0120-016-190 (フリーダイヤル)

[Web サービスでのお問い合わせ] Web 経由で技術的な質問や問合せ履歴の照会を行えます。
[詳細はこちら](#)をご覧ください。

* Web サービス・eメールは24時間受け付けていますが、対応は営業時間内とさせていただきます。

