

IBM AIX 7.2 с технологическим пакетом
обслуживания 1

Информация о выпуске

IBM

IBM AIX 7.2 с технологическим пакетом
обслуживания 1

Информация о выпуске

IBM

Примечание

Перед началом работы с этим изданием и описанным в нем продуктом ознакомьтесь с информацией, приведенной в разделе “Примечания” на стр. 19.

Первое издание (октябрь 2016 года)

Данное издание относится к версии IBM AIX 7.2 с технологическим пакетом обслуживания 1 и всем последующим релизам и модификациям, если иначе не указано в новых изданиях.

© Copyright IBM Corporation 2016.

Содержание

Об этом документе	v	Миграция	11
Выделение текста	v	Удалена Java версии 5	11
Учет регистра символов в AIX	v	IBM PowerSC Trusted Surveyor	11
ISO 9000	v	Reliable Scalable Cluster Technology (RSCT)	11
Прочтите перед установкой AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01	1	DSM.	12
Советы по установке	1	Тонкие серверы	12
AIX Live Update	1	IBM Subsystem Device Driver	12
Лицензионные соглашения на программное обеспечение	1	Миграция DB2	12
Соглашение об обслуживании программного обеспечения	1	Настройка	13
Базы данных исправлений и инструкций по устранению неполадок	2	Динамическая настройка очередей для устройств МPIO	13
Рекомендации по обеспечению безопасности	2	Библиотека libusb	13
Системные требования.	3	Тонкое предоставление ресурсов	13
Требуемое аппаратное обеспечение	3	Диагностические задачи	14
Встроенное программное обеспечение	3	Ограничения	15
Ограничение IPL для устройств ввода-вывода	3	Обновление IBM Security Directory Server	15
Требования к памяти.	4	AIX 7.2 Enterprise Edition 1.1 и выше	15
Требования адаптера Ethernet хоста к объему памяти	4	Требование к версии GSKit для соответствия требованиям NIST	15
Требования к пространству подкачки	5	Изменения команды nmon.	15
Улучшение обнуления больших страниц (16 МБ/16 ГБ)	5	Perl	15
Улучшения создания и изменения размера пула больших страниц (16 МБ)	5	Код, удаленный из AIX версии 7.2	15
Требования к объему дисковой памяти	5	Лицензионные программы, не поддерживаемые в AIX версии 7.2	16
Емкость дисков	6	Набор файлов клиента CIFS	16
Установка.	7	Дополнительная информация	17
Установка AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01	7	IBM AIX версии 7.2 Knowledge Center	17
Установки NIM с обновленным LPP_SOURCE	7	AIX Dynamic System Optimizer	17
Управление сетевой установкой	7	Алгоритм шифрования паролей Linux SHA-256 и SHA-512	17
IBM SDK и JRE для AIX, 64-разрядная Java Technology Edition версии 7	8	Поддержка новых локалей Unicode на уровне сервера	17
Изменения наборов файлов	8	Примечания	19
		Замечания о правилах работы с личными данными	21
		Товарные знаки	21

Об этом документе

Информация о выпуске содержит последнюю техническую информацию, которая не была включена в другие разделы, а также описание новых функций лицензионной программы IBM® AIX 7.2 с технологическим пакетом обслуживания 1 .

Выделение текста

В данном документе применяются следующие специальные обозначения:

Полужирный	Полужирным шрифтом выделены названия команд, подпрограмм, ключевых слов, файлов, структур, каталогов и прочих объектов, имена которых предопределены системой. Кроме того, полужирным шрифтом выделены названия выбираемых пользователем графических объектов, таких как кнопки, метки и значки.
<i>Курсив</i>	Применяется для выделения значений, которые указываются пользователем.
Непропорциональный	Непропорциональным шрифтом выделены конкретные значения, текст, который вы можете увидеть на экране, фрагменты программных кодов, системные сообщения и текст, который вам будет предложено ввести.

Учет регистра символов в AIX

В операционной системе AIX все команды являются чувствительными к регистру символов. Например, команда **ls** выдает список файлов. Если ввести **LS**, то будет выдано сообщение о том, что команда не найдена. Аналогично, имена файлов **FILEA**, **FiLea** и **filea** считаются разными, даже если эти файлы расположены в одном каталоге. Во избежание нежелательных последствий всегда контролируйте регистр вводимых символов.

ISO 9000

При разработке и производстве данного продукта использовались зарегистрированные системы ISO 9000.

Прочтите перед установкой AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01

Данное программное обеспечение может содержать ошибки, которые могут оказать значительное влияние на работу бизнеса. Перед работой с этим программным обеспечением необходимо установить последние исправления. Исправления можно загрузить на веб-сайте Fix Central.

Советы по установке

Обновленные советы по установке доступны на веб-сайте IBM Power server bulletins.

AIX Live Update

В операционной системе AIX предусмотрена функция AIX Live Update, позволяющая избежать простоя, который в предыдущих выпусках AIX требовался для перезапуска системы AIX после развертывания или обновления исправлений ядра AIX.

AIX Live Update с AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 предлагает поддержку обновлений пакетов обслуживания и технологических уровней без прерывания работы. В AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 процесс AIX Live Update не создает `old_rootvg` в качестве резервной корневой группы томов. Таким образом, перед применением обновлений с помощью процесса AIX Live Update необходимо создать резервную корневую группу томов.

Если при запуске приложений Java или IBM WebSphere Application Server возникает сбой AIX Live Update, то его можно устранить путем применения APAR IV78743.

Дополнительная информация о функции AIX Live Update приведена в разделе Live Update.

Лицензионные соглашения на программное обеспечение

В некоторых случаях лицензионные соглашения на программное обеспечение (SLA) могут быть показаны неправильно. Ознакомьтесь с лицензионными соглашениями на программное обеспечение на всех языках можно на веб-сайте Лицензионные соглашения на программное обеспечение.

Соглашение об обслуживании программного обеспечения

Во время установки в AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 появится отдельное окно подтверждения Соглашения об обслуживании программного обеспечения (SWMA) сразу после окна подтверждения лицензии. Ответ подтверждения SWMA (принять или отклонить) сохраняется в системе, и установка продолжается в любом случае, в отличие от подтверждения лицензии, которая требует принятия для продолжения.

Окно подтверждения SWMA показывается во время новой установки с перезаписью или сохранением с базового компакт-диска.

Во время новой установки с перезаписью или сохранением с базового компакт-диска, если неинтерактивная установка является предпочтительной, поле `ACCEPT_SWMA` раздела `control_flow` файла `bosinst.data` должно иметь значение `yes` (для принятия условий SWMA) или `no` (для отклонения условий SWMA). По умолчанию поле `ACCEPT_SWMA` пусто.

Для установок NIM, если лицензии подтверждены с помощью инициализации установки или с помощью поля `ACCEPT_LICENSES` файла `bosinst.data`, это подтверждает SWMA.

Базы данных исправлений и инструкций по устранению неполадок

Загрузить исправления для AIX и выполнить поиск в технических базах данных (включая "APAR" и "Советы для администраторов AIX") можно на веб-сайте Fix Central.

Рекомендации по обеспечению безопасности

На следующем веб-сайте можно подписаться на службы обеспечения безопасности: Мои уведомления.

После оформления подписки вы начнете получать рекомендации по обеспечению безопасности AIX.

Системные требования

Ознакомьтесь со следующими требованиями к минимальному и рекомендуемому уровню аппаратного и программного обеспечения для работы AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01.

Требуемое аппаратное обеспечение

Поддерживаются только 64-разрядные системы CHRP (Common Hardware Reference Platform), работающие на базе некоторых процессоров POWER7 и POWER8, в которых реализованы Power Architecture Platform Requirements (PAPR).

Для того чтобы определить поддерживается ли ваша система, войдите в систему от имени пользователя root и выполните следующую команду:

```
prtconf | grep 'Processor Type'
```

Встроенное программное обеспечение

Ограничение IPL для устройств ввода-вывода

Из-за ограничения размера памяти встроенного ПО в качестве источника IPL можно использовать только устройства ввода-вывода из первых 144 разъемов ввода-вывода, присвоенных логическому разделу или разделу с образом системы.

Устройства из первых 144 разъемов ввода-вывода можно определить с помощью НМС. Для этого выполните следующие действия:

1. Выберите **Свойства разделов > Аппаратное обеспечение > Устройства ввода-вывода**.
2. Щелкните на столбце Шина для сортировки устройств ввода-вывода в порядке убывания.

Первые 144 устройства ввода-вывода в отсортированном списке можно использовать для загрузки.

Если логическому разделу или разделу с образом системы присвоено более 144 разъемов ввода-вывода, то возможны следующие сценарии и их результаты.

Таблица 1. Сценарии для разделов, которым присвоено более 144 разъемов ввода-вывода.

Сценарий	Результат	Исправление
Попытка загрузки с помощью устройства, размещенного за пределами первых 144 разъемов ввода-вывода, с целью установки или диагностики.	Устройство недоступно для выбора свойств источника загрузки в меню SMS.	Выберите устройство из первых 144 разъемов ввода-вывода.
Загрузка с помощью устройства из первых 144 разъемов ввода-вывода с последующей попыткой выбора установочного устройства за пределами первых 144 разъемов ввода-вывода.	Загрузка будет выполнена успешно; в меню AIX в качестве установочных устройств можно выбрать только устройства из первых 144 разъемов ввода-вывода.	Выберите доступное устройство, отмеченное как загрузочное.
Применение конфигурации, в которой один адаптер установлен в одном из первых 144 разъемов ввода-вывода, а другой - за пределами этого диапазона разъемов. Оба адаптера доступны во время загрузки.	Загрузка будет выполнена успешно; в меню AIX устройство будет показано в качестве загрузочного. В ходе установки при выполнении команды bootlist будет выдано следующее сообщение об ошибке: "невозможно задать путь начальной загрузки для всех путей".	Выберите устройства из первых 144 разъемов ввода-вывода для всех путей.
(DLPAR) Добавление адаптера в разъем за пределами первых 144 разъемов ввода-вывода с последующим запуском команды alt_disk_install .	Устройство не будет показано в списке загрузочных устройств.	Выберите устройство из первых 144 разъемов ввода-вывода.

Таблица 1. Сценарии для разделов, которым присвоено более 144 разъемов ввода-вывода. (продолжение)

Сценарий	Результат	Исправление
(DLPAR) Добавление адаптера в разъем за пределами первых 144 разъемов ввода-вывода с попыткой добавления его в качестве загрузочного команда с помощью команды bootlist (например, динамическое добавление избыточного пути для текущего загрузочного команда или настройка загрузки по сети). Впоследствии исходный адаптер удаляется и выполняется перезагрузка.	Команда bootlist будет выполнена успешно, однако в ходе загрузки с помощью указанного устройства произойдет ошибка и AIX не получит управление.	Выберите устройство из первых 144 разъемов ввода-вывода.
(DLPAR) Добавление адаптера, который заменит текущее загрузочное устройство, и перезагрузка.	В ходе загрузки с помощью указанного устройства произойдет ошибка и AIX не получит управление.	Переместите загрузочное устройство в один из первых 144 разъемов ввода-вывода и удалите ранее добавленное устройство.
Выбор устройства за пределами первых 144 разъемов ввода-вывода для создания дампов с помощью встроенного ПО.	Команда sysdumpdev не поддерживает устройства за пределами первых 144 разъемов ввода-вывода для сохранения дампов с помощью встроенного ПО. В ходе настройки создания дампов с помощью встроенного ПО возникнет ошибка и автоматически станет доступна стандартная функция создания дампов AIX.	Выберите устройство из первых 144 разъемов ввода-вывода.
(DLPAR) Добавление адаптера, который заменит текущее устройство создания дампов с помощью встроенного ПО, и перезагрузка после создания дампа.	В ходе загрузки произойдет ошибка процесса создания дампа с помощью встроенного ПО; будет выдано сообщение об ошибке. Образ дампа можно будет загрузить с помощью стандартной функции создания дампов AIX.	Рекомендуется избегать замены выбранного устройства создания дампов с помощью встроенного ПО и изменения выбранного устройства с помощью команды sysdumpdev . Выберите устройство из первых 144 разъемов ввода-вывода.
(DLPAR) Добавление адаптера, который заменит текущее устройство создания дампов с помощью встроенного ПО, и перезагрузка.	Команда sysdumpdev не поддерживает устройства за пределами первых 144 разъемов ввода-вывода для сохранения дампов с помощью встроенного ПО. В ходе настройки создания дампов с помощью встроенного ПО возникнет ошибка и автоматически станет доступна стандартная функция создания дампов AIX.	Выберите устройство из первых 144 разъемов ввода-вывода.

Требования к памяти

В AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 минимальные требования к текущему объему памяти меняются в зависимости от конфигурации.

В системах AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 необходимый текущий объем памяти составляет 2 МБ.

В AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 при увеличении максимального объема памяти или числа устройств, необходимо также увеличивать текущий объем памяти. Конфигурации с большим максимальным объемом памяти или дополнительными устройствами увеличивают необходимый минимальный объем текущей памяти. Если минимальные требования к объему памяти не увеличены вместе с максимальной конфигурацией памяти, то раздел зависает при загрузке начальной программы (IPL).

Требования адаптера Ethernet хоста к объему памяти

Для конфигураций с адаптером Ethernet хоста требуется больший объем памяти, чем указанный минимальный объем 2 ГБ. Для каждого настроенного порта адаптера Ethernet хоста требуется 102 МБ

дополнительной памяти. Минимальный объем памяти для конфигурации с одним или несколькими портами адаптера Ethernet хоста составляет 512 МБ + n*102 МБ, где n - число настроенных портов адаптера Ethernet хоста.

Требования к пространству подкачки

AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 создает пространство подкачки размером 512 МБ (в каталоге /dev/hd6) для всех новых установок и установок с заменой всех данных.

Улучшение обнуления больших страниц (16 МБ/16 ГБ)

Содержимое большой страницы (16 МБ/16 ГБ) в областях общей памяти обнуляется при удалении области. Можно воспользоваться параметром `pgz_mode` команды **vmo** для сокращения времени, которое требуется на обнуление страниц, посредством обнуления страниц в параллельном режиме с поддержкой NUMA с помощью нескольких нитей ядра. В параметре `pgz_mode` можно указать следующие значения:

Последовательный режим

Значение по умолчанию в предыдущем выпуске операционной системы AIX.

Синхронный параллельный режим

Страницы удаляются параллельно и в контексте нити, инициировавшей удаление.

Асинхронный параллельный режим

Нить, инициировавшая удаление, делегирует задачу обнуления в параллельном режиме процессу ядра и продолжает процесс удаления.

Улучшения создания и изменения размера пула больших страниц (16 МБ)

Создание и изменение размера пула 16-мегабайтовых страниц выполняется динамически. Этот пул 16-мегабайтовых страниц создается с помощью параметров `lpgg_size` и `lpgg_regions` команды **vmo**. Можно воспользоваться параметром `pgz_lpgrow` команды **vmo** для сокращения времени создания и изменения размера пула 16-мегабайтовых страниц посредством обнуления больших страниц в параллельном режиме с помощью нескольких нитей ядра. В параметре `pgz_lpgrow` можно указать следующие значения:

Последовательный режим

Значение по умолчанию в предыдущем выпуске операционной системы AIX.

Синхронный параллельный режим

Страницы обнуляются параллельно и в контексте команды **vmo**.

Асинхронный параллельный режим

Команда **vmo** делегирует задачу обнуления страниц в параллельном режиме процессу ядра и переходит к следующему этапу процесса создания или изменения размера пула.

Требования к объему дисковой памяти

Для установки AIX версии 7.2 по умолчанию необходимо минимум 20 ГБ доступного пространства на диске (установка включает все устройства, комплект Graphics и комплект System Management Client).

В следующих таблицах приведена информация об объеме дисковой памяти, необходимой для установки AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01.

Расположение	Выделено (Занято)
/	352 МБ (172 МБ)
/usr	2080 МБ (1854 МБ)
/var	192 МБ (27 МБ)
/tmp	96 МБ (1 МБ)
/admin	128 МБ (1 МБ)
/opt	32 МБ (16 МБ)
/var/adm/ras/livedump	256 МБ (1 МБ)

Примечание:

1. Если размер каталога /tmp меньше 64 МБ, то в процессе обновления версии он увеличивается до 64 МБ, что позволяет создать в конце этого процесса загрузочный образ AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01.
2. Загрузочный логический том должен содержать не менее 24 МБ. Сценарий подготовки к миграции, находящийся в каталоге usr/lpp/bos на носителе или в Общем дереве продуктов NIM (SPOT), проверяет наличие необходимой памяти. В ходе миграции hd5 увеличивается по мере необходимости. Логические разделы должны быть смежными и занимать первые 4 Гб диска.

Диск SCSI необходимо отформатировать правильным образом перед установкой AIX. Для AIX требуется, чтобы диск был отформатирован с размером сектора, поддерживаемым подключенным контроллером SCSI. Все контроллеры SCSI AIX поддерживают диски SCSI с размером сектора 512 байт. Диски SCSI с размером сектора 522 байт поддерживаются только тогда, когда они подключены к RAID-контроллерам SCSI. Если диск отформатирован для RAID SCSI, но не подключен к RAID-контроллеру SCSI, то диск может быть не настроен. Если диск настроен, то он, возможно, не будет читаться в среде AIX. В некоторых случаях функции certify и format в проверках AIX могут быть использованы для реформатирования диска для подключенного контроллера SCSI.

Кроме того, новый логический том и файловая система не создаются, если в каталоге /opt содержится точка монтирования существующей файловой системы или точка монтирования самого каталога /opt.

Драйвер AIX_fcarray не поддерживается в AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01. Перед тем как выполнять миграцию AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01, необходимо преобразовать все диски массива FCP с драйвера AIX_fcarray на драйвер AIX_AAPCM командой **manage_disk_drivers**. Драйвер AIX_AAPCM поддерживает устройства разветвленного ввода-вывода (MPIO).

Емкость дисков

Контроллеры SAS RAID и Fibre Channel поддерживают массивы и диски общей емкостью более 2 ТБ. Максимальная поддерживаемая емкость (более 2 ТБ) зависит от ограничений подсистемы памяти или функции управления логической памятью верхнего уровня.

Дополнительная информация о контроллерах SAS RAID приведена в разделе Контроллер SAS RAID для AIX.

Дополнительная информация об ограничениях AIX, относящихся к логической памяти, приведена в разделе Ограничения на логическую память.

Установка

Этот раздел содержит информацию по установке AIX 7.2. Его информация дополняет информацию раздела Установка и миграция.

Установка AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01

Операционную систему AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 можно установить следующими способами:

- Установка с заменой всех данных
- Установка с сохранением
- Обновление версии

Примечание: После установки AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 или обновления системы до этой версии вы можете установить AIX более ранней версии, восстановив его из резервной копии или выполнив новую установку с заменой всех данных с помощью базового носителя. Установка AIX более ранней версии с сохранением AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 не поддерживается.

Примечание: Для обновления рекомендуется использовать носитель обновления. В случае применения базового носителя могут быть потеряны параметры ODM (например, параметры подсистем SRC).

Минимальный размер загрузочного логического тома - 24 МБ. Если текущий загрузочный логический том меньше 16 МБ, то процесс установки пытается его увеличить. Однако, разделы в загрузочном логическом томе должны быть смежный и находится в первых 4 ГБ диска. Если в системе нет свободного пространства, отвечающего этим требованиям, то появится сообщение о том, что недостаточно свободного пространства для расширения **hd5** (загрузочный логический том).

Для установки AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 следуйте инструкциям в разделе Установка базовой операционной системы.

Установки NIM с обновленным LPP_SOURCE

Установки NIM с использованием каталога LPP_SOURCE, который содержит базовые образы предыдущего выпуска и обновления для текущего выпуска, требуют использования ресурса image_data во время установок операционных систем.

При использовании каталога LPP_SOURCE, который содержит базовые образы из предыдущего выпуска и обновления для текущего выпуска, создайте ресурс image_data для использования в установках операционных систем. SPOT необходимо обновить обновлениями, добавленными в каталог LPP_SOURCE, или создайте новое SPOT. В этом SPOT скопируйте файл image.template из *<расположение-SPOT>/lpp/bosinst/image.template* в новое расположение вне SPOT. Создайте новый ресурс NIM image_data, указывающий на это расположение. Используйте этот ресурс NIM image_data для всех установок операционных систем.

Некоторые файловые системы увеличились в размере, и файл image.data, используемый по умолчанию во время установки операционной системы, берется из образа **bos** в каталоге LPP_SOURCE, который ранее содержал файл image.data.

Управление сетевой установкой

Управление сетевой установкой (NIM) включает в себя файл readme, который устанавливается вместе с набором файлов сервера NIM **bos.sysmgmt.nim.master**. Полное имя этого файла - `/usr/lpp/bos.sysmgmt/nim/README`.

IBM SDK и JRE для AIX, 64-разрядная Java Technology Edition версии 7

64-разрядная Java™ Technology Edition версии 7 входит в состав базового носителя AIX.

IBM SDK и Java Runtime Environment (JRE) для AIX. Java Technology Edition выпускается в наборах файлов `JavaV.x`, где *V* - версия Java, например Java 7, а *x* - отдельный набор файлов, например `Java7_64.sdk`.

Проверить наличие обновлений обслуживания для определенной версии Java можно на сайте [AIX Download and service information](#).

Примечание: Java 5 отсутствует на базовом носителе AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 и на носителе пакета расширения AIX версии 7.2. Другие версии Java есть на носителе пакета расширения AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01.

Изменения наборов файлов

Для большего контроля над программным обеспечением, устанавливаемым в систему, наборы файлов `bos.net.tcp.client` и `bos.net.tcp.server` разбиты на 33 новых набора.

Код для каждого исходного набора файлов помещен в наборы `bos.net.tcp.client_core` и `bos.net.tcp.server_core`. Требования для программного обеспечения, которое поставляется с операционной системой AIX (наборы файлов `bos.net.tcp.client` и `bos.net.tcp.server`), изменены на наборы файлов `bos.net.tcp.client_core` и `bos.net.tcp.server_core`. По необходимости в новый набор файлов добавлены дополнительные требования.

Исходные наборы файлов по-прежнему существуют для удовлетворения требований другого программного обеспечения. Исходные наборы файлов содержат требования всех новых наборов файлов для гарантии удовлетворения всех требований.

Для удаления новых наборов файлов необходимо сначала удалить набор файлов `bos.net.tcp.client` или `bos.net.tcp.server`. Для удаления набора файлов `bos.net.tcp.client`, `bos.net.tcp.server` или нового набора файлов выполните команду **`lspp -d имя-набора-файлов`**. Если нет другого программного обеспечения, которому требуется удаляемый набор файлов, то удаление возможно.

Во время миграции операционной системы меняется код, поэтому все файлы конфигурации системы и файлы, настраиваемые пользователем, входившие в состав наборов файлов `bos.net.tcp.client` и `bos.net.tcp.server`, добавляются в новые наборы файлов, в чей состав они входят сейчас.

Список новых наборов файлов:

- `bos.net.tcp.client_core`
- `bos.net.tcp.server_core`
- `bos.net.tcp.bind`
- `bos.net.tcp.bind_utils`
- `bos.net.tcp.bootp`
- `bos.net.tcp.dfpd`
- `bos.net.tcp.dhcp`
- `bos.net.tcp.dhcpd`
- `bos.net.tcp.ftp`
- `bos.net.tcp.ftpd`
- `bos.net.tcp.gated`
- `bos.net.tcp.imapd`

- `bos.net.tcp.mail_utils`
- `bos.net.tcp.ntp`
- `bos.net.tcp.ntpd`
- `bos.net.tcp.pop3d`
- `bos.net.tcp.pxed`
- `bos.net.tcp.rcmd`
- `bos.net.tcp.rcmd_server`
- `bos.net.tcp.sendmail`
- `bos.net.tcp.slip`
- `bos.net.tcp.slp`
- `bos.net.tcp.snmp`
- `bos.net.tcp.snmpd`
- `bos.net.tcp.syslogd`
- `bos.net.tcp.tcpcdump`
- `bos.net.tcp.telnet`
- `bos.net.tcp.telnetd`
- `bos.net.tcp.tftp`
- `bos.net.tcp.tftpd`
- `bos.net.tcp.timed`
- `bos.net.tcp.traceroute`
- `bos.net.tcp.x500`

Кодированное программное обеспечение в наборе файлов `bos.net.uicr` перемещено в набор файлов `bos.net.uicode`.

Миграция

Миграцию операционной системы в AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 можно выполнить из операционной системы AIX любой версии в системе с поддержкой загрузки AIX 7.2. Новая версия AIX предъявляет более высокие требования к памяти по сравнению с предыдущими версиями. Проверьте наличие достаточного свободного места в файловых системах или свободных разделов в rootvg. Для миграции требуется больший объем памяти по сравнению с базовой установкой.

В случае применения NIM `lpp_source`, созданного с помощью базового носителя предыдущей версии с дополнительными обновлениями, следует сначала создать `lpp_source` с помощью базового носителя текущей или более поздней версии AIX 5.3, AIX 6.1 или AIX 7.1. Последние 4 цифры вывода команды `oslevel` указывают год и неделю текущего пакета обслуживания (ГГНН).

Удалена Java версии 5

По умолчанию программное обеспечение Java версии 5 удаляется во время миграции в AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01. Но можно оставить Java 5 с помощью соответствующих изменений в меню установки базовой операционной системы или в ресурсе NIM `bosinst_data`. По окончании миграции и удаления Java 5 необходимо поменять значение переменной `PATH` на `java7_64` в файле `/etc/environment`.

Примечание: Java 5 отсутствует на базовом носителе AIX 7.2 и на носителе пакета расширения. Другие версии Java есть на носителе пакета расширения AIX.

IBM PowerSC Trusted Surveyor

IBM PowerSC Trusted Surveyor не поддерживается в AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01. В случае миграции в AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 необходимо удалить набор файлов `powersc.ts` перед запуском процесса миграции. При миграции WPAR необходимо убедиться, что набор файлов `powersc.ts` не установлен в этих WPAR.

Reliable Scalable Cluster Technology (RSCT)

При обновлении до AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 устанавливается RSCT версии 3.2.2.0 с заменой предыдущей версии RSCT. Дополнительная информация о RSCT приведена на веб-сайте RSCT 3.2.2 Knowledge Center.

В ходе миграции до AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 применяется набор файлов `rsct.core.utils 3.2.2.0`. RSCT версии 3.2.2.0 несовместим с наборами файлов `rsct.vsd` и `rsct.lapi.rte`, которые могут быть установлены в системе. Перед миграцией до AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 удалите наборы файлов `rsct.vsd` и `rsct.lapi.rte`. После удаления наборов файлов измените имя каталога `/opt/rsct` с помощью команды `mv /opt/rsct /opt/rsct.old`. Если не удалить наборы файлов и не изменить имя каталога, то набор файлов `rsct.core.utils 3.2.2.0` и другие предварительно необходимые наборы файлов RSCT не устанавливаются.

Следующая ошибка возникает в ходе установки набора файлов `rsct.core.utils 3.2.2.0`, если не удалить наборы файлов `rsct.vsd` и `rsct.lapi.rte`, а также не переименовать каталог `/opt/rsct`:

```
rmkdir(/opt/rsct): Нельзя указывать существующие файлы.  
sysck: 3001-017 Обнаружены ошибки при проверке файлов  
для пакета rsct.core.utils.
```

```
0503-464 installp: Не удалось установить компонент "usr"
```

Если возник сбой миграции, то после удаления наборов файлов и изменения имени каталога выполните команду **smitty update_all** для установки отсутствующих наборов файлов RSCT.

DSM

dsm.core содержит файл /etc/ibm/sysmgt/dsm/overrides/dsm.properties, позволяющий пользователю переопределить конфигурацию SSH. Если в этот файл были внесены изменения, то перед обновлением или миграцией необходимо создать его резервную копию, поскольку он будет заменен.

Тонкие серверы

В случае миграции AIX Common Operating System Image (COSI) и связанных тонких серверов AIX в AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 рекомендуется удалить устройства дампов, связанные с этими тонкими серверами, и заново создать тонкие серверы.

Кроме того, необходимо установить набор файлов **devices.tmiscsw.rte** на главном сервере NIM для создания устройства дампа тонкого сервера AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01. Набор файлов **devices.tmiscsw.rte** доступен в пакете расширения AIX.

IBM Subsystem Device Driver

AIX версии 7.2 не поддерживает драйвер устройства подсистемы IBM Subsystem Device Driver (SDD) для IBM TotalStorage Enterprise Storage Server, семейства продуктов IBM TotalStorage DS и IBM System Storage SAN Volume Controller. Если используется SDD, необходимо перейти к модулю управления путями драйвера устройства подсистемы (SDDPCM) или модулю управления путями AIX (PCM) для поддержки альтернативных путей в AIX для сети хранения данных IBM SAN. Для миграции от SDD до SDDPCM доступны сценарии, которые помогают осуществить переход.

Для получения доступа к сценариям миграции обратитесь в службу технической поддержки запоминающих устройств IBM.

Дополнительная информация о доступных решениях для разветвленного ввода-вывода и поддерживаемых версиях AIX для продуктов IBM SAN приведена на веб-сайте IBM System Storage Interoperation Center (SSIC).

Миграция DB2

СУБД IBM DB2 10.5 с пакетом исправлений 7 доступна на базовом носителе AIX. Среду DB2 можно обновить с DB2 версии 10.1, 9.8 или 9.7 до DB2 версии 10.5. Дополнительная информация об обновлении до DB2 версии 10.5 приведена в разделе Обновление до DB2 версии 10.5.

Настройка

В этом разделе приведена информация о настройке операционной системы AIX.

Динамическая настройка очередей для устройств MPIO

Динамическое изменение - это изменение атрибута устройства в открытом состоянии. В операционной системе AIX можно изменить отдельные атрибуты устройств в открытом состоянии с помощью команды **chdev** с флагом **-U**. В AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 можно динамически изменить атрибут `queue_depth` устройств MPIO.

Для каждого устройства, управляемого драйвером устройств `scsidisk` AIX, создается отдельная очередь команд. Эта очередь применяется в качестве буфера для передаваемых устройству команд SCSI. Атрибут `queue_depth` представляет максимальное число команд SCSI в очереди. Начальное значение атрибута `queue_depth` настраивается в ODM в ходе установки устройства. В предыдущих выпусках операционной системы AIX атрибут `queue_depth` был статическим, если устройство находилось в открытом состоянии. В AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 можно изменить значение атрибута `queue_depth` для диска в открытом состоянии с помощью команды **chdev -U -l hdiskX -a queue_depth=NEW_VALUE**, где **NEW_VALUE** - это новый размер очереди.

Библиотека libusb

Библиотека `libusb` - это библиотека C с открытым исходным кодом, поддерживаемая в AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01. Библиотека `libusb` предназначена для работы с устройствами USB. Для запуска приложений `libusb` в системе AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 требуется повторная компиляция с новым пакетом `libusb`. Администратор пакетов RPM (RPM) можно загрузить на веб-сайте <https://public.dhe.ibm.com/aix/freeSoftware/aixtoolbox/RPMS/ppc/libusb/>. Дополнительная информация о работе с библиотекой `libusb` приведена в следующих разделах:

- Специальный файл `usbllibdev`
- Промежуточный драйвер `USBLIBDD`

Тонкое предоставление ресурсов

AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 предлагает поддержку освобождения памяти для дисков с тонким предоставлением ресурсов, добавленных с помощью администратора логических томов (LVM). Если в физическом томе доступен значительный объем дисковой памяти, то LVM возвращает эту память в устройство хранения. Эта функция включена по умолчанию. При необходимости ее можно выключить с помощью команды **ioo**. Функция освобождения памяти поддерживается только на дисках, которые настроены в операционной системе AIX с помощью адаптеров N_Port ID Virtualization (NPIV) или адаптеров FC с прямым подключением. Тонкое предоставление ресурсов доступно в следующих системах хранения данных, которые поддерживают команды тонкого предоставления ресурсов (предоставления логических блоков) SCSI:

- IBM DS8000
- IBM XIV
- Семейство EMC Symmetric

Дополнительная информация о просмотре сведений об освобождении памяти приведена в описании команды **lvmstat**.

Диагностические задачи

AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01 позволяет запланировать периодическое выполнение диагностики несколько раз в день вместо только одного раза в день. Для того чтобы запланировать периодическое выполнение диагностики несколько раз в день, выполните команду **diag**, выберите **Выбор задачи > Периодическая диагностика** и укажите интервал между тестами.

Ограничения

В этом разделе перечислены ограничения, относящиеся к AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01.

Обновление IBM Security Directory Server

IBM Security Directory Server версии 6.4 доступен на базовом носителе AIX. Для обновления до Security Directory Server версии 6.4 необходимо обновляться с Security Directory Server версии 6.3. Инструкции по обновлению до Security Directory Server версии 6.4 приведены в разделе Обновление экземпляра IBM Security Directory Server.

Во время установки IBM Security Directory Server версии 6.3.0.17 или выше с операционной системой AIX может потребоваться вручную принять условия лицензии. Процесс установки останавливается, пока не будут приняты условия лицензии, что не позволяет выполнить установку в автономном режиме, если лицензия уже не установлена. Более подробная информация приведена в разделе Лицензии, требуемые для Security Directory Server 6.3.0.17 (и выше).

AIX 7.2 Enterprise Edition 1.1 и выше

В состав предыдущих версий AIX Enterprise Edition входил продукт IBM® Tivoli® Monitoring версий 6.2.3 и 6.3.0. AIX 7.2 Enterprise Edition 1.1 и выше содержит только Tivoli Monitoring версии 6.3.0. Для применения AIX 7.2 Enterprise Edition 1.1 и выше необходимо обновить Tivoli Monitoring до версии 6.3.0.

Требование к версии GSKit для соответствия требованиям NIST

GSKit версии 8.0.50.59 доступен на носителе пакета расширения AIX 7 с пакетом обслуживания 7200-01.

Для защиты IP с применением ключей Rivest-Shamir-Adleman (RSA), длина которых превышает 2048 бит, требуется GSKit версии 8.0.50.10 или более поздней версии. Ключ RSA длиной не менее 2048 бит требуется для соответствия требованиям стандарта национального института стандартов и технологий (NIST) в специальной публикации SP 800-131A.

Изменения команды nmon

В AIX версии 7.2 команда nmon по умолчанию не записывает разделы PCPU и SCPU. Для включения записи разделов PCPU и SCPU выполните запись nmon с параметрами **-y PCPU=on,SCPU=on**. Когда разделы PCPU и SCPU включены, формат записи такой же, как в предыдущих версиях операционной системы AIX. Дополнительная информация о команде **nmon** приведена в разделе Команда nmon.

Perl

В AIX версии 7.2 Perl обновлен до версии 5.20.1. Perl представляет собой сторонний пакет открытого программного обеспечения и не является собственностью IBM. Разные версии пакета Perl могут быть совместимы не полностью. При переносе сценариев Perl на версию 5.20.1 необходимо проверить их работу. Дополнительную информацию о Perl можно найти на сайте Perl Programming Documentation.

Код, удаленный из AIX версии 7.2

Следующий код и функции удалены из AIX версии 7.2 и более поздних версий:

- Драйвер Fscarrayhead
- Программный интерфейс graPHIGS
- Network Data Administration Facility (NDAF)

- Службы информации о сети NIS+

Примечание: NIS по-прежнему доступны.

- IBM Systems Director Console для AIX
- Драйвер IP поверх Fibre Channel

Лицензионные программы, не поддерживаемые в AIX версии 7.2

Следующие лицензионные программы не поддерживаются в AIX версии 7.2:

- AIX Fast Connect
- Performance Toolbox for AIX
- IBM PowerSC Trusted Surveyor
- Администратор профайлов AIX

Набор файлов клиента CIFS

Пакет программного обеспечения `bos.cifs_fs` перемещен на носитель AIX версии 7.2 Expansion Pack. Клиент CIFS предоставляется на условиях "как есть" (без поддержки).

Дополнительная информация

IBM AIX версии 7.2 Knowledge Center

Последняя версия информации о AIX версии 7.2 доступна на веб-сайте AIX Knowledge Center.

Для приобретения AIX версии 7.2 Knowledge Center на физическом носителе разместите заказ компонента 2321 ИД продукта 5692-А6Р на сайте Обслуживание программного обеспечения или в инструменте eConfig.

AIX версии 7.2 Knowledge Center также можно загрузить как файл **.zip** с сайта Обслуживание программного обеспечения. После загрузки необходимо распаковать файл **.zip** и запустить файл **setup.exe** для установки AIX версии 7.2 Knowledge Center.

AIX Dynamic System Optimizer

IBM AIX Dynamic System Optimizer (DSO) расширяет функциональность Active System Optimizer (ASO) для автоматической коррекции некоторых системных параметров с целью достижения максимальной эффективности системы. Это позволяет автоматизировать трудоемкую ручную настройку этих системных параметров для оптимизации рабочей нагрузки. Дополнительные функции DSO включают оптимизацию больших страниц и оптимизацию предварительной выборки для потока данных.

DSO больше не является отдельным компонентом и включен в состав AIX версии 7.2 и выше как часть ASO. Дополнительная информация о DSO и ASO приведена в разделе AIX Dynamic System Optimizer.

Алгоритм шифрования паролей Linux SHA-256 и SHA-512

Доступна модель загружаемого алгоритма формирования паролей (LPA), поддерживающая алгоритмы шифрования паролей Linux SHA-256 и SHA-512. Алгоритмы шифрования паролей Linux SHA-256 и SHA-512 поддерживаются другими операционными системами и были опубликованы Ульрихом Дреппером (Ulrich Drepper) (<https://www.akkadia.org/drepper/SHA-crypt.txt>).

Модель LPA входит в состав пакета лицензионного программного продукта (LPP) pwmod. Пакет pwmod можно загрузить на веб-сайте AIX Web Download Pack.

Поддержка новых локалей Unicode на уровне сервера

Информация о поддержке новых локалей Unicode на уровне сервера приведена в разделе Поддержка языков и локалей.

Примечания

Данная информация была разработана для продуктов и услуг, предлагаемых на территории США.

Компания IBM может не предоставлять в других странах продукты и услуги, обсуждаемые в данном документе. Информацию о продуктах и услугах, распространяемых в вашей стране, вы можете получить в местном представительстве IBM. Ссылки на продукты, программы или услуги IBM не означают, что можно использовать только указанные продукты, программы или услуги IBM. Вместо них можно использовать любые другие функционально эквивалентные продукты, программы или услуги, не нарушающие прав IBM на интеллектуальную собственность. Однако ответственность за проверку действия любых продуктов, программ и услуг других компаний лежит на пользователе.

Компания IBM может обладать заявками на патенты или патентами на предметы обсуждения в данном документе. Обладание данным документом не предоставляет лицензии на эти патенты. Запросы на получение лицензии можно отправлять в письменном виде по адресу:

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US*

За получением лицензий, имеющих отношение к двухбайтовому набору символов (DBCS), обращайтесь в местное отделение компании IBM по интеллектуальной собственности или направьте запрос в письменной форме по следующему адресу:

*Intellectual Property Licensing
Legal and Intellectual Property Law
IBM Japan Ltd.
19-21, Nihonbashi-Hakozakicho, Chuo-ku
Tokyo 103-8510, Japan*

КОМПАНИЯ ИВМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НАСТОЯЩУЮ ПУБЛИКАЦИЮ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ЭТИМ, НЕЯВНЫЕ ГАРАНТИИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ, КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО ЦЕЛИ. В некоторых юрисдикциях освобождение от явных и подразумеваемых гарантий запрещено в некоторых сделках, поэтому это заявление может к вам не относиться.

Эта информация может содержать технические неточности или типографические ошибки. В информацию периодически вносятся изменения, которые будут учтены во всех последующих изданиях этой книги. IBM может вносить обновления или изменения в этот документ без предварительного уведомления.

Любые ссылки на веб-сайты других компаний приведены в данной публикации исключительно для удобства пользователей и не должны рассматриваться как рекомендация этих веб-сайтов. Материалы, размещенные на этих веб-сайтах, не являются частью информации по данному продукту IBM, и ответственность за применение этих материалов лежит на пользователе.

IBM может использовать и распространять предоставленную вами информацию любым способом без каких-либо обязательств перед вами.

Лицам, обладающим лицензией на данную программу и желающим получить информацию о ней с целью: (i) настройки обмена данными между независимо разработанными программами и другими программами (включая данную) и (ii) использования информации, полученной в результате обмена, этими программами, следует обращаться по адресу:

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US*

Такая информация может быть предоставлена на определенных условиях, а в некоторых случаях - и за дополнительную плату.

Описанная в этом документе лицензионная программа и все связанные с ней лицензионные материалы предоставляются IBM в соответствии с условиями Соглашения с заказчиком IBM, Международного соглашения о лицензии на программу IBM или любого другого эквивалентного соглашения.

Данные о производительности и примеры клиентов приведены исключительно в иллюстративных целях. Фактические результаты производительности зависят от конкретных конфигураций и рабочих сред.

Информация о продуктах других компаний была получена от поставщиков этих продуктов, их опубликованных материалов или других общедоступных источников. Компания IBM не проверяла эти продукты и не может подтвердить правильность их работы, совместимость или другие заявленные характеристики продуктов других компаний. По вопросам о возможностях продуктов других компаний следует обращаться к поставщикам этих продуктов.

Заявления относительно будущих намерений IBM могут быть изменены или отозваны без дополнительного уведомления и отражают только текущие цели и задачи.

Все указанные цены IBM являются рекомендуемыми розничными ценами IBM на данный момент и могут быть изменены без предварительного уведомления. Цены дилеров могут быть другими.

Данная информация предназначена только для планирования. Она может быть изменена до выпуска описанных в данном документе продуктов.

Настоящая документация содержит примеры данных и отчетов, применяемых в повседневной деятельности компаний. Для большего сходства с реальностью примеры содержат имена людей, названия компаний, товарных знаков и продуктов. Все эти имена и названия вымышленные. Любые совпадения с реально существующими физическими или юридическими лицами совершенно случайны.

Лицензия на авторские права:

Настоящая документация содержит примеры исходного кода программ, иллюстрирующие приемы программирования в различных операционных системах. Вы имеете право копировать, изменять и распространять эти примеры программ в любой форме без уплаты вознаграждения фирме IBM в целях разработки, применения, сбыта или распространения прикладных программ, соответствующих интерфейсу прикладных программ операционной системы, для которой предназначены эти примеры. Эти примеры не были тщательно и всесторонне протестированы. В связи с этим IBM не может гарантировать их надежность, удобство обслуживания и отсутствие ошибок. Примеры программ предоставляются "КАК ЕСТЬ", без каких-либо гарантий. IBM не несет ответственности за ущерб, который может возникнуть в результате использования эти образцов программ.

Во все копии или фрагменты этих примеров программ, а также программы созданные на их основе, следует добавлять следующее замечание об авторских правах:

© (название вашей компании) (год).

Некоторые фрагменты исходного кода получены из примеров программ фирмы IBM Corp.

© Copyright IBM Corp. _год или годы_.

Замечания о правилах работы с личными данными

Продукты IBM Software, включая решения программного обеспечения как услуг, (“Предложения программного обеспечения”) могут использовать cookie или другие технологии для сбора информации об использовании продукта в целях усовершенствования пользовательского интерфейса, для приспособления взаимодействий к конечному пользователю или для других целей. Во многих случаях Предложениями программного обеспечения собирается информация, в которой невозможно опознать персональные данные. Некоторые из наших Предложений программного обеспечения могут позволить вам собирать опознаваемую персональную информацию. Если это Предложение программного обеспечения использует cookie для сбора опознаваемой персональной информации, то специфическая информация об этом использовании cookie в предложении приведена далее.

Это Предложение программного обеспечения не использует cookie или другие технологии для сбора опознаваемой персональной информации.

Если конфигурации, развернутые для этого Предложения программного обеспечения предоставляют вам как клиенту возможность собирать опознаваемую персональную информацию о конечных пользователях посредством cookie и других технологий, вы должны самостоятельно проконсультироваться с юристом о всех законах, применимых к такому сбору данных, включая требования к уведомлению и согласию.

Более подробная информация об использовании различных технологий, включая cookie, для этих целей, приведена в Политике конфиденциальности IBM (<http://www.ibm.com/privacy>) и Заявлении IBM о конфиденциальности в Интернет (<http://www.ibm.com/privacy/details>), а также в разделах “Cookies, Web Beacons and Other Technologies” и “IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement” на странице <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>.

Товарные знаки

IBM, эмблема IBM и [ibm.com](http://www.ibm.com) являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками International Business Machines Corp. во всем мире. Названия других продуктов и услуг могут быть товарными знаками IBM и других компаний. Текущий список товарных знаков IBM опубликован на веб-странице Copyright and trademark information по следующему адресу: www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Java и все основанные на Java названия и эмблемы являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Oracle и/или дочерних компаний.



Напечатано в Дании